RESEAUX - HLIN611

Licence L3 Informatique

Anne-Elisabeth Baert - baert@lirmm.fr

4 février 2020

- 1 Chapitre 1 : Introduction aux réseaux
 - Le problème, les définitions de base
 - Les protocoles réseaux
 - Les liaisons
 - Les catégories des réseaux
 - Interconnexion des réseaux
 - Le réseau Internet
 - Les caractéristiques des réseaux
 - Les couches : architecture pour les réseaux
 - La couche physique
 - La couche liaison de données
 - La couche réseau
 - La couche transport
 - La couche Session
 - La couche présentation
 - La couche application
 - Du passage des données entre les couches
- Chapitre 2 : Des noms et des adresses
 - Présentation du problème
 - Et les adresse lps, c'est quoi?



Informations pratiques

Cours 16,5h, TD 13.5h, TP 12h.

3 groupes de TD/TP : gpe A, B et C-

Les TPS comme les TDs et le cours sont Obligatoires pour assurer une réussite au module.

Module sur 5 ECTS

MCC: Note de TP 0,30 et examen écrit 0?70

Notes de TP

La note de TPs se conserve en seconde session.

Informations pratiques

Pré-requis

Système du premier semestre et programmation C/C++. Revoir son cours avant les séances de TDs et TPs; il faut approfondir le cours, on peut même lire des livres!!!!!

Conseils usuels

Venir en Cours, TDs, TPs, consulter les RFCs, poser des questions. Revoir son cours avant chaque séance de TDs et TPs; il faut approfondir le cours.

On peut même lire des livres à la BU!!!!!

Informations

Toutes les informations sont sur le Moodle, Polys, Tds, TPs. Une séance d'auto-évaluation, et un examen blanc pour s'entraîner. AUCUN document autorisé aux examens.

Objectifs - Programme du module

Le réseau en Informatique

Connaître les principes et mécanismes des réseaux pour un Informaticien. Répondre aux questions

- Qu'est-ce qu'un réseau? A quoi cà sert?
- Comment mettre en œuvre et utiliser des applications réseaux?
- Qu'est-ce qui relève du travail d'informaticien dans les réseaux?

Programme

Partie 1

Introduction générale : éléments de base, architecture, les couches.

Monde Internet : Historique, caractéristiques. Du problème des adresses.

Ethernet : Protocoles d'adressage, d'erreurs et contrôles.

Configuration de réseaux et sous-réseaux. Problèmes de routage Les protocoles d'application, messagerie, transfert de fichiers.

Partie 2

Couche transport UDP et TCP. Programmation.

Types de serveurs.

Modes de connexion, protocoles sous-jacents.



Chapitre 1 : Introduction aux réseaux

- Le problème, les définitions de base
- Les protocoles réseaux
- Les liaisons
- Les catégories des réseaux
- Interconnexion des réseaux
- Le réseau Internet
- Les caractéristiques des réseaux
- Les couches : architecture pour les réseaux
 - La couche physique
 - La couche liaison de données
 - La couche réseau
 - La couche transport
 - La couche Session
 - La couche présentation
 - La couche application
 - Du passage des données entre les cour
- Chapitre 2 : Des noms et des adresses
 - Présentation du problème
 - Et les adresse lps, c'est quoi?



Présentation du problème

Le besoin

Besoins des **utilisateurs** : échanger des données entre eux. Besoin d'applications qui *communiquent entre elles, échangent des données et partagent des ressources communes.*

Hypothèses:

Les applications sont sur des ordinateurs.

Les ordinateurs fonctionnent de façon autonome.

Les ordinateurs disposent d'un accès au périphérique réseau; en terme de système d'exploitation, il y a un contrôleur (une carte réseau) et un pilote permettant de lire et écrire sur le périphérique. La particularité de ce périphérique est qu'il est partagé.

Les réponses technologiques

Les liaisons physiques

Exemples: Câbles, fibres optiques, ondes, ...

Chaque support a ses propres caractéristiques, essentiellement une distance liée à un débit, ainsi qu'une distance maximale.

Des protocoles :

Accords sur des règles permettant aux entités communicantes de se comprendre : ce sont les "méthodes" communes.

Des couches:

Comme tout système informatique, en réseau il y a une construction par couches successives, tant **matérielles** que **logicielles**.



Les protocoles

Definition

Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre des processus, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau.

Les protocoles

Definition

Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre des processus, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau.

Le terme *protocole* est associé à des notions très différentes, en fonction du domaine d'utilisation (échanges de fichiers, transmission d'erreur, ...).

Les protocoles

Definition

Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre des processus, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau.

Le terme *protocole* est associé à des notions très différentes, en fonction du domaine d'utilisation (échanges de fichiers, transmission d'erreur, ...).

Exemples de protocoles

- Http, https
- POP, SMTP,
- TCP/IP, UDP
- DHCP,
- ICMP.

Le protocole commence lorsque la personne jointe décroche :

Ia personne jointe doit dire quelque chose :



- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo



- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour



- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas



- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,

- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,
- dans les autres cas, elle continue à patienter (retour au début du protocole),



- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,
- dans les autres cas, elle continue à patienter (retour au début du protocole),
- Iorsqu'enfin les deux personnes peuvent discuter, le protocole impose de ne pas parler les deux à la fois,

- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,
- dans les autres cas, elle continue à patienter (retour au début du protocole),
- Iorsqu'enfin les deux personnes peuvent discuter, le protocole impose de ne pas parler les deux à la fois,
- pour terminer la conversation une des deux personnes doit l' annoncer,



- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,
- dans les autres cas, elle continue à patienter (retour au début du protocole),
- Iorsqu'enfin les deux personnes peuvent discuter, le protocole impose de ne pas parler les deux à la fois,
- pour terminer la conversation une des deux personnes doit l' annoncer,
- l'autre personne peut refuser mais un accord mutuel est nécessaire,



- la personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,
- dans les autres cas, elle continue à patienter (retour au début du protocole),
- Iorsqu'enfin les deux personnes peuvent discuter, le protocole impose de ne pas parler les deux à la fois,
- pour terminer la conversation une des deux personnes doit l' annoncer,
- l'autre personne peut refuser mais un accord mutuel est nécessaire,
- la conversation se termine lorsque l'une des deux a raccroché.

- la personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,
- dans les autres cas, elle continue à patienter (retour au début du protocole),
- Iorsqu'enfin les deux personnes peuvent discuter, le protocole impose de ne pas parler les deux à la fois,
- pour terminer la conversation une des deux personnes doit l' annoncer,
- l'autre personne peut refuser mais un accord mutuel est nécessaire,
- la conversation se termine lorsque l'une des deux a raccroché.

- Ia personne jointe doit dire quelque chose :
 - allo
 - bonjour
 - ne raccrochez pas
- à l'une des deux premières réponses, la personne appelante répond pour démarrer la conversation,
- dans les autres cas, elle continue à patienter (retour au début du protocole),
- lorsqu'enfin les deux personnes peuvent discuter, le protocole impose de ne pas parler les deux à la fois,
- pour terminer la conversation une des deux personnes doit l' annoncer,
- l'autre personne peut refuser mais un accord mutuel est nécessaire,
- la conversation se termine lorsque l'une des deux a raccroché.

Exercice

Donner l'algorithme d'une conversation téléphonique.

```
fini=faux;
tant que (non fini) faire
   lireUnMessage();
   si (premierCaractère == 'F') alors
      fini=vrai:
   sinon
      si (premierCaractère == 'B') alors
          repondreBonjour(nomDemandeur,monNom);
          dialoguer();
      sinon
          expedierErreur();
```

ET à plusieurs ca donnerait quoi?



Protocoles: conclusion

Un **protocole** ne s'exprime pas toujours sous forme d'un algorithme : un algorithme, est une description des actions faites par une entité pour se conformer à ce protocole.

Il y a toujours négociation entre **plusieurs** (au moins deux) entités, souvent sous forme :

- de questions : chaîne de caractères reconnue expédiée par un demandeur, test portant sur un élément commun, . . .
- et de réponses : chaîne de caractères reconnue expédiée par le répondeur, réponse au test, ...

permettant de réaliser, retarder ou interdire une action.

Vocabulaire en réseau

Definition

Une structure de communication désigne la forme logique sous laquelle les entités communiquent; c'est la manière dont les données transitent entre les entités.

On différenciera différentes communications

- le mode point à point où seules deux entités concernées à la fois,
- le mode multipoints où plusieurs entités sont concernées (...), on parle de diffusion ou de multicast par exemple .



Le vocabulaire réseau

Definition

Une topologie de réseau informatique correspond à *l'architecture* (physique ou logique) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux.

C'est en général une forme géométrique de la connexion physique : étoile, bus, anneau, arbre, maillage régulier,....

Noter qu'on peut traverser plusieurs réseaux de topologies différentes et on parlera alors d'interconnexion.

Example

Anneau à jeton : topologie d'anneau et communication point à point, Bus ethernet : topologie de bus et communication par diffusion.



Une architecture réseau est un ensemble (empilement, hiérarchie) de protocoles. On parle alors de modèles en couches.

Une architecture en couches est définie et délimitée avec les notions de service, de protocole et d'interface.

Un service est une description abstraite de fonctionnalités à l'aide de primitives (commandes ou événements) telles que demande de connexion ou réception de données.

Un service réseau est une application exécutée depuis la couche d'application réseau et au-dessus. Il fournit des capacités de stockage, de manipulation, de présentation, de communication ou d'autres services qui sont souvent mises en $\frac{1}{2} uvre$ en utilisant une architecture Les services réseau se basent sur les protocoles pour fournir, par exemple : des transferts de textes (SMS?); ou de données (Internet?)

Un protocole est un ensemble de messages et de règles d'échanges réalisant un service.

Il définit les formats des en-têtes et les règles d'échange (syntaxe et sémantique des messages?) En particulier :

- la délimitation des blocs de données échangés
- le contrôle de l'intégrité des données reçues
- l' organisation et contrôle de l'échange

Une interface (« point d'accès au service » dans la norme) est *le moyen concret d'utiliser le service. Dans un programme, c'est typiquement un ensemble de fonctions de bibliothèque ou d'appels systèmes.*

Catégories de réseaux

Definition

Un domaine est une extension géographique dont les caractéristiques fondamentales sont le débit sur la distance. C'est une aire logique d'un réseau informatique.

4 catégories de réseaux :

- PAN : Personal Area Network : Réseau Personnel ,
- LAN: Local Area Network- Réseaux locaux) ,
- MAN : Metropolitan Area Network : Réseaux métropolitains
- WAN: Wide Area Network: Réseaux étendus

PAN (Personal Area Networks)

Definition

PAN Un PAN est un réseau personnel qui interconnectent sur quelques mètres les équipements perso (GSM, portables, organiseurs,...) d'un même utilisateur.

Réseau de petite taille, oui mais laquelle? et quel débit est possible?

USB, bluetooth (802.15), Infrarouge(IR), Zigbee



LAN: Local Area Networks

Definition

LAN : Local Area Networks Systèmes de transmission de données à usage privé ou commercial. Bâtiment à câbler sur quelques centaines de mètres comme les réseaux intra-entreprise va permettre le transport de toutes les informations numériques de l'entreprise

Caractéristiques

Leur taille (restreinte), leur technologie de transmission (délai de transmission max connu), leur topologie (bus et anneau).

Débits

Quelques mégabits a une centaine de mégabits voir 10 Gbits/s pour Ethernet (IEEE 802.3)



MAN: Metropolitan Area Networks

Definition (MAN)

Les MAN (Metropolitan Area Networks)interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum quelques dizaines de km) à des débits importants .

Caractéristiques des MAN

Les MAN sont formés de **commutateurs** ou de routeurs interconnectés par des liens hauts débits (en général en fibre optique).

WAN: Wide Area Network

Definition (WAN: Wide Area Network)

Les WAN sont des réseaux étendus qui couvrent une très grande zone géographique et sont composés de plusieurs sous-réseaux (LAN) hétérogènes.

Caractéristiques des WAN

- Assurent la transmission des données numériques sur l'échelle d'un pays, continents.
- Réseau terrestre (grands réseaux de fibre optique)
- Réseau Hertzien (et satellite)

Internet

Le réseau Internet est un WAN.




Vrai problème

Il faut distinguer les réseaux physiques (média connectant physiquement plusieurs ordinateurs) et les réseaux logiques (*virtuel qui sont les interconnexions de plusieurs réseaux physiques*).

Et Internet?

Réseaux divers à architectures différentes interconnectés




Et Internet?

Réseaux divers à architectures différentes interconnectés

Quel sens pour le meilleur chemin?

Des problèmes à résoudre



Interconnexion

Definition

L'interconnexion-ARCEP- L'interconnexion désigne le raccordement des différents réseaux de télécommunications entre eux afin de permettre à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement.

Les problèmes

Sur des réseaux de même type, il suffit de faire passer les paquets d'un réseau à un autre. Sur des réseaux de type différents, il faut modifier les protocoles pour que les paquets puissent passer.

Les solutions

Besoin de modèles spécifiques et besoin de machines spécifiques qui assurent l'interconnexion.



Interconnexion

L'interconnexion est assurée par des ordinateurs simples ou des machines spécialisées. Leur rôle est d'assurer la commutation, c'est-à-dire, le transfert de l'information entre un point d'entrée et un point de sortie.

- concentrateurs (hub) permettant de connecter entre eux plusieurs hôtes
- commutateurs (switch) permettant de relier divers éléments tout en segmentant le réseau,
- ponts (bridges) permettant de relier des réseaux locaux de même type,
- routeurs (router) permettant de relier de nombreux réseaux locaux de telles façon à permettre la circulation de données d'un réseau à un autre de la façon optimale
- passerelles (gateway) permettant de relier des réseaux locaux de types différents .

La commutation de circuits

Definition

Un circuit est un « tuyau » placé entre 1 émetteur et 1 transmetteur (par ex. Fils métalliques, fibres optiques ou ondes hertziennes), il appartient aux 2 entités qui communiquent.

Definition

La commutation de circuits désigne le mécanisme consistant à rechercher différents circuits élémentaires pour réaliser un circuit plus complexe.

Comment?

Grâce a la présence de noeuds (commutateurs de circuit) qui permettent de choisir un circuit libre en sortie en le « connectant » au circuit entrant et de mettre en place le circuit nécessaire à la communication entre les 2 entités.

La commutation de circuits/ de paquets

Definition


Utilisation du principe de signalisation : Pour mettre en place un circuit, il faut propager un ordre demandant aux autocommutateurs de mettre bout à bout des circuits élémentaires. signalisation= commandes +Propagation Mise en oeuvre de la fermeture, ouverture et maintien des circuits.

Definition

Dans la **commutation de paquets**, chaque entité d'interconnexion stocke la donnée (un paquet), détermine le prochain destinataire et lui fait suivre la donnée (*store & forward*).

La commutation par paquets permet de fournir des flux de données à débit binaire variable, réalisés sous forme de séquences de paquets. Les transferts s'opèrent dans un **mode** sans connexion ou connecté (on parle alors de circuit virtuel).

Structure et topologie



Tout est normalisé

Plein de normes existent

normalisation v24 v28 v35 v90 modems

x21 x25 x29 x400 ccitt 802.2 802.3 802.4 ieee

802.11 802.11g ieee, sans fil

8802/2 8802/3 8802/4 iso

Modèle OSI de l'ISO (cf. architecture, dans la suite de ce chapitre)

Internet

Bien sûr : Internet ; on le verra, il s'agit d'un ensemble de protocoles et d'applications.

Caractéristiques des supports

Unités

Unité utilisée : X bits par seconde. Notation : X bit/s.

55 Kbit/s était un "bon" débit lorsqu'on utilisait une ligne téléphonique avec un modem classique (appareil permettant la connexion d'un ordinateur personnel avec un réseau d'un opérateur, utilisant sa propre ligne téléphonique).

256 Kbit/s à 10 Mbit/s pour un modem ADSL.

100 Mbit/s sur le réseau local de l'ufr, lui-même connecté au monde extérieur par une ligne offrant 8 Mbit/s.

Caractéristiques des données

Le paquet

Unité fondamentale, le **paquet**, suite d'octets. Autres noms, en fonction de la couche étudiée ou de la spécificité du réseau : trame, cellule.

Chaque paquet contient outre les données à transmettre, une partie (entête) contenant des adresses permettant d'acheminer le paquet et une partie de contrôle, permettant de contrôler la validité des données.

Format d'un paquet

entête	donnée	contrôle

definition On peut prévoir dans l'entête les adresses source et destination.

Question:

Caractéristiques des logiciels

Offrir des services aux applications : stockage, acheminement, accès au matériel, interface de programmation . . .

logiciel

d'application

logiciel système d'exploitation

matériel


interface de programmation

routage

transfert des données

carte réseau (controleur)

Architecture: construction en couches



Definition

Protocole : règles et conventions utilisées entre couches homologues (hôtes différents).

Definition

Interface : règles et conventions utilisées entre couches voisines (même hôte).

Encapsulation - Un Début

Principes

Chaque couche a ses propres impératifs liés à

- l'adressage (forme et codage de l'adresse),
- la taille (maximale et minimale) du paquet,
- la méthode de réalisation du contrôle.

Encapsulation

Elle est donc amenée lors de l'**expédition** à envelopper (on dit encapsuler) le paquet transmis par la couche au dessus dans la partie donnée de son propre paquet,

	entête n	donnée couche n	fin <i>n</i>		
<u> </u>					
entête n – 1	donnée couche <i>n</i> – 1		fin <i>n</i> – 1		

Architecture : problème de couches

Historique

1977 : début d'une réflexion sur une architecture de réseau en couches,

1983 : définition du modèle OSI

Open : systèmes ouverts à la communication avec d'autres systèmes

Systems : ensemble des moyens informatiques (matériel et logiciel)

contribuant au traitement et au transfert de l'information.

ISO = International Organization for Standardization en français

Organisation Internationale de Normalisation Interconnection

On s'intéresse dans cette partie surtout à la diversité des problèmes.

Definition


Le modèle OSI est un modèle d'architecture de réseau qui propose une norme pour le nombre, le nom et la fonction de chaque couche.

Que fait ce modèle?

Il garantit que 2 systèmes hétérogènes pourront communiquer si :

- même ensemble de fonctions de communication,
- o fonctions organisées dans le même ensemble de couches,
- les couches paires partagent le même protocole.

Le modèle OSI (CISCO



La couche physique

Definition

La couche 1 : couche physique

Elle permet la transmission d'éléments binaires, transmet un flot de bits sans en connaître la signification ou la structure.

Fonctions:

- Il fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels, procéduraux pour l'activation, le maintien et la désactivation physiques destinées à la transmission des éléments binaires entre entités de liaisons.
- principalement les capacités électroniques
- unité traitée : un bit, au mieux un octet.

Les modems, multiplexeurs.

La couche physique

Matériels

Les modems, multiplexeurs.

Les caractéristiques

Ses caractéristiques induisent des performances en termes de débit (on dit aussi *bande passante*). Ce sont plutôt des problèmes d'électronique.

La couche liaison de données

But de cette couche:

transformer un moyen brut de transmission en une liaison de données qui paraît exempte d'erreur de transmission à la couche supérieure.

Caractéristiques et fonctions :

- Unité traitée : un paquet ;
- achemine les données reçues de la couche supérieure en les organisant en blocs de transmission,
- elle transfert des paquets de source à destination ; on parle de trame, de cellule... selon les propriétés et données contenues dans les paquets.
- correction d'erreurs, règles de partage du support, qualité de service.



La couche liaison de données

Remarque:

Jusque là il s'agit d'une liaison directe entre deux hôtes, sans changement de support physique.

Ethernet

Ensemble (matériel et logiciel) permettant de réaliser les impératifs de cette couche. Il est aujourd'hui intégré dans les cartes réseau *ethernet*. La partie matérielle d'*ethernet* permet de détecter si le support est libre ou occupé mais aussi les collisions.

Schéma algorithmique d'accès et partage du support d'ethernet :

```
paquetExpédié = faux ;
tant que (non paquetExpédié) faire
   tant que (non supportLibre) faire
      attendre:
   expédier paquet ;
   si collision alors
      tirer délai aléatoire:
   sinon
      paquetExpédié = vrai ;
```


La Couche réseau

Changement important:


- Le destinataire final peut se situer dans un réseau distant, différent par la structure et la topologie de celui de l'expéditeur.
- Il faut passer par des intermédiaires (routeurs).
- Il faut interconnecter des matériels et des réseaux hétérogènes.

Problèmes d'interconnexion

Interconnexion de réseaux en vue de la transmission de bout en bout : source et destination du message.



aucune connaissance des intermédiaires



Caractéristiques

- contrôle de flux : baisser, augmenter la cadence en fonction de l'état des espaces tampon ,
- routage: trouver un chemin adéquat ou au moins le prochain nœud,
- adressage: quelle forme, comment passer de l'adresse réseau à l'adresse physique (adresse physique et adresse liaison sont souvent utilisés comme synonymes)
- mode connecté (exemples : X25, certains réseaux publics) ou
- mode sans connexion (exemple : IP protocole de l'Internet)

Attention

La taille des paquets est \neq de la taille des trames ; donc découpage possible et besoin de réassembler les morceaux.

La Couche transport

Definition

La couche transport est responsable du bon acheminement des messages complets au destinataire.

Rôle de la couche transport

Son rôle est de prendre les messages de la couche session, de les découper (s'il le faut) en unités plus petites et de les passer à la couche réseau, tout en s'assurant que les morceaux arrivent correctement de l'autre côté. Elle effectue donc aussi le réassemblage du message à la réception des morceaux.

Les paquets vs les messages

On passe du niveau d'un paquet à celui d'une suite de paquets appelé message.

Les adresses?

À nouveau, des adresses source et destination seront associées, internes à chaque hôte.

Optimisation grâce aux types de connexions

La couche transport sert à *optimiser les ressources du réseau*. Elle crée une connexion réseau par connexion de transport requise par la couche session.

Elle est aussi capable de créer plusieurs connexions réseau par processus de la couche session pour répartir les données, par exemple pour améliorer le débit.

Tout est transparent pour la couche session

Le multiplexage

Elle est capable d'utiliser une seule connexion réseau pour transporter plusieurs messages à la fois grâce au multiplexage.

Mode connecté ou sans connexion

Elle permet d'être en mode connecté ou sans connexion (dépend du service offert avec ou sans garantie de délivrance, ...)

Qos

Elle gère le contrôle de flux et donc la qualité de service ; notion importante, dépendante du service rendu par les trois premières, mais difficile à exprimer.

Couche transport dans Internet

Les protocoles TCP, UDP, ... dans le monde Internet.

Internet - protocoles transport

Services offerts par les protocoles de transport sous-jacents :

TCP	UDP
fiable	non
ordre garanti	non garanti
duplication impossible	possible
mode connecté	sans connexion
orienté flot	orienté message

Signification

Fiable : retourne un résultat à l'application, éventuellement négatif!

Ordre garanti : s'il y a désordre dans l'arrivée des paquets, le protocole prend en charge la remise en ordre et l'application ne s'en aperçoit pas.

Duplication impossible : s'il y a eu une double réception, le protocole la traite et l'application ne s'en aperçoit pas.

Signification - ça se complique

Mode connecté : la boîte réseau est utilisée pour communiquer de façon exclusive avec une seule autre boîte réseau ; on parle alors de *circuit virtuel* établi entre les deux applications ; analogie : le téléphone (mode connecté) et le courrier postal (mode sans connexion).

Orienté flot : le contenu expédié est vu comme un flot ; il peut être reçu en plusieurs morceaux ; de même, plusieurs expéditions peuvent être délivrées en une seule réception. m lectures $\leftrightarrow n$ écritures, $m \neq n$.

Orienté message : un message est expédié comme un bloc et reçu entièrement (ou non reçu si le protocole n'est pas fiable) ; vu de l'application, il n'est pas découpé. 1 lecture \leftrightarrow 1 écriture.

La Couche Session

La couche 5 : la couche session

Elle organise et synchronise les échanges entre tâches distantes.

Adresses?

Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques des tâches réparties

Gestion de jetons

Elle établit également une liaison entre deux programmes d'application devant coopérer et commande leur dialogue (qui doit parler, qui parle...).

Points de reprise

Elle permet aussi d'insérer des points de reprise dans le flot de données de manière à pouvoir reprendre le dialogue après une panne.

6 - Couche Présentation

Rôle de la couche présentation

Elle s'intéresse à *la syntaxe et la sémantique des données* . Elle peut convertir, reformater, crypter compresser les donnée.

gros boutiste

octet1	octet2	octet3	octet4
poids fort			poids
2 ³¹ 2 ²⁴	2 ²³ 2 ¹⁶	2 ¹⁵ 2 ⁸	faible 2 ⁷ 2 ⁰
poids faible			poids fort
2 ⁷ 2 ⁰	2 ¹⁵ 2 ⁸	2 ²³	2 ³¹

petit boutiste

Mais il n'y a pas que des entiers à transmettre...

ASCII

La couche Application

Son rôle:


C'est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. Elle va apporter à l'utilisateur les services de base offerts par le réseau.

Ce n'est pas un fourre-tout pour autant. Penser aux


- protocoles de messagerie (acheminement, transcription des adresses),
- protocoles de la toile : http, https,
- protocoles de transfert de fichiers (multi-fichier, compression):ftp
- codage des images (type de codage, compression),
- synchronisation d'horloges...

En quelque sorte, le début des problèmes lorsque la partie

Les transmissions de données



Les transmissions de données



Encapsulation et Découpage

L'encapsulation

Pour tenir compte de ses propres caractéristiques, chaque couche peut être amenée, lors de l'encapsulation à découper ce paquet en tranches et transmettre alors chaque tranche dans un paquet.

	entête n	J'aime le réseau	fin <i>n</i>	
		\		
entête _a n – 1	donnée couche $n-1$ fin _a $n-1$			fin _a <i>n</i> – 1
puis				
	entête <i>n</i> et la calculabilité fin <i>n</i>			
		\		•
entête _b n – 1	donnée $n-1$ fin _b $n-1$		fin _b <i>n</i> – 1	

Exemple d'encapsulation

Encapsulation Ethernet

Un paquet de la couche réseau, dans le protocole IP encapsulé dans un paquet ethernet :

				ent. IP	donnée IP	
entête eth			don	née eth	CRC	
preamb	D eth	S eth	type			
64 bits	48 bits	48 bits	16 bits	368 à	12000 bits	32 bits

longueur paquet IP \leq 65536 octets 64 octets \leq longueur totale trame ethernet \leq 1518 octets

ATM

Pour citer au moins une autre technologie : une trame ATM est de longueur fixe, 53 octets, dont 48 pour la donnée et 5 pour l'entête.

Désencapsulation

Désencapsulation

Chaque couche est amenée lors de la réception à :

- détecter une éventuelle anomalie en recalculant le code de contrôle.
- décapsuler le paquet : enlever entête et contrôle et transmettre au voisin.

Remarque

Le code de contrôle n'est pas systématiquement présent dans toutes les couches; il peut aussi être effectué sur une partie du paquet seulement et être incorporé dans l'entête.

Question 1

Est-ce que le découpage à l'encapsulation peut intervenir à une position quelconque dans le paquet découpé?

La réponse est oui (petit arrondi possible), mais la justification?

Question 2

Lorsqu'il y a eu découpage, qui (quelle couche, sur quel hôte) doit faire le réassemblage?

Réponse vaste à garder au chaud.

Interconnexion de réseaux – la base

Couche/Matériel

niveau	outil
physique	répéteur, concentrateur, <i>hub</i>
liaison	pont, commutateur, switch
	pont filtrant, pont inter-réseaux
réseau	routeur, router
plus haut	passerelle de, gateway

- Il existe des produits intermédiaires : pont-routeur, . . .
- À chaque niveau, la machine réalisant l'interconnexion est capable de traiter le paquet correspondant (sauf pour le niveau physique). Elle reconnaît et peut séparer tous les éléments de l'entête ou contrôler la validité du paquet.
- Le problème : performance ⇒ machines spécialisées.



- Présentation du problème
- Et les adresse lps, c'est quoi?
- Des adresses IP pour le routage
- Le routage
- Les adresses physiques
- Les serveurs de noms : du nom aux adresses

Caractéristiques d'Internet

- Un ensemble de réseaux physiques disparates, interconnectés
- utilisant un ensemble de protocoles commun, regroupés dans l'appellation TCP/IP
- services connus : messagerie, transfert de fichiers, connexion à distance, serveurs de noms, partage de ressources.
- propositions et normes de facto : RFC (Request For Comment)

Les RFC sont des documents de référence, parfois bien lisibles, parfois non, avec un index riche, contenant un marquage d'obsolescence. **Recommandation**: Consulter au moins les plus connus, protocoles de messagerie, ceux de la toile, des protocoles communs de l'Internet.

Identifier pour s'y retrouver ...

Le problème des adresses

On a un ensemble de machines qui ont des identifiants (différents ou pas) et on veut qu'elle communique entre elles. Il faut donc identifier ces machines intelligemment par rapport au réseau (en général) et par rapport à sa carte réseau en particulier.

De l'ordre avec le nom de domaine

Nommage hiérarchisé par domaines : on a un domaine racine (=domaine de premier niveau) , puis un sous-domaines (= de second niveau) , etc, jusqu'à l'hôte.

Représentation

nom-hôte . sous-dom domaine . dom-racine

Exemple: courses.carrefour.fr

Il faut nommer les choses

Problème

Les noms sont un bon moyen pour désigner les hôtes et un très mauvais moyen pour acheminer des paquets.

On va associer une adresse aux hôtes: un **entier**. Dans la version 4 du protocole IP (version en cours) c'est un entier de 32 bits. Cette version s'appelle IPV4.

Adresse/Paquets

Cet entier sera l'adresse de l'hôte et figurera ainsi dans tous les paquets de la couche IP.

Adressage par classes sur IP

Historique

Dans la préhistoire de l'Internet (1980-1990), les adresses étaient attribuées par classe, selon l'importance du réseau à administrer. Retour aux classes de services grâce à IPV6 (toujours non philanthropiques) – représente un bit affecté pour l'adresse du *réseau*; x représente un bit affecté pour l'adresse de l'*hôte*.

classe	octe	et1	oct	et2	oct	et3	oct	tet4
Α	0		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
В	10-				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
С	110-						XXXX	XXXX
D	1110				multiad	ressage		
Е	1111				futur	!!!!!!		

Adressage par classes

Mais aujourd'hui : adressage sans classes sur IPV4. On y remédie en utilisant les masques le sous-adressage et le sur-adressage.

Exercice

Combien de réseaux respectivement de classe A,B,C sont possibles dans ce monde?

Combien d'hôtes sont possible dans chacun des cas? Calculer les bornes dans chaque cas.

Adresses spécifiques

Adresse du réseau

Lorsque la partie allouée à l'hôte est toute à zéro, cette adresse désigne le réseau. Elle sert dans les algorithmes de routage (voir ci-après).

Adresse tous

Tous dans un réseau : lorsque la partie allouée à l'hôte est toute à 1 binaire, cette adresse désigne **tous** les hôtes du réseau. Elle sert lorsqu'on veut expédier un paquet à l'ensemble des hôtes.

Adresse du réseau

- 198.211.18.47 désigne un hôte déterminé,
- 198.211.18.0 désigne l'adrese du réseau et cette adresse n'est utilisée que dans l'algorithme de routage; elle ne figurera jamais dans un paquet,
- 198.211.18.255 désigne **tous** les hôtes du réseau ci-dessus ; elle peut figurer dans un paquet.

Remarque:

on verra que les adresses *réseau* et *tous* n'ont pas forcément les suffixes respectifs 0 et 255.

Protocole IP

Definition

On appelle datagramme un paquet vu de la couche réseau.

Ce que garantit IP:

- Acheminement de datagrammes sans connexion;
- décision selon l'adresse réseau du destinataire;
- décision à chaque datagramme indépendamment du passé;
- redécoupage possible;
- boucles possibles;
- acheminement au mieux (best effort), donc pas de garantie de livraison : un paquet peut être perdu, supprimé...

Format du Paquet IP

octet 1	octet 2	octet 3	octet4	
Vers. Ig. ent.	Vers. Ig. ent. type service		aquet	
Identif	ication	drapeaux	place frag.	
durée vie	proto. suiv.	contrôle	e entête	
adresse IP source				
adresse IP destination				
options				
			bourrage	
Données				

L'entête classique, sans options, fait 20 octets.

Routage - Généralités

Le routage

Les routeurs font du routage selon l'adresse du **réseau** destinataire (et non l'hôte destinataire).

Les algorithmes

Algorithmes plus ou moins sophistiqués (parcours dans un graphe dynamique).

Acheminement

Tous les hôtes impliqués dans l'acheminement doivent résoudre le problème du routage pour chaque paquet à expédier : à qui envoyer ce paquet ? lci, tous les hôtes impliqués sont l'hôte expéditeur et tous les routeurs intermédiaires, jusqu'au dernier routeur localisé sur le même réseau que l'hôte destinataire.

Remarques:

- Ne pas oublier que chaque acheminement hors du réseau local implique un acheminement local (le routeur local).
- La commande netstat -r permet de visualiser la table de routage.
- Cette table peut être statique ou dynamique (cf. chapitre Routage).

Table de Routage - Exemple

Tables de routage

Un hôte dans un réseau local de technologie ethernet, avec un seul routeur vers le monde extérieur aura une table de routage de cette forme :

Destination	Contact	Interface	Contact ≡ Passerelle
201.202.203.0	direct	eth0	dans l'affichage des
autre	201.202.203.1	eth0	tables.

Réseau local

Pour contacter tout hôte du réseau local, pas besoin d'un intermédiaire; on envoie les paquets directement au destinataire, en les expédiant sur la carte réseau dont l'adresse est *eth*0.

Autre réseau

Pour contacter tout autre hôte, expédier le paquet vers la machine dont l'adresse réseau est 201.202.203.1, toujours par la carte réseau d'adresse *eth*0.

Des Problèmes en perspective

Les problèmes

La table de routage donne l'adresse réseau du contact. Or l'adresse du destinataire dans le paquet de la couche réseau **doit** être celle du destinataire final, de bout en bout!

Il faudra disposer de l'adresse physique du routeur, c'est-à-dire l'adresse physique correspondant à l'adresse réseau 201.202.203.1. Même dans le cas d'un contact direct, on ne dispose que de l'adresse réseau du destinataire.

Les solutions

Dans tous les cas, à la fin de l'algorithme de routage, on obtient comme résultat une adresse réseau (routeur ou destinataire final). Il faudra obtenir l'adresse physique si on veut acheminer ce paquet.



Adresses MAC

Definition

Une adesse MAC est un identifiant de 12 chiffres héxadécimaux attribué à chaque carte réseau : c'est une adresse physique

Par convention on place des : tous les 2 chiffres

EXEMPLE:

12:34:56:78:91:BC

Dans un même sous réseau, la communication entre machines est possible avec des adresse MAC.

Les adresses MAC ne sont pas routables, on utilise donc les adresses IPs.

Serveurs de Noms

C'est une des premières applications importantes quoique invisible dans les réseaux.

Le problème

Connaissant le nom d'un hôte, trouver son adresse. Elle est indispensable si l'on veut construire un paquet qui lui est destiné.

Principe

Une base de données distribuée, où chaque administrateur mettra à jour les données relatives à son réseau. Il mettra en place une application appelée *serveur de noms* (DNS) qui répondra à chaque requête contenant un nom, par l'adresse correspondante.

Algorithme de recherche

Généralisation du problème

Connaissant une caractéristique d'un hôte, trouver toutes les informations enregistrées à son sujet.


Algorithme de recherche

Basée sur une recherche en arbre plutôt originale.

Principe de l'algorithme

Un hôte demande à son serveur de noms local les coordonnées globales pour un nom d'hôte. Pour toute réponse concernant un hôte non local, le serveur doit disposer d'au moins une adresse d'un serveur extérieur qui donnera la réponse ou pourra faire suivre la requête.

Serveurs de noms - Exemple



Solution simple

Disposer d'au moins une adresse d'un serveur racine.

Exemple simple

Un utilisateur navigant sur g12@info-ufr.univ-montp2.fr veut contacter www.mit.edu.

L'application locale va adresser la requête au serveur de noms local (ns1 sur la figure).

ns1 ne dispose que de la base locale (tous les noms et adresses des machines que l'administrateur veut rendre visibles à l'extérieur), et d'une adresse d'un serveur racine.

Recherche en arbre

Le serveur racine connaît uniquement les serveurs de noms de premier niveau. Dans cet exemple, celui du domaine edu. Celui-ci connaît à son tour les serveurs de noms des domaines d'un niveau en dessous et ainsi de suite.

Chemin inverse

Le serveur du domaine \min répondra, sans avoir à suivre le chemin inverse. **Question** : pourquoi ?

L'adresse source est dans le paquet. .

- Chapitre 3 Configuration de Réseaux et Adressage
 - Le Besoin
 - Retour sur l'Adressage
 - Notion de masque
 - Problèmes du routage
 - Généralisations



Problème

On peut imaginer un réseau de Classe C sans répartition en sous-réseaux, sans trop de difficultés. Quoique, si l'on en a besoin, serait-ce possible à réaliser?

Par contre, il est absurde de construire un réseau de classe B ou (pire) A sans le répartir en sous-réseaux.

Comment faire?

On devrait pouvoir plutôt adapter l'organisation du réseau aux services demandés.

Organisation

Partager un réseau en sous-réseaux permet :

de faire correspondre l'organisation du réseau avec l'organisation administrative en services :

- les personnes d'un même service S₀ ont besoin de correspondre entre eux plus souvent qu'avec d'autres services (est-ce vrai?);
- ils ont alors besoin de leur sous-réseau;
- bien sûr, ceci ne doit pas empêcher le communications entre différents services, donc entre les sous-réseaux.

Organisation

Partager un réseau en sous-réseaux permet :

d'améliorer le fonctionnement global du réseau :

- lorsque tous les hôtes d'un réseau sont sur une seule liaison physique, alors toute comunication entre deux hôtes bloque la ressource réseau globale (pas de parallélisme possible);
- la séparation en sous-réseaux permettra de n'affecter qu'un sous-réseau lorsque deux hôtes d'un même sous-réseau communiquent entre eux; le parallélisme devient possible : deux hôtes H₁ et H₂ peuvent communiquer sur leur sous-réseau SR₁ sans perturber la communication entre H₃ et H₄ sur SR₂.

Principe de l'Adresse Réseau

Une adresse réseau:

partie réseau	partie hôte

La partie *hôte* est à disposition de l'administrateur local. Qui peut en profiter pour créer des sous-réseaux.

Une adresse réseau et son sous réseau :

La longueur attribuée à la partie *sous-réseau* va déterminer le nombre de sous-réseaux possibles et par conséquent le nombre d'hôtes dans ce sous-réseau.

Exemple de Partage

Un exemple sur 2 bits :

Deux bits de sous-réseaux permettent de configurer au plus 4 sous-réseaux, avec 64 hôtes au plus par sous-réseau.

Des adresses réservées

Il est d'usage de réserver deux adresses d'hôte :

- celle désignant le réseau (l' adresse hôte entière à 0 binaire),
- celle désignant tous (l'adresse hôte entière à 1 binaire).

Exemple sur une adresse

Un exemple sur 192.36.125.0

On a 192.36.125.0 attribuée à une institution. Si l'administrateur eut en faire 4 sous-réseaux, on aura la répartition suivante en binaire :

	réseau		sous-réseau	hôte
11000000	00100100	01111101	00	000000 à 111111
11000000	00100100	01111101	01	000000 à 111111
11000000	00100100	01111101	10	000000 à 111111
11000000	00100100	01111101	11	000000 à 111111

Un exemple sur 192.36.125.0

On a 192.36.125.0 attribuée à une institution. Si l'administrateur eut en faire 4 sous-réseaux, on aura la répartition suivante en décimale :

SR nº	adresse réseau	adresse tous	adresses hôtes
1	192.36.125.0	192.36.125.63	192.36.125.1
			à 192.36.125.62
2	192.36.125.64	192.36.125.127	192.36.125.65
			à 192.36.125.126
3	192.36.125.128	192.36.125.191	192.36.125.129
			à 192.36.125.190
4	192.36.125.192	192.36.125.255	192.36.125.193
			à 192.36.125.254

VOTAR

- En affectant 2 bits aux sous-réseaux, Quelle répartition de sous réseaux peut on faire?
 - on pourrait aussi construire 1 sous-réseau de 128 adresses d'hôtes et 2 sous-réseaux de 64.

Definition

Un masque est une donnée numérique (binaire), permettant d'extraire une partie d'une donnée numérique par une opération logique (un et pour ce qui nous intéresse ici).

Rapidité et efficacité!

Cette opération est nettement plus rapide qu'une suite de décalages.

Exemple de Masque

Examples

On prend un réseau de classe C, sans sous-réseaux, par exemple 192.34.38.0. Le masque 255.255.255.0 permet d'extraire l'adresse réseau à partir de l'adresse de tout hôte. Soit un hôte *H* d'adresse 192.34.38.212;

		192	34	38	212
	et	255	255	255	0
s'écrit		11000000	00100010	00100110	11010100
	et	11111111	11111111	11111111	0000000
résultat		11000000	00100010	00100110	0000000
soit		192	34	38	0

Attention

Des 0 et des 1

Un masque n'est pas nécessairement constitué d'une suite consécutive de 1, suivie d'une liste de 0.

En fait, dans la configuration des réseaux il est très commode d'utiliser des masques constitués d'une suite de 1 suivie d'une suite de 0, parce que les parties réseaux et sous-réseaux sont « à gauche ».

Pourquoi le Routage a besoin de Masques?


Algorithmes de routage

On utilise des masques dans l'algorithme de routage (cf. couche réseau) pour répondre lors du traitement d'un paquet à la question : Est-ce que le destinataire du paquet est sur le même (sous-)réseau que moi-même?

On verra qu'en fait la question est un peu différente, mais elle se généralise facilement.

Examples

Soit un réseau de classe C, 192.34.38.0 sans sous-réseaux, connecté au monde extérieur par un routeur R. Une représentation dans le cas d'un réseau à diffusion (par exemple, ethernet) serait :



La table de routage classique, simplifiée, d'un hôte quelconque H_0 se présente ainsi :

Destination	Contact	Interface	
192.34.38.0	direct	eth0	
autre (<i>défaut</i>)	192.34.38.1	eth0	

Les adresses et périphériques

eth0 désigne *le périphérique « carte réseau ».* 192.34.38.1 est l'adresse réseau du routeur.

Késako?

Cette table dit que :

- pour tout paquet destiné à un hôte local, H₁ par exemple, il faut expédier le paquet directement à H₁; ceci veut dire que la couche liaison de H₀ mettra dans l'adresse de destination l'adresse liaison (dite aussi adresse physique) de H₁;
- pour tout paquet destiné à un hôte **non** local, H_{ext}, il faut expédier le paquet à 192.34.38.1, ici le routeur; ceci veut dire que la couche liaison de H₀ mettra dans l'adresse de destination l'adresse liaison du routeur.

Des questions

Question:

Comment peut-on savoir qu'une adresse de destination fait partie du réseau local ou non?

Réponse:

en utilisant un masque appliqué aux adresses source et destination. Si le résultat est identique, alors les deux hôtes sont sur le même réseau.

Question:

Quel masque faut-il appliquer pour que le routage se passe correctement dans tous les cas, quelle que soit la répartition en sous-réseaux?


Spoil

Prochain cours ...

Masques de Sous-Réseaux

Example

Soit le réseau 192.36.125 divisé en quatre sous-réseaux, SR_1 , SR_2 , SR_3 , SR_4 interconnectés par un routeur R.



Masques de sous réseaux

Le Problème ...

Un routage correct doit permettre à tout hôte d'acheminer directement un paquet destiné au même sous-réseau et de passer par le routeur pour toute autre adresse, extérieure ou appartenant à un des autre sous-réseaux. Le routeur doit pouvoir distinguer les divers sous-réseaux.

Une solution

On ajoute un masque pour chaque destination dans la table de routage.



Masques de sous réseaux

Sur un hôte quelconque

Dans le sous-réseau 192.36.125.0

Destination	Contact	Masque	Interface
192.36.125.0	direct	255.255.255.192	eth0
autre (<i>défaut</i>)	192.36.125.1	???	eth0

Sur un hôte quelconque

Dans le sous-réseau 192.36.125.64

Destination	Contact	Masque	Interface
192.36.125.64	direct	255.255.255.192	eth0
autre (<i>défaut</i>)	192.36.125.65	???	eth0

Question

À quoi correspondent les adresses 192.36.125.1, 192.36.125.65?

Table du Routeur

table du routeur

Destination	Contact	Masque	Interface
192.36.125.0	direct	255.255.255.192	xxx0
192.36.125.64	direct	255.255.255.192	xxx1
192.36.125.128	direct	255.255.255.192	xxx2
192.36.125.192	direct	255.255.255.192	xxx3
autre (<i>défaut</i>)	x.y.z.t	???	xxx4

Questions:

- À quoi corespond x.y.z.t?
- Que représentent les interfaces xxx1 à xxx4?

Notation

Limitation

On peut constater qu'une adresse IP est insuffisante pour déterminer la taille du réseau correspondant. Par exemple, 192.36.125.0 ne dit pas s'il s'agit d'un réseau découpé ou non.

Definition

On associe aux adresses de réseau le masque correspondant, par la notation : *adresse/masque* où *masque* désigne la longueur de la chaîne de bits à 1.

Example

192.36.125.0/26 désigne le réseau d'adresse 192.36.125.0 avec un masque contenant 26 bits à 1, c'est-à-dire le masque 255.255.255.192.

Toutes les valeurs de masque sont possibles, de /1 à /32.

Réseaux de Taille Intermédiaire

Le problème :

Que doit faire une organisation ayant besoin d'un réseau de plus de 254 hôtes, tout en ne justifiant pas d'un réseau de classe B?

Ce problème est d'autant plus important que la classe B est saturée et qu'il y a actuellement peu de chances d'obtenir une telle adresse.

Solution:

Se faire attribuer plusieurs réseaux de classe C et jouer sur les masques et le routage afin de rendre cette attribution acceptable.

Sur-adressage

Definition

On vient de voir comment découper un réseau en sous-réseaux. Mais parfois on a besoin de faire l'opération réciproque : **associer plusieurs adresses obtenues en un seul réseau**. On parle alors de *sur-réseau*.

Des trous ...

Dans ce cas, il faudra obtenir des adresses *compatibles*, *c'est-à-dire* ayant une partie commune **sans trous**.

Sur-adressage

Examples

- 192.34.38.0 et 192.34.39.0 peuvent être associées avec un masque de 23 bits; on dit qu'elles sont compatibles.
- 192.34.38.0 et 211.56.72.0 ne sont pas compatibles : impossible de créer un réseau homogène avec ces deux adresses, avec un routage correct, sauf si on crée une table de routage avec autant de lignes que d'hôtes.
- 192.34.38.0 et 192.34.37.0 ne sont pas compatibles, à moins d'avoir obtenu aussi 192.34.36.0 et 192.34.39.0!