

计算机网络

第三章传输层

谢瑞桃
xie@szu.edu.cn
rtxie.github.io
计算机与软件学院
深圳大学

第三章讲解内容

- 1. 传输层概述与UDP
 - 需求/服务/协议、多路复用/分解、UDP协议
- 2. 可靠传输
 - ■可靠传输基础知识、TCP可靠传输
- 3. TCP
 - 报文段结构、超时间隔、流量控制、连接管理
- 4. TCP拥塞控制
 - 网络拥塞、TCP拥塞控制、吞吐量分析

2

传输层需求、服务和协议

| 应用层需求 | 传输层服务 | UDP | ТСР |
|----------------------|-------|-----|-----|
| 为运行在不同主机上的进程之间提供逻辑通信 | 进程间交付 | | |
| 检测报文段是否出错 | 差错检测 | | |
| 解决丢包、差错问题 | 可靠传输 | X | |
| 解决乱序问题 | 按序交付 | X | |
| 解决接收缓存溢出问题 | 流量控制 | X | |
| 应对网络拥塞 | 拥塞控制 | X | |

TCP拥塞控制讲解内容

- 网络拥塞对传输性能的影响
- TCP拥塞控制
- 吞吐量分析

网络拥塞

- ■太多TCP发送方向网络以太快的速率发送了太多的数据,超过了网络的处理能力
- 会导致:
 - 路由器缓存溢出丢包
 - 很长的排队时延

网络拥塞

- ■太多TCP发送方向网络以太快的速率发送了太多的数据,超过了网络的处理能力
- 对性能的影响:
 - 吞吐量下降
 - 排队时延增加




■ 了解网络拥塞对传输性能的影响

TCP拥塞控制讲解内容


- 网络拥塞对传输性能的影响
- TCP拥塞控制
- 吞吐量分析

- TCP发送方的三个问题:
 - ■如何限制发送速率?
 - ■如何感知网络拥塞?
 - ■如何动态调节发送速率?



■问题一: TCP发送方如何限制发送速率?


- ■问题一: TCP发送方如何限制发送速率?
- ■已发送未确认的字节数 <= 拥塞窗口cwnd
- LastByteSent LastByteAcked <= cwnd</p>



图示: 发送方的序号空间

TCP拥塞控制+流量控制

- ■问题一: TCP发送方如何限制发送速率?
- 已发送未确认的字节数 <= min{cwnd, rwnd}
- LastByteSent LastByteAcked <= min{cwnd, rwnd}</p>




图示: 发送方的序号空间

窗口 (min{cwnd, rwnd})


- ■问题一: TCP发送方如何限制发送速率?
- 发送速率是多少呢?

- ■问题一: TCP发送方如何限制发送速率?
- 发送速率是多少呢?

cwnd RTT



- ■问题二: TCP发送方如何感知网络拥塞?
- 发送端看不到网络内部




- ■问题二: TCP发送方如何感知网络拥塞?
- 丢包事件
 - 定时器超时
 - 收到3个冗余ACK
- ■时延增加
- 路由器提供的信号

- ■问题二: TCP发送方如何感知网络拥塞?
- 不同的拥塞控制算法使用不同"拥塞信号"/"网络反馈"

| TCP拥塞控制算法 | 拥塞信号 | 参与方 | 以长任田县亡 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| (New) Reno | Loss | Sender | 以前使用最广 |
| Agile-TCP | Loss | Sender | 本课程所讨论的 |
| BBR ^[12] | Delay | Sender | |
| BIC | Loss | Sender | |
| C2TCP[9][10] | Loss/Delay | Sender | |
| CLAMP | Multi-bit signal | Receiver, Router | |
| Compound TCP | Loss/Delay | Sender | |
| CUBIC | Loss | Sender | 目前使用最广 |
| ECN | Single-bit signal | Sender, Receiver, Router | |
| Elastic-TCP | Loss/Delay | Sender | |
| FAST | Delay | Sender | |
| H-TCP | Loss | Sender | |
| High Speed | Loss | Sender | |
| Jersey | Loss/Delay | Sender | |
| JetMax | Multi-bit signal | Sender, Receiver, Router | |
| MaxNet | Multi-bit signal | Sender, Receiver, Router | |
| NATCP ^[11] | Multi-bit signal | Sender | |
| RED | Loss | Router | |
| TFRC | Loss | Sender, Receiver | |
| VCP | 2-bit signal | Sender, Receiver, Router | |
| Vegas | Delay | Sender | |
| Westwood | Loss/Delay | Sender | |
| XCP | Multi-bit signal | Sender, Receiver, Router | |

https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_congestion_control



- 在Windows10的powershell里执行下列指令,看看你的主机用的TCP拥塞控制算法是哪种算法。
- netsh interface tcp show supplemental


2/28/2020 计算机网络 26

- ■问题二: TCP发送方如何感知网络拥塞?
- 丢包事件
 - 定时器超时
 - 收到3个冗余ACK
- ■时延增加
- 路由器提供的信号


TCP Reno


- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- 发送方如何确定它的发送速率?

- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- 发送方如何确定它的发送速率?
- 每个RTT发送一个分组 (停等协议),信道利用率 太低,通常不会使网络拥塞。



- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- 发送方如何确定它的发送速率?
- 每个RTT只要信道空闲就发送分组,信道利用率最高,通常会使网络拥塞。






- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- 信道利用率和网络拥塞是一对矛盾
- 发送方如何确定它的发送速率,使得网络不会拥塞,同时又能充分利用所有可用的带宽?

- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- 信道利用率和网络拥塞是一对矛盾
- 发送方如何确定它的发送速率,使得网络不会拥塞,同时又能充分利用所有可用的带宽?
- 网络里的流量是动态变化的,如何动态地调节发送速率?

- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
 - 发送方由低到高的增加拥塞窗口,探测有多少可用网络带宽
 - 如果没有发生意外 (丢包), 增加速率
 - 如果发生了(丢包),立刻降低速率
 - 重复以上过程




- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- ■子问题1:一个TCP连接开始的时候,cwnd初始值应该设多少?

- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- ■子问题1:一个TCP连接开始的时候,cwnd初始值应该设多少?
- 因为对网络流量和带宽一无所知,应该设置为一个很小的值。一般设为1、4或10个MSS。
- 在Windows10的powershell里执行下列指令,看看你的主机用的TCP初始cwnd是多少?
- Get-NetTCPSetting

- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- ■子问题2:如何增加cwnd?
 - 线性增加:
 - 每个RTT增加一个MSS
 - 指数增加:
 - ■每个RTT增加一倍MSS
- 用哪种方法好呢?


- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- ■子问题2:如何增加cwnd?
 - 线性增加:
 - 每个RTT增加一个MSS
 - 增长速度慢, 但一旦发生拥塞损失小
 - 指数增加:
 - 每个RTT增加一倍MSS
 - 增长速度快, 但一旦发生拥塞损失大
- 用哪种方法好呢?
- 先指数增加,超过一定阈值以后线性增加




- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- 子问题3: 丢包时,如何降低cwnd?
- 定时器超时
- 收到3个冗余ACK

- ■问题三:如何动态调节发送速率 (cwnd)?
- 子问题3: 丢包时,如何降低cwnd?
- ■定时器超时
 - 说明拥塞
- 收到3个冗余ACK
 - 虽然某个分组丢失了,但有些分组被收到了,说明拥塞 不是很严重


- ■问题三: TCP发送方如何动态调节发送速率(cwnd)?
- 子问题3: 丢包时,如何降低cwnd?
- 定时器超时
 - 说明拥塞
 - 将cwnd降为初始值,进入慢启动(指数增长)阶段
- 收到3个冗余ACK
 - 虽然某个分组丢失了,但有些分组被收到了,说明拥塞 不是很严重
 - 将cwnd减半,进入拥塞避免(线性增长)阶段





TCP拥塞控制

- ·如何算法实现cwnd增加?
- ■慢启动中的指数增加: 每个RTT增加一倍MSS
- 每收到一个ACK, cwnd 增加一个报文段



TCP拥塞控制

- ·如何算法实现cwnd增加?
- 拥塞避免中的线性增加: 每个RTT增加一个MSS
- 每收到一个ACK, cwnd增加多少字节?

TCP拥塞控制

- ·如何算法实现cwnd增加?
- 拥塞避免中的线性增加: 每个RTT增加一个MSS
- 每收到一个ACK, cwnd增加多少字节?
- ■一个RTT的发送数据是cwnd字节,等同于cwnd/MSS个报文段
- 由 x * (cwnd / MSS) = MSS
- 得 x = MSS * (MSS / cwnd)

第三章知识点汇总


- 理解拥塞控制算法的三个基本问题
 - 如何限制发送速率?
 - 如何感知网络拥塞?
 - 如何动态调节发送速率?
- 理解TCP(Reno)拥塞控制算法的原理
- ■理解TCP(Reno)拥塞控制算法的设计逻辑
- ■理解实现cwnd增加的算法

TCP拥塞控制讲解内容

- 网络拥塞对传输性能的影响
- TCP拥塞控制
- 吞吐量分析


TCP平均吞吐量分析

- 分析一个高度简化的模型
 - 忽略慢启动阶段
 - 设丢包发生时的cwnd为W字节
 - 设一段持续时间内W与RTT不变
 - ■设丢包事件均为三次冗余ACK



TCP平均吞吐量分析

■ 分析一个高度简化的模型



- 在这个简化模型里
 - 窗口在W/2到W之间变化
 - 传输速率在W/2RTT和W/RTT之间变化
 - 平均传输速率是多少?

TCP平均吞吐量分析

- 分析一个高度简化的模型
- W/2-

- 在这个简化模型里
 - 窗口在W/2到W之间变化
 - TCP传输速率在W/2RTT和W/RTT之间变化
 - 平均传输速率(吞吐量)是多少?

平均吞吐量 =
$$\frac{3}{4}\frac{W}{RTT}$$



■ 理解简化模型下TCP平均吞吐量的分析方法



- 假定一个客户端从一个HTTP服务器上获取一个对象,传输层使用TCP Reno协议。已知客户端已经完成了域名解析,忽略客户端接收窗口的影响。
- ■如果该对象需要10个MSS才能够传输完,那么从该客户端发起连接到它收到该文件需要几个RTT,说明理由?假定初始拥塞窗口为1MSS,并且整个传输中没有丢包。


- ■子问题1:一个TCP连接开始的时候,cwnd初始值应该设多少?
- ■因为对网络流量和带宽一无所知,应该设置为一个很小的值。一般设为1、4或10个MSS。
- 上述这种方法好吗? 有没有更好的方法呢?

389

Adaptive Online Decision Method for Initial Congestion Window in 5G Mobile Edge Computing Using Deep Reinforcement Learning

Ruitao Xie, Xiaohua Jia[©], Fellow, IEEE, and Kaishun Wu

https://rtxie.github.io/rtxie.github.io/wp-content/uploads/2020/03/NeuroIW-s.pdf



Sit still, my heart, do not raise your dust. Let the world find its way to you. 静静地坐着吧,我的心,不要扬起你的 尘土。 让世界自己来寻你。

---Tagore