Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчёт по лабораторной работе $\mathbb{N}1$

По дисциплине «Системы ввода-вывода» (семестр 6)

Студент:

Дениченко Александр Р3212 Разинкин Александр Р3207 **Практик**: Табунщик Сергей Михайлович

Задачи

Лабораторная работа:

- 1. Реализовать функцию putchar вывода данных в консоль
- 2. Реализовать функцию getchar для получения данных из консоли
- 3. На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенным вариантом функции OpenSBI посредством взаимодействия пользователя через меню
 - 4. Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы
 - 5. Оформить отчет по работе в электронном формате

Вариант - 1:

- 1. Get SBI specification version
- 2. Get number of counters
- 3. Get details of a counter (должно быть возможно задавать номер счетчика)
- 4. System Shutdown

Листинг 1: run.sh

Листинг 2: kernel.h

```
#pragma once

struct sbiret {
    long error;
    long value;
};
```

Листинг 3: kernel.ld

```
18
             . bss : ALIGN(4)  {
19
                  \__{\rm bss} = .;
20
                  *(.bss .bss.* .sbss .sbss.*);
21
                  \__{\rm bss\_end} = .;
22
             }
23
24
             = ALIGN(4);
25
             . += 128 * 1024; /* 128KB */
26
             \__{stack\_top} = .;
27
       }
```

Листинг 4: kernel.ld

```
#include "kernel.h"
        extern char __bss[], __bss_end[], __stack_top[];
        struct sbiret sbi call(long arg0, long arg1, long arg2, long arg3, long arg4,
             long arg5, long fid, long eid) {
             \label{eq:condition} \text{register long a0 } \_\text{asm}\_("a0") \ = \ \text{arg0} \, ;
             {\tt register\ long\ a1\ \_\_asm\_\_("a1")\ =\ arg1;}
             {\tt register\ long\ a2\ \_\_asm\_\_("a2")\ =\ arg2\,;}
             register long a3 __asm__("a3") = arg3;
10
             register long a4 __asm__("a4") = arg4;
11
             {\tt register \ long \ a5 \ \_\_asm\_\_("a5") = arg5;}
12
             {\tt register\ long\ a6\ \_asm\_\_("a6")\ =\ fid;}
13
             register long a7 _asm_{_a}("a7") = eid;
14
15
             __asm__ __volatile__("ecall"
16
                  : "=r"(a0), "=r"(a1)
17
                   : "r"(a0), "r"(a1), "r"(a2), "r"(a3), "r"(a4), "r"(a5),
18
                        "r"(a6), "r"(a7)
19
                   : "memory");
20
             return (struct sbiret) {.error = a0, .value = a1};
21
        }
22
        long sbi call long(long arg0, long arg1, long arg2, long arg3, long arg4,
24
             long arg5, long fid, long eid) {
25
             \label{eq:condition} \text{register long a0 } \_\text{asm}\_("a0") \ = \ \text{arg0} \, ;
26
             \label{eq:register_long_al} \mbox{register long al } \mbox{$\_$asm$\_$} ("a1") = \mbox{arg1};
27
             register long a2 __asm__("a2") = arg2;
28
             register long a3 __asm__("a3") = arg3;
             register long a4 __asm__("a4") = arg4;
30
             \label{eq:register_long_a5} \begin{array}{ll} \text{register long a5} & \underline{\quad} \text{asm} \underline{\quad} (\text{"a5"}) = \text{arg5}; \end{array}
             {\tt register\ long\ a6\ \_asm\_\_("a6")\ =\ fid;}
32
             register long a7 __asm__("a7") = eid;
33
34
             __asm__ __volatile__("ecall"
35
                   : "=r"(a0), "=r"(a1)
                   : \ "r"(a0), \ "r"(a1), \ "r"(a2), \ "r"(a3), \ "r"(a4), \ "r"(a5), \\
37
                        "r"(a6), "r"(a7)
                  : "memory");
39
40
             return a0;
        }
41
42
        void putchar(char ch) {
43
```

```
sbi_call(ch, 0, 0, 0, 0, 0, 1 /* Console Putchar */);
44
      }
45
      char getchar (void) {
          for (;;) {
              long ch = sbi call long (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2);
49
              if (ch != -1 \&\& ch != 0) {
                   return ch;
              }
52
          }
      }
      long read number(void) {
56
          long number = 0;
          int sign = 1;
          char ch;
          while ((ch = getchar()) != '\n')  {
               if (ch < '0', || ch > '9') {
                   putchar('E');
                   putchar ('\n');
                   return 0;
              }
              number = number * 10 + (ch - '0');
          }
70
          return number * sign;
      }
72
      void show_sbi_version(void) {
74
          struct sbiret result = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x10);
75
          long number = result.value & 0xFFFFFF;
          char high = (number >> 16) \& 0xFF;
          char mid = (number >> 8) \& 0xFF;
          char low = number & 0xFF;
          putchar('0' + high + mid + low);
          putchar ('.');
          putchar('0' + (result.value >> 24));
      }
      void show num counter(void) {
89
          const \ char \ *s = " \ \ \ \ \ ";
90
          for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
              putchar(s[i]);
          }
          struct sbiret result = sbi call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x504D55);
          long number = result.value;
          if (number = 0) {
99
```

46

47

48

50

51

53

54 55

57

59

61

62

63

65

66 67

68

69

71

73

76

78

80 81

82

84 85

86

87 88

91

93

95

97

```
putchar ('0');
100
                 return;
101
            }
102
103
            char digits [10];
104
            int count = 0;
105
106
            while (number > 0) {
107
                 digits [count] = '0' + (number % 10);
                 number = 10;
109
                 count++;
            }
111
            for (int i = count - 1; i >= 0; i--) {
113
                 putchar(digits[i]);
115
       }
117
118
        void print_string(const char *s) {
119
            for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
120
            putchar(s[i]);
121
122
        }
123
124
        void print_number(long num) {
125
            char buffer [32];
126
            int i = 0;
128
            if (num == 0) {
129
            putchar('0');
130
            return;
            }
132
            if (\text{num} < 0) {
134
            putchar('-');
135
            num = -num;
136
137
138
            while (num > 0) {
139
            buffer [i++] = '0' + (num \% 10);
140
            num \ / = \ 10;
141
            }
143
            while (--i >= 0) {
144
            putchar(buffer[i]);
145
146
            }
       }
147
       void show counter(void) {
149
            int counter_num = 0;
151
            char digit = getchar();
152
            putchar(digit);
153
            if (digit >= '0' && digit <= '9') {
154
            counter num = digit - '0';
155
```

```
char next = getchar();
156
            if (next >= '0' && next <= '9') {
157
                putchar(next);
158
                counter num = counter num * 10 + (next - '0');
159
160
161
           print string ("\n");
162
163
           struct sbiret info = sbi call(counter num, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0x504D55);
164
165
           unsigned long counter info = info.value;
           unsigned long csr = counter_info & 0xFFF;
                                                                     // bits [11:0]
167
           unsigned long width = (counter_info \gg 12) & 0x3F; // bits [17:12]
           unsigned long type = counter info >> (size of (long) * 8 - 1); // highest bit
169
           print_string("Counter details:\n");
171
           print string("Type: ");
           print string(type ? "Firmware" : "Hardware");
173
           print string ("\n");
175
           if (type == 0) { // Only show CSR and width for hardware counters
           print_string("CSR number: 0x");
177
           print number(csr);
178
           print string("\nWidth: ");
179
           print number(width + 1); // Width is stored as (actual width - 1)
180
           print string(" bits\n");
182
       }
184
       void system shutdown(void) {
           const char *s = "\n\n Gf!\n";
186
           for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
                putchar(s[i]);
188
190
           sbi call (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8);
191
       }
192
193
       void kernel_main(void) {
194
            for (;;)
195
                switch (getchar()) {
196
                    case '1':
197
                        show_sbi_version();
                         putchar ('\n');
199
                        break;
200
                    case '2':
201
                        show_num_counter();
                        putchar ('\n');
203
                        break;
                    case '3':
205
                        show counter();
                        break;
207
                    case '4':
208
                        system shutdown();
209
                        break;
210
                    default:
211
```

```
const char *s = "\n\nUnknown symbol";
212
                             for (int i = 0; s[i] != ' \setminus 0'; i++) {
213
                                  putchar(s[i]);
214
                             putchar('\n');
216
                   }
217
             }
218
219
220
        __attribute__((section(".text.boot")))
221
        \__{attribute} \__{attribute} 
        void boot(void) {
223
             __asm__ __volatile__(
                   "mv sp, \%[\operatorname{stack\_top}] \setminus n"
225
                   "j kernel main \setminus n"
227
                   : [stack_top] "r" (__stack_top)
             );
229
```

1 Тестирование системы

Ввод -> 1

```
Boot HART Domain st-transaction thooks...

Boot HART Domain st-transaction thooks...

Boot HART Base ISA [~] - ! rv32imafdch

Boot HART Base ISA [~] - ! rv32imafdch

Boot HART PMP Count : 16

Boot HART PMP Granularity : 2 bits

Boot HART PMP Address Bits: 325 ]

Boot HART MHPM Info granularity : 16 (0x0007fff8)

Boot HART Debug Triggers : 2 triggers

Boot HART MIDELEG : 0x00001666

Boot HART MEDELEG : 0x00f0b509

0.2
```

Bвод -> 2

```
Boot HART Debug Triggers : 2 triggers
Boot HART MIDELEG : 0х00001666
Boot HART MEDELEG : 0х00f0b509

Отость [width=.9\textwidth] {1}

Число счетчиков: 35

[width=.9\textwidth] {123}
```

${ m B}{ m B}{ m o}{ m d}$ -> $3\ 3$

```
Boot HART MEDELEG : 0x00f0b509

0n2cs[width=.9\textwidth]{1}

Число счетчиков: 35
3

Counter detailsextwidth]{2}

Type: Hardware

CSR number: 0x3075

Width: 64 bits
```

Ввод -> 4

```
0.2
phics[width=.7\textwidth]{3}

Число счетчиков: 35
3
Counter details:
Type: Hardware width]{123}

CSR number: 0x3075
Width: 64 bits

Отключение питания!

[alwx@alwx] - [~/Desktop/io_lab1] - [2283]
[$]
```

(в отчёте вставлен код со всем выводом на еп локали, функционал не менялся)