

Esempi di rappresentazione nello standard IEEE 754

 Convertire il numero -5.828125₁₀ in formato a virgola mobile IEEE 754 (precisione singola) e provare la correttezza della conversione tramite procedimento inverso



Esempi di rappresentazione nello standard IEEE 754

 Convertire il numero -5.828125₁₀ in formato a virgola mobile IEEE 754 (precisione singola) e provare la correttezza della conversione tramite procedimento inverso

 $5 \rightarrow 101$.828125 $\rightarrow 110101$ 101.110101 == 1.01110101 * 2+2

Segno: - → 1

Mantissa: 01110101

Esponente: 2+127 = 129 = 10000001

P754: 1 10000001 011101010000000000000000



Esempi di rappresentazione nello standard IEEE 754

 Convertire il numero -5.828125₁₀ in formato a virgola mobile IEEE 754 (precisione singola) e provare la correttezza della conversione tramite procedimento inverso

Segno: 1 → -

Mantissa: $01110101 = (2^{-2}+2^{-3}+2^{-4}+2^{-6}+2^{-8})+1 = 1.45703125$

Esponente: 10000001 = 129-127 = +2

P754: - 1.45703125 x 2^{+2} = -5.828125



Numeri denormalizzati

- Per i numeri denormalizzati non vale la regola del significando: hanno uno zero a sinistra della virgola.
- Il numero denormalizzato più grande ha esponente 0 e tutti uni nella mantissa, e vale circa 0.9999999 × 2⁻¹²⁶, quindi quasi come il più piccolo normalizzato.
 - ▶ 0.999999 è dato dalla mantissa, il fattore 2⁻¹²⁶ è convenzionale.
- È però possibile comporre numeri denormalizzati progressivamente più piccoli azzerando i bit a sinistra della mantissa.
- Il più piccolo numero denormalizzato ha la mantissa composta di zeri, con il solo LSB pari a uno (0000...001). Il suo valore è 2⁻¹⁴⁹.
 - ▶ 2⁻²³ dato dalla mantissa e 2⁻¹²⁶ convenzionale
- In pratica i numeri denormalizzati permettono una "transizione morbida" verso i valori che causano l'underflow.



Gli altri formati

- Lo zero è rappresentato esplicitamente da una configurazione apposita.
- Si può rappresentare il valore "infinito"
 - ► Che consente operazioni del tipo infinito + costante = infinito
- Se si fanno operazioni del tipo infinito / infinito si ottiene la codifica di qualcosa che non è un numero (not a number).



Operazioni in virgola mobile

- Somma e sottrazione:
 - si uguagliano gli esponenti
 - le mantisse vengono sommate
 - si rinormalizza la mantissa (con aggiustamento dell'esponente)
- Moltiplicazione e divisione:
 - si moltiplicano o si dividono le mantisse in modo consueto
 - si sommano o si sottraggono gli esponenti
 - si normalizza (si riporta in forma normale)



Operazioni in virgola mobile

- Operazioni in virgola mobile
 - assai più complesse delle op sui numeri interi (con o senza segno)
 - spesso anche più ottimizzate
 - in molti contesti, sono le op più utili e comuni dell'elaborazione
- Potenza di calcolo matematica: spesso espressa in FLOPS
 FLoating-pont OPeration per Second (operazioni in virgola mobile al secondo)
 - K-FLOPS (kilo-flops) : migliaia di op al sec (anni 50)
 - M-FLOPS (mega-flops): milioni di op al sec (anni 60-70)
 - G-FLOPS (giga-flops): miliardi di op al sec (anni 80-90)
 - ▶ T-FLOPS (tera-flops): migliaia di miliardi di op al sec (anni 2000)
 - P-FLOPS (peta-flops): milioni di miliardi di op al sec (anni 2010)



I numeri reali nei linguaggi di programmazione

- In molti linguaggi (C, Java...)
 si possono dichiarare variabili in singola o doppia precisione
- Singola precisione (tipicamente FLOAT-32): float x;
- Doppia precisione (tipicamente FLOAT-64): double x;
- I letterali frazionari sono double per default:
 - 0.5 → literal in doppia precisione.
- Per indicare che un letterale è a singola precisione (float) si appone una f:
 - 0.5f → literal in precisione singola.



Università degli Studi dell'Insubria Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

La rappresentazione dei caratteri



l caratteri

- Il carattere è l'elemento base delle lingue umane.
- Problema: in alfabeti diversi i caratteri hanno particolarità diverse:
 - Negli alfabeti di derivazione greca (greco, latino e cirillico), esiste la distinzione tra maiuscole e minuscole, ignota altrove
 - Negli alfabeti di derivazione latina si sono inventati segni particolari sulle lettere, come ad es. gli accenti.
 - In ebraico, le vocali sono modificatori di lettere di consonanti
 - In arabo, la giustapposizione di lettere diverse nella parola provoca una differenziazione della forma delle lettere stesse.
 - In cinese, è possibile creare nuovi caratteri come composizione di altri caratteri esistenti.



La codifica dei caratteri

- Iniziamo a considerare i caratteri base degli alfabeti occidentali, che, per motivi storici, sono stati i primi a essere codificati.
- Prima osservazione: i caratteri sono relativamente pochi
 - ▶ 10 cifre numeriche
 - 26 minuscole
 - 26 maiuscole
 - ▶ una trentina di simboli di interpunzione (,?!;:...) e altri simboli di uso comune (@#\$|\lambda)
 - In totale un centinaio di caratteri: un byte (256 combinazioni) ci basta e avanza per rappresentarli tutti.
- Seconda osservazione: mentre per i numeri esiste una codifica "naturale" (ad es. lo zero è rappresentato da un insieme di bit nulli) per i caratteri no (non fa alcuna differenza se la lettera "r" è codificata come 35 o 77).



La codifica dei caratteri

- Il problema della rappresentazione è quindi semplice: basta fissare una corrispondenza tra numeri appartenenti all'intervallo 0-255 e i caratteri.
- La cosa importante è che questa corrispondenza sia nota ed accettata da tutti (pena la scorretta interpretazione dei testi).
- In conclusione, la codifica dei caratteri deve essere stabilita da uno standard.



Gli standard

- Lo standard più noto e quasi universalmente adottato è l'ASCII
 (American Standard Code for Information Interchange). È uno
 standard ANSI (X3.4 1968) che definisce valori per 128 caratteri, di
 cui 33 (0-31 e 127) non stampabili.
- EBCDIC (Extended Binary Characters for Digital Interchange Code) è il codice caratteri a 8 bit usato da IBM nei suoi mainframe.



La tabella ASCII

-	0	1	2	3	4	5	6	7
0			SPC	0	@	Р	Ţ	р
1			!	1	Α	Q	а	q
2			"	2	В	R	b	r
3			#	3	С	S	С	S
4	EOT		\$	4	D	Т	d	t
5			%	5	Е	U	е	u
6			&	6	F	V	f	V
7			ı	7	G	W	g	W
8	BSP		(8	Н	X	h	X
9)	9	I	Υ	i	У
Α	LF		*		J	Z	j	Z
В			*	,	K]	k	{
С	FF		,	<	L	\	1	
D	CR			=	M]	m	}
Ε			•	>	M	۸	n	~
F			1	?	0		0	del



I caratteri "di controllo"

- Per gestire un testo non servono solo i caratteri visibili (stampabili), ma ci vogliono anche un certo numero di caratteri "di controllo".
 - Ad es. per segnalare la fine di una riga sono disponibili CR (carriage return) e LF (line feed)
 - EOT (end of text) indica la fine del testo
 - Del indica la cancellazione di un carattere precedentemente inserito
- Tutti questi caratteri non sono visualizzati, hanno invece un effetto sul testo.



ISO 8859/1 (ISO Latin-1)

- Il codice ASCII sfrutta solo 7 degli 8 bit di un byte, e non è pienamente soddisfacente (ad es. gli mancano tutte le lettere accentate).
- L'ISO Latin-1 –molto utilizzato nelle pagine WEB– estende il codice ASCII nel senso che usa tutti gli 8 bit di un byte, rappresentando quindi 256 caratteri diversi.
 - Oltre ai caratteri ASCII, ISO Latin-1 contiene vari caratteri accentati e lettere usate dai linguaggi dell'Europa occidentale (Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Danese, ecc.): ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § " © a « ¬ ® ¬ ° ± ² ³ ′ µ ¶ · ¸ ¹ ° » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ì Í Î Ï Đ Ñ Ò Ó Ô Ö ∨ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ā ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô ō ö ÷ ø ù ú û ü ý b ÿ
- L'ISO Latin-1 è compatibile con l'ASCII nel senso che i primi 128 codici hanno identico significato nei due standard.



La gestione degli altri alfabeti

- Se vogliamo scrivere un testo in caratteri greci o cirillici come facciamo?
- Con ASCII o ISO Latin-1 non è possibile.
- Sono stati inventati diversi codici a 8 bit per alfabeti non latini (e.g., cirillico, greco e giapponese semplificato) e molti codici a 16 bit per linguaggi orientali (giapponese e cinese).
- Problemi:
 - Un programma che "capisce" un certo codice non sarà capace di trattare codici diversi.
 - Non possiamo usare nello stesso testo caratteri cirillici e greci
- UNICODE e ISO/IEC 10646 sono standard che consentono di rappresentare tutti gli insiemi di caratteri noti, utilizzando un numero variabile di byte.



Interpretazione delle informazioni

- In un byte della memoria c'è la configurazione 01000001.
- Come fa il calcolatore a sapere se questo byte va interpretato come un numero intero (65) o come un carattere (A)?
- La risposta è semplice: non lo sa per niente.
- Sono i nostri programmi che devono ricordarsi qual è il significato di una data cella di memoria (o variabile).
- Molti linguaggi facilitano questo compito assegnando un "tipo" alle variabili, per cui su una variabile di tipo carattere non si possono fare somme.
- Altri linguaggi come gli assembler non danno questo tipo di protezione