# Ottimizzazione Combinatoria Appunti

Giovanni "Qua' Qua' dancer" Palma e Alex Basta

# Contents

Chapter 1	1	Introduzione	Page
Chapter 2	2	Problemi e Modelli	Page
	2.1	Problemi di ottimizzazione 2.1.1 Problemi di ottimizzazione — • Problemi di ottimizzazione e di decisione — • Aspetto algorit	mico —
	2.2		
	2.3	Template per risolvere problemi Vincoli di assegnamento — • Selezione di Sottoinsiemi — • Variabili a valori discreti — • Minima positiva — • Funzione a carico fisso — • Rappresentazioni del valore assoluto — • Funzioni definit —	
Chapter 3	3	Reti di Flusso	Page
	3.1	Problemi di Flusso Vincoli — • Ipotesi semplificative — • Problema del Flusso di Costo Minimo — • Problema di Flusso	
	3.2	Problema del flusso massimo: algoritmi  Tagli — • Cammini aumentanti e Grafo residuo — • Algoritmo Ford-Fulkerson — • Algoritmo di Farp — • Algoritmo di Goldberg-Tarjan —	Edmonds-
	3.3	•	
	3.4		
Chapter 4	4	Programmazione Lineare	Page
	4.1	Geometria della PL Nozioni Preliminari — • Faccia — • Base — • Vincoli attivi —	
	4.2	Inviluppi Convessi Coni Convessi — • Teorema di Motzkin — • Due Rappresentazioni — • Teorema Fondamentale —	_
	4.3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	4.4	Tecnica Branch-and-Bound	u.
Chapter !	5	Esercitazioni	Page
	5.1	Problemi e modelli	

Problema dei data center — • Problema del docente di informatica — • Problema delle commesse — •

Problema della minimizzazione del massimo — • Problema della massimizzazione del minimo — • Esercizio valore assoluto — • Esercizio 1.26 — • Esercizio 1.27 — • Esercizio 1.28 — • Esercizio 1.29 — • Esercizio 1.31 — • Esercizio 1.32 — • Esercizio 1.35 — • Esercizio 1.7 — • Esercizio 1.6 — • Esercizio 1.4 - Problema di Manutenzione degli Aerei — • Esercizio 1.3 —

5.2 Tutor

Esercizio 1.24 — • Esercizio 1.33 —

5.3 Esercitazioni reti di flusso con Luca

Ex 1 —  $\bullet$  Ex 2 —

# Chapter 1

# Introduzione

Prova scritta e orale. Si studiano metodi algoritmici per ottimizzare problemi di flusso su reti e di programmazione lineare. In poche parole, impariamo come prendere decisioni. Appunti presi in base alle lezioni del prof Ugo Dal Lago, si consiglia una lettura con accetto veneto

Questa introduzione è totalmente inutile, serve solo ad occupare byte. Ringraziate pure il bastianini per questo  $\mathfrak Q$ 

# Chapter 2

# Problemi e Modelli

## 2.1 Problemi di ottimizzazione

### Definition 2.1.1: Ricerca operativa

La **ricerca operativa** è un ramo della matematica applicata che si occupa dello studio, della modellizzazione e della risoluzione dei cosiddetti *problemi decisionali* complessi mediante strumenti matematici, algoritmici e computazionali, con l'obiettivo di ottimizzare processi e risorse

Per evitare qualsivoglia fraintendimento fornirò anche la definizione di ottimizzazione Combinatoria

## Definition 2.1.2: Ottimizzazione Combinatoria

Si definisce Ottimizzazione Combinatoria una branca della Ricerca Operativa che nel modellare matematicamente e risolvere problemi complessi di natura discreta unisce tecniche di calcolo combinatorio alla teoria degli algoritmi e ai risultati teorici e metodologici della programmazione lineare

Pertanto ricerca operativa e ottimizzazione combinatoria sono due cose diverse, MA cito testualmente

"Per tutti i nostri scopi ricerca operativa e ottimizzazione, sono sinonimi

tuttavia non vedremo solo alcune tecniche di ottimizzazione combinatoria, ma anche altre tecniche che stanno nella ricerca operativa ma che trattano di valori non discreti"

– Ugo

Adesso, sotterrato questo problema di carattere unicamente terminologico con cui io non posso fare a meno di strizzarmi il cervello perché c'ho l'autismo, possiamo tornare a parlare di ricerca operativa/ottimizzazione combinatoria (tanto so' sinonimi per noi)

I problemi di cui si occupa la ricerca operativa, quindi, riguardano situazioni in cui occorra massimizzare i ricavi o minimizzare i costi, in presenza di risorse limitate. Detto in termini più matematici, data una funzione **vincolata** l'obiettivo è trovare una soluzione ottimale che massimizzi o minimizzi tale funzione.

È pertanto vero, quindi, che questa disciplina ha forte contenuto economico

La ricerca operativa si inserisce all'interno del processo decisionale, il quale può essere suddiviso in diverse fasi

- Individuazione problema
- Raccolta dati
- Costruzione modello, ovvero la Traduzione del problema in un modello matematico che descriva il sistema e i vincoli in modo formale
- **Determinazione di piu' soluzioni**: applicazione di algoritmi e tecniche di ottimizzazione per individuare la soluzione migliore
- Analisi dei risultati

La ricerca operativa, quindi, si occupa delle fasi 3 e 4 del processo, dato che sono le fasi che richiedono l'impiego di modelli matematici, algoritmi di ottimizzazione e strumenti computazionali. Adesso andiamo a definire per benino che cosa intendiamo per "modello"

#### Definition 2.1.3: modello

un **modello** è una descrizione astratta e scritta in linguaggio matematico, della parte di realtà utile al processo decisionale

I modelli ci permettono di inquadrare i problemi in una determinata "cornice" che ci permette di determinare quale tipo di algoritmo risolutivo usare.

Esistono tre tipi di modelli:

- **Teoria dei giochi**: ricerca di un equilibrio fra le componenti coinvolte in un'interazione reciproca, spesso con obbiettivi contrastanti. (non ce ne occupiamo)
- **Simulazione**: il problema viene studiato simulando la situazione senza studiarne la natura in modo analitico tramite generazione di istanze casuali. (anche questi modelli non ci interessano)
- Analitici: dal problema si costruisce un modello matematico rigoroso (senza perdere informazione sul problema reale) e risolto mediante tecniche analitiche, senza ricorrere a simulazioni. La natura stessa dello spazio matematico in cui è inserito il problema è in grado di garantire la soluzione ottima. Questo tipo approccio è particolarmente vantaggioso in quanto assicura l'esattezza della soluzione supponendo che il modello sia formulato correttamente.

È tuttavia richiesto un discreto livello di creatività

Definiamo, adesso, i problemi che andiamo a trattare

## Definition 2.1.4: Problema

Definiamo **problema** una domanda, espressa in termini generali, la cui risposta dipende da *parametri* e *variabili*, sopratutto nei problemi analitici

Un problema  $\mathcal{P}$  è descritto tramite:

- I suoi parametri e variabili
- Le caratteristiche che una soluzione deve avere

Quando fissiamo un'istanza di un problema, vengono fissati i parametri ma non le variabili, che sono le incognite che devono essere definite. Distinguiamo un problema dalla sua istanza per generalizzarlo. Si presti attenzione alla differenza tra parametri e variabili che molti si confondono

#### Example 2.1.1 (Problema con paramteri e variabili)

Sia  $\mathcal{P}$  il seguente problema

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Dove a,b e c sono i suoi parametri e x rappresenta le variabili, una possibile istanza di tale problema è:

$$5x^2 - 6x + 1 = 0$$

Un modo comune per descrivere un problema è dare l'insieme di soluzioni ammissibili  $\mathbb{F}_{\mathcal{P}} \subseteq G$ , dove G è un sovrainsieme generico noto, di solito contenente la collezione di tutte le possibili configurazioni o decisioni che si possono prendere, dando dei vincoli che un generico  $g \in G$  deve soddisfare per far parte di  $\mathbb{F}_{\mathcal{P}}$ , avremo così che  $G - \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  è l'insieme delle soluzioni non ammissibili

## Example 2.1.2

Sia l'instanza di  ${\mathcal P}$  definita precedentemente

$$5x^s - 6x + 1 = 0$$

si ha che

$$G = \mathbb{R}$$

$$\mathbb{F}_{\mathcal{P}} = \{ x \in \mathbb{R} | 5x^2 - 6x + 1 = 0 \}$$

#### 2.1.1 Problemi di ottimizzazione

Iniziamo con una definizione preliminare.

## Definition 2.1.5: Problema di ottimizzazione

In matematica e in informatica, un problema di ottimizzazione è il problema di trovare la migliore soluzione fra tutte le soluzioni fattibili.

Un problema di ottimizzazione  $\mathcal{P}$  viene descritto:

- ullet Dando l'insieme  $\mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  delle soluzioni ammissibili
- Specificando una funzione obiettivo  $c_{\mathcal{P}}: \mathbb{F}_{\mathcal{P}} \to \mathbb{R}$  che assegna ad ogni  $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  un valore reale  $c_{\mathcal{P}}(g)$ , che rappresenta il costo o il beneficio.

Un problema (di ottimizzazione) di massimo  $\mathcal{P}$  consiste nel determinare il valore

$$Z_{\mathcal{P}} = \max\{c_{\mathcal{P}}(g) \mid g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}\},\$$

mentre un problema (di ottimizzazione) di minimo  $\mathcal P$  consiste nel determinare il valore

$$Z_{\mathcal{P}} = \min\{c_{\mathcal{P}}(g) \mid g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}\}.$$

Ci si può trastullare con la definizione, infatti ad ogni problema di massimo  $\mathcal{P}$  corrisponde un problema di minimo  $\mathcal{P}'$  tale che  $c_{\mathcal{P}'}(g) = -c_{\mathcal{P}}(g)$ , ovvero:

$$Z_{\mathcal{P}} = -\min\{c_{\mathcal{P}'}(g) \mid g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}} = \mathbb{F}_{\mathcal{P}'}\}.$$

## Definition 2.1.6: Valore ottimo e soluzione ottima

Dato un problema di ottimizzazione  $\mathcal{P}$ , il valore  $Z_{\mathcal{P}}$  definito in precedenza è detto valore ottimo, mentre il  $g^* \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  tale che  $Z_{\mathcal{P}} = c_{\mathcal{P}}(g^*)$  è detto soluzione ottima.

Si può quindi constatare che la differenza reale tra i due è che il valore ottimo è inserito nel codominio della funzione obiettivo (cioè il mero valore reale "ottimizato"), mentre la soluzione ottima appartiene al dominio (ovvero è l'elemento in  $\mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  che ottimizza la funzione).

#### Example 2.1.3 (Esempio di problema di ottimizzazione)

Dati

$$G=\mathbb{R},\quad \mathbb{F}_{\mathcal{P}}=\{x\in\mathbb{R}\mid 5x^2-6x+1=0\},\quad c_{\mathcal{P}}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\text{ con }c_{\mathcal{P}}(g)=g^2,$$

e si ponga

$$Z_{\mathcal{P}} = \max\{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}\}.$$

Innanzitutto, calcolo l'insieme delle soluzioni ammissibili (hold my soluzione parabolica):

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1}}{2 \cdot 5} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 20}}{10} = \frac{6 \pm \sqrt{16}}{10} = \frac{6 \pm 4}{10}.$$

Quindi, le soluzioni sono:

$$x_1 = \frac{6+4}{10} = 1$$
 e  $x_2 = \frac{6-4}{10} = \frac{1}{5}$ .

Pertanto, l'insieme delle soluzioni ammissibili è:

$$\mathbb{F}_{\mathcal{P}} = \{1, \frac{1}{5}\}.$$

Si procede poi nel calcolare la funzione obiettivo per ogni elemento:

$$c_{\mathcal{P}}(1) = 1^2 = 1$$
,  $c_{\mathcal{P}}(\frac{1}{5}) = (\frac{1}{5})^2 = \frac{1}{25}$ .

Il massimo tra questi valori è:

$$Z_{\mathcal{P}} = \max\{1, \frac{1}{25}\} = 1.$$

fin casi dei problemi di decisione

Si hanno quattro casi principali in cui sono inseriti i problemi di decisione:

- **Problema vuoto:** non esistono soluzioni ammissibili, ovvero  $\mathbb{F}_{\mathcal{P}} = \emptyset$ , per cui l'ottimizzazione è impossibile e si assume che  $Z_{\mathcal{P}} = \infty$ .
- Problema illimitato: si ha quando non esiste un limite inferiore/superiore per i valori della funzione obiettivo tra le soluzioni ammissibili, ovvero quando  $Z_{\mathcal{P}} = \pm \infty$ . Ad esempio, nel caso del massimo, per ogni  $x \in \mathbb{R}$  esiste un  $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  con  $c_{\mathcal{P}}(g) \geq x$ , e quindi  $Z_{\mathcal{P}} = +\infty$ .
- Valore ottimo finito ma non soluzione ottima finita: un problema di ottimizzazione può presentare un valore ottimo finito, pur non ammettendo alcuna soluzione  $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  tale che  $c_{\mathcal{P}}(g)$  sia esattamente uguale a  $Z_{\mathcal{P}}$ . (Es.: nell'insieme  $\{x \mid x > 0\}$ , dove l'estremo inferiore è 0, ma non esiste una soluzione che raggiunga tale valore.)
- Valore ottimo finito e soluzione ottima finita: esiste almeno un  $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$  tale che  $c_{\mathcal{P}}(g) = Z_{\mathcal{P}}$ , ed esso è ottimo. Notare che possono esistere più soluzioni ottime, ma un solo valore ottimo.

### 2.1.2 Problemi di ottimizzazione e di decisione

Verranno fornite due definizioni importanti:

#### Definition 2.1.7: Problema di decisione

Un problema di decisione consiste nel determinare una qualunque soluzione ammissibile  $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$ .

## Definition 2.1.8: Problema di certificato

Il problema di certificato consiste nel verificare se, per un dato  $g \in G$ , risulti che  $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}}$ .

I problemi di decisione sono generalmente più semplici dei problemi di ottimizzazione, in quanto non richiedono la definizione di una funzione obiettivo  $c_{\mathcal{P}}()$ . Tuttavia, è possibile trasformarli in problemi di ottimizzazione fissando una funzione obiettivo triviale (ad esempio, costante), per cui tutte le soluzioni ammissibili risultano ottime. In alternativa, possiamo considerare un problema decisionale R definito da

$$F_R = \{ g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}} \mid c_{\mathcal{P}}(g) = Z_{\mathcal{P}} \},$$

oppure, per un dato  $k \in \mathbb{R}$ , il problema decisionale  $R_k$  con

$$F_{R_k} = \{ g \in \mathbb{F}_{\mathcal{P}} \mid c_{\mathcal{P}}(g) \leq k \},$$

nel caso in cui  $\mathcal{P}$  sia un problema di minimo.

## 2.1.3 Aspetto algoritmico

- Algoritmi esatti: e' un algoritmo che preso un'istanza di P (P e' un modello di un problema), fornisce in output una soluzione ottima  $g^*$  di P (se esiste). Spesso pero' i problemi sono troppo complessi ed e' impossibile costruire algoritmi efficenti.
- Algoritmi euristici: non ci danno garanzia sulla soluzione trovata (e' sicuramente ammissibile), ma un'approssimazione.

Come possiamo valutare la correttezza di una soluzione euristica? Possiamo misurare l'errore (assoluto o relativo) fra il valore ottimo euristico e quello esatto.

Gli algoritmi euristici vengono detti anche greedy.

## 2.2 Modelli

Al posto di dare un'algoritmo per ogni specifico problema, possiamo definire classi di problemi che possono essere risolti con lo stesso algoritmo.

## 2.2.1 Programmazione Lineare

Fornisco Innanzitutto la def. di problema di Programmazione Lineare

## Definition 2.2.1: Problema di Programmazione Lineare

Si definiscono **Problemi di programmazione lineare (PL)** tutti quei problemi di ottimizzazione in cui la funzione obbiettivo  $c_{\mathcal{P}}$  è lineare e i vincoli sono tutti espressi da disequazioni lineari ed anche, eventualmente, equazioni lineari (quest'ultime possono mancare le prime no). In particolare in un problema  $\mathcal{P}$  di programmazione lineare si ha:

•  $\mathbb{G} = \mathbb{R}$ , definendo poi un numero finito  $n \in \mathbb{N}$  di variabili reali, che nella realtà rappresentano delle quantità

$$x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{RN}$$

• Una funzione obiettivo  $c_{\mathcal{P}}$  definita  $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$  nella forma:

$$f(x) = cx$$

Dove c è un vettore riga e x è un vettore colonna. Si noti che c non è una variabile, bensì un parametro (definizione della funzione obiettivo)

 $\bullet$  Un insieme di m vincoli lineari, tutti in una delle forme seguenti:

$$ax = b$$
  $ax \le b$   $ax \ge b$ 


Dove  $a \in \mathbb{R}^n$  e  $b \in \mathbb{R}$ 

f e' lineare.  $c_p$  e' l'insieme di vettori di numeri reali.  $\mathbb{G} = \mathbb{R}^n$ . (definizione di G)

È talvolta utile assumere che  $x \in \mathbb{Z}^n$ , ovvero che le soluzioni ammissibili siano vettori di numeri interi. In questo caso si parla di programmazione lineare intera. Facendo così, stiamo restringendo il campo di ricerca (ed il dominio delle soluzioni possibili), ma si perdono alcune proprietà (geometriche) che in realtà possono rendere più difficile la ricerca della soluzione.

Esiste inoltre la programmazione lineare mista (PLM), dove si hanno variabili di natura mista (alcune variabili in  $\mathbb{R}$  ed alcune in  $\mathbb{Z}$ )

Si noti questo diagramma riassuntivo:



Un problema PL può sempre essere espresso nella seguente forma matriciale:

$$\max\{cx \mid Ax \leq b\}$$

dove  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e  $b \in \mathbb{R}^m$ . Grazie ad alcuni accorgimenti è possibile, inoltre, scrivere tutti i vincoli possibili di un problema di PL  $\mathcal{P}$  in un'unico sistema di disequazioni lineari. Infatti:

• Se  $\mathcal{P}$ è un problema di minimo, occorre considerare semplicemente la funzione f(x) = (-c)x

- Ogni vincolo ax = b diventa la coppia di vincoli  $ax \le b$  e  $ax \ge b$
- Ogni vincolo  $ax \ge b$  è equivalente a  $(-a)x \le (-b)$ .

## Example 2.2.1 (Pianificazione della Produzione)

#### TESTO

La societ'a Pintel deve pianificare la produzione della sua fabbrica di micro- processori. La Pintel possiede due diverse linee di prodotti: i processori Pin- tium, pi'u potenti e destinati al mercato "server", ed i Coloron, meno potenti e destinati al mercato "consumer". L'impianto 'e in grado di realizzare 3.000 "wafer" alla settimana: su ogni wafer trovano posto o 500 Coloron oppure 300 Pintium. La resa di un wafer dipende anch'essa dal tipo di processore: i Coloron, di minori dimensioni, hanno una resa media del 60%, mentre i Pintium, pi'u grandi e quindi maggiormente sottoposti a difetti, solamente del 50%. I processori Pintium si vendono a 500\$ al pezzo, mentre i Coloron si vendono a 200\$ al pezzo. La divisione commerciale della Pintel ha anche stabilito che la massima quantit'a di processori che possono essere messi sul mercato ogni settimana senza causare un calo dei prezzi 'e di 400.000 unit'a per i Pintium e di 700.000 unit'a per i Coloron. Si vuole determinare le quantit'a di ciascun tipo di processore da produrre settimanalmente in modo da massimizzare il ricavo totale.

#### **SVOLGIMENTO**

#### • VARIABILI

Prendiamo le prime due variabili ovvie:

$$x_p$$
 = "numero di pintium prodotti"  
 $x_c$  = "numero di coloron prodotti"

Notare che a differenza delle dispenze,  $x_p$  e  $x_c$  sono il numero di processori che *proviamo* a produrre, senza tenere conto della resa del wafer.

Usiamo anche due variabili che poi possiamo anche rimuovere:

$$w_p =$$
 "numero wafer utilizzati per pintium" 
$$w_c =$$
 "numero wafer coloron"

### • VINCOLI

Mettiamo i vincoli di produzione settimanali:

$$0 \le x_p 0.5 \le 400000$$
  
 $0 \le x_c 0.6 \le 700000$ 

Dobbiamo considerare anche il massimo numero di wafer, ipotizzo che un wafer puo' essere usato tutto solo per pintium o solo per coloron:

$$w_p + w_c \le 3000$$

Queste nuove variabili devono essere legate in qualche modo a quelle principali che usiamo nella FO:

$$300w_p = x_p$$
$$500w_c = x_c$$

Possiamo quindi tornare sul vincolo sul numero di wafer e sostituire  $w_p$ ,  $w_c$  con  $x_p$ ,  $x_c$  per riscrivere il vincolo relativo alle ultime due variabili, riducendo quindi le variabili utilizzate e semplificando il problema:

$$5x_p + 3x_c \le 4500000$$

L'insieme delle soluzioni ammissibili e' quindi:

$$F = \{(x_p, x_c) | 0 \le x_p 0.5 \le 400000, 0 \le x_c 0.6 \le 700000, 5x_p + 3x_c \le 4500000\}$$

## • Funzione Obbiettivo

Vogliamo trovare  $max\{c(x_p,x_c)|(x_p,x_c)\in F\}$ 

$$c(x_p, x_c) = 0.5x_p \cdot 500 + 0.6x_c \cdot 200$$

Vediamo su un grafico l'area delle soluzioni ammissibili data da F:





Figura 1.1: Insieme ammissibile per il problema della Pintel

Un'importante proprieta' dei problemi lineari (reali) e' che la soluzione ottimale si trova sempre su uno dei "vertici" della figura descritta dalle soluzioni ammissibili (in questo caso quella ottimale e' (400000,100000) per  $(x_p/0.5,x_c/0.6)$ ).

Grafico della funzione costo (rossa) con l'area delle soluzioni ammissibili (blu):



## **OSSERVAZIONI**

In realta', con la soluzione trovata il numero di wafer per tipo di chip non e' intero! In questo caso possiamo supporre che non sia troppo un problema, ma in altri casi puo' esserlo, quindi tocca studiare la *programmazione lineare intera*.

## 2.2.2 Programmazione lineare intera

Se nella PL le variabili rappresentano quantità nella PLI le variabili possono essere

- Quantitative: ovvero rappresentare quantità.
- Logiche: rappresentare valori booleani, ovvero scelte basate sulla possibilità di scegliere o meno una determinata opzione

Qui la definizione di variabile logica

## Definition 2.2.2: variabile logica

Una variabile x si definisce logica se:

$$x \in \mathbb{N}(o\mathbb{Z}) \quad 0 \le x \quad x \le 1$$

Un esempio tipico è rappresentato dalle variabili che associano una determinata risorsa a un compito specifico, oppure che determinano l'utilizzo di un particolare processo.

Questo e' il bello dei problemi lineari

- Il Basta

Un giga esempietto bellino è il problema dello zaino:

## Example 2.2.2 (Problema dello zaino)

Il problema dello zaino è un esempio classico di problema di ottimizzazione combinatoria piuttosto complesso.

Sia dato un insieme  $E=1,\,2,\,\ldots$ , n di elementi, a ciascuno dei quali sia assegnato un peso ai ed un costo ci,  $i=1,\,\ldots$ , n, interi e positivi: il problema dello zaino (KP, da Knapsack Problem) consiste nel determinare un sottoinsieme di elementi che abbia costo totale massimo ed il cui peso totale non superi un prefissato intero b. **Parametri:** 

$$E = \{1, ..., n\}$$
  
 $a_i = \text{peso dell'oggetto } i$   
 $c_i = \text{costo dell'oggetto } i$ 

b = peso massimo dello zaino

#### Variabili:

Dobbiamo indicare usando le variabili quali elementi vogliamo includere nella soluzione e quali vogliamo scartare. Possiamo fare cio usando n variabili logiche:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'oggetto } i \text{ è nello zaino} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Vincoli:

$$\sum_{i=1}^n x_i a_i \le b$$

Funzione obiettivo:

$$\max \sum_{i=1}^{n} x_i c_i$$

### Relazioni logiche

Avendo introdotto le variabili logiche, è opportuno chiedersi se sia possibile esprimere, mediante programmazione lineare (PL), le regole di inferenza logica per le relazioni che intercorrono tra di esse. Grazie all'uso di opportuni vincoli lineari, la risposta è affermativa:

• Negazione  $(y = \neg x)$ : x = 1 - y• Congiunzione  $(z = x \land y)$ :  $z \leqslant x$   $z \leqslant y$   $z \geqslant x + y - 1$ • Disgiunzione  $(z = x \lor y)$ :  $z \geqslant x$   $z \geqslant y$   $z \leqslant x + y$ • Implicazione  $(z = x \implies y)$ :  $x + z \geqslant 1$   $z \geqslant y$   $x + z \leqslant 1 + y$ 

È possibile, tuttavia, dimostrare che il problema di ottimizzazione lineare è, in generale, *NP-hard*, dato che il problema di soddisfacibilità di una formula logica rientra nella classe NP-hard

## 2.3 Template per risolvere problemi

## 2.3.1 Vincoli di assegnamento

Un tipo di vincolo che la programmazione lineare intera (PLI) gestisce in modo molto efficace è rappresentato dai cosiddetti *vincoli di assegnamento*. Questi vincoli sono utilizzati per modellare problemi che riguardano l'assegnazione di "oggetti a luoghi". Si considerano:

- Un insieme  $N = \{1, ..., n\}$  di **oggetti** (che possono rappresentare automezzi, persone, ecc.)
- Un insieme  $V = \{1, ..., m\}$  di luoghi

Per rappresentare le diverse condizioni di assegnazione degli oggetti ai luoghi, si introduce la variabile  $x_{ij} \in \{0, 1\}$  (dove  $1 \le i \le n$  e  $1 \le j \le m$ ). Questa variabile indica se l'i-esimo oggetto è stato assegnato al j-esimo luogo  $(x_{ij} = 1)$  o meno  $(x_{ij} = 0)$ , si può così procedere alla formale

## Definition 2.3.1: Vincoli di assegnamento

Sia  $N = \{1, ..., n\}$  un insieme di oggetti e  $V = \{1, ..., m\}$  di luoghi, si definiscono **vincoli di assegnamento** quei vincoli che impongono che ogni oggetto sia assegnato a un solo luogo e ad ogni luogo è assegnato esattamente un oggetto. Questi sono espressi mediante queste sommatorie:

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Dove:

- $x_{ij}$  è una variabile binaria che vale 1 se l'oggetto i è assegnato al luogo j, e 0 altrimenti.
- ullet La prima equazione assicura che ogni oggetto i sia assegnato esattamente a un luogo.
- La seconda equazione assicura che ogni luogo *j* riceva esattamente un oggetto.

il luogo può anche essere visto come uno slot temporale, quindi imponiamo un certo pipeline

## Vincoli di semi-assegnamento

I vincoli di semi-assegnamento sono una variante dei vincoli di assegnamento in cui non è necessario che ogni luogo riceva esattamente un oggetto, in particole si noti la seguente definizione

## Definition 2.3.2: Vincoli di semi-assegnamento

Sia  $N = \{1, ..., n\}$  un insieme di oggetti e  $V = \{1, ..., m\}$  un insieme di luoghi. Si definiscono **vincoli di semi-assegnamento** quei vincoli che impongono che ogni oggetto sia assegnato ad al massimo un luogo. Questi vincoli sono espressi mediante la seguente sommatoria:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \le 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Dove  $x_{ij}$  è una variabile binaria che vale 1 se l'oggetto i è assegnato al luogo j, e 0 altrimenti.

#### Example 2.3.1 (Problema del docente di informatica)

#### Testo

Si hanno dei progetti  $(t_1, t_2, ..., t_n)$ , si hanno m PC, dove ogni pc può compilare qualunque progetto in modalità sequenziale. Le prestazioni del PC sono identiche

Vogliamo assegnare i progetti ai pc in modo da minimizzare il tempo complessivo parallelo di compilazione **Svolgimento** 

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il progetto } i \text{ è compilato al pc } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$x_{ij} \in \mathbb{N}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \ \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Vincoli:

$$\forall i \in \{1, ..., n\}$$
  $\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1$  (normale vincolo di semi-assegnamento!!)

$$\forall j \in \{1,\ldots,m\} \quad y \geqslant \sum_{i=1}^n x_{ij}t_i$$

Funzione obbiettivo:

$$\min( \qquad \max_{j} \sum_{i=1}^{n} \underbrace{x_{ij}t_{i}}_{\text{tempo di compilazione del progetto } i \text{ al pc } j}$$

nonostante questa espressione matematica ha perfettamente senso, non è lineare!

Funzione obbiettivo sbagliata! Pertanto prenderemo y per "simulare" il massimo, di modo da rendere la funzione obbiettivo lineare:

#### 2.3.2 Selezione di Sottoinsiemi

Sia  $N = \{1, ..., n\}$  un insieme finito di elementi e sia  $F = \{F_1, ..., F_n\}$  una famiglia di sottoinsiemi (non necessariamente disgiunti) dove  $F_i \subseteq N$  e sia  $c_j$  un costo che associamo ad ogni  $F_j$ . Si vuole determinare qual'e' la scelta migliore di  $D \subseteq F$  di costo minimo fra tutti gli  $F_j \in F$ . Per formulare formalmente il problema, si può rappresentare l'appartenenza degli elementi di N in un sottoinsieme  $F_j$  come una matrice che ha un numero di n righe (numero di elementi) e un numero m di colonne (il numero di sottoinsieme). In dettaglio, sia  $A = (a_{ij} \in \{0,1\}^{n \times m})$ , dove

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in F_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il vettore delle variabili x assumerà la forma  $x=(x_1,...,x_m)$  dove

$$x_j = \begin{cases} 1 & F_j \in D \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definendo D come  $D = \{F_j \mid x_j = 1\}$ La funzione obbiettivo e' sempre:

$$\sum_{i=1}^{n} x_j c_j$$

I vincoli, invece, dipendono dal problema:

• Problema di copertura: ognuno degli elementi di N sta in almeno uno degli elementi di D:

$$\sum_{j=1}^{m} a_{ij} x_j \geqslant 1 \quad \forall i \in [1, n]$$

Ad esempio, i sottoinsiemi F di N possono essere dei curriculum dove c'è scritto quale dei linguaggi di programmazione  $l \in N$  conosce un candidato. Ogni candidato ha anche uno stipendio. Dobbiamo scegliere quali candidati assumere per coprire tutti i linguaggi in N minimizzando il costo

• Partizione: Ognuno degli elementi si N sta in esattamente uno degli elementi di D, ovvero D deve essere una partizione di N. Quindi:

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} x_j = 1 \quad \forall i \in [1, n]$$

Ad esempio, N possono essere dei task da svolgere e gli iniemi di F sono offerte da fornitori rispetto alla risoluzione di alcuni dei task. Quindi gli inisiemi di D devono essere disgiunti perche' non vogliamo che due societa' risolvano lo stesso task. Tutto deve essere coperto una sola volta.

• Riempimento: si usa solo quando si vuole massimizzare il costo  $c_j$ . N non sono piu' incombenze o task, ma risorse da usare una volta per costruire un prodotto (elemento di F). Al piu' perche' possiamo scartare

qualche componente. Possiamo usare ogni elemento di N al massimo una volta. Quinidi:

$$\sum_{j=1}^{m} a_{ij} x_j \le 1 \quad \forall i \in [1, n]$$

### Example 2.3.2 (Problema delle Commesse)

#### Testo

Un'azienda deve decidere come impiegare i suoi n dipendenti  $1, \ldots, n$ .

L'azienda, nell'intervallo di tempo desiderato deve evadere m commesse  $1, \ldots, m$ 

Ciascuna commessa j deve essere svolta dal sotto<br/>insieme  $D_j \subseteq \{1,\dots,n\}$  dei dipendenti dall'azienda.

Ogni commessa, se evasa darebbe luogo ad un ricavo pari a  $r_i$  euro.

Ogni dipendente può lavorare ad una singola commessa nell'unità di tempo

### Svolgimento

Si consideri che questo è un Problema di selezione di sottoinsiemi, infatti:  $N = \{1, ..., n\}$  elementi/dipendenti

 $F = \{F_1, \dots, F_m\}$  dove  $F_j$  è la j-esima commessa che rappresentiamo con il sottoinsieme di dipendenti che la devono svolgere (quindi  $F_j = D_j$ ).

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in F_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Variabili:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se la commessa } j \text{ è evasa} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$x_j \in \mathbb{N} \quad y_j \in \mathbb{N}$$

Vincoli:

$$0 \le x_j \le 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \quad 0 \le y_j \le 1$$
 
$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \sum_{i=1}^m a_{ij} x_j \le 1 \quad y_j = 1 - x_j$$

Funzione obbiettivo:

$$\max \sum_{j=1}^{m} r_j x_j - \sum_{j=1}^{m} y_i p_j$$

Nota: le scritte in rosso sono una possibile modifica all'esercizio dove per ogni commessa non fatta c'e' una penalita  $p_i$ .

## 2.3.3 Variabili a valori discreti

Spesso, tuttavia, le variabili in gioco sono vincolate ad assumere un valore da un insieme che non è  $\{0,1\}$  o un intervallo continuo (come  $\mathbb{N}$ ). Ad esempio si può essere interessati a vincolare x in un inseime finito di valori  $Z = \{z_1, ..., z_k\}$  dove i vari  $z_i$  sono valori reali distinti

In questi casi, si possono utilizzare n variabili ausiliarie  $y_1, ..., y_k$  che rappresentano l'appartenenza di z a Z. In particolare, si definiscono le variabili  $y_i$  come segue:

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } z = z_i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$


E sono vincolate come segue:

$$\sum_{i=1}^k y_i = 1 \quad x = \sum_{i=1}^n z_i y_i$$

## Example 2.3.3 (Progetto di reti)

#### **TESTO**

Si vogliono collegare le reti fognarie di alcuni centri residenziali e industriali ad un impianto di depurazione e smaltimento. Ogni centro produce una quantit'a nota di rifiuti (liquidi), ed 'e necessario dimensionare opportuna- mente l'impianto di collegamento al depuratore in modo da consentirne il trasporto. Si possono scegliere condotte di diversa portata e il costo di messa in opera di una condotta sar'a una funzione della sua portata. Si consideri ad esempio il grafo G = (N, A) di figura 1.3(a) dove i nodi da 1 a 4 rappresentano i centri ed il nodo 5 rappresenta il depuratore. Accanto ad ogni nodo 'e indicata la quantit'a di liquido da depurare per unit'a di tempo prodotta dal centro ad esso corrispondente. Ogni arco  $(i,j) \in A$  rappresenta un possibile collegamento; fra di essi andranno scelti quelli che verranno effettivamente costruiti, e per ciascuno dei collegamenti costruiti si dovr'a determinare la portata. Osserviamo che i collegamenti hanno una direzione prefissata di percorrenza. Una soluzione ammissibile 'e data da un insieme di collegamenti che ga- rantiscano il fluire dei liquidi da tutti i centri fino al depuratore. In figura 1.3(b) 'e rappresentata una possibile soluzione.



SVOLGIMENTO TODO: svolgi

## 2.3.4 Minima quantità positiva

Quando una variabile x rappresenta un certo livello di produzione, possibile che il valore della variabile sia

$$x \in \{0\} \cup [l, u]$$

Dove:

- l e' il livello minimo di produzione
- *u* e' il livello massimo di produzione
- 0 è l'assenza di produzione

Per modellare correttamente tale situazione di introduce una variabile ausiliaria logica  $y \in \{0,1\}$  che indica la presenza o l'assenza di produzione, cosicché i vincoli siano:

$$x \ge ly \quad x \le uy$$

Infatti se y=0 allora x=0 e se y=1 allora  $x\in [l,u]$ 

## 2.3.5 Funzione a carico fisso

#### Definition 2.3.3: Funzione a carico fisso

Una funzione f(x) è detta a carico fisso se:

$$f(x) = \begin{cases} b + cx & \text{se } 0 < x \le u \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$
 (2.1)

Dove b > 0 e u è un opportuno reale positivo

Si noti il seguente grafico rappresentativo: TODO: inserire il grafico

Questo tipo di funzione è molto utile per modellare situazioni in cui si ha un costo di investimento fisso b per l'attivazione di un servizio, e un costo variabile c (coefficiente angolare) per l'unità di prodotto, mentre il costo è nullo se il servizio non è attivato ( $x = 0 \implies f(x) = 0$ )

Per rappresentare, analiticamente, questa funzione si introduce, al solito, una variabile ausiliaria logica  $y \in \{0, 1\}$  che indica l'attivazione del servizio, cosicché i vincoli siano:

$$0 \le x \quad x \le uy$$

Adesso è possibile sostituire la funzione a carico fisso tramite una nuova funzione  $g: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$  definita come segue:

$$g(x, y) = b(y) + cx$$

Si ha infatti che

$$g(0,0) = 0$$
  $g(x,1) = b + cx$ 

## Note:

Si noti che se y=0 allora, per i vincoli introdotti poc'hanzi, si ha che x=0 (anche se non vale viceversa). In altre parole i vincoli introdotti non eslcudono la possibilità che sia contemporaneamente y=1 e x=0, in questo caso avremo  $g(0,1) \neq f(0)$  (nasty). Di conseguenza la funzione g non rappresenta perfettamente ed in modo univoco la funzione f(x), ma dato che l'obbiettivo è minimizzare la funzione f(x), la soluzione f(x), viene esclusa essendo g(0,1)=b>g(0,0)=0=f(0)

### Example 2.3.4 (Ordinamento di valori su macchine)

TODO: aggiungere questo bellissimo esempip

## 2.3.6 Rappresentazioni del valore assoluto

#### Vincoli di valore assoluto

Si può avere a che fare con un vincolo a "valore assoluto" del tipo:

$$|g(x)| \leq b$$

Dove g(x) è una funzione dell'insieme di variabili x e b è un valore reale positivo, in questo caso tale vincolo è espresso come la congiunzione di due vincoli:

$$g(x) \le b - g(x) \le b$$

Dato che se  $g(x) \le b$  il vincolo  $-g(x) \ge -b$  e viceversa. Inoltre, se g(x) è una funzione lineare, allora tale vincolo può essere espresso come un vincolo lineare.

#### Funzioni obbiettivo a valore assoluto

Vediamo ora come trattare una funzione obiettivo espressa mediante un valore assoluto. Si consideri una funzione obiettivo |f(x)| da dover massimizzare con  $x \in X$ . È sufficiente risolvere i due diversi problemi:

$$\max\{f(x) \mid x \in X\} \quad \max\{-f(x) \mid x \in X\}$$

 ${\bf E}$ scegliere come soluzione quella che fornisce il valore più alto della funzione obbiettivo Analolgalmente, per i problemi di minimizzazione

## 2.3.7 Funzioni definite a tratti

Una funzione che è possibile riscontrare nella vita reale è il caso delle funzioni lineare a tratti Si consideri la seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} b_1 + c_1 x & x \in [a_1, a_2] \\ b_2 + c_2 x & x \in (a_2, a_3] \end{cases}$$
 (2.2)

$$b_2 + c_2 a_2 \ge b_1 + c_1 a_2$$

Si noti il seguente grafico:

TODO: INSERIRE GRAFICO

Come per il carico fisso vengono introdotte due variabili logiche ausiliarie  $y_1, y_2$  con seguente significato:

$$y_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [a_1, a_2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad y_2 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in (a_2, a_3] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
 (2.3)

Dovendo x appartenere ad uno ed uno solo degli intervalli, si ha il seguente vincolo

$$y_1 + y_2 = 1$$

Inoltre introduciamo variabili quantitative ausiliarie che ci dicono lo spostamento rispetto a un estremo dell'intervallo a cui appartiene x:

$$z_1 = \begin{cases} x - a_1 & \text{se } x \in [a_1, a_2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad z_2 = \begin{cases} x - a_2 & \text{se } x \in (a_2, a_3] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
 (2.4)

Infatti se  $x \in [a_1, a_2]$ , il valore  $z_1 (= x - a_1)$  non è che la prozione di valore di x che "supera"  $a_1$ , pertanto il suo valore è limitato dalle disuguaglianze  $0 \le z_1 \le a_2 - a_1$ , si ha quindi che un'altro vincolo:

$$0 \le (z_1 \le a_2 - a_1 y_1) y_1$$

Con  $y_1$  variabile definita prima utile a controllare se effettivamente  $x \in [a_1, a_2]$ . Analogo è il caso di  $z_2$ , che ci conduce al seguente vincolo:

$$0 \le z_2 \le (a_3 - a_2)y_2$$

Riassumendo tutti i vincoli ottenuti, si ha:

$$y_{1}, y_{2} \in \{0, 1\}$$

$$y_{1} + y_{2} = 1$$

$$0 \le z_{1} \le (a_{2} - a_{1})y_{1}$$

$$0 \le z_{2} \le (a_{3} - a_{2})y_{2}$$

$$(2.5)$$

Note:

Si noti che i vincoli 2.5 impongono che solo una delle due variabili  $z_1$  e  $z_2$  possa avere valore non nullo

## Rappresentazione di f con funzione mutlivariabile

Poi il basta mi spiegherà la sequente quote

Non c'e' niente che ci da la funzione da ottimizzare, abbiamo solo delle definizioni che sono dei semplici commenti, i vincoli lineari sono solo gli ultimi, ma non bastano  $-\mathfrak{D}$ 

Vabbuò, adesso è possibile sostuire alla funzione f(x) la seguente funzione  $g: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ :

$$g(z_1, z_2, y_1, y_2) = b_1 y_1 + c_1 (a_1 y_1 + z_1) + b_2 y_2 + c_2 (a_2 y_2 + z_2)$$
  
=  $y_1 (b_1 + c_1 a_1) + c_1 z_1 + y_2 (b_2 + c_2 a_2) + c_2 z_2$ 

Con le variabili soggette ai vincoli 2.5. In questo modo è stato possibile rappresentare la funzione f(x) (non lineare) come una funzione lineare a variabili continue definita du un opportuno insieme.

Si ha che il valore di f e' rappresentato univocamente dalla quadrupla  $(z_1, z_2, y_1, y_2)$ , eccetto nel punto di non continuita'  $a_2$  che può essere espresso con le due seguenti quadruple:

$$(a_2 - a_1, 0, 1, 0)$$
  $(0, 0, 0, 1)$ 

Dei quali solo **primo** è accettabile per i vincoli dati. Se, però, supponiamo il problema sia un problema di *minimo*, possiamo considerare il prblema come benigno, dato che:

$$g(0,0,0,1) = b_2 + c_2 a_2 \ge b_1 + c_1 a_2 = g(a_2 - a_1, 0, 1, 0)$$

# Chapter 3

# Reti di Flusso

Innanzi tutto inziamo con alcune definzioni:


#### Definition 3.0.1: Rete

definiamo **rete** un grafo pesato G = (N, A) dove

- ullet N e' l'insieme dei nodi
- $\bullet\,$  Ae' l'insieme degli archi

#### Più precisamente:

- $\forall i \in N$  è associato un valore reale  $b_i$ , detto *sbilanciamento* che può essere:
  - **Positivo**: il nodo i è detto pozzo e rappresenta la qunatità del bene che esce della rete al nodo i, mentre  $b_i$  è ldetto  $domanda\ del\ bene$
  - Negativo: il nodo i è detto sorgente e rappresenta la quantità del bene che entra nella rete al nodo i, mentre  $-b_i$  è detto offerta del bene
  - Nullo: il nodo i è detto transito e rappresenta un nodo di passaggio
- $\forall (i,j) \in A$  è associato un valore reale  $c_{ij}$  detto costo che rappresenta il costo di trasportare una unità di bene lungo l'arco (i,j) ed una coppia di valori  $l_{ij}$  e  $u_{ij}$  detti capacità inferiore e capacità superiore rispettivamente, che rappresentano il minimo e il massimo numero di unità di bene che possono essere trasportate lungo l'arco (i,j)



## 3.1 Problemi di Flusso

#### Definition 3.1.1: Problemi di flusso

i Si definiscono problemi di flusso quei problemi che consistono nel determinare, lungo una rete, il flusso di un bene, ossia un assegnamento a ciascun arco  $(i,j) \in A$  un valore reale  $x_{ij} \in [l_{ij}, u_{ij}]$ , rispettando i vincoli di capacità e conservazione del flusso

**flusso**, quindi, e' proprio la soluzione che vogliamo trovare. Tuttavia ad ogni unità di flusso assegnata ad un arco corrisponde un costo  $c_{ij}$ , si ha quindi che il costo complessivo del flusso e' dato da:

$$\sum_{(i,i)\in A} c_{ij} x_{ij} \tag{3.1}$$

## 3.1.1 Vincoli

I vincoli che nei problemi di flusso si deve rispettare sono:

• Uguaglianza di domanda e offerta globale:

$$\sum_{i \in D} b_i = -\sum_{i \in O} b_i \iff \sum_{i \in N} b_i = 0$$
(3.2)

Dove  $D = \{b_i \in N \mid b_i > 0\}$  e  $O = \{b_i \in N \mid b_i < 0\}$ . Per quelli nulli, tanto vale non metterli da nessuna parte per non creare asimmetria inutile.

• Conservazione di flusso:

Il Basta

$$\sum_{(i,j)\in BS(i)} x_{ij} - \sum_{(i,j)\in FS(i)} x_{ij} = b_i \quad \forall i \in N$$
(3.3)

dove


$$BS(i) = \{(k, i) | (k, i) \in A\}$$
 detto stella entrante  $FS(i) = \{(i, k) | (i, k) \in A\}$  detto stella uscente

Ovvero ciò che entra nel nodo e' uguale a cio' che esce piu' lo sbilanciamento.

• Ammissibilità del flusso:

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$$





Perche' mai dovremmo studiare sta roba?

- Espressivita': permette di catturare un range di problemi concreti abbastanza grande
- Complessita': esistono algoritmi che risolvono questo tipo di problemi con complessita' polinomiale abbastanza basso. A Ugo questo fa molto piacere :), perché ricordiamolo NON SIAMO INGENERI GESTIONALI, SIAMO INFORMATICI

## 3.1.2 Ipotesi semplificative

Le ipotesi semplificative sono supposizioni che non consentono di usare il caso generale, ma che semplificano il problema **senza** perdere espressivita', come ad esempio nel caso in cui le capacita' inferiori sono nulle ovvero  $l_{ij} = 0$ , che e' una situazione a cui possiamo arrivare **anche da grafi che non hanno questa caratteristica**. Infatti data una rete G, si può costruire una rete G' tale che G e G' hanno lo stesso flusso ottimo, ma G' ha capacita' inferiori nulle.  $\forall (i,j) \in A$ :

- Si sottrae  $l_{ij}$  a  $b_j$  e a  $u_{ij}$
- Si aggiunge  $l_{ij}$  a  $b_i$
- Occorre aggiungere la quantita'

$$\sum_{(i,j)\in A} c_{ij} l_{ij}$$

Alla funzione abbiettivo



Si noti che non cambia la soluzione ottima, ma solo il valore ottimo della funzione obbiettivo

È pertanto vero, quindi, che ad un flusso  $x_{ij} \in G$  corrisponde un flusso  $(x_{ij} + l_{ij}) \in G'$ 

#### 3.1.3 Problema del Flusso di Costo Minimo

## Definition 3.1.2: Problema del Flusso di Costo Minimo

Si definisce problema del flusso di costo minimo il problema di flusso in cui la funzione obbiettivo è il costo di flusso da minimizzare e le cui capacità inferiori sono nulle

Questo problema è formalizzabile in programmazione lineare come segue:

dove

- $\bullet \ x \in \mathbb{R}^{|A|}$ è il vettore delle variabili di flusso
- $c \in \mathbb{R}^{|A|}$  è il vettore dei costi
- $E \in \mathbb{R}^{|N| \times |A|}$  e' una matrice di incidenza fra nodi e archi i cui elementi possono solo assumere valori 0, -1 e 1
- $b \in \mathbb{R}^{|N|}$  e' il vettore degli sbilanciamenti
- $u \in \mathbb{R}^{|A|}$  e' il vettore delle capacita' superiori

In questo modo abbiamo scritto funzione obbiettivo e vincola in forme matriciali molto semplici, adesso, senza terrorizzare nessuno, fornirò la formalizzazione in forma estesa:

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{(j,i)\in BS(i)} x_{ji} - \sum_{(i,j)\in A} x_{ij} = b_i \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$$

$$(3.5)$$

#### Rilassamento di assunzioni


Puo' essere utile assumere che esiste un solo pozzo e una sola sorgente, che vengono poi collegati con archi fittizi (a costo nullo e capacita' pari allo sbilanciamento dei pozzi/sorgenti effettivi!) a quelli effettivi.

Per trasformare un generico problema MCF in un problema con una sola sorgente ed un solo pozzo...

- $\bullet$  Si aggiungono due nodi fittizi s e t, uno sorgente e uno pozzo
- Si aggiungono archi fittizi da s ai nodi sorgenti di partenza, con un costo nullo e capacita' pari all'inverso dello sbilanciamento del nodo sorgente, ovvero  $-b_s$
- Si aggiungono archi fittizi dai nodi pozzo ai nodi pozzo di arrivo, con un costo nullo e capacita' pari allo sbilanciamento del nodo pozzo
- ullet Lo sbilanciamento di s e' pari alla somma degli sbilanciamenti dei nodi sorgenti, mentre lo sbilanciamento di t e' pari alla somma degli sbilanciamenti dei nodi pozzo

## Example 3.1.2 (Esempio di Rilassamento)

Si parte da questa rete:




Si aggiungono i nodi fittizi s e t con sbilanciamento rispettivamente  $b_s=b_1+b_2=-3-4=-7$  e  $b_t=b_3+b_4=2+5=7$ 

Si aggiungono gli archi fittizi con costo nullo e con capacità:

- $a_{s1} = -b_1 = 3$
- $a_{s2} = -b_2 = 4$
- $a_{3t} = b_3 = 2$
- $a_{4t} = b_4 = 5$

Si ottiene quindi la seguente rete rilassata:




Non si può, però, enunciare che i nodi non hanno una capacita', perche' di fatto non succede nulla, perche' puo' essere trasformata in una rete equivalente dove i nodi non ce l'hanno:

TODO: spiegare meglio, che cazzo vuoi dire ibbastianini?

Mi spiego in modo piu' eloquente: Per poter utilizzare nodi che hanno una propria capacita', non e' necessario perdere generalita' cambiando la definizione del problema esaminato. Questo e' vero, in quanto una tale rete puo' essere banalmente trasformata in una rete equivalente la quale presenta solo nodi con capacita' nulla. Come accade tale trasformazione? Facciamocelo spiegare da GioPalmi:

Alle volte, inoltre, è utile che anche i nodi abbiano delle **capacità**, ossia che solo che solo una quantità di flusso compresa nell'intervallo chiuso  $[l_i, u_i]$  possa passare per il nodo  $i \in N$ . Per fare ciò occorre *sdoppiare* ciascun nodo i in due nodi i', i'', in modo che:

- Tutti gli archi entranti in i entrino in i'
- $\bullet\,$ tutti gli archi uscenti da iescano da  $i^{\prime\prime}$
- Si aggiunge un arco da i' a i'' con capacità  $[l_i, u_i]$



## 3.1.4 Problema di Flusso Massimo

#### Definition 3.1.3: Problema di Flusso Massimo

Dato un grafo G=(N,A) orentato su cui definiamo:

- il vettore di capacita' superiori  $u = [u_{ij}]$  associate agli archi
- s (origine o sorgente) e t (destinazione o pozzo) due nodi distinti

si definisce problema di flusso massimo il problema di massimizzazione del flusso da s a t. Ovvero, il problema consiste nel trovare il **massimo** valore v tale che se  $b_s = -v$ ,  $b_t = v$  e per tutti gli altri casi  $b_i = 0$ , allora esiste un flusso  $x = [x_{ij}]$  ammissibile. Tale v si dice **valore** del flusso x.

Ciò che cambia, quindi, dal problema di flusso di costo minimo è la funzione obbiettivo, che diventa, si vuole infatti massimizzare il flusso, e non minimizzare il costo (che non ci interessa). Formalizzato in programmazione lineare, il problema di flusso massimo diventa:

$$\sum_{\substack{(j,s) \in BS(s) \\ (j,i) \in BS(i)}} x_{js} + v = \sum_{\substack{(s,j) \in FS(s) \\ (s,j) \in FS(s)}} x_{sj};$$

$$\sum_{\substack{(j,i) \in BS(i) \\ (j,j) \in BS(t)}} x_{ji} - \sum_{\substack{(i,j) \in FS(i) \\ (t,j) \in FS(t)}} x_{ij} = 0, \quad i \in N - \{s,t\};$$

$$\sum_{\substack{(j,t) \in BS(t) \\ 0 \leqslant x_{ij} \leqslant u_{ij}, \quad (i,j) \in A.}} x_{j} + v;$$

$$(3.6)$$

## Note:


Si noti che il problema di flusso massimo e' un caso particolare di problema di flusso di costo minimo. Difatti la formulazione 3.6 puo' essere vista come la descrizione di un problema di MCF su un grafo G' ottenuto da G con delle modifiche:

- Si aggiunge un arco fittizio (t, s), detto arco di ritorno, con capacita' infinita.
- Tutti i nodi sono di trasferimento  $(\forall i \in N. b_i = 0)$ , si tratta quindi di un problema di *circolazione*.
- Tutti i costi degli archi sono nulli tranne (t, s) che ha costo -1.

Di conseguenza, risolvendo il problema di MCF su G', stiamo minimizzando il valore  $-1 \cdot x_{ts}$  rispettando i vincoli imposti, che per definizione corrisponde a -v. Ma minimizzare -v significa massimizzare il valore v del flusso fra t ed s, che e' proprio l'obbiettivo del problema di MF.

## Example 3.1.3 (Risolvere un problema MF come MCF)

Dato il seguente problema di MF, con capacita' superiori indicate in figura e dove i nodi diversi da s e t hanno sbilanciamento nullo (come per definizione del problema), trasformarlo in un problema MCF:




Il problema di MF consiste nel determinare il massimo valore di flusso v, ovvero il massimo valore di sbilanciamento uguale per s (ma con segno meno) e t (devono essere per forza uguali per il vincolo di uguaglianza di domanda e offerta globale) per cui esiste un flusso ammissibile  $x = [x_{ij}]$  (che quindi rispetta i vincoli di ammissibilita' e di conservazione).

A prima occhiata, possiamo subito dire che il valore limite per v e' sicuramente 5+7=12, dato che per il vincolo di conservazione  $b_s=x_{s1}+x_{s2}\leqslant u_{s1}+u_{s2}$  (facendo lo stesso ragionamento con t, otteniamo un limite meno stringente, quindi prevale questo). Siamo sicuri che v=0 sara' sempre una soluzione ammissibile, dato che  $x=\underline{0}$  e' sempre un flusso ammissibile, ma non e' quasi mai il valore massimo. Facciamo i passi con v=12:

- Dobbiamo mettere  $x_{s1} = 5$  e  $x_s2 = 7$
- Dobbiamo mettere  $x_{13} = 1$  e  $x_{12} = 4$
- Ora abbiamo che  $\sum_{(j,i)\in BS(2)} x_{ji} = 7 + 4 = 11$  e dobbiamo decidere come dividere il flusso entrante fra quelli uscenti, dato che questa volta non vengono saturati. Possiamo usare l'euristica e guardare i nodi di destinazione: il 3 ha capacita' superiori per i flussi uscenti rispetto al nodo 4, quindi gli mandiamo piu' flusso possibile (questa e' solo un'intuizione e non e' affatto una regola generale). Quindi  $x_{23} = 8$  e  $x_{24} = 3$ .
- Poniamo  $x_{3t} = 9$  e  $x_{4t} = 3$ : esiste un flusso x ammissibile per v = 12! E dato che 12 e' il limite massimo, siamo sicuri che e' la soluzione al problema.

Non sempre sara' cosi' facile trovare la soluzione corretta. Vediamo il problema MCF corrispondente e convinciamoci che e' equivalente:



Le capacita' massime sono uguali, tutti i nodi hanno sbilanciamento nullo e abbiamo aggiunto l'arco di ritorno. La funzione obbiettivo e:

$$min - x_{ts} \equiv max x_{ts}$$

dato che tutti gli altri costi sono nulli. Dato che s e t hanno sbilanciamento nullo, per i vincoli di conservazione e di ammissibilita':

$$x_{ts} = x_{3t} + x_{4t} \le u_{3t} + u_{4t} = 15$$
  $\land$   $u_{s1} + u_{s2} = 12 \ge x_{s1} + x_{s2} = x_{ts}$ 

da qui otteniamo che  $x_{ts} \leq 12$  e' il limite superiore. Da questo punto, controllare se con  $x_{ts} = 12$  possiamo costruire un flusso ammissibile segue lo stesso identico procedimento di prima. Quindi il flusso che minimizza il costo e' proprio x il cui valore di flusso associato  $v = x_{ts}$  e' il valore della soluzione MF.

## 3.2 Problema del flusso massimo: algoritmi

Abbiamo capito quindi che il problema di Flusso Massimo e' un problema di MCF con due caratteristiche specifiche:

- ullet Il vettore dei bilanci b e' nullo
- Il vettore dei costi c e' nullo tranne per  $c_{ts}$  che vale -1

Vediamo come queste caratteristiche permettono di utilizzare algoritmi specifici al problema, che sono molto piu' veloci di quelli generali.

## 3.2.1 Tagli

## Definition 3.2.1: Taglio

Si definisce **taglio** in una rete G=(N,A) una coppia (N',N'') di sottoinsiemi di N tali che  $N'\cup N''=N$  e  $N'\cap N''=\emptyset$ 

Si noti, inoltre anche questa defnizione

## Definition 3.2.2: (s,t)-taglio


Si definisce (s,t)-taglio in una rete G=(N,A) un taglio  $(N_s,N_t)$  dove  $s\in N_s$  e  $t\in N_t$ 

Si prendi in considerazione inoltre i confini il confine fra gli (s,t) – tagli, dove:

- $A^+(N_s, N_t) = \{(i, j) \in A \mid i \in N_s \land j \in N_t\}$  sono gli archi che vanno dalla partizione s a t
- $A^-(N_s, N_t) = \{(i, j) \in A \mid i \in N_t \land j \in N_s\}$  sono gli archi che vanno da t a s

#### Example 3.2.1 (Taglio (s,t) di un problema di flusso massimo)

Ecco un esempio di taglio (rappresentato dalla riga blu) che partiziona in due sottoinsiemi i nodi di un problema di flusso massimo:



Dal grafo si deduce che:

- $N_s = \{s, 2\}$
- $N_t = \{1, 3, 4, t\}$
- $A^+ = \{(s,1), (2,3), (2,4)\}$
- $A^- = \{(1,2)\}$

Adesso introduciamo un importante lemma sui tagli:

#### Lenma 3.2.1

 $\forall (s,t)$  – taglio  $(N_s,N_t)$  e  $\forall$  flusso ammissibile x con valore v, si ha che:

• 
$$v = \sum_{(i,j) \in A^+(N_s,N_t)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in A^-(N_s,N_t)} x_{ij}$$

Si ha, quindi, che v la somma del flusso uscente da s meno il flusso entrante in s. Questa quantità è detta flusso del taglio  $(N_s, N_t)$  e la si denota  $x(N_s, N_t)$ 

•  $v \leq \sum_{(i,j) \in A^+(N_s,N_t)} u_{ij}$ 

Ovvero Il flusso massimo è sempre minore o uguale alla capacità totale del taglio. Questa quantità è detta capacità del taglio ed è indicata con  $u(N_s, N_t)$ 

**Dimostrazione:** • Dimostro la prima parte: Per definizione di v, si ha che:

$$v = \sum_{(s,j)\in A} x_{sj} - \sum_{(i,s)\in A} x_{is}$$

Questo valore è uguale alla somma netta in uscita  $\forall i \in N_s$  verso la partizione  $N_t$ , quindi: <sup>1</sup>

$$\sum_{(i,j)\in A} x_{ij} - \sum_{(i,j)\in A} x_{ji} = \sum_{k\in N_s} \left( \sum_{(k,j)\in A} x_k j - \sum_{(i,k)\in A} x_{ik} \right)$$

Riscrivendo usando la proprieta' distributiva, posso dividere l'esspressione in due parti:

$$\underbrace{\sum_{k \in N_s} \sum_{(k,j) \in A} x_{kj}}_{\text{somma archi uscenti } S^+} - \underbrace{\sum_{k \in N_s} \sum_{(i,k)} x_{ik}}_{\text{somma archi entranti } S^-}$$

Dato che  $k \in N_s$ , consideriamo tutti gli archi (p,q) che hanno almeno un nodo dentro a  $N_s$ , ci sono quindi tre casi:

$$\begin{cases} p \in N_s \land q \in N_t & \rightarrow S^+ += x_{pq} \\ p \in N_t \land q \in N_s & \rightarrow S^- += x_{pq} \\ p, q \in N_s & \rightarrow S^+ += x_{pq} \land S^- += x_{pq} \end{cases}$$

Ma aggiungere lo stesso valore in  $S^+$  e in  $S^-$  non ha effetto sul valore finale dato che si annullano, quindi possiamo anche non considerare gli archi fra nodi che appartengono a  $N_s$ .

Consideriamo quindi solo gli archi che attraversano il taglio:  $S^+$  e' la somma dei flussi da  $N_s$  a  $N_t$  e  $S^-$  i flussi da  $N_t$  a  $N_s$ . Quindi la loro somma e' uguale al flusso uscente dal confine  $A^+(N_s, N_t)$  meno il flusso entrante dal confine  $A^-(N_s, N_t)$ , allora:

$$\sum_{k \in N_s} \left( \sum_{(k,j) \in A} x_k j - \sum_{(i,k) \in A} x_{ik} \right) = \sum_{(i,j) \in A^+(N_s,N_t)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in A^-(N_s,N_t)} x_{ij}$$

Per riassumere quindi:

$$v = \sum_{(i,j)\in A^+(N_s,N_t)} x_{ij} - \sum_{(i,j)\in A^-(N_s,N_t)} x_{ij}$$
(3.7)

• Dimostro la seconda parte:

Ovvio perché è una semplice derivazione del punto 1

$$\forall k \in N_s. \ \sum_{(k,j) \in A} x_{kj} - \sum_{(i,k)} x_{ik} = \begin{cases} v & k = s \\ 0 & k \neq s \end{cases}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Possiamo dimostrare questa cosa dato che, per il vincolo di conservazione e per definizione del problema:

Note:

si noti che la conclusione di questo Lemma è

$$v = x(N_s, N_t) \leq u(N_s, N_t)$$

Ovvero il valore di un flusso ammissibile è sempre minore o uquale della capacità di qualunque taglio.

Note:

Abbiamo utilizzato il secondo punto del lemma all'esempio 3.1.4, quando abbiamo imposto un limite superiore al valore di v sommando le capacita' massime degli archi uscenti da s e poi con gli archi entranti a t. Quindi e' come se avessimo costruito un taglio con  $N_s = \{s\}$  e uno con  $N_t = \{t\}$ , per poi imporre il secondo punto del lemma, scegliendo quello minore come limite.

Pero' abbiamo controllato solo due tagli specifici, quello che aggiunge il lemma e' che tale proprieta' vale per tutti i tagli, quindi per trovare un limite migliore tocca calcolare la capacita' di tutti i tagli possibili.

Adesso tratteremo il caso un cui si voglia determinare se esiste un taglio con capacità **identica** al valore di un flusso ammissibile (ovvero massimo)

## 3.2.2 Cammini aumentanti e Grafo residuo


Innanzi tutto dobbiamo presentare alcuni concetti

#### Cammino aumentante

Dato una rete di un problema di MF e un suo flusso ammissibile, noi vogliamo sapere se questo flusso e' ottimo. Se non fosse ottimo, cio' significa che sarebbe possibile inviare altro flusso da s a t, che quindi dovra' seguire un certo cammino P. Tale cammino non segue per forza l'orientamento del grafo, quindi e' possibile che un arco (i,j) venga attraversato al contrario. Provo a dare l'intuizione del perche' con un esempio:

#### Example 3.2.2

Consideriamo il seguente grafo (ignorare il taglio):



Attualmente, il valore del flusso vale 8. Vogliamo vedere se e' possibile aumentare il flusso. Proviamo ad aumentare il flusso di 2 (v = 10):

- Dato che l'arco (1,2) e' saturo, devo aumentare  $x_{13}$  di 2
- L'unico arco uscente da 3 e' saturo, quindi non possiamo far proseguire il flusso. Puo' sembrare di essere in un vicolo cieco, perche' dove lo mettiamo questo flusso in piu'? Ma, come abbiamo detto prima, il cammino che stiamo cercando non e' per forza orientato, quindi sarebbe possibile "proseguire" lungo l'arco (2,3) al contrario. Questo e' perche' in questa situazione possiamo fare una giocata: il nodo 3 e' sovraccaricato, dato che il flusso non puo' uscire da nessuna parte, quindi dobbiamo diminuire quello in entrata. Il flusso  $x_{13}$  appena aumentato lo vogliamo tenere, dato che fa parte del percorso, quindi diminuiamo il flusso  $x_{12}$  della stessa quantita' di quanto abbiamo aumentato il flusso dell'arco entrante. In questo modo il totale di flussi entranti al nodo 3 rimane uguale, ma il nodo 2 ha ora ben 2 di flusso in piu' che puo' utilizzare! Quindi, il flusso in piu' che vogliamo far arrivare a 6 si e' spostato da 3 a 2, ed e' proprio per questo che possiamo attraversare gli archi al contrario. Ma attenzione, al posto di aumentare il valore del flusso  $x_{23}$ , l'abbiamo diminuito, cosa che definiremo meglio dopo.

- Ora che il nodo 2 ha del flusso extra, lo inviamo al nodo 4  $(x_{24} + = 2)$
- Il nodo 4 lo manda al nodo 5 che infine lo manda al nodo 6.

Notare che se avessimo scelto di aumentare v di 3, dal nodo 4 non sarebbe stato possibile rispettare i vincoli di ammissibilita', quindi il valore 2 non era scelto a caso.

Ora che e' chiaro cosa stiamo cercando e perche', iniziamo a formalizzare le intuizioni. Per prima cosa, distinguiamo gli archi attraversati col verso "giusto" da quelli attraversati con verso "opposto":

## Definition 3.2.3: Archi concordi e discordi

Dato un cammino P su una rete G, chiamiamo:

- $\bullet\,$  L'insieme degli archi conocrdi  $P^+$ l'insieme degli archi del percorso P che hanno lo stesso orientamento degli archi corrispondenti in G
- $\bullet\,$ L'insieme degli archi discordi  $P^-$ l'insieme degli archi del percorso Pche hanno verso opposto rispetto agli archi corrispondenti in G

### Example 3.2.3

Quindi, nell'esempio di prima:

- $P^+ = \{(1,3), (2,4), (4,5), (5,6)\}$
- $P^- = \{(3,2)\}$

Definiamo ora la capacita' di un percorso, che dimostreremo essere la quantita' in piu' di flusso che tale percorso puo' portare da s a t:

## Definition 3.2.4: Capacità di un cammino

Dato un cammino P in una rete G rispetto a un flusso x, la **capacità** di P rispetto a x è definita come:

$$\theta(P, x) = \min \left\{ \min \left\{ u_{ij} - x_{ij} \mid (i, j) \in P^+ \right\}, \min \left\{ x_{ij} \mid (j, i) \in P^- \right\} \right\}$$
(3.8)

#### Note:

Quindi abbiamo definito  $\theta(P,x)$  in questo modo per fare in modo che corrisponda alla quantita' massima di flusso che possiamo mandare in piu' rispetto al flusso OG x in modo che rimanga sempre ammissibile. Notare che e' possibile che tale valore sia nullo, nel caso in cui uno degli archi concordi e' saturo o uno di quelli discordi e' nullo, in questo caso P non e' aumentante.

Dalla definizione di capacita' discende la definizione di flusso  $x(P, \theta)$ :

## Definition 3.2.5: Flusso $x(P, \theta)$

Dato un cammino aumentante P in una rete G rispetto a un flusso x e una capacità  $\theta$ , il flusso  $x(P,\theta)$  è definito come:

$$(x(P,\theta))_{ij} = \begin{cases} x_{ij} + \theta & (i,j) \in P^+ \\ x_{ij} - \theta & (i,j) \in P^- \\ x_{ij} & \text{altrimenti} \end{cases}$$
(3.9)

#### Lenma 3.2.2

Se x e' ammissibile, allora anche  $x(P, \theta(P, x))$  e' ammissibile

Possiamo ora definire un cammino aumentante come:

#### Definition 3.2.6: Cammino aumentante

Data una rete G di un problema MF, un cammino da s a t non necessariamente orientato si dice **aumentante** se  $\theta(P,x) > 0$ .

#### Grafi residui

Per definire un algoritmo che riesca a determinare se esisti o meno un cammino aumentante dato un grafo G e un flusso ammissibile x, ci e' piu' comodo lavorare su sul cosidetto  $grafo\ residuo\ G_x$  associato:

#### Definition 3.2.7: grafi residui

Dati una rete  $G = (N_G, A_G)$  ed un flusso ammissibile x si definisce il **grafo residuo**  $G_x$  il multigrafo  $(N_{G_x}, A_{G_x})$  tale che:

- $N_{G_x} = N_G$
- $\bullet\,$ Gli archi in  $A_{G_x}$ sono di due tipi:
  - ∀(i,j) ∈  $A_G$  tale che  $x_{ij} < u_{ij}$  esiste un arco da i a j in  $G_x$  detto **arco concorde** Significa che il flusso non ha saturato la capicità dell'arco e si può ancora inviare flusso in quella direzione
  - $\forall (i,j) \in A_G$  tale che  $x_{ij} > 0$  esiste un arco da j a i in  $G_x$  detto arco discorde

## Note:

Osserviamo come in  $A_{G_x}$  ci possano essere al piu' due archi per ogni arco  $(i,j) \in A_G$  (uno concorde e l'altro discorde), quindi se in  $A_G$  esistono gli archi (i,j) e (j,i), e' possibile che in  $A_{G_x}$  ci siano due archi (i,j) e due archi (j,i) con capienze diverse.

Introduciamo ora due lemmi che legano i cammini aumentanti di G a cammini semplici e orientati in questo nuovo grafo:

#### Lenma 3.2.3

Per ogni cammino aumentante da s a t rispetto a x in G, esiste uno ed un solo cammino orientato da s a t in  $G_x$ .

: Per come abbiamo costruito il grafo residuo  $G_x$ ,  $\forall (i,j) \in A$  se l'arco non e' saturo, allora esiste l'arco orientato  $(i,j) \in A_x$  che puo' far parte degli archi conocordi di un cammino aumentante. Se l'arco  $(i,j) \in A$  e' non nullo, allora esiste l'arco orientato in modo opposto  $(j_x, i_x) \in A_x$ , che puo' fare parte degli archi discordi di un cammino aumentante.

Quindi, se esiste un cammino aumentante P su G dato x, allora e' possibile seguire un cammino semplice orientato da s a t sul grafo dei residui  $G_x$ , proprio perche' sappiamo che se P e' aumentante allora tutti gli archi che percorre saranno non saturi (se attraversti in modo orientato) e non nulli (se attraversati in modo opposto), quindi esisteranno per forza i corrispondenti archi orientati in  $G_x$ .

#### Lenma 3.2.4

Se  $G_x$  non ha cammini semplici orientati da s a t, allora x e' un flusso massimo.

: Sappiamo che x e' un flusso massimo di valore v se determiniamo un taglio  $(N_s, N_t)$  la cui capacita' e' pari a v (TODO: introdurre e dimostrare prima questo lemma). Ci riduciamo quindi a dimostrare che esiste un tale taglio sul grafo residuo  $G_x$  se questo non ha visite che raggiungono t.

Siano  $N_s$  tutti i nodi raggiungibili da s in  $G_x$  e  $N_t = N \setminus N_s$  i restanti (contiene almeno t per ipotesi). Siccome non ci sono archi che collegano nodi da  $N_s$  a  $N_t$ , significa che nel grafo G tutti gli archi di  $A^+(N_s, N_t)$  sono saturi e tutti gli archi di  $A^-(N_s, N_t)$  sono nulli, altrimenti ci sarebbe stato almeno un arco in  $G_x$  che collega  $N_s$  a  $N_t$ .

Quindi il flusso del taglio (che equivale al valore del flusso x per il lemma) avra' il valore:

$$x(N_s, N_t) = v = \underbrace{\sum_{(i,j) \in A^+} x_{ij}}_{\text{saturo}} - \underbrace{\sum_{(i,j) \in A^-} x_{ij}}_{\text{nullo}} = \underbrace{\sum_{(i,j) \in A^+} u_{ij}}_{\text{nullo}} = u(N_s, N_t)$$

Abbiamo quindi dimostrato il lemma.

 ${\mathfrak Q}$ 

## Note:

In altre parole, l'ultimo lemma ci dice che se non esistono cammini aumentanti su G per un dato flusso x, allora nel grafo  $G_x$  non esistono cammini semplici orientati da s a t.

Quindi per torvare un cammino aumentante, basta far partire una visita da s nel grafo  $G_x$  e vedere se t e' raggiungibile!

#### Note

Volendo, era possibile partire dalla definizione:

### Definition 3.2.8: Cammino aumentante (usando $G_x$ )

Un cammino aumentante P in un grafo residuo  $G_x$  è un cammino semplice e orientato da s a t.

Nelle slide e' cosi', ma penso che sia piu' corretto partire dal concetto di cammino aumentante sul grafo G (che e' piu' intuitivo) per poi mostrare l'equivalenza con un cammino orientato sul suo grafo residuo.

## 3.2.3 Algoritmo Ford-Fulkerson

Miglioriamo il flusso corrente usando il grafo residuo con cammino aumentante. Quindi visitiamo il grafo residuo partendo da s, e se c'e' un cammino che arriva a t significa che e' aumentante, quindi si aggiorna x il meglio possibile. fare questo finche non si trova il cammino aumentante, quindi abbiamo ottimizzato:)

## Algorithm 1: Algoritmo di Ford-Fulkerson

TODO: usa lemmi dati in precedenza per dimostrare che sta roba funzia

## 3.2.4 Algoritmo di Edmonds-Karp

L'algoritmo di Ford-Fulkerson è corretto ma può avere complessità esponenziale nel caso pessimo. L'algoritmo di Edmonds-Karp nasce proprio per rendere la complessità di Ford-Fulkerson polinomiale nel caso pessimo, l'idea è mantenere quindi l'algoritmo invariato, ma cambiare il modo in cui si scelgono i commini aumentanti nel grafo residuo  $G_x$ , imponendo che la ricerca del cammino aumentante venga fatta usando **BFS** (**Breadth - First Search**)

### Note:

Grazie alla visita in ampiezza i cammini aumentanti saranno sempre cammini di lunghezza minima

#### Correttezza

EK è trivialmente

## Complessità

Per valutarne la complisstià occorre procedere in questo modo, prima si procede osservando che, se in FF i cammini aumentanti sono di lunghezza minima, allora la distanza di un generico nodo i dalla sorgente s in  $G_x$  non può diminuire, da ciò si deducie che il numero di iterazione di EK non può essere asintoticamnte più grande di  $N \cdot A$ . In particolare:

### Definition 3.2.9: Distanza fra nodi di un grafo residuo

Data una rete G, un flusso ammissibile x e due nodi i,j in G, indiachiamo con  $\delta_x(i,j)$  la distanza tra i e j nel grafo residuo  $G_x$ 

#### Lenma 3.2.5

Se, durante l'esecuzione di EK il flusso y è ottenuto da x tramite un'operazione di aumento del flusso in un cammino aumentante, allora per ogni nodo  $i \in N$ , vale che

$$\delta_x(s,i) \leq \delta_y(s,i)$$

### Theorem 3.2.1 Teorema sulla complessità di Edmonds-Karp

Il numero di iterazioni di EK è O(NA), quindi la sua complessità è  $O(NA^2)$ 

Prima della dimostrazione si noti questa definizione

#### Definition 3.2.10: arco critico

Un arco (i,j) è detto **critico** per un cammino aumentante P se la sua capacità (ossia  $u_{ij} - x_{ij}$  se è concorde o  $x_{ji}$  se è discorde) è uguale a  $\theta(P,x)$ 

#### Note:

In ongi cammino aumentante, esiste almeno un arco critico (e ce ne possono essere piu' di uno). Sono quindi gli archi che spariscono quando viene aggiunto  $\theta(P,x)$ .

Dimostrazione: Si procede nel contare quante volte un arco (i, j) può diventare critico prima di scomparire definitivamente da grafo

• Quando (i, j) diventa critico per la prima volta significa che nel grafo residuo:

$$\delta_x(s, j) = \delta_x(s, i) + 1$$

Cioè, j si trova a distanza 1 in più di i dalla sorgente nel BFS.<sup>2</sup>

 $\bullet$  Perché (i,j) possa **riapparire** nel grafo residuo, deve succedere che il flusso da i a j diminuisca+, cioè:

$$\delta_{\nu}(s,i) = \delta_{\nu}(s,j) + 1 \tag{3.10}$$

Ma allora, per il lemma 3.2.4:

$$\delta_{\nu}(s,i) = \delta_{\nu}(s,j) + 1 \ge \delta_{x}(s,j) + 1 = \delta_{x}(s,i) + 2$$
 (3.11)

Quindi la distanza da s aumenta di almeno 2 ogni volta che un arco diventa critico di nuovo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Questo e' perche' stiamo usando proprio la BFS, che garantisce che (s,i) e' un cammino minimo per arrivare a i e che il nodo j sia sicuramente piu' lontano da s rispetto a i (altrimenti il cammino aumentante non passerebbe da i). Quindi, dato che i e j sono collegati, il cammino minimo per arrivare da s a j non sara' maggiore di  $\delta_X(s,i)+1$  e deve essere che  $\delta_X(s,j) \geq \delta_X(s,i)$ . Dato che la distanza e' un numero intero, l'unico valore ammissibile e' questo.

- Limite massimo sul numero di volte in cui un arco può diventare critico:
  - La distanza di un nodo da s nel BFS **non può superare** |N| (il numero di nodi).
  - Poiché la distanza aumenta di almeno 2 ogni volta che (i, j) diventa critico, un arco può essere critico al più O(N) volte.

#### $\odot$

## 3.2.5 Algoritmo di Goldberg-Tarjan

Un'altro approccio possibile che permette di scendere sotto la soglia di una complessità  $O(VA^2)$  consiste nell'utilizzare sempre un algoritmo iterativo, ma locale rispetto al grafo, in quanto il flusso viene modificato solo in una parte del grafo (in opposizione con FF ed EK, in cui ad ogni iterazione occorre procedere con un'analisi globale), un concetto fondamentale che sta dietro all'algoritmo è il concetto di **preflusso** 

#### Definition 3.2.11: preflusso

Un **preflusso** è un vettore x tale che:

$$\sum_{(j,i)\in BS(i)} x_{ji} - \sum_{(i,j)\in BS(i)} x_{ij} \ge 0, \quad i \in N \setminus \{s,t\}$$

$$\tag{3.12}$$

In altre parole, i vincoli di capacità sono soddisfatti, al contrario, quelli di bilanciamento possono non esserlo. ciò che entra in un nodo  $\grave{e} \geqslant a$  quello che esce.

## Note:

Usiamo questa definizione di flusso piu' "lasca" dato che modificamndo il flusso di un arco solo difficilmente porta ad un flusso totale ammissibile.

che è collegato all'idea di nodo attivo

## Definition 3.2.12: nodo attivo/bilanciato

Un nodo si dice attivo se il suo eccesso

$$e_i = \sum_{(j,i) \in BF(i)} x_{ji} - \sum_{i,j} x_{i,j}$$
 (3.13)

L'idea centrale dell'algoritmo è quella di eliminare gli sbilanciamenti presenti nel prefusso corrente. In altre parole cercando di rendere i nodi attivi in nodi bilanciati in modo eliminando l'eccedenza "spostandola" verso i nodi più vicini, in modo *iterativo* e *locale*.

Lo sbilanciamento presente in un nodo i viene eliminato spostando parte del flusso in eccesso, mediante due diverse azioni

- push forward: viene in avanti, ossia attraverso un arco (i, j), ogniqualvolta  $x_{ij} < u_{ij}$  (quindi se  $x_{ij}$  ha capacità residua)
- backward.: viene in avanti, ossia attraverso un arco (j,i), ogniqualvolta  $x_{ij} > 0$

Tuttavia queste operazioni di push non possono essere sempre eseguite per evitare situazioni di loop o di complessità troppo elevata. Si utilizza un sistema di etichettature: intuitivamente si può trasferire del flusso in avanti o in dietro sse il nodo i ha un'altitudine (una quota) maggiore rispetto agli altri nodi verso i quali si vuole trasferire del flusso  $(1 \ 0 \ 0)$ 

Adesso fornirò l'algoritmo

```
1 x \leftarrow 0:
\mathbf{z} \ x_{sj} \leftarrow u_{sj} \forall (s,j) \in FS(s);
                                        // Faccio uscire tutto quello che posso da s, quindi, quello che esce da s è
    almeno pari al massimo
3 d \leftarrow EtichettaturaValida(G);
 4 d_s \leftarrow n;
                                                                // la quota di esse assume il numero di nodi della rete
 5 if \forallN ∈ G\{s, t}, N è bilanciato then
   return x
 7 foreach N \in G : N sbilanciato do
       v \leftarrow N:
       if \exists (v, j) ammissibile per v then
          PushForward(v, j);
10
       if \exists (i, v) ammissibile per v then
11
        PushBackward(i,v);
12
       Relabel(v);
13
```

### Correttezza e complessità

#### Theorem 3.2.2

L'algoritmo di Goldberg e Tarjan è corretto, e la sua complessità in tempo è  $O(N^2A)$ 

## 3.3 Il Problema del Flusso di Costo Minimo: Algoritmi

## 3.3.1 nozioni preliminari

La teoria dei cammini minimi successivi si trasmette bene da problemi di flusso massimo a problemi di costo minimo. Grafi residui e capacita' rimangono uguali, ma e' diverso come determinimao il cammino aumentante di costo minimo dato che dobbiamo tenere in consideraizone il costo.

Partiamo con la definizione di pseudoflusso

#### Definition 3.3.1: pseudoflusso

Uno **pseudoflusso** è un vettore x che soddisfa i vincoli di capacità, ossia tale che

$$0 \le x_{ij} \le u_{ij} \quad (i,j) \in A \tag{3.14}$$

Da cui discende

#### Definition 3.3.2: sbilanciamento

Se x è uno pseudoflusso, definiamo sbilanciamento di un nodo i rispetto a x la quantità

$$e_x(i) = \sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{ji} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{ij} - b_i$$
(3.15)

In pratica  $e_x(i)$  può essere visto come un vettore degli sbilanciamenti

Il nostro abbiettivo sarà trasformare lo pseudoflusso in un'altro pseudoflusso che risolva le "anomalie" del flusso di partenza, queste anomalie sono dei valori molto alti nel vettore di sbilanciamento

#### Definition 3.3.3

Si ha inoltre che dato uno pseudoflusso x, i nodi sbilanciati rispetto a x fanno parte di uno dei seguenti due insiemi

 $O_x = \{i \in N \mid e_x(i) > 0\}$  quindi lo sbilanciamento è strettamente positivo

 $D_x = \{i \in N \mid e_x(i) < 0\}$  quindi lo sbilanciamento è strettamente positivo

I nodi in  $O_x$  sono detti **nodi con eccesso di flusso**, mentre quelli in  $D_x$  sono detti **nodi con difetto** di flusso

Con  $O_x$  si va a segnalare che ciò che entra è inferiore a ciò che esce, al contrario  $D_x$ 

## Note:

Si noti che che se  $O_x = N_x = \emptyset$  si ha che x è un flusso, si può quindi intuire che occorrerà procedere sbarazzandoci di  $O_x$  e  $D_x$ 

Un indice ancora più precise che indica quanto è lontano uno pseudoflusso con un flusso ammissibile è:

## Definition 3.3.4: sbilanciamento complessivo

Lo sbilanciamento complessivo di x è definito come:

$$g(x) = \sum_{i \in O_x} e_x(i) = -\sum_{j \in D_x} e_x(j)$$
 (3.16)

## 3.3.2 Cammini aumentanti

Per introdurre concetti futuri occorre "generalizzare" il concetto di grafi residui e cammini aumentanti, si ha che:

## Definition 3.3.5: grafo residuo per pseudo flusso

Si definisce **grafo residuo per uno pseudoflusso** x il grafo residuo  $G_x$  definito in precedenza dove ogni arco ha un costo:

- $\forall (i,j) \in G_x$  il costo è  $c_{ij}$
- $\forall (i, j) \in G_x$  il costo è  $-c_{ij}$

Poi si definisce il cammino aumentate

## Definition 3.3.6: cammino aumentante

Un cammino aumentante P tra i e j in  $G_x$  è un cammino semplice nell'arco residuo (tra i e j)

ovviamente i suoi archi possono essere partizionati in  $P^+$  e  $P^-$  e la sua capiacità  $\delta(P,x)$  è definita come al solito

#### Definition 3.3.7: ciclo aumentante

un cammino aumentante tra i e j viene anche detto ciclo aumentante

Vorremmo quindi utilizzare questi cammini aumentati per diminuire lo sbilanciamento

Dato uno pseudoflusso x e un cammino aumentante P , è possibile inviare  $0 \le \theta \le \theta(P,x)$  (capacità residua lungo un cammino P) unità di flusso lungo attraverso l'operazione  $x(P,\theta)$ , denoteremo in questo contesto  $x(P,\theta)$  (il flusso che ottengo da x pompando  $\theta$  unità di flusso lungo P) verrà spesso indicato anche con  $x \oplus P\theta$ . Se P è un cammino aumentante da i a j in Gx , allora lo pseudoflusso  $x(P,\theta)$  avrà gli stessi sbilanciamenti di x, tranne in i e j, infatti se io amunto il flusso che va da i a j, tutti gli sbilanciamenti tutti i nodi non cuivolti rimarrano tali e quali, nei nodi che sono attraversati dal cammino tra i e j, ciò entrerà nei nodi sara la setessa quantità di ciò che uscire per definizione dell'operazione di update, ciò che entra viene aumentato e ciò che esce viene aumentato. pertanto lo sbilanciamento avrà solo effetti tra i e j (se sono uguali il vettore degli sbilanciamenti sarà inalterato). Si passi adesso alla def di costo

#### Definition 3.3.8: costo

il costo di un cammino aumentate P è definito come

$$c(P) = \sum_{(i,j)\in P^+} c_{ij} - \sum_{(i,j)\in P^-} c_{ij}$$
(3.17)

Si verifica facilmente che

$$c(x(P, \theta)) = c(x \oplus P\theta) = cx + \theta c(P)$$

#### Theorem 3.3.1 struttura degli Psudoflussi

Siano x e y due pseudoflussi qualunque. Allora esistono  $k \le n+m$  cammini aumentanti P1 , . . . , Pk , tutti per x, di cui al più m sono cicli, tali che:

$$z1 = x$$

$$z_{i+1} = zi \oplus \theta i P i$$

$$z_{k+1} = y \quad 1 \le i \le k$$

$$0 \le \theta_i \le \theta(P_i, z_i)$$

$$(3.18)$$

 $\odot$ 

Inoltre, tutti i Pi hanno come estremi dei nodi in cui lo sbilanciamento di x è diverso da quello di y.

## 3.3.3 minimalità

## Definition 3.3.9: pseudoflusso minimale

si definisce pseduofluddo minimale è uno pseudoflusso x che abbia costo minimo tra tutti gli pseudoflussi aventi lo stesso vettore di sbilanciamento ex

Occorre tra gli algoritmi che vedremo preservare la minimalità evitando di aumentare il costo flusso indiscriminatamente, Un problema centrale è quindi quello di determinare quali siano le operazioni di aumento lecite e quali siano le proprietà sui flussi che esse garantiscano.

### Lenma 3.3.1

Uno pseudoflusso (rispettivamente, un flusso ammissibile) è minimale (rispettivamente, ottimo) sse non esistono cicli aumentanti di costo negativo

**Dimostrazione:**  $\bullet \Rightarrow$  Per contrapposizione: se esiste un ciclo aumentante di costo negativo in  $G_x$ , applicarlo fa diminuire il costo senza alterare lo sbilanciamento, in contraddizione con la minimalità di x.

•  $\Leftarrow$  Ancora per contrapposizione: supponiamo che x non sia minimale, ossia che esista y con  $c_y < c_x$  e  $e_y = e_x$ . Allora per il teorema sugli pseudoflussi possiamo scrivere  $y = x \oplus \theta_1 P_1 \oplus \ldots \oplus \theta_n P_n$ , dove  $\theta_i > 0$  e ciascun  $P_i$  è un ciclo. Da  $c_y < c_x$  discende però che:

$$c_x > c_x + \theta_1 c(P_1) + \ldots + \theta_n c(P_n)$$

e quindi, è ovvio, che  $c(P_i) < 0$  per qualche i.

Si può inoltre dimostrare un altro teorema

## Theorem 3.3.2

Sia x uno pseudoflusso minimale e sia P un cammino aumentante rispetto ad x avente costo minimo tra tutti i cammini che uniscono un nodo di  $O_x$  ad un nodo di  $O_x$ . Allora, qualunque sia  $\theta \leq \theta(x, P)$ , abbiamo che  $x(\theta, P) = x \oplus \theta P$  è ancora pseudoflusso minimale.

**Dimostrazione:** • Siano s e t i vertici che P collega. Supponiamo che  $\theta \le \theta(x, P)$  e che y sia un qualunque pseudoflusso con vettore di sbilanciamento  $e_{x(\theta, P)}$ .

- Per il Teorema sulla struttura degli pseudoflussi esistono:
  - -k cammini aumentanti  $P_1, \ldots, P_k$  rispetto a x, tutti da s a t;
  - -h cicli aumentanti  $C_1, \ldots, C_h$  rispetto a x.

tali che  $y = x \oplus \theta_1 P_1 \oplus \ldots \oplus \theta_k P_k \oplus \mu_1 C_1 \oplus \ldots \oplus \mu_h C_h$ , (dove tutti gli  $\theta_i, \mu_i$  sono positivi).

- Deve essere, per ragioni che hanno a che fare con lo sbilanciamento, che  $\sum_{1 \le i \le k} \theta_i = \theta$ .
- Poiché x è minimale,  $c(C_i) \ge 0$ .
- Siccome P ha costo minimo,  $c(P_i) \ge c(P)$ .
- Di conseguenza:

$$cy = cx + \theta_1 c(P_1) + \ldots + \theta_k c(P_k) + \mu_1 c(C_1) + \ldots + \mu_k c(C_k) \geqslant cx + \theta c(P) = cx(\theta, P).$$

 $\odot$ 

# 3.4 Problemi di Accoppiamento

- Accoppiamento di Massima Cardinalita'
- Accoppiamento di Costo Minimo

#### 3.4.1 Massima Cardinalita'

Possiamo vederlo come un problema di flusso massimo con piu' sorgenti e piu' pozzi (ma questo l'abbiamo gia risolto). Bisogna un po' riflettere su come attribuire le capacita', in questo caso abbiamo due valori: 0 o 1 (non sceglere o scegliere).

Ogni volta che abbiamo un flusso ammissibile intero, abbiamo un accoppiamento. Dato che non abbiamo flussi frazionari, la proprieta' di unico arco e' rispettata perche' sarebbe impossibile avere un grafo bilanciato con piu' archi per nodo.

Il valore massimo teorico sara'  $min\{|O|, |D|\}$ , dato che non hanno necessariamente la stessa cardinalita'. Non e' necessario usare EK, dato che non c'e' il rischio delle situaizoni patologiche che rallentano FF.

#### 3.4.2 Costo Minimo

In questo caso, vediamo il problema come uno di flusso di costo minimo, dove i nodi in O hanno sbilanciamento -1 e quelli in D 1, dove ogni arco ha un certo costo

# Chapter 4

# Programmazione Lineare

# 4.1 Geometria della PL

Ci concentriamo su algoritmi senza vincoli di iterezza. Come accennato in precedenza, questi sono piu' facili da risolvere rispetto alle varianti intere dato che, anche se l'insieme di soluzioni e' infinito, e' possibile guardare le caratterisctiche geometriche delle soluzioni ammissibili in modo da non dover guardarle tutte, ma solo alcune principali.

I vincoli lineari definiscono un'"area" di soluzioni ammissibili, che sara' definita da un poliedro (che puo' anche essere infinito) in quanto i vincoli sono lineari. Anche la funzione obbiettivo e' lineare, quindi guardando ogni valore che puo' assumere, forma una "retta" che puo' intersecare la regione ammissibile. L'ultima retta che forma la funzione obbiettivo che interseca quest'area (che ha quindi il valore ottimo) interseca per forza uno dei vertici che la delimitano.

Quindi ci basta controllare il valore della FO ai vertici per decidere. Ovviamente, il piano non e' per forza bidimensionale, quindi questa intuizione ci abbandona quando abbiamo piu' variabili. Dobbiamo dimostrarlo quindi usando la MATEMATICA

#### 4.1.1 Nozioni Preliminari

Natura matriciale di oggetti geometrici in piu' dimensioni

#### Iperpiano

## Definition 4.1.1: Iperpiano

si definisce **iperpiano** l'insieme  $\{x \in \mathbb{R}^n | ax = b\}$  con  $a \in \mathbb{R}^n$  e  $b \in \mathbb{R}$ 

#### Semispazio

#### Definition 4.1.2: Semispazio

si definisce **semispazio** l'insieme  $\{x \in \mathbb{R}^n | ax \leq b\}$  con  $a \in \mathbb{R}^n$  e  $b \in \mathbb{R}$ 

Si può quindi facilmente concludere che l'iperpiano è il confine di un semispazio

#### Poliedro

intersezione P di un numero finito di semispazi Formalmente:

#### Definition 4.1.3: Poliedro

si definisce **poliedro** l'insieme  $P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$  con  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e  $b \in \mathbb{R}^m$ 

#### Insieme Convesso

l'insieme convesso è un insieme dove se io prendo due punti, la retta che li unisce è contenuta nell'insieme Formalmente:

#### Definition 4.1.4: Insieme Convesso

si definisce **insieme convesso** l'insieme  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  tale che  $\forall x \in C, \forall y \in C$  e  $\lambda \in [0,1]$  si ha che  $\lambda x + (1-\lambda)y \in C$ 

ne fanno parte tutti i poliedri e i semispazi

#### Notazioni sui poliedri

Sia un poliedro  $P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$  e sia con  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e  $b \in \mathbb{R}^m$  e sia  $I \subseteq \{1, ..., m\}$  un qualunque sottoinsieme. Si denota:

- $\bar{I} = \{1, ..., m\} \setminus I$  il complemento di I
- $A_I$  la matrice A formata dalle righe di A considerando solo le righe  $i \in I$
- $P_I$  il poliedro P definito da  $A_I$  e  $b_I$  (cioe' le righe di b corrispondenti a I), cioè:

$$P_I = \{ x \in \mathbb{R}^n | A_I x = b_I \wedge A_{\overline{I}x} \le b_{\overline{I}} \}$$

In altre parole,  $P_I$  è il poliedro definito dalle righe di A e b che sono in I, e le righe di A e b che non sono in I sono considerate come vincoli di disuguaglianza

### 4.1.2 Faccia

#### Definition 4.1.5: Faccia

Sia  $P=\{x\in\mathbb{R}^n|Ax\leq b\}$  un poliedro e sia  $I\subseteq\{1,...,m\}$  un qualunque sottoinsieme non vuoto. . Si definisce **faccia** di P l'insieme  $P_I$  deifito sopra

Con questa definizione, piuttosto astratta, si può facilmente intuire che

#### Note:

il poliedro P è una faccia di se stesso, e che ogni faccia di P è un poliedro

si noti inoltre tale proposizione:

#### Proposition 4.1.1 Cardinalità dell'insieme delle facce di un poliedro

Sia  $P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$  un poliedro e sia  $I \subseteq \{1, ..., m\}$  un qualunque sottoinsieme non vuoto. Allora l'insieme delle facce di P è finito e ha cardinalità al più  $2^m$ 

**Dimostrazione:** Ogni faccia di P è definita da un sottoinsieme di  $I \subseteq 1, ..., m$ , pertanto la quantità di facce sarà al più quanto il numero di sottoinsiemi di I, ovvero l'inseme delle parti di I, che ha cardinalità  $2^m$ 

 $\odot$ 

Qui abbiamo due cose importanti:

#### Definition 4.1.6: Faccia propria

Sia F una faccia di un poliedro P. Si dice faccia propria se  $F \neq P$  e  $F \neq \emptyset$ 

#### Definition 4.1.7: Faccia massimale

Sia F una faccia di un poliedro P. Si dice **faccia massimale** se  $\nexists F': F' \subset F$  e  $F' \neq F$ 

Adesso introduco la nozione di di faccetta

#### Definition 4.1.8: Faccetta

Si definisce **faccetta** di un poliedro P una F sia propria che massimale

#### Definition 4.1.9: Dimensione di una faccia

La dimensione di una faccia F di un poliedro P è definita come la dimensione del più piccolo sottospazio che la contenga

#### Vertici

#### Proposition 4.1.2 Dimensione delle facce

Una faccia determinata da una matrice  $A_I$  di rango k ha dimensione n-k o inferiore

Dimostrazione: Sia data per esercizio al Basta

 $\Omega$ 

Da qui discende la definizione di vertice

#### Definition 4.1.10: Vertice

Si definisce **vertice** di un poliedro P le facce individuate da matrici  $A_I$  di rango n, ovvero le facce di dimensione 0

#### Note:

Si noti che per 4.1.2 e per 4.1.2 l'equazione  $A_I x = b_I$  ammette una e una sola soluzione

#### Spigoli

# Definition 4.1.11: Spigoli

Si definisce **spigolo** di un poliedro P l'insieme di punti che sono vertici di P e che appartengono a facce di dimensione 1, quindi definite da matrici  $A_I$  di rango n-1

#### 4.1.3 Base

#### Definition 4.1.12: Base

Si definisce **base** di un poliedro P il sottorinsieme  $B \subseteq 1, \ldots, m$  tale che  $A_B$  è una matrice di rango massimo, ovvero  $A_B$  è quadrata e invertibile. LA matrice  $A_B$ , inoltre, è detta **matrice** di **base** e  $x_B = A_B^{-1}b_B$  è detta soluzione di base

#### Example 4.1.1 (Esempio numerico di base)

todo

Altra definizione importante è quella di **soluzione ammissibile** che è un punto che soddisfa i vincoli del poliedro, quindi  $Ax \leq b$ 

#### Definition 4.1.13: soluzione ammissibile

Si definisce soluzione ammissibile di un poliedro P una soluzione di base  $x_B$  tale che  $x_B \in P$ 

#### 4.1.4 Vincoli attivi

Un concetto importante è quello di vincolo attivo, che è un vincolo che "limita" il poliedro, ovvero che lo definisce. Un vincolo attivo è un vincolo che è soddisfatto con uguaglianza in un punto ammissibile. Formalmente

#### Definition 4.1.14: Vincolo attivo

Sia  $x_0 \in P$ , si definisce **vincolo attivo** in  $x_0$  il vincolo  $a_i x \leq b_i$  tale che  $a_i x_0 = b_i$ 

Si denota con  $I(x_0)$  l'insieme degli indici dei vincoli attivi in  $x_0$ 

#### Definition 4.1.15: Insieme degli indici dei vincoli attivi

Sia  $x_0 \in P$ , si definisce **insieme degli indici dei vincoli attivi** in  $x_0$  l'insieme

$$I(x_0) = \{i \mid a_i x_0 = b_i\}$$

Teoremino

#### Theorem 4.1.1 Teorema Morbidelli

Sia  $P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$  un poliedro, sia  $x \in P$  una soluzione ammissibile e sia I(x) l'insieme degli indici dei vincoli attivi in x

$$\forall J \subseteq I(x)$$
  $P_J$ è una faccia di  $P$ 

Inoltre  $P_{I(x)}$  è una faccia minimale (ovvero la faccia più piccola che contiene x) tra tutte le facce  $P_I$ 

Dimostrazione: ...

# 4.2 Inviluppi Convessi

Fino a questo punto del capitolo, i poliedri sono stati rappresentati attraverso le loro facce, ovvero come insiemi di vincoli lineari nello spazio. Ora introduciamo una rappresentazione alternativa: quella basata sui punti. In questa rappresentazione, il poliedro viene costruito a partire dai suoi vertici.

L'obiettivo è determinare il poliedro più piccolo che contenga un dato insieme di punti, i quali non necessariamente coincidono con i vertici. I punti sono rappresentati come vettori in uno spazio n-dimensionale, e il poliedro viene costruito considerando tutte le combinazioni lineari con coefficienti non negativi che sommano a uno. In altre parole, si tratta di una media pesata dei punti, dove i pesi sono positivi e la loro somma è pari a uno.

L'insieme ottenuto in questo modo è chiamato **inviluppo convesso** dei punti dati. Esso rappresenta il poliedro più piccolo che contiene tutti i punti considerati.

Formalmente ecco la definizione di inviluppo convesso:

# Definition 4.2.1: Inviluppo convesso

Sia  $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$  un insieme di punti. Si definisce **inviluppo convesso** di X l'insieme

$$conv(X) = \left\{ x = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^{s} \lambda_i = 1 \land \lambda_i \ge 0 \right\}$$

#### **Proposition 4.2.1**

Sia  $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ . L'inviluppo convesso conv(X) è il più piccolo insieme convesso che contiene tutti i punti di X

#### Definition 4.2.2: politopo


Si definisce politopo un poliedro limitato i cui vertici appartengono all'insieme X

#### Claim 4.2.1


Sia  $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ . Allora  $\operatorname{conv}(X)$  è un politopo.

#### Example 4.2.1

L'inviluppo convesso dei seguenti punti



E' il quadrilatero che ha i punti come vertici. Ha fatto un discorso con triangoli e piani, va beh viene questo:



# Note:

E' possibile che un punto non faccia parte dei vertici, ma che sia un punto interno. Infatti, se nell'esempio di prima mettessimo un punto al centro, l'inviluppo convesso non cambierebbe.

# 4.2.1 Coni Convessi

#### Definition 4.2.3: Cono

Si definisce **cono** l'insieme  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  tale che

$$\forall x \in C, \forall \alpha \in \mathbb{R}^+ \quad \alpha x \in C$$

Da cui discende la definizione di cono convesso, che è un cono che contiene anche l'origine

#### Definition 4.2.4: Cono convesso

Si definisce cono convesso l'insieme un cono  $C \subseteq \mathbb{R}$  tali che

$$\forall x,y\in C, \forall \lambda,\mu\in\mathbb{R} \implies \lambda x + \mu y \in C$$

Esiste tuttavia una definizione basata sulle direzione (ovvero vettori di punti)

#### Definition 4.2.5: cono finitamente generato

Dato un insieme  $V = \{v_1, \dots, v_k\} \subset \mathbb{R}^n$ , si definisce cono finitamente generato da V l'insieme

$$cono(V) = \left\{ v = \sum_{i=1}^{k} v_i v_i \mid v_i \ge 0 \right\}$$

#### **Proposition 4.2.2**

L'insieme cono(V) è il più piccolo cono convesso che contiene tutti i vettori di V

Si noti l'esempio di cono convesso:

# Example 4.2.2 (Esempio visuale del cono convesso)

Si parte dai seguenti punti Il cono convesso generato da questi punti non è altro che TODO: non esistono ste foto brodiz

#### 4.2.2 Teorema di Motzkin

Operazione che codifica l'intuizione che i concetti di coni e inviluppi hanno a che fare con i poliedri. Il cono convesso cattura il concetto di possibile illimitatezza, quindi mescoliamo le due cose usando le somme fra insiemi di vettori.

Bho okay buon alex

#### Theorem 4.2.1 Teorema di Motzkin

 $P \subseteq \mathbb{R}^n$  e' un poliedro sse esistono X, V finiti tali che P = conv(X) + cono(V)

La cosa cruciale e' il legame fra il mondo di vincoli e quello di punti e direzioni. Non lo dimostriamo perche no.

### Note:

Sta roba puo' sembrare ovvia in 2d, ma in dimensioni piu' alte non e' cosi ovvio ed e' per questo che e' tanta roba.

#### 4.2.3 Due Rappresentazioni

All'aumentare delle dimensioni, i vertici aumentano in modo esponenziale  $2^n$ , mentre i vincoli aumentano molto piu' lentamente 2n. Male male sta cosa, perche' noi siamo INFORMATICI (anche Ugo), e ci servono algoritmi rapidi.

#### 4.2.4 Teorema Fondamentale

#### Theorem 4.2.2

Sia  $P = \{x \mid Ax \leq b\}$  e siano  $x_1, \dots, x_s, v_1, \dots, v_t \in \mathbb{R}^n$  tali che

$$P = conv(\lbrace x_1, \dots, x_s \rbrace) + cono(\lbrace v_1, \dots, v_t \rbrace)$$

Allora il problema max  $\{cx \mid Ax \leq b\}$  ha un ottimo finito sse  $cv_j \leq 0 \forall j \in \{1, ..., t\}$ . In tal caso esiste un  $k \in \{1, ..., s\}$  tale che  $x_k$  e' una soluzione ottima

**Dimostrazione:** Per 4.2.2 si ha che il problema max  $\{cx \mid Ax \leq b\}$  è equivalente al seguente problema:

$$\max c \left( \sum_{i=1}^s \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^t \nu_j v_j \right) = \max \sum_{i=1}^s \lambda_i (cx_i) + \sum_{j=1}^t \nu_j (cv_j)$$

Con  $\lambda_i \geq 0$  e  $\nu_j \geq 0$  e  $\sum_{i=1}^s \lambda_i = 1$ .

Tale problema ha ottimo finito sse  $cv_j \leq 0$  per ogni  $j \in 1, ..., t$ . Infatti:

- $\Rightarrow$ : se fosse  $cv_j > 0$  per un certo j, allora  $v_j$  potrebbe essere scelto arbitrariamente grande, e quindi la funzione obbiettivo divergerebbe
- $\Leftarrow$ : Supponiamo che  $cv_j \leq 0$  per ogni  $j \in \{1, ..., t\}$ , e prendiamo un  $y \in P$ . Abbiamo che, se  $\lambda_i$  e  $\nu_j$  sono i corrispondenti coefficienti del teorema di decomposizione,

$$cy = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i(cx_i) + \sum_{j=1}^{t} \nu_j(cv_j)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{s} \lambda_i(cx_i) \leq \sum_{j=1}^{s} \lambda_j(cx_k) = cx_k$$

dove  $x_k$  è il vettore tale che  $x_k = \max\{cx_i \mid i=1,\ldots,s\}$ . Quindi  $x_k$  è una soluzione ottima finita.

 $\odot$ 

Note:

La condizione  $cv_j \leq 0$  significa che andando verso le direzioni, la funzione da massimizzare decresce. Dato che le soluzioni ammissibili possono essere illimitate solo lungo queste direzioni, significa che la funzione obbiettivo non puo' aumentare illimitatamente.

# 4.3 Dualità

La **teoria della dualità** è una branca dell'algebra lineare che studia le relazioni tra problemi di ottimizzazione. Si basa sull'udea che ad ogni problema di PL (chiamato **primale**) è associato mediante una funzione detta **involuzione** un altro problema (chiamato **duale**) che ha una struttra simile. Applicando l'involuzione al problema duale si ottiene il problema primale.

# 4.3.1 Coppie di problemi

#### Definition 4.3.1: Coppia di problemi

Si definisce coppia di problemi la coppia di problemi

primale:  $\max cx$ 

 $Ax \leq b$ 

 $x \ge 0$ 

duale:  $\min by$ 

 $A^T y = c$ 

 $y \ge 0$ 

Qui verranno presentate le coppie simmetriche e quelle asimmetriche in maniera approssimativa

#### Coppie asimmetriche

#### Definition 4.3.2: Coppia asimmetriche

Si definisce coppia asimmetrica la coppia di problemi

primale:  $\max cx \mid (Ax \le b) \land (x \ge 0)$ duale:  $\min yb \mid (yA = c) \land (y \ge 0)$ 

#### Coppie simmetriche

### Definition 4.3.3: Coppia simmetrica

Si definisce coppia simmetrica la coppia di problemi

primale:  $\max \{cx \mid Ax \le b\}$ duale:  $\min \{yb \mid (yA = c) \land (y \ge 0)\}$ 

#### 4.3.2 Teoremi sualla dualità

#### Teorema del duale del duale

#### Lenma 4.3.1

Per qualsiasi funzione f(y) e per qualsiasi insieme ammissibile S su cui f(y) è definita, vale la seguente relazione:

$$\min\left\{f(y)\mid y\in S\right\}=-\max\left\{-f(y)\mid y\in S\right\}$$

**Dimostrazione:** Sia f(y) una funzione definita su un insieme ammissibile S. Minimizzare f(y) equivale a trovare un  $v_m \le f(y) \, \forall y \in S$ , invece massimizzare -f(y) equivale a trovare un  $v_M \ge -f(y) \, \forall y \in S$ , moltiplicando per -1 si ha che  $-v_M \le f(y) \, \forall y \in S$ .

#### Theorem 4.3.1 sul duale del duale

Sia P un problema primale e sia D il suo duale. Allora D è il duale di P e P è il duale di D TODO: non esiste neanche sta foto qua

Dimostrazione nel caso della coppia simmetriche : È possibile esprimere il duale della coppia simmetrica per 4.3.2 e 4.3.1:

$$\begin{aligned} &-\max\left\{-yb\mid (yA\geq c)\wedge (y\geq 0)\right\} = \\ &-\max\left\{(-b^T)y\mid ((-A^T)y\leq -c)\wedge (y\leq 0)\right\} \end{aligned}$$

Il cui duale è

$$-\min\left\{-xc\mid (x(-A^T)\geq -b)\wedge (x\geq 0)\right\} = \max\left\{cx\mid Ax\leq b\wedge x\geq 0\right\}$$

#### Teorema Debole di Dualità

#### Theorem 4.3.2 Teorema Debole di Dualità

Siano  $\overline{x}$  e  $\overline{y}$  rispettivamente una soluzione ammissibile del problema primale e del problema duale. Allora vale la seguente disuguaglianza:

$$c\overline{x} \leq b\overline{y}$$

Dimostrazione nel caso della coppia asimmetrica:

$$\begin{cases} A\overline{x} \leqslant b \\ \overline{y}A = c \\ \overline{y} \geqslant 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \overline{y}A\overline{x} \leqslant \overline{y}b \\ \overline{y}A\overline{x} = c\overline{x} \\ \overline{y} \geqslant 0 \end{cases} \implies c\overline{x} \leqslant b\overline{y}$$

 $\odot$ 

Nel caso di coppia simmetrica:

$$\begin{cases} A\overline{x} \leq b \\ \overline{y}A \geq c \\ \overline{y} \geq 0 \\ \overline{x} \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \overline{y}A\overline{x} \leq \overline{y}b \\ \overline{y}A\overline{x} \geq c\overline{x} \\ \overline{y} \geq 0 \\ \overline{x} \geq 0 \end{cases} \implies c\overline{x} \leq b\overline{y}$$

 $\odot$ 

 $\odot$ 

# Corollary 4.3.1 Illimitatezza del primale e duale vuoto

Se il problema primale è illimitato, allora il problema duale è vuoto. Viceversa, se il problema duale è vuoto, allora il problema primale è illimitato.

Dimostrazione: Se il problema primale è illimitato, allora

$$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists \overline{x} \in P : cx > M$$

Poniamo per assurdo che  $\exists \overline{y}$  soluzione ammissibile del duale. Allora, per la precedenze deduzione, si ha che

$$\exists \overline{x} \in P : c\overline{x} > b\overline{y}$$

Tuttavia per 4.3.2 si ha una contraddizione

#### Corollary 4.3.2 sulle soluzioni ottime

Siano  $\overline{x}$  e  $\overline{y}$  rispettivamente soluzioni ammissibili per il problema primale e per il problema duale e valga la seguente uguaglianza:

$$c\overline{x} = b\overline{y}$$

Allora  $\overline{x}$  e  $\overline{y}$  sono soluzioni ottime

**Dimostrazione:** Sia  $c\overline{x} = b\overline{y}$ . Assumiamo per assurdo che  $\overline{x}$  non sia una soluzione ottima. Allora esiste un z ammissibile per il primale tale che  $cz > \overline{y}b$ , ma per 4.3.2 si ha uan contraddizione

#### 4.3.3 Direzioni ammissibili

È lecito chiedersi se, data una coppia assimetrica e considerato un  $\overline{x}$  soluzione ammissibile per il primale, spostando  $\overline{x}$  lungo una direzione dell'iperspazio, si ottiene o meno una nuova soluzione ammissibile. Ebbene ci si sta chiedendo se esiste la cosidetta direzione ammissibile

#### Definition 4.3.4: Direzione ammissibile

Si definisce direzione ammissibile un vettore  $\xi$  sse

$$\exists \overline{\lambda} > 0 : x(\lambda) = \overline{x} + \lambda \mathcal{E}$$

Dove  $x(\lambda)$  è ammissibile nel primale  $\forall \lambda \in [0, \overline{\lambda}]$ 

#### Lenma 4.3.2 sull'ammissibilità del vettore direzione

il vettore  $\xi$  è direzione ammissibile per  $\overline{x}$  sse

$$A_{I(\overline{x})}\xi \leq 0$$

Dimostrazione: Devo dimostrare che

$$\forall i \in \{1, ..., m\} \quad A_i x(\lambda) = A_i \overline{x} + \lambda A_i \xi \leq b_i$$

Si ha che

- se  $i \in I(\overline{x})$ , allora  $A_i \overline{x} = b_i$  pertanto l'quazione è verificata sse  $\lambda A_i \xi \leq 0$
- se  $i \notin I(\overline{x})$ , allora  $A_i \overline{x} < b_i$  pertanto l'quazione è verificata sse  $\lambda A_i \xi \leq b_i A_i \overline{x}$  e dato che  $b_i A_i \overline{x} \geq 0$  l'equazione è sicuramente verificata se  $\lambda A_i \xi \leq 0$

#### $\odot$

#### 4.3.4 Direzione di crescita

#### Definition 4.3.5: Direzione di crescita

Si definisce direzione di crescita per  $\overline{x}$  un vettore direzione  $\xi \in \mathbb{R}^n$  se

$$\exists \lambda : cx(\lambda) = c\overline{x} + \lambda c\xi > c\overline{x} \iff c\xi > 0$$

Ossia se uno spostamento lungo la direzione  $\xi$  porta ad un incremento della funzione obbiettivo

si osservi che

#### Note:

- $\bullet$  se c=0 la funzione obbiettivo è sempre zero, quindi tutte le soluzioni ammissibili sono ottime
- se  $c \neq 0$  allora se esiste una direzione ammissibile per  $\overline{x}$  che sia anche di crescita, allora  $\overline{x}$  non può essere ottimo.

# 4.4 Tecnica Branch-and-Bound

Usiamo per problemi PLI (NP-completi) ma funziona per generici problemi PL. Rilassiamo i vincoli aggiungendo soluzioni e facciamo branching assumendo che sia possibile partizionare il problema in due sottoproblemi che una volta risolti ci danno la soluzione ottima del problema originale. il "bound" viene dal rilassamento dato che questo ci permette di dare una limitazione inferiore risolvendo il problema semplificato.

Il rilassamento del PLI e' semplicemente il non considerare il vincolo di interezza, la FO non cambia e le soluzioni ammissibili aumentano, rendendo possibile la soluzione con il simplesso. Ma dobbiamo fare prima il branching,

# Chapter 5

# Esercitazioni

# 5.1 Problemi e modelli

## 5.1.1 Problema dei data center

#### Testo

Abbiamo n server  $1, \ldots, n$ , ogni server può lavorare in  $m_{i \in \mathbb{N}}$  modalità operative diverse. Nella modalità  $j \in \{1, \ldots, m\}$ , il server 1 riesce ad eseguire un numero di istruzioni.

#### Svolgimento

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il server } i \text{ è utilizzato in modalità } j \in \{1, \dots, m_i\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$x_{ij} \in \mathbb{N}, \quad \forall i \, \forall j$$

 $\label{eq:Vincoli} \textit{Vincoli:} \ \forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, m_i\} \ \text{con} \ 0 \leq x_{ij} \leq 1 \ \text{si ha:}$ 

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} = 1$$
$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} s_{ij} \geqslant k$$

funzione obbiettivo

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} w_{ij}$$

#### 5.1.2 Problema del docente di informatica

#### Testo

Si hanno dei progetti  $(t_1, t_2, ..., t_n)$ , si hanno m PC, dove ogni pc può compilare qualunque progetto in modalità sequenziale. Le prestazioni del PC sono identiche

Vogliamo assegnare i progetti ai pc in modo da minimizzare il tempo complessivo parallelo di compilazione

#### Svolgimento

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il progetto } i \text{ è compilato al pc } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$x_{ij} \in \mathbb{N}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \ \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Vincoli:

$$\forall i \in \{1,\dots,n\} \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \text{ (normale vincolo di semi-assegnamento!!)}$$

$$\forall j \in \{1,\ldots,m\} \quad y \geqslant \sum_{i=1}^{n} x_{ij} t_i$$

Funzione obbiettivo:

min( 
$$\max_{j} \sum_{i=1}^{n} \underbrace{x_{ij}t_{i}}_{\text{tempo di compilazione del progetto } i \text{ al pc } j$$

nonostante questa espressione matematica ha perfettamente senso, non è lineare!

Funzione obbiettivo sbagliata! Pertanto prenderemo y per "simulare" il massimo, di modo da rendere la funzione obbiettivo lineare:

min y

### 5.1.3 Problema delle commesse

#### Testo

Un'azienda deve decidere come impiegare i suoi n dipendenti  $1, \ldots, n$ .

L'azienda, nell'intervallo di tempo desiderato deve evadere m commesse  $1, \ldots, m$ 

Ciascuna commessa j deve essere svolta dal sottoinsieme  $D_j \subseteq \{1, \ldots, n\}$  dei dipendenti dall'azienda.

Ogni commessa, se evasa darebbe luogo ad un ricavo pari a  $r_i$  euro.

Ogni dipendente può lavorare ad una singola commessa nell'unità di tempo

#### Svolgimento

Si consideri che questo è un Problema di selezione di sottoinsiemi, infatti:  $N = \{1, ..., n\}$  elementi/dipendenti  $F = \{F_1, ..., F_m\}$  dove  $F_j$  è la j-esima commessa

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se}i \in F_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Variabili:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se la commessa } j \text{ è evasa} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$x_i \in \mathbb{N} \quad y_i \in \mathbb{N}$$

Vincoli:

$$\begin{aligned} 0 & \leq x_j \leq 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \quad 0 \leq y_j \leq 1 \\ \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \leq 1 \quad y_j = 1 - x_j \end{aligned}$$

Funzione obbiettivo:

$$\max \sum_{j=1}^m r_j x_j - \sum_{j=1}^m y_i p_j$$

#### 5.1.4 Problema della minimizzazione del massimo

#### Testo

Una ditta di costruzioni edilizie ha deciso di subappaltare n diverse opere ad n diversi artigiani. Ad ogni artigiano  $i=1,\ldots,n$  chiede di fornire il costo preventivo  $c_{ij}$  che richiede per effettuare l'opera j, per ogni  $j=1,\ldots,n$ . Si vuole assegnare un'opera a ciascun artigiano in modo che tutte le opere siano effettuate e il costo massimo dei subappalti assegnati sia minimizzato. Formulare il problema

#### Svolgimento

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se l'opera } j \text{ è assegnata all'artigiano } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Vincoli:

$$\forall j \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad \forall i \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1$$

Inoltre:

$$\forall i, j \ c_{ij} x_{ij} \leq M$$

Funzione obbiettivo:

 $\min M$ 

### 5.1.5 Problema della massimizzazione del minimo

#### Testo

Si provi ora a massimizzare il costo minimo dei subappalti assegnati

#### Svolgimento

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se l'opera } j \text{ è assegnata all'artigiano } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Vincoli:

$$\forall j \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad \forall i \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1$$

Inoltre:

$$\forall i, j \ c_{ij} x_{ij} \geq m$$

Funzione obbiettivo:

 $\max m$ 

## 5.1.6 Esercizio valore assoluto

#### testo

Formulare il problema  $\min\{|3-4x|:|x| \le 2\}$ 

#### Svolgimento

Vincoli

$$x \le 2 - x \le 2$$

Funzione obbiettivo

$$\min\{3-4x\} \quad \min\{3-4x\}$$

#### 5.1.7 Esercizio 1.26

Variabili

 $x_1, x_2 = \text{quantita di V1,V2}$ 

 $y_1, y_2, y_3 =$  quantita di N1, N2, N3

z =totale degli oli aquistati

Vincoli

 $0 \le x_1 + x_2 \le 200$ 

 $0 \le y_1 + y_2 + y_3 \le 250$ 

 $z3 \le d_1x_1 + d_2x_2 + d_3y_1 + d_4y_2 + d_5y_3 \le z6$ 

 $z=x_1+x_2+y_1+y_2+y_3$  Dobbiamo fare in modo che z sia effetivamente il valore che gli vogliamo dare Funzione Obbiettivo

$$max \ 150z - (110x_1 + 120x_2 + 130y_1 + 110y_2 + 115y_3)$$

#### 5.1.8 Esercizio 1.27

Variabili

 $x_1, x_2, x_3 =$  numero di dolci A,B o C

 $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$ 

Vincoli

 $x_1 + x_2 + x_3 \le 10000$ 

 $x_1 \le 0.5x_1 + 0.5x_2 + 0.5x_3$ 

 $x_3 \le 0.25x_2$ 

Funzione Obbiettivo

$$0.2x_1 + 0.1x_2 + 0.4x_3$$

#### 5.1.9 Esercizio 1.28

Variabili

 $x_1, x_2, x_3 =$  numero di beni prodotti con  $P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{N}$ 

Vincoli

 $2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 50$ 

 $4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 50$ 

 $3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 50$ 

 $15x_1 + 18x_2 + 10x_3 \ge 200$ 

Funzione Obbiettivo

$$min \quad 4x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

#### 5.1.10 Esercizio 1.29

Variabili

 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 = \text{numero ostetriche nuove a turno} \in \mathbb{N}$ 

Vincoli

 $x_1 \ge 70$ 

 $x_1 + x_2 \ge 80$ 

 $x_2 + x_3 \ge 50$ 

 $x_3 + x_4 \ge 60$ 

 $x_4 + x_5 \ge 40$ 

 $x_5 + x_6 \ge 30$ 

Funzione Obbiettivo

$$min \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

#### 5.1.11 Esercizio 1.31

Variabili

 $\forall i=1,...,7$   $x_i=$  variabili ogiche che indicano il fatto che un certo abitante  $a_i$  sia o meno membro del consiglio Vincoli

$$\begin{array}{l} \sum_{i=1}^{7} x_i = 4 \\ \forall i = 1, ..., 4 \sum_{x \in C_i} x = 1 \end{array}$$

#### 5.1.12 Esercizio 1.32

Variabili

 $x_i$  = variabili logiche che mi dicono se scelgo i Funzione Obbiettivo

$$\max \sum_{i=1}^{n} x_i b_i$$

```
\begin{aligned} & Vincoli \\ & \sum_{i=1}^{n} x_i = 11 \\ & 1 \leqslant \sum_{i \in C} x_i \leqslant 5 \\ & 1 \leqslant \sum_{i \in P} x_i \leqslant 1 \\ & 1 \leqslant \sum_{i \in D} x_i \leqslant 6 \\ & 1 \leqslant \sum_{i \in A} x_i \leqslant 4 \\ & \forall i = 1, ..., m. \quad 0 \leqslant \sum_{i \in L_i} x_i \leqslant 1 \end{aligned}
```

#### 5.1.13 Esercizio 1.35

Variabili

 $\boldsymbol{x}_{ik} = \text{variabile logica che dice se teniamo l'impianto i per il mercato k$ 

 $y_i$  = variabile logica che dice se l'impianto i rimane aperto

Funzione obbiettivo

 $min \quad \sum_{k \in K} \sum_{i \in I \cup I} x_{ik} c_{ik} b_k$ 

Vincoli

 $\forall k \in K. \quad \sum_{i \in I \cup I} x_{ik} = 1$ 

 $\sum_{i \in I} x_{ik} \ge \frac{|I|}{2}$  non va bene! possiamo contare piu' volte lo stesso impianto che pero' funziona su diversi mercati - ¿ variabili ausiliarie

 $\forall i \in I \cup J. \quad y_i \leq \sum_{k \in K} x_{ik}$  se tutti 0, allora y 0  $y_i \geq x_{ik}$  disgiunzione logica generalizzata a k elemetni

 $2\sum_{i\in I}y_i\geqslant |I|$ 

 $2\sum_{i\in I}y_i \geq |J|$ 

#### 5.1.14 Esercizio 1.7

#### Testo

Un'azienda di trasporti ha bisogno di acquistare n litri di carburante ogni mese. Affinch´e gli autoveicoli funzionino a dovere, occorre che il numero di ottani del carburante utilizzato sia almeno k. L'azienda acquista il suo carburante da due fornitori A e B, che vendono carburante da kA e kB ottani, rispettivamente. Sia A che B applicano un prezzo al litro piuttosto alto (pA e pB, rispettivamente) per i primi s litri di carburante acquistati dall'azienda (ogni mese). Se il numero di litri acquistati ogni mese supera s, i due fornitori applicano invece un prezzo al litro pi'u basso (ossia bA e bB, rispettivamente), ma solo ai litri eccedenti s. Si formuli in PL il problema di determinare da chi acquistare il carburante necessario ogni mese in modo da minimizzare il costo complessivo e da rispettare il requisito sugli ottani. Variabili

 $x_i =$  "litri da acquistare di tipo i"

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i \geqslant s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$z_{i1} = \begin{cases} x_i & \text{se} 0 < x_i < s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$z_{i2} = \begin{cases} x_i - s & \text{se } x_i \geqslant s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Vincoli

$$x_A + x_B = n$$

$$\frac{k_A \cdot x_A + k_b \cdot x_b}{n} \geqslant k$$

$$0 \leqslant z_i 1 \leqslant ()$$

Funzione Obbiettivo

$$\min \sum_{i \in \{A,B\}} z_{i1} p_i + z_{i2} b_i + s p_1 y_i$$

#### 5.1.15 Esercizio 1.6

#### Testo

Una radio privata deve fare arrivare il suo segnale in una città che si trova al di là di una catena montuosa rispetto alla città da cui trasmette. Per fare ciò decide di installare n ripetitori sulla cima di altrettante colline, ciascuna delle quali si trova ad un'altitudine pari a  $a_i$ . Il costo di costruzione di ogni ripetitore dipende dalla sua altezza: ogni metro costa  $c_i$ . Occorre soddisfare solo un vincolo: il dislivello, in metri, tra la cima di un ripetitore e la cima del successivo non può superare una soglia pari a k. Si formuli, in PL, il problema di decidere le altezze dei ripetitori in modo che il relativo costo sia minimo.

#### Svolgimento

Variabili

 $x_i$  = "altezza del ripetitore i"

Vincoli

$$\forall i \in [1 \dots (n-1)] \quad x_{i+1} + a_{i+1} - x_i - a_i \le k$$
  
$$\forall i \in [1 \dots (n-1)] \quad -x_{i+1} - a_{i+1} + x_i + a_i \le k$$

Funzione Obbiettivo

$$\min \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

#### 5.1.16 Esercizio 1.4 - Problema di Manutenzione degli Aerei

#### Testo

Una compagnia aerea dispone di n aerei  $1, \ldots, n$ , e deve decidere in quale aeroporto, tra gli m in cui opera, svolgere le operazioni di manutenzione di ciascun aereo. Ogni aereo i è normalmente basato sull'aeroporto  $a_i \in \{1, \ldots, m\}$ . Svolgere le operazioni di manutenzione di un aereo presso l'aeroporto j costa  $c_j$  euro. Se le operazioni di manutenzione si svolgono in un aeroporto diverso da quello in cui ogni aereo è basato, occorre poi sostenere un costo fisso pari a s. Si formuli in PLI il problema di minimizzare i costi complessivi di manutenzione

#### Svolgimento

Bho, non ho capito, magari chiedere al prof

#### Esercizio 1.3 5.1.17

#### Testo

Una compagnia deve affittare dei computer per soddisfare il lavoro dei prossimi quattro mesi.

Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
Requisito	9	5	7	9

Table 5.1: Requisiti mensili di computer.

Il costo dell'affitto dipende dalla lunghezza dell'affitto stesso.

Lunghezza	1 mese	2 mesi	3 mesi
Costo	200	350	450

Table 5.2: Costo dell'affitto in base alla lunghezza.

Si dia una formulazione in programmazione lineare intera per il problema di trovare un piano di affitto di minimo costo.

#### 5.2**Tutor**

#### 5.2.1 Esercizio 1.24

#### NON SO DOVE SIA IL RESTO DELL'ESERCIZIO

Variabili

 $x_{ij}$  = viene usato l'oleodotto che collega il giacimento i alla raffineria j

 $y_{ij} =$ l'oleodotto ij viene utilizzato variabile logica

 $\dot{FO}$ 

Vincoli

 $\forall i. \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = p_i$  $\forall j. \sum_{i=1}^{n} x_{ij} \leq r_j$ 

 $\forall i, j. \ x_{ij} \leqslant y_{ij} \cdot a_{ij}$ 

#### 5.2.2Esercizio 1.33

Dati

n = num camion

 $\forall i = 1, ..., n$ :

 $m_i$  = kilometri massimi percorribili per il camion i

 $k_i$  = limite di kilometri per polizza bassa

 $c_i = \cos to$  polizza quando  $m_i \le k_i$ 

 $d_i = \text{polizza quando } m_i > k_i$ 

Variabili

 $p_i$  = kilometri percorsi dal camion i

 $b_i$  = il camion i utilizza la polizza bassa variabile logica

 $\sum_{i=1}^{n} p_i \ge 2000000$  (possiamo mettere  $\ge$  e non = dato che minimizzando il valore ottimale sara' quello piu' basso)

 $m_i \leq b_i k_i + (1 - b_i) m_i$ 

 $m_i > (1 - b_i)k_i$ 

FO


$$min\{\sum_{i=1}^{n}b_{i}c_{i}+(1-b_{i})d_{i}\}$$

# 5.3 Esercitazioni reti di flusso con Luca

#### 5.3.1 Ex 1

#### Testo

Si risolva, tramite l'algoritmo di Edmonds e Karp il seguente problema di flusso massimo. Si determini altres'i un taglio di capacit'a minima



#### Soluzione

In modo molto pratico, i passi sono:

- 1. Metti il flusso iniziale a 0 ovunque
- 2. Costruisci il grafo residuo (nota: il primo grafo residuo sara' uguale al grafo stesso)
- 3. Trova il cammino di lunghezza minima da s a t sul grafo residuo. Se non esiste, fine.
- 4. Identifica il valore minore fra gli archi del cammino. Poi, per tutti questi archi, aumentare o diminuire di questo valore il flusso dell'arco corrispondente sul grafo originale, in base a se l'arco residuo e' concorde o discorde all'arco associato.
- 5. Ritorna al punto 2

Quindi, il meccanismo e':

- 1. Copia il grafo originale e trova su di esso un cammino, se non c'e' fine
- 2. Se c'e', calcola il valore minimo fra gli archi e aggiorna correttamente il valore dei flussi sul grafo originale
- $3.\,$  Col grafo OG aggiornato, costruire da questo un altro grafo residuo e ripetere da 2

# Note:


E' possibile risparmiarsi di etichettare i valori degli archi sui grafi residui, usando semplicemente le capacita' ed i flussi del grafo OG per trovare il valore minimo. Se l'arco e' concorde, il suo valore e' capienza - flusso, altrimenti e' semplicemente il flusso.

Facendo correttamente sti passi, arrivi a fine esecuzione con il valore del flusso v = 14.

#### 5.3.2 Ex 2

#### Testo

Si risolva, tramite l'algoritmo di Goldberg-Tarjan il seguente problema MF.



#### Soluzione


Con Goldberg, si lavora a livello locale e non ci serve il grafo residuo. I passi dell'algoritmo sono:

- 1. Inizializzazione: pongo tutti i flussi a 0 tranne per gli archi uscenti da s, che metto al massimo della capienza. Poi etichetto tutti i nodi con la loro distanza da t, tranne per il nodo s che prende il numero totale di nodi (la massima distanza possibile)
- 2. Se non ci sono nodi sbilanciati, fine. Altrimenti, scegli un nodo a caso v fra quelli sbilanciati
- 3. Se c'e' un arco uscente da v non saturo tale che l'altro nodo ha etichetta di 1 minore rispetto a v, metti tutto il flusso possibile su quell'arco
- 4. Altrimenti, se c'e' un arco entr<br/>nte a v con flusso non nullo tale che l'altro nodo ha etichetta minore di 1<br/> rispetto a v, togliere tutto il flusso possibile da quell'arco
- 5. Se il nodo e' sbilanciato ma non e' possibile fare nessuna delle mosse sopra, allora tocca aumentare l'etichetta del valore **minimo** finche' esiste un arco (entrante o uscente) tale che l'altro nodo ha etichetta minore di 1.
- 6. Torna a 2

Se fatto correttamente, il valore del flusso massimo v = 10.

#### Exercise 5.3.1

Si risolva il seguente problema MCF tramite l'algoritmo dei cammini minimi successivi.



#### Soluzione

I passi dell'algoritmo dei cammini minimi successivi sono:

- 1. Assegna uno pseudoflusso minimale: per ogni arco, se il costo e' positivo metti 0, se e' negativi metti il massimo possibile.
- 2. Se tutti i nodi sono bilanciati, fine. Altrimenti vai avanti.

- 3. Costruisci il grafo residuo, indicando per ogni nodo il valore del suo sbilanciamento e per ogni arco il suo costo. Poi identifica qual'e' il cammino di costo minore che va da un nodo con sbilanciamento positivo a uno con sbilanciamento negativo, se non c'e' il problema non ha soluzioni valide (e' vuoto).
- 4. Invia il massimo flusso possibile su questo cammino senza cambiare di segno lo sbilanciamento dei due nodi. Quindi ci assicuriamo o di saturare l'arco o di bilanciare uno dei due nodi (nota che lo sbilanciamento dei nodi di mezzo rimane uguale).
- 5. Aggiornare flussi e sbilanciamenti sul grafo OG e torna a punto 2.

Se fatto tutto bene, penso il costo venga 100.

#### Exercise 5.3.2

Si risolva il precedente problema tramite l'algoritmo di cancellazione dei cicli.

#### Soluzione

I passi dell'algoritmo di cancellazione dei cicli sono:

- 1. Fai EK per trovare il flusso massimo ammissibile. Se questo fallisce, fine.
- 2. Crea il grafo residuo e cerca un ciclo con valore negativo, se non c'e' allora il flusso e' ottimo.
- 3. Altrimenti, vedere di quando possiamo aumentare il flusso sugli archi del ciclo (concordi aumento, discordi diminuisco) e cambia il flusso (notare che gli sbilanciamenti rimangono uguali)
- 4. Vai al passo 2.

Se fatto correttamente, dovrebbe venire lo stesso costo minimo di prima.