Assemblerprogrammierung

18:28

Mittwoch, 12. Juni 2019

Aufgabe 1: Kontrollstrukturen

Beschreiben Sie in Textform, durch welche Befehlsfolgen die abgebildeten Konstrukte dargestellt werden können, und geben Sie Sie anschließend entsprechenden MIPS-Assembler Befehle an:

```
a).
                        b)
                                                         c)
int i = 12; int j=0;
                        int a; int b; int c;
                                                         int sum = 0;
while(i > 0){
                        if(a ==b){
                                                         for(int i = 1; i < 10; i++){
        j += --i;
                                c = a*b;
                                                                 sum += i + i/2;
}
                        } else {
                                                         }
                                 c = a - b;
                        Werte von "a" und "b"
                         Stehen in $a0 und $a1
```

a)

Schritt 1: Setze \$t0 auf 12

Schritt 2: Setze \$v0 auf 0 [entspricht j]

Schritt 3: Prüfe ob \$t0 > 0 Falls ja weiter ab Schritt 4, sonst springe ans Ende

Schritt 4: Ziehe von \$t0 "1" ab Schritt 5: Addiere \$t0 zu \$v0 Schritt 6: Springe zu Schritt 3

.text
addi \$t0, \$zero, 12
addi \$v0, \$zero, 0
loop:
slt \$t2, \$zero, \$t0
beq \$t2, \$zero, end
addi \$t0, \$t0, -1
add \$v0, \$t0, \$v0
beq \$zero, \$zero, loop
end: ...<weiterer Code oder nop>...

Lösungen Seite 1

Schritt 1: Falls \$a0 == \$a1: Springe nach Schritt 4 Schritt 2: Subtrahiere \$a1 von \$a0, Erg. nach \$v0 Schritt 3: Springe ans Ende Schritt 4: multipliziere \$a0 mit \$a1, speichere Erg. nach \$v0 .text beq \$a0, \$a1, if sub \$v0, \$a0, \$a1 beq \$zero, \$zero, end if: mult \$a0, \$a1 mflo \$v0 end:<Code>.... c) Schritt 1:Lege SchleifenStartVariable "1" nach \$t0 Schritt 2: Lege SchleifenEndVariable "10" nach \$t1 Schritt 3: Setze \$v0 = "0" Schritt 4: Falls \$t0 == \$t1, springe ans Ende Schritt 5: Addiere \$t0 zu \$v0 Schritt 6: dividiere \$t0 durch "2", Erg. nach \$t2 Schritt 7: Addiere \$t2 zu \$v0 Schritt 8: Inkrementiere \$t0 um 1 Schritt 9: Springe zu Schritt 4 .text addi \$t0, \$zero, 1 addi \$t1, \$zero, 10 add \$v0, \$zero \$zero loop: beq \$t0, \$t1, end add \$v0, \$v0, \$t0 srl \$t2, \$t0, 1 add \$v0, \$v0, \$t2 addi \$t0, \$t0, 1 beq \$zero, \$zero, loop end: ...<Code>...

Aufgabe 2: Kontrollstrukturen in der Anwendung

Schreiben Sie ein Programm in Assemblersprache, welches über die Zahlen von 1 bis 100 iteriert. Dabei soll die Summe aller geraden Zahlen in \$v0, die Summe aller ungeraden Zahlen in \$v1 abgelegt werden.

.text addi \$t0, \$t0, 1 addi \$t1, \$t1, 101 add \$v0, \$zero, \$zero add \$v1, \$zero, \$zero

loop:
beq \$t0, \$t1, end
sll \$t2, \$t0, 31
beq \$t2, \$zero, even
add \$v1, \$v1, \$t0
beq \$zero, \$zero, end
even:
add \$v0, \$v0, \$t0
end:
addi \$t0, \$t0, 1
bne \$t0, \$t1, loop

Aufgabe 3: Load / Store

An der Adresse 0x10000400 liege eine Liste mit Ganzzahlen ohne "0". Das Ende der Liste sein durch ein Wort nur aus "Nullen" gekennzeichnet.

Erstellen Sie ein Programm in Assemblersprache, welches die Summe aller Listenelemente bildet. Legen Sie das Ergebnis in \$v0 ab.

.text add \$v0, \$zero, \$zero li \$t0, 0x10000400 move \$t1, \$t0

loop:
 Iw \$t2, (\$t1)
 beq \$t2, \$zero, end
 add \$v0, \$v0, \$t2
 addi \$t1, \$t1, 4
 beq \$zero, \$zero, loop
 end: ...<Code>...

Aufgabe 4: Umsetzung von Arithmetik

Schreiben Sie ein Programm in Assemblersprache, welches die Primfaktoren zu einer in \$a0 liegenden Zahl berechnet. Speichern Sie die Primfaktoren an der Adresse 0x10000000 als Liste, wobei das erste Listenelement die Anzahl der Listenelemente (ohne sich selbst) angeben soll. Es sei anzunehmen, dass an der angegebenen Adresse genug Speicherplatz reserviert wurde.

.text li \$t0, 0x10000000 move \$t1, \$t0 addi \$t1, \$t1, 4 addi \$t2, \$zero, 2 sw \$zero, (\$t1) move \$t8, \$a0 addi \$t7, \$zero, 1 loop: beg \$t8, \$t7, end div \$t8, \$t2 mfhi \$t3 beq \$t3, \$zero, factor addi \$t2, \$t2, 1 beq \$zero, \$zero, loop factor: lw \$t4, (\$t0) addi \$t4, \$t4, 1 sw \$t4, (\$t0) sw \$t2, (\$t1) addi \$t1, \$t1, 4 mflo \$t8 beq \$zero, \$zero, loop end: ...<Code>....