

Docker - Installation et configuration sur Linux

Problématique :

Nécessité de disposer d'un environnement Docker fonctionnel sur un serveur Linux, avec une configuration sécurisée (exécution sans privilèges root) et pérenne (démarrage automatique du service).

Solution :

Installation de Docker depuis le dépôt officiel, configuration de l'utilisateur courant pour une exécution sans `sudo`, et activation du démarrage automatique via `systemd`.

1. Installer le terminal Gnome :

```
sudo apt install gnome-terminal
```

2. Configurer le dépôt Docker :

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

3. Installer le paquet Docker :

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

4. Vérifier l'installation de Docker :

```
sudo docker run hello-world
```

5. Créer un groupe docker :

```
sudo group add docker
```

6. Ajouter l'utilisateur courant au groupe docker :

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

7. Se déconnecter et se reconnecter pour prise en compte des modifications ou utiliser la commande :

```
newgrp docker
```

8. Vérifier que docker peut être lancé sans la commande **sudo** :

```
docker run hello-world
```

Remarques :

Si l'erreur suivante s'affiche :

```
WARNING: Error loading config file: /home/user/.docker/config.json -stat  
/home/user/.docker/config.json: permission denied
```

alors changer la propriété et les permission du répertoire ~/.docker/ :

```
sudo chown "$USER":"$USER" /home/"$USER"/.docker -R  
sudo chmod g+rxw "$HOME/.docker" -R
```

9. Configurer Docker afin qu'il démarre au démarrage du système avec **systemd** :

```
sudo systemctl enable docker.service  
sudo systemctl enable containerd.service
```

Remarques :

Pour stopper Docker afin qu'il ne démarre pas au démarrage du système avec **systemd** :

```
sudo systemctl disable docker.service  
sudo systemctl disable containerd.service
```

10. Configurer le fichier de gestion des logs par défaut **json-file** :

Cf. [****Docker - Gestion des Logs****](docker-gestion-logs.md)