## Le sous-adressage IP

Dominique SERET

#### Pourquoi?

- Le sous-adressage est une extension du plan d'adressage initial
- Devant la croissance du nombre de réseaux de l'Internet, il a été introduit afin de limiter la consommation d'adresses IP qui permet également de diminuer :
  - la gestion administrative des adresses IP,
  - la taille des tables de routage des routeurs,
  - la taille des informations de routage,
  - le traitement effectué au niveau des routeurs.

I Indragatá Daná

Octobre

Dominique SERET -


# Les principes

- A l'intérieur d'une entité associée à une adresse IP de classe A, B ou C, plusieurs réseaux physiques partagent cette adresse IP.
- On dit alors que ces réseaux physiques sont des sous-réseaux (subnet) du réseau d'adresse IP.

I la irrancità Daná

#### Exemple

Les sous-réseaux 134.20.1.0 et 134.20.2.0 sont notés seulement avec le NetId, les machines seulement avec le Hostid. exemple adresse IP de B=134.20.1.3 et IP de F=134.20.2.9



Le site utilise le sous-adressage de manière à ce que ses deux sous-réseaux soient couverts par une seule adresse IP de classe B.

Le routeur R accepte tout le trafic destiné au réseau 134.20.0.0 et sélectionne le sous-réseau en fonction du troisième octet de l'adresse destination.

Octobre

Dominique SERET -

I Iniviorent Daná

#### Le fonctionnement (1)

- Le site utilise une seule adresse pour les deux réseaux physiques.
- A l'exception de R, tout routeur de l'internet route comme s'il n'existait qu'un seul réseau.
- Le routeur R doit router vers l'un ou l'autre des sous-réseaux ; le découpage du site en sous-réseaux a été effectué sur la base du troisième octet de l'adresse :
  - les adresses des machines du premier sous-réseau sont de la forme 134.20.1.x,
  - les adresses des machines du second sous-réseau sont de la forme 134.20.2.x.

I Individual to Dana

#### Le fonctionnement (2)

- «Partie Internet» correspond au Net-Id (plan d'adressage initial)
- «Partie locale» correspond au Host-Id (plan d'adressage initial)
- les champs «Sous-réseau» et «Identifiant Machine» sont de taille variable ; la longueur cumulée des deux champs est toujours égale à la longueur de la «Partie locale»

Partie Internet	Partie locale	
Partie Internet	Sous-réseau	<b>Identifiant Machine</b>

Octobre

Dominique SERET -

I Individual to Dana

6

#### Le découpage (1)

- Le choix du découpage dépend des perspectives d'évolution du site
  - Exemple <u>Classe B</u>: 8 bits pour les parties sousréseau et 8 bits pour la partie machine donnent un potentiel de 256 sous-réseaux et 254 machines par sous-réseau, tandis que 3 bits pour la partie sous-réseau et 13 bits pour le champ machine permettent 8 réseaux de 8190 machines chacun.
  - Exemple <u>Classe C</u>: 4 bits pour la partie réseau et
    4 bits pour le champ machine permettent 16
    réseaux de 14 machines chacun.

Octobre

Dominique SERET -

I Indragatá Daná

# Le découpage (2)

- Lorsque le sous-adressage est ainsi défini, toutes les machines du réseau doivent s'y conformer sous peine de dysfonctionnement
- Utilisation d'un masque de 32 bits
- Bits du masque (subnet mask) :
  - positionnés à 1 : partie réseau et sous-réseau,
  - positionnés à 0 : partie machine

I Indragatá Daná

## Masque de sous-réseau (exemple)

Adresse de classe B avec 1 octet sous-réseau et 1 octet machine : le masque est 11111111 1111111 1111111 00000000

==> 3 octets pour le champ réseau et sous-réseau, 1 octet pour le champ machine

- La notation classique est utilisée :
  - décimale pointéeexemple : 255.255.255.0
- Remarque : les bits du masque identifiant sous-réseau et machine peuvent ne pas être contigus 11111111 11111111 00011000 01000000

I la irrancità Daná

#### Routage avec les sous-réseaux

- Le routage IP initial a été étendu à l'adressage en sous-réseaux
- l'algorithme de routage obtenu doit être présent dans les machines ayant une adresse de sous-réseau, mais également dans les autres machines et routeurs du site qui doivent acheminer les datagrammes vers ces sous-réseaux.
- Une entrée dans la table de routage devient

(masque de sous-réseau, adresse sous-réseau, adresse du routeur)

Octobre

Dominique SERET -

I la irrancità Daná

## Le routage unifié: algorithme

- Extraire du datagramme l'adresse IP de destination, IPDest
- Calculer l'adresse du réseau destination, NDest
- Si NDest correspond à une adresse réseau directement accessible,
  - envoyer le datagramme sur le réseau physique correspondant,
- sinon
  - Pour chaque entrée dans la table de routage,
    - NDest = (IPDest & masque de sous-réseau de l'entrée)
    - Si NDest est égal au champ adresse réseau de l'entrée router le datagramme vers le routeur correspondant,
  - Fin\_Pour
- si aucune entrée ne correspond, déclarer une erreur de routage

I Indragatá Daná

#### Diffusion dans les sous-réseaux

- Elle est plus complexe que dans le plan d'adressage initial.
- Dans le plan d'adressage Internet initial, Hostid = 11..1, ==> diffusion vers toutes les machines du réseau.
- D'un point de vue extérieur à un site doté de sousréseaux, la diffusion n'a de sens que si le routeur qui connaît les sous-réseaux propage la diffusion à tous ses réseaux physiques
- Il est possible d'émettre une diffusion sur un sousréseau particulier

Octobre

Dominique SERET -

I Individual to Dana