# Fiche de réseaux

#### Différents alphabets:

- ASCII
- UNICODE
- EBCDIC (alphabet d'IBM à l'époque des cartes perforées)
- Telex (à l'époque des télégraphes)
- Morse
- CCCIT n°5
- [...]

# Comment passer de l'analogique au numérique :

#### Les méthodes utilisées par différents outils de communication:

Téléphone résidentiel ⇒ analogique Téléphone mobile ⇒ numérique


Télévision hertzienne ⇒ analogique (antenne) OU numérique (TNT)

Télévision satellite $\Rightarrow$  numériqueTélévision ADSL/fibre $\Rightarrow$  numériqueCD / DVD $\Rightarrow$  numérique

#### Intérêt du numérique face à l'analogique:

- Archivage
- Protection de l'information
- Compression des données
- Copie de l'info sans altération de qualité
- Combinaison des informations (multimédia)

# $ANALOGIQUE \Rightarrow$ échantillonnage $\Rightarrow$ quantification $\Rightarrow$ codage $\Rightarrow$ NUMÉRIQUE



En rouge le signal analogique et en vert le signal enregistré en numérique.

(Dans la vraie vie le signal numérique est tellement plus précis qu'il est quasiment impossible d'entendre la différence avec un signal analogique)

## Débit binaire d'un canal de transmission :

#### THM de Nyquist:

Débit binaire max (non bruité) =  $2 \times Hz \times log_2(V)$ 

Avec V la valence.



Fréquence d'échantillonnage

Fréquence max du signal analogique

#### THM de Shannon:

Débit binaire 
$$\max(bruit\acute{e}) = Hz \times log_2(1+A)$$

 $\overline{avec A = \frac{S}{N}}$ 

A: Atténuation du signal

S : Signal

N: Bruit (« Noise »)

#### Rapport Signal-bruit (en dB):

$$dB = 10 \times log_{10} \left( \frac{S}{N} \right)$$

#### Règles logarithme:

$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

$$log_a(1) = 0$$

$$log_a(a) = 1$$

$$log_a(x^n) = n \times log_a(x)$$
$$log_a(a^n) = n$$

$$a^{\log_a(x)} = x$$

Pour x et y > 0:

$$log_a(xy) = log_a(x) + log_a(y)$$
  
$$log_a(x/y) = log_a(x) - log_a(y)$$

### Délais de transmission :

#### Délais de propagation :

 $T_p = \frac{d}{V}$ 

d : distance à parcourir

V : Vitesse de propagation du signal sur le support

⇒ Ne dépends pas de la taille du message.

#### Temps d'émission:

 $T_e = \frac{L}{D}$ 

L : Longueur du message

D : Débit binaire de la liaison

⇒ Dépends de la taille du message.

#### Temps de transmission :

$$T = T_p + T_e$$

 $T' = T_{envoie} + T_{acquittement}$ 

« Acquittement » : Confirmation de réception

#### Débit utile :

$$D_u = \frac{L}{T'}$$

#### Taux d'utilisation de la liaison / Efficacité en % :

$$E = \frac{D_u}{D} = \frac{T_e}{T'}$$

#### Délais de blocage de l'émetteur :

$$=2T_p+\frac{L'}{D}$$

# Contrôle du transport :


#### Taux d'erreur binaire :

$$T_{erreur} = \frac{Nb \ bits \ erronés}{Nb \ bits \ transmis}$$

#### Détection des erreurs par bits de parité : (on complète pour que le nb de bits sur la ligne / colonne soit paire)

Lettre	bit	VRC (paire)						
О	1	0	0	1	1	1	1	1
S	1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1	1
LRC (paire)	1	0	1	1	1	1	1	0

#### Mécanisme d'acquittement :



Le paquet est envoyé et le récepteur envoie un acquittement, un message de retour, soit pour dire que le message a bien été reçu, soit pour demander sa retransmission (s'il n'était pas prêt à recevoir le paquet ou qu'il est erroné).

Vous me direz : « Mais pk un acquittement si tout se passe bien ? »

Cependant attendre l'acquittement entre chaque paquet n'est pas du tout efficace et sous-utilise les capacités du réseau, on utilise donc un système de « fenêtres » :

Emetteur

Récepteur


Taille efficace d'une fenêtre : nb max de paquets envoyables avant que l'acquittement du premier soit reçu.

Slot-time: durée d'émission d'une trame de taille minimale

Durée d'un slot dans la vraie vie:


- 10 Mb/s ⇒ 51,2 microsec (0,051 ms)

- 100 Mb/s ⇒ 5,12 microsec (0,005 ms)



#### Contrôle d'accès : (CSMA/CD)

Le contrôle d'accès est décentralisé, donc les machines doivent faire en sorte de ne pas parler en même temps sans communiquer entre elles (elles risqueraient de parler en même temps) : On utilise une var aléatoire en cas de conflits.



- délai() : calcul le délai d'attente multiple d'un slot\_time (51.2 microsec) et est compris entre [0, 2 k[. Avec k = min (n, 10), n = nbre de ré-émission déjà faites BACKOFF (no\_tentative : entier, VAR maxbackoff : entier) Procédure Const slot-time=51.2 (microsecondes); limite\_tentative=16; **BEGIN** Si (no\_tentative =1) maxbackoff =2 (borne de temps d'attente maximale) Sinon Si (tentative < limite tentative) Alors maxbackoff = maxbackoff\*2; Sinon maxbackoff = 2 10 (au dela de 10 essais la borne devient constar

- random() : tire un nombre réel aléatoire entre 0 et 1.

- int(): rend la partie entière d'un réel

fsi

END


délai := int(random() \*maxbackoff) attendre (delai\*slot\_time)

#### **Modèle OSI**

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est une norme de communication qui se caractérise par une succession de couches, « niveaux », ayant chacune des fonctions et des rôles bien précis.

Cette séparation permet une meilleure <u>évolutivité</u> : si on change 1 couche, il n'y a pas besoin de changer tout le reste.

Aujourd'hui le modèle OSI n'est presque plus utilisé et a été remplacé par le modèle TCP/IP (plus souple et mieux).



# Trames HDLC (niveau 2)

1 octet	1 octet	1 octet	N bits	2 octets	1 octet
<b>FLAG</b> 0111 1110	ADRESSE	COMMANDE	DONNÉES	FCS	<b>FLAG</b> 0111 1110

Taille minimum: 32 octets Taille maximum: 1150 octets Si 5 bits à 1 consécutifs hors FLAG, un 0 est automatiquement inséré après ceux-ci par la couche liaison de l'émetteur avant l'envoi.

#### Champ **COMMANDE**:

Types de trame	1		Champ Commande					
I	0		N(S	)	P/F		N(R)	)
S	1	0	Ty	/pe	P/F		N(R)	)
U	1	1	M	M	P/F	M	M	M

Deux formats du champ Commande sont possibles:

- format normal (8 bits)
- format étendu (16 bits)

I ⇒ Trame d'information  $S \Rightarrow Trame de supervision$ U ⇒ Trame non numérotée

Sous-champ **Type** du type **S**:

- $00 \Rightarrow RR$  (Received & Ready)
- $10 \Rightarrow RNR$  (Received & Not Ready)
- $01 \Rightarrow REJ$  (Rejected)
- 11 ⇒ **SREJ** (Selective Reject)
- [ RR, N(R)=x ] : "Bien reçu, on attends la trame x"

- [ RNR, N(R)=x ] : "Bien reçu mais pas pret, on attends la trame x"
- [ REJ, N(R)=x ] : "Trame x et + rejetées, les de x bien reçues"

ETTD B

[ SREJ, N(R)=x ] : "Trame x rejetée"

ETTD A

#### Trames U (Unnumbered):

Trame d'établissement de la connexion (commande)

- **SABM**  $\Rightarrow$  format normal
- **SABME** ⇒ format étendu

Trame de libération de la connexion (commande)

DISC

Trame de confirmation (réponse)

P = 1 : Attente d'une réponse immédiate ⇒ Cette réponse contiendra F = 1

Trame de récupération des erreurs (réponse)

• **FRMR** ⇒ frame reject

Trame d'indication de connexion libérée

N(R): La trame qu'on attend N(S): La trame qu'on envoie

1	bit/	bitts	bitts	5:64	bita	bitZ	bit1	bitto		
		Nr		P/F		Ns		0	trame I	Trame I
ſ		Nr		P/F	0	0	0	1	RR	
ſ		Nr		P/F	0	1	0	1	RNR	Trame S
ſ		Nr		P/F	1	0	0	1	REJ	
Ī		Nr		P/F	1	1	0	1	SREJ	
Ī	0	0	0	Р	1	1	1	1	SARM	
Ī	1	0	0	Р	0	0	1	1	SNRM	
ſ	0	0	1	Р	1	1	1	1	SABM	
ſ	0	1	1	Р	1	1	1	1	SABME	> Trame U
ſ	0	1	0	Р	0	0	1	-1	DISC	Traine 0
Ī	0	1	1	F	0	0	1	1	UA	
Ī	1	0	0	F	0	1	1	1	CMDR/F	RMR
	0	0	0	F	1	1	1	1	DM	. <i>)</i>

SABM, P=1 UA, F=1 I, N(S)=0, N(r)=0I, N(S)=1, N(r)=0RR, N(R)=2I, N(S)=2, N(r)=0I, N(S)=3, N(r)=0REJ, N(R)=3I. N(S)=3. N(r)=0I, N(S)=4, N(r)=0RR, N(R)=5 N(S)=0, N(r)=5I, N(S)=1, N(r)=5RR, N(R)=2DISC, P=1 UA, F=1

Ci-dessus on peut dire de l'échange entre A et B que :

- A établis la liaison
- La fenêtre d'anticipation est de 2
- A émet 5 trames distinctes à B
- B émet 2 trames distinctes à A
- Il y a une erreur à la trame n°3 donc B envoie REJ pour que A renvoie la trame.
- B clôture la liaison et A confirme la requête.

#### **Adresse MAC**

n°constructeur	n°série
7A-79-19	48-5E-21
3 octets	3 octets

Adresse de la carte réseau, permet aux machines de communiquer au niveau 2.

Elle est représentée sur 6 octets en hexadécimale et normalisée par l'IEEE.

Deux cartes ne peuvent <u>jamais</u> avoir le même n° de série, même si on peut la modifier logiciellement (du coup c'est parfois utilisé pour des attaques)

# Trames Ethernet (niveau 2)

6 octets	6 octets	2 octets	n octets
Destination	Source	Туре	<b>Données</b> (paquet IP, ARP, etc)

#### Type:

- 0800 ⇒ **IP**
- 0806 ⇒ **ARP**
- 00c0 ⇒ PPP
- **Broadcast**  $\Rightarrow$  Destination == FF FF FF FF FF FF  $\Rightarrow$  <u>Méthode de transmission de</u> données à l'ensembles des machines d'un même réseau.
- ⇒ La trame Ethernet utilise des @MAC

#### Structure d'un paquet ARP: (niveau 3)

2 octets	2 octets	1 octet	1 octet	2 octets	6 octets	4 octets	6 octets	4 octets
Type mat.	Protocole	T. mat	T. prot.	OP	Adr. MAC émetteur	Adr. IP émetteur	Adr. MAC destinataire	Adr. IP destinataire

#### OP:

- 0001 ⇒ requête
- 0002 ⇒ réponse

Lorsqu'on fait un **ping** vers une machine avec laquelle on n'avait pas échangé auparavant, notre machine va d'abord envoyer une requête ARP.

#### ARP:

Protocole qui effectue la traduction d'une adresse de protocole de couche réseau (ex: IPv4) en une adresse de réseau local (ex: adresse Ethernet).


Station A souhaite transmettre des données à une autre station dont elle ignore l'@ Ethernet physique, elle ne connaît que son @ IP. Elle va donc diffuser (broadcast) une trame de type ARP (OP: 0001) pour obtenir cette information. La station qui reconnaît son @ IP dans la requête ARP répond et informe la station émettrice qui peut à présent transmettre des données en direct.

# Structure d'un <u>paquet IP</u>: (niveau 3)

#### IP = « Internet Protocol »

C'est le protocole le plus répandu, il sert à transporter des informations (contenu de page web, images, etc)


TCP et UDP sont des protocoles de plus haut niveau (niveau 4)



#### **Communication entre les machines**

#### Dans un réseau local:

	Table CAM	
PORT	@MAC	TTL
1	7A-79-19-48-5E-21	65
2	12-1B-84-21-7D-45	125
3	70-1A-04-5F-9B-3B	7



Dans un réseau local, les machines communiquent entre elles à travers un switch (= « commutateur »).

Il redirige les trames entre ses différents ports afin que les machines non-concernées ne reçoivent pas la trame (+ de sécurité et – de collision).

Le switch tient une table (« table CAM ») dynamique qu'il actualise au fur et à mesure des requêtes qui passent en lisant l'@destinataire et l'@ source et en les associant à ses différents ports.

⇒ Au début il ne connait aucune @MAC, si une machine lui envoie une requête vers une @MAC dont il n'a pas connaissance, il va envoyer la requête dans tous les ports en même temps (sauf la source) et si ce destinataire décide de répondre il pourra l'ajouter dans sa table.

TTL (« Time to live ») : Durée en sec avant que l'@ soit oubliée.

□ Un switch peut utiliser plusieurs technologies

Switch VS Pont (ancêtre du switch)						
	Pont (bridge)	Switch (commutateur)				
De base	Peut connecter moins de réseaux locaux.	Peut connecter plus de réseaux locaux.				
Buffer	non	Oui				
Vérification d'erreur	non	Oui				

#### Le répéteur : (niveau 1)

1 entrée, 1 sortie, permet de régénérer un signal (dans le cas de grandes distances par exemple)

Le Hub: (niveau 1)

C'est comme un répéteur mais avec plusieurs prises.

#### Réseau local virtuel (VLAN) :

La plupart des switch modernes supportent le VLAN et possèdent une interface de configuration.

#### Gestion de plusieurs sous réseaux :

Pour la communication inter-réseaux locaux, on utilise les adresses IP.

Chaque adresse IP est associé à un masque pour savoir dans quel sous réseau elle se trouve.

#### Le masque :

Le masque 255.128.0.0 se note aussi /9 (en le plaçant après l'IP) Correspond à : 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

Sur cette IP: 148.231.164.16

Correspondant à: 1001 0100 . 1110 0111 . 1010 0100 . 0001 0000

En rouge la zone publique (adresse du sous réseau) et en vert la zone privée.

Il y a aussi plusieurs types d'adresses IP :

- unicast publiques ou globales (ex : 192.100.10.2). Cette adresse IP est publiques joignable via internet, elle permet de désigner une machine
- **unicast privées** (ex : 192.168.1.2). Ce sont des adresses IP non routables sur internet, c'est-à-dire qu'un opérateur ne peut nullement l'attribuer à un client.
- Multicast : Elles vont de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Ces adresses ne correspondent pas à un réseau, une seule adresse de multicast peut être utilisée par un nombre illimité de machines (exemple : streaming).
- Broadcast (diffusion globale): 255.255.255.255
- **Dirigée (diffusion restreinte)** : 195.10.100.255. C'est une diffusion restreinte au réseau 195.10.100.0 c'est-à-dire que toutes les machines de ce réseau sont impactées par cette requête.

On peut aussi découper un sous réseau en plusieurs sous réseaux :
On nous donne 198.100.30.128/25
Rrrrrrrrrrrrrrgsdrger gerg er gesr geqeg qergergqerjhqilhy qoir fgpoqh rmoig qzmoirgh morq hjgomerq gmoes grqre
Gser
g