License 3 Informatique • Cours Réseaux

Examen 2018

Exercice 1 • 5 points

Protocole d'accès au canal de communication dans un réseau local ETHERNET

Annexe // La procédure BACKOFF utilise 3 fonctions :

- random(): tire un nombre réel-aléatoire entre 0 et 1.
- int(): rend la partie entière d'un réel.
- délai(): calcul le délai d'attente multiple d'un slot_time (51.2 microsec) et est compris entre (0,2^k(.

Avec k = min(n,10), n = nbre de ré-émission déjà faites

Algorithme de reprise après collision Compteur de borne de temps Collision-Lorsque deux stations émettent tentatives de simultanément, leurs signaux se superposent d'attente maximale et chaque émetteur ne reconnaît plus son message sur le support. transmission Procédure **BACKOFF** (no tentative : entier, VAR maxbackoff : entier) Const slot-time = 51.2 (microseconds); limite_tentative = 16; Var delai : entier; Nombre de slots d'attente avant de retransmettre BEGIN Si (no tentative = 1) Alors maxbackoff = 2 (borne de temps d'attente maximale) Sinon Si (no_tentative < limite_tentative) Alors maxbackoff = maxbackoff * 2; Sinon maxbackoff = 2¹⁰ (au delà de 10 essais la borne devient constante) fsi Une fonction qui tire de manière aléatoire un nombre réel dans (0:1(fsi délai := int(random() * maxbackoff) attendre(delai * slot time) Une fonction qui rend la partie entière par **END** défaut d'un réel

La forme X Base n décrit le débit du réseau et le support :

- \rightarrow **X** exprime le **débit** en Mbit/s,
- →Base indique une transmission en bande de base,
- $\rightarrow \mathbf{\Pi}$ renseigne sur le type de câble.

Les câblages initialement utilisés sont le 10 Base 5 et le 10 Base 2

10 Base 5 est un câble coaxial de 500 m maximum par segment, avec une transmission en bande de base et un débit de 10 Mbit/s. Il est à l'origine du produit Ethernet.

10 Base 2 est un câble coaxial plus fin donc plus maniable, de 180 m maximum par segment, avec une transmission en bande de base et un débit de 10 Mbit/s.

Soit quatre stations A, B, C et D d'un même réseau local Ethernet 10base5 désirant transmettre des trames de données de tailles variables respectives suivantes.

Station	Longueur des trames en bits	Durée d'émission en time-slots
А	2048 bits	4
В	2560 bits	5
С	1024 bits	2
D	1536 bits	3

Table 1 - longueurs des trames par station

(1) Veuillez compléter la table 1 ci-dessus en indiquant pour chaque station, la durée d'émission de leur trame en unité « time – slot ».

Méthode 1

Un time slot = 64 octets = 64 * 8 bits = 512 bits

2048 / 512 = 4 time slot

2560 / 512 = 5time slot

1024 / 512 = 2 time slot

1536 / 512 = 3 time slot

Méthode 2

Délai (temps) d'émission de la trame (sec)

$$Te = \frac{L}{C} = \frac{longueur de la trame (bit/s)}{Débit binaire de la liaison (bit/s)}$$

 $D\acute{e}bit = 10 \, Mbit/s$

Mbit mégabit 10^6

Délai (temps) d'émission de la trame (sec)

$$Te_A = \frac{2048}{10 \cdot 10^6} = \frac{16}{78125} \sec$$
 , $\frac{(\frac{16}{78125})}{10^{-6}} = 204.8 \ \mu s$

$$A_{Dur\acute{e}e\ d'\acute{e}mission\ en\ time-slots} = \frac{204.8\ \mu s}{51.2\ \mu s} = 4\ time-slots$$

Slot-time = 51.2 microseconds

Microseconde

Unité de mesure de temps valant 10⁻⁶ seconde, et dont le symbole est µs.

$$Te_B = \frac{2560}{10 \cdot 10^6} = \frac{4}{15625} \sec$$
 , $\frac{(\frac{4}{15625})}{10^{-6}} = 256 \ \mu s$

$$B_{Dur\acute{e}e\ d'\acute{e}mission\ en\ time-slots} = \frac{256\ \mu s}{51.2\ \mu s} = 5\ time-slots$$

$$Te_C = \frac{1024}{10 \cdot 10^6} = \frac{8}{78125} \sec$$
 , $\frac{(\frac{8}{78125})}{10^{-6}} = 102.4 \ \mu s$

$$C_{Dur\'{e}e\ d'\'{e}mission\ en\ time-slots} = \frac{102.4\ \mu s}{51.2\ \mu s} = 2\ time-slots$$

$$Te_D = \frac{1536}{10 \cdot 10^6} = \frac{12}{78125} \sec$$
 , $\frac{(\frac{12}{78125})}{10^{-6}} = 153,6 \ \mu s$

$$D_{Dur\acute{e}e\ d'\acute{e}mission\ en\ time-slots} = \frac{153.6\ \mu s}{51.2\ \mu s} = 3\ time-slots$$

- A souhaite émettre une trame à l'instant T = 0 (A1) et une seconde trame à l'instant T=9 (A2),
- B souhaite émettre une trame à l'instant T = 0 (B1) et une seconde trame à T = 16 (B2),
- C souhaite émettre une trame à T = 0 (C).
- D souhaite émettre une trame à T = 10.

Les tirages aléatoires de l'algorithme BEB (Binary Exponential Backoff) pour chaque station sont donnés dans la table 2 ci-dessous (cf. annexe pour rappel de l'algo. BEB). On supposera que les stations ne peuvent réutiliser deux fois une valeur de tirage aléatoire durant ce scénario de communication.

	1 er	2 nd	3 ^{éme}	4 éme	5 ^{éme}	6 ^{éme}
	tirage	tirage	tirage	tirage	tirage	tirage
Station A	1/4	1/2	1/8	1/2	1/16	1/8
Station B	1/2	1/2	1/8	1/8	1/8	1/16
Station C	1/4	1/4	1/2	1/8	1/32	1/32
Station D	1/4	1/4	1/2	1/8	1/16	1/16

Table 2 – tirages aléatoires pour chaque station

- Un slot occupé par la transmission correcte d'une trame de la station A est notée A
- Un slot occupé par une collision est noté X
- > Un slot non occupé reste vide

Т	Slots						
0	Х	B souhaite é C souhaite é	émettre une émettre une sions entre A N°	trame à l'insta trame à l'insta trame à T = 0 (0 A1, B1 et C, app MaxBackOff	nt T = 0 (B1) C). pel à la foncti	ion BEB Delay	
			station			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		A 2 1/4 0 B 2 1/2 1					
			С	2	1/4	О	

		àt=1:colli	sions entre <i>l</i>	A1 et C, appel à	la fonction I	BEB		
1	Х	Nº essai	N° station	MaxBackOff	Random()	Delay		
			А	4	1/2	2		
		2	С	4	1/4	1		
2	B1	à t=2 : В éп	net sa tram	e B1 car obtie	nt un delay	= 1		
3	B1	à t=3 : C ess	aye d'émett	re en écoutant	le canal			
4	B1	à t=4 : A ess	aye d'émett	re en écoutant	le canal			
5	B1							
6	B1							
		àt=7:colli		A1 et C, appel à	la fonction l	BEB		
7	Х	Nº essai	N° station	MaxBackOff	Random()	Delay		
	/\		А	8	1/8	1		
		3	С	8	1/2	4		
8		à t= 8 auc	à t= 8 aucune transmission sur le réseau					
	0.5		A t=9 : A émet sa trame A1 car obtient un delay = 1					
9	A1	A souhaite e	A souhaite émettre une seconde trame à l'instant T=9 (A2)					
10	A1	D souhaite	émettre une	trame à T = 10				
11	A1							
12	A1			tre en écoutan				
		àt=13:col		A et C et D app	el à la fonct	ion BEB		
12	V	Nº essai	N° station	MaxBackOff	Random()	Delay		
13	X	1	A (A2)	2	1/2	1		
		4	С	16	1/8	2		
		1	D	2	1/4	0		
14	D			me car obtien	•			
15	D			tre A2 en écou seconde trame				
16	D			tre en écoutan)		
		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	lisions entre	A (A2), B (B2) (la fonction		
17	Х	Nº essai	N° station	MaxBackOff	Random()	Delay		
		1	B (B2)	2	1/2	1		
		2	A (A2)	4	1/16	0		


		5	С	32	1/32	1	
18	A2	A t=18: A é	met sa trai	me A2 car obt	ient un dela	1y = 0	
19	A2	à t=19 : C es (Pareill pour	•	tre en écoutan	t le canal		
20	A2						
21	A2						
		à t = 22 : col	lisions entre	B (B2) et C, app	pel à la fonct	ion BEB	
22	Х	Nº essai	N° station	MaxBackOff	Random()	Delay	
	, ,	2	B (B2)	4	1/8	0	
		6	С	64	1/32	2	
23	B2	à t=23 : B é	met sa trar	ne B2 car obti	ent un dela	y = 0	
24	B2						
25	B2	à t=25 : C es	à t=25 : C essaye d'émettre en écoutant le canal				
26	B2						
27	B2						
28	С	A t=28 : C é	met sa trar	пе			
29	С						

(2) Compléter la table 3 et le diagramme temporel ci-dessous en appliquant le scénario d'échanges proposé ci-dessus. Justifier votre réponse.

№ essai	Nom station	MaxBackoff	Tirage aléatoire	Délai d'attente (en time-slots)
1	А	2	1/4	0
1	В	2	1/2	1
1	С	2	1/4	0
2	А	4	1/2	2
2	С	4	1/4	1
3	А	8	1/8	1
3	С	8	1/2	4
1	A (A2)	2	1/2	1
4	С	16	1/8	2

1	D	2	1/4	0
1	B (B2)	2	1/2	1
2	A (A2)	4	1/16	0
5	С	32	1/32	1
2	B(B2)	4	1/8	0
6	С	64	1/32	2

Table 3 – Exécution de l'algorithme BEB



- Diagramme temporel -

(3) Déterminer dans quel ordre sont émises les trames sur le réseau? Compléter la table 4 ci-dessous.

Ordre	B1	A1	D	A2	B2	C
d'émission	1еге	2nde	Зете	4eme	Богро	богро
des trames	rere	21106	Seme	Heme	Seme	бете

(4) Quel est le temps d'accès moyen au canal (en slot-times) de la station A?




Argumentation:

Quand A commence effectivement l'émission – Quand A veut émettre

A souhaite émettre une trame à l'instant T = O(A1).

- Une seconde trame à l'instant T=9 (A2).

Pour A1:9-0=9



Pour A2: 18 - 9 = 9



Pour A: On fait une moyenne

$$\frac{9+9}{2} = \frac{18}{2} = 9ts = 9*51.2 \,\mu\text{s} = 460.8*10^{-6} \,\text{sec}$$

Slot-time = 51.2 microseconds

Microseconde

Unité de mesure de temps valant 10⁻⁶ seconde, et dont le symbole est µs.

(5) Quel est le taux d'efficacité du protocole ? Reporter votre réponse dans le tableau ci-dessous.

Temps d'efficacité du réseau

 $\frac{23}{30}$

Argumentation :

Efficacité du réseau = Taux d'occupation du canal

$$\frac{Temps\ demission\ des\ trames}{Temps\ total} = \frac{23}{30}\ ;\ \frac{23}{30}*100 = 76,67\%$$

[30 car 29 + 1, on commence à T0]

Exercice 2 • 6 points

Adressage IP

En tant qu'administrateur, vous avez en charge la configuration et l'adressage du réseau et des machines. Vous obtenez de votre opérateur, l'adresse de réseau suivante : 130.99.80.0/22.

[1] Quelle est le masque (en décimale) de ce réseau?

Masque du réseau (en décimale)

255.255.252.0

Argumentation:

En décimale : Le système décimal est un système de numération utilisant la base dix.

- ☐ Adresse IP: 32 bits soit 4 octets.
- ☐ **Masque du réseau** : Adresse IP particulière servant à identifier l'adresse du réseau à partir d'une adresse IP de machine.
 - o La partie réseau est représentée par des bits à 1, et la partie machine par des bits à 0.

« slash 22 » nombre de bits de la partie network (réseau) du masque du réseau = nombre de bits à 1

1111 1111	1111 1111	1111 1100	0000 0000
255	255	252	0

128 * 1 + 64*1 + 32*1 + 16*1 + 8*1 + 4*1 + 2*0 + 1*0 = 252

Rang	7	-6	5	4	3	2	1	0
Poids	27	2€	25	24	23	2 ²	21	20
Valeur	128	64	32	16	8	4	2	1

(2) Quelle est l'adresse de diffusion dirigée sur le réseau global (en décimale)?

Adresse de diffusion dirigée

130.99.80.255

Argumentation:

L'adresse de réseau: 130.99.80.0

L'adresse IP se décompose en deux parties :

L'identificateur du réseau, où se trouve l'équipement - « netid »

L'identificateur de la machine elle-même (qui a une signification locale à ce réseau) - « hostid »

L'ensemble tient sur 32 bits soit 4 octets.

Les adresses IP de diffusion restreinte (dirigée)

Le champ «hostid» est tout à « 1 » et le champ « netid » est une adresse réseau spécifique.

Vous devez segmenter de façon optimale (sans gaspillage d'adresses) ce réseau global en 5 sous-réseaux SR1 à SR5 autour d'un routeur (GW).

(3) Quel est le nouveau masque des sous-réseaux que vous proposez (en décimale). Celui-ci doit préserver au mieux les adresses IP disponibles pour numéroter les stations?

Nouveau masque des sous-réseaux

Argumentation:

Si on veut 5 sous – réseaux, c'est quoi la démarche?

On doit opter pour un autre masque qui va nous permettre d'avoir les 5 sous réseaux. L'idée est de déterminer le nouveau masque qui va nous permettre d'avoir le nombre de sous-réseaux souhaitai.

 \rightarrow Masque actuelle : 255.255.252.0

→ Partie network (réseau): 22 bits a 1

→ Partie host (machine): 10 bits a 0

L'objectif est de récupérer des bits de <mark>la partie host (machine)</mark> et les intégrer dans <mark>la partie network (réseau)</mark> .

Si je veux 5 sous réseaux -> récupérer combien de bits de la partie host ? Une formule :

2 puissance le nombre de bits à récupérer de la partie host ≥ le nombre de sous réseaux qu'on souhaite

$2^{nb_bits} \ge nombre de sous réseaux$

Dans ce cas, le nombre de sous réseaux qu'on souhaite est 5.

$$2^{nb_bits} \geq 5$$

Donc,

pour identifier 5 sous-réseaux, combien de bits faut-il prendre de la partie Host-id?

- \triangleright 1 bit? => 2^1 = 2 sous-réseaux (insuffisant!)
- \geq 2 bit? => 2^2 = 4 sous-réseaux (insuffisant!)
- \geqslant 3 bit?=? 2^3 = 8 sous-réseaux (oui!)

Donc, Pour avoir 5 sous-réseaux différents, il faut que le réseau utilise 3 bits supplémentaires pour coder les sous-réseaux.

Le masque original contenait 22 bits a 1 : (255.255.252.0),

255	255	252	0
1111 1111	1111 1111	1111 1100	0000 0000

Il doit maintenant en contenir 25 bits a 1 :

1111 1111	1111 1111	1111 1111	1000 0000
255	255	255	128 *1
255	255	255	128

On obtient donc le masque :

255.255.255.128

(4) Déterminer pour les 3 premiers sous réseaux SR1, SR2 et SR3 les informations suivantes.

		Dernière	Adresse de
	Adresse du sous-réseau / masque ss-reseaux	adresse IP	diffusion
		disponible pour	dirigée dans le
		une station de	sous-réseau
		ce ss-réseau	SRi
SR1	130.99.80. <mark>0 / 25</mark>	130.99.80. <mark>126</mark>	130.99.80. 127
SR2	130.99.80.128/25	130.99.80. <mark>254</mark>	130.99.80. 255
SR3	130.99. <mark>81.0 / 25</mark>	130.99.81.126	130.99. 81.127

Argumentation:

Combien d'adresses IP (machines ou routeurs) pourra recevoir chaque sous-réseau?

Pour des raisons de compatibilité avec <mark>le broadcast</mark> et les <mark>adresses de réseaux</mark>, il faut appliquer la formule 2^n-2 (n étant le nombre de bits <u>de la partie machine</u> dans l'adresse IP) pour calculer le nombres d'adresses de réseaux disponibles

Adress IP: 32 bits,

Le masque original contenait 22 bits pour la partie réseau

La partie réseau doit maintenant contenir 25 bits

bits pour la partie machine : $32 - 25 = \frac{7}{2}$

Chaque sous-réseau pourra contenir au maximum ($2^{\frac{7}{2}}$ – 2) machines

$$2^7 = 128 -> 128 - 2 = 126$$

Lister l'ensemble des sous-réseau

Mon nouveau masque: 255.255.255.128 Pour rappel, le réseaux: 130.99.80.0 Machines par sous réseaux: 126

Sous-réseaux numéro 1 : 130.99.80.0

Adresses de 130.99.80.1 jusqu'à 130.99.80.126 [126 machines]

Adresse Brodcast: 130.99.80.127

Sous-réseaux numéro 2 : 130.99.80.128

Adresses de 130.99.80.129 jusqu'à 130.99.80.254 [126 machines]

Adresse Brodcast: 130.99.80.255

Sous-réseaux numéro 3 : 130.99.81.0

Adresses de 130.99.81.1 jusqu'à 130.99.81.126 [126 machines]

Adresse Brodcast: 130.99.81.127

[5] Combien d'adresses différentes de machines peut-on avoir au maximum dans un unique sous réseau (adresse routeur inclure)?

Nbre de machines (adresses IP différentes) dans un unique SRi

126

Argumentation:

Combien d'adresses IP (machines ou routeurs) pourra recevoir chaque sous-réseau?

Pour des raisons de compatibilité avec le broadcast et les adresses de réseaux, il faut appliquer la formule $2^{n}-2$ (n étant le nombre de bits de la partie machine dans l'adresse IP) pour calculer le nombres d'adresses de réseaux disponibles

Adress IP: 32 bits,

Le masque original contenait 22 bits pour la partie réseau La partie réseau doit maintenant contenir 25 bits

bits pour la partie machine : 32 - 25 = 7

Chaque sous-réseau pourra contenir au maximum $(2^{\frac{7}{2}} - 2)$ machines

(6) Combien d'adresses IP a-t-on perdu par cette subdivision en sousréseaux par rapport à la configuration initiale composée d'un unique réseau global?

Nbre d'adresses IP perdues

392

Argumentation:

2^{Le nombre de bits a 0 du premier masque - 2}

$$2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$$

Si on a 5 sous-réseaux:

5 * (2Le nombre de bits a 0 du nouveau masque 2)

$$5*(2^7-2)=5*126=630$$

Nbre d'adresses IP perdues 1022 - 630 = 392

A la base on voulez 5 sous-réseaux mais en réalité en peut avoir 8

```
pour identifier 5 sous-réseaux, combien de bits faut-il prendre de la partie Host-id?

1 bit? => 2<sup>1</sup> = 2 sous-réseaux (insuffisant!)

2 bit? => 2<sup>2</sup> = 4 sous-réseaux (insuffisant!)

3 bit? =? 2<sup>3</sup> = 8 sous-réseaux (oui!)
```

Si on veut exploiter totalement la subdivision avec les sous-réseaux

$$8*(2^7 - 2) = 8*126 = 1008$$

Nbre d'adresses IP perdues 1022 - 1008 = 14

Exercice 3 • 4 points

Algorithme de routage IP

L'entreprise est interconnectée à un réseau IP longue distance via le routeur R1 telle qu'illustré par la Figure ci-dessous.

A chaque liaison, suppose symétrique, est associée une distance égale à 1.

On supposera que les routeurs du réseau longue distance mettent en œuvre un protocole de routage de type vecteur de distances avec l'algorithme

Bellman-Ford.

Le premier protocole de routage sur Internet

RIF

(Routing Information Protocol)

S'appuie sur un algorithme de la famille à vecteurs de distance.


L'algorithmes de base est issus de la théorie des graphes

Bellman -Ford

RIP recherche le plus court chemin selon un critère de coût simple : le nombre de routeurs traversés. Cela revient à affecter un coût unitaire à la traversée de chaque routeur.

On supposera que le réseau vient d'être mis en service par l'administrateur et que chaque routeur n'a qu'une connaissance locale de la topologie du réseau (il ne connait que ses routeurs voisins et ses sous-réseaux voisins).

Le masque est /10.




(4.1) Donner la table de routage initiale du routeur R5 telle que configurée par l'administrateur, en suivant le format de table ci-dessous.

Tables de routage initiales des différents routeurs

Chaque routeur n'a qu'une connaissance locale de la topologie du réseau (il ne connaît que ses routeurs voisins et ses sous réseaux voisins).

Adresse IP du réseau destination / masque	Adresse IP du prochain routeur	Numéro de l'interface	Métrique (Hop Count) nbre de sauts
30.0.0.0/10	direct	P3	0
40.0.0.0/10	direct	P1	0
50.0.0.0/10	direct	P4	0
60.0.0.0/10	direct	P2	0



Le masque est /10 ⇔ 255.192.0.0

1111 1111	1100 0000	0000 0000	0000 0000
255	128 + 64	0	0
255	192	0	0

(4.2) Donner le vecteur de distance du routeur R5, que l'on notera VR5.

Le protocole RIP s'exécutant sur chaque routeur construit un vecteur de distances VR_i par extraction des paramètres de la table de routage statique.

VR5 =

([30.0.0.0, 255.192.0.0, 0], [40.0.0.0, 255.192.0.0, 0], [50.0.0.0, 255.192.0.0, 0], [60.0.0.0, 255.192.0.0, 0])

Cela correspond au 3 paramètres (adresse réseau destination, masque, métrique) pour chaque route (ligne de la table statique)


[4.3] On considèrera la séquence d'échange de vecteurs de distance suivante :

Instant	Evénement	
T_1	R2, R3, R4 recoivent VR5	

VR5 = ([30.0.0.0, 255.192.0.0, 0], [40.0.0.0, 255.192.0.0, 0], [50.0.0.0, 255.192.0.0, 0], [60.0.0.0, 255.192.0.0, 0])

Donnez la table de routage du routeur R3 suite à l'échange du vecteur VR5.

Adresse IP du réseau destination / masque	Adresse IP du prochain routeur	Numéro de l'interface	Métrique (Hop Count) nbre de sauts
50.0.0.0/10	direct	P3	0
60.0.0.0/10	direct	P2	0
70.0.0.0/10	direct	P1	0
30.0.0.0/10	50.0.0.1	Р3	1
40.0.0.0/10	50.0.0.1	Р3	1



(4.4) Quelle est la fonction du champ de contrôle TTL (Time To Live) situé dans l'entête d'un paquet IP?

Expliquez comment sa valeur évolue lors du routage du paquet dans le réseau Internet.

Réponse:

Durée de vie (Time To Live - TTL)

- \rightarrow Champ de 8 bits.
- \rightarrow Le nombre maximal de routeurs que le datagramme peut traverser.
- → Ce champ était prévu à l'origine pour décompter un temps, d'où son nom.
- → La durée de vie est choisie par l'émetteur ; elle est décrémentée chaque fois que le datagramme traverse un routeur.
- → Lorsque la durée de vie atteint la valeur nulle, le datagramme est détruit.

Exercice 4 • 5 points

Conception de Réseaux :

Dimensionnement de la Fenêtre d'anticipation du protocole HDLC

Pour transmettre des messages entre deux stations A et B, on utilise un satellite situé à 36000 km (d) de la terre. Les messages font 1000 bits (L) et le débit est de 50 Kbit/s (D). On rappelle que la vitesse de propagation (V) d'une onde électromagnétique dans l'espace est voisin de 250 000 km/s.

On utilise une procédure dite d'attente-réponse (send & wait en anglais) : A envoie un message vers B et attend que B acquitte ce message pour envoyer un autre. Le message d'acquittement fait 100 bits (La).

- (1) Présenter sous la forme d'un schéma graphique ce réseau.
- (2) Donner la définition et la valeur numérique du temps d'émission d'un message (Te)?
- (3) Donner la définition et la valeur numérique du temps de propagation d'un message (Tp)?
- (4) Donner la définition et la valeur numérique du temps de transmission d'un message de A vers B (T)?
- (5) Calculer le débit effectif de la liaison (De)

(6) Quel est la valeur de la fenêtre d'émission W pour optimiser le débit effectif De ?