# Les Réseaux Locaux Informatiques

- Ethernet -

### **PLAN**

1. Les principes des réseaux locaux informatiques (RLI)

Définition : supports, topologies, techniques d'accès Architecture IEEE

2. le RLI Ethernet ou 802.3

Transmission physique

Trames 802.3 et adressage (MAC)
Technique d'accès au canal (CSMA/CD)
Le protocole de contrôle de la liaison (LLC)
Réseaux Locaux Virtuel (VLAN)



#### **DEFINITION ET PROPRIETES D'UN RLI**

- Les réseaux locaux informatiques (en anglais LAN, Local Area Network) sont destinés principalement aux communications locales, généralement au sein d'une même entité (entreprise, administration, etc), sur de courtes distances (quelques kilomètres au maximum).
- Les RLI ont donné lieu à des normes définies par l'IEEE dans le groupe 802.

Les RLI sont caractérisés par :

- 1. Une Gestion privée et autonome du réseau
- 2. un Support physique partagé
- 3. un mode de communication par diffusion
- 4. une Transmission numérique en bande de base



### **PARTICULARITES DES RLI**

- Les conséquences des particularités techniques des RLI sont :
- 1. Les problèmes des accès concurrents
  - trouver une technique de partage du média (si possible équitable)
  - pris en charge par le protocole de niveau liaison
- 2. Les problèmes de confidentialité et de sécurité
  - Exemple : interception des mots de passe des usagers
  - pris en charge par les systèmes d'exploitation et les applications (cryptographie)



#### CARACTERISTIQUES DES RLI

- Les différentes solutions de RLI se distinguent par trois choix techniques
  - 1. Le type de topologie

Bus, Etoile, anneau, arbre ...

2. Le type de support physique

cuivre, coaxial, fibre optique, radio, ...

3. La technique d'accès au support

centralisée/distribuée; aléatoire/déterministe, ...

1 + 2 + 3 = un réseau local informatique particulier

Exemple de RLI: Ethernet 10baseT

Ethernet : protocole MAC de type distribué et aléatoire

10 : Débit de 10 Mbp/s

T : support de type paire de cuivre torsadée


Base : Transmission numérique en bade de base


Topologie en étoile (autour d'un concentrateur)



### ETHERNET: Un peu d'histoire


- 1974 : Inventeur XEROX : Spécification de Ethernet
- ◆ 1976 : INTEL et DIGITAL propose Ethernet v2 et en font un standard du marché
- ◆ 1980 : IEEE normalise :
  - La technique d'accès de Ethernet (CSMA/CD 802.3)
  - La gestion des collisions
    - Notifications (bourrage de la ligne JAM)
    - définit la variante CSMA-persistant
    - Algorithme de reprise après collision (Binary Exponential Backoff)
  - Les algorithmes d'émission et de réception
  - Les grandeurs physiques IEEE 802.3 (délais, distances, ...)
  - La structure de la trame Ethernet 802.3
  - Les spécification des supports physiques
- 2000 : Ethernet et ses dérivées représentent 80% du marché des LAN








### **NORMES 802**


- 802.1 High Level Interface, Network Management, Bridging, Glossary
- 802.2 Logical Link Control
- 802.3 CSMA/CD Ethernet
- 802.4 Token Bus
- 802.5 Token Ring (LAN IBM)
- 802.6 Metropolitan Area Network (DQDB : Double Queue Dual Bus)
- 802.7 Broadband LAN Technical Advisory Group
- 802.8 Fiber Optic Technical Advisory Group
- 802.9 Integrated Service LAN (IsoEthernet), pour isochrone (temps réel)
- 802.10 LAN Security (SILS : Standard for Interoperable LAN Security)
- 802.11 Wireless LAN
- 802.12 Demand Priority LAN (100VG AnyLAN)
- 802.14 Cable TV MAN
- 802.15 Wireless Personal Area Network (WPAN), bluetooth
- 802.16 Fixed Broadband Wireless Access (sans fil large bande)
















# **ETHERNET 802.3** Transmission Physique

- Codage unipolaire sans retour à zéro (NRZ)
  - Machine (horloge)
- Codage Manchester (simple)
  - Inclus le signal d'horloge
    - ½ temps bit à l'inverse de la valeur
      - + 1/2 temps bit à la valeur.
- Codage Manchester différentiel
  - Bit 0 = Changement de polarité
  - Bit 1 = Polarité du début temps bit identique à précédente
    - Le sens des fils n'a plus d'importance.










## ADDRESSE UNIVERSELLE MAC 802 (2) - Résolution d'adresses (ARP) -


- 00:00:0C:XX:XX:XX : Cisco - 08:00:20:XX:XX:XX : Sun - 08:00:09:XX:XX:XX : HP - 08:00:14:XX:XX:XX : Excelan



• Le protocole ARP (Adress Resolution Protocol) permet aux stations d'un RLI de trouver automatiquement l'adresse MAC d'une station distante en ne connaissant que son adresse IP.











### ETHERNET 802.3 ALGORITHME BACKOFF (BEB)


- La procédure BACKOFF utilise 3 fonctions :
  - random() : tire un nombre réel aléatoire entre 0 et 1.
  - int() : rend la partie entière d'un réel
  - délai() : calcul le délai d'attente multiple d'un slot\_time (51.2 microsec) et est compris entre [0, 2  $^k$ [.


Avec k = min (n, 10), n = nbre de ré-émission déjà faites

© Ahmed Mehaoua 2000 - page 22











### LOGICAL LINK CONTROL (LLC) 802.2

- \* Le but du protocole LLC est de fournir une garantie de livraison des messages appelés LSDU (Link Services Data Unit), la détection et la reprise sur erreur. L'envoi d'un datagramme (ou paquet ne garantit pas à son émetteur que le ou les destinataires ont reçu ce message.
- Sous-couche commune des sous-couches MAC (Dérivée de HDLC)
- ◆ Propose 3 niveaux de service (qualité):
  - LLC1 service sans connexion et sans acquittement
  - LLC2 service avec connexion et ack
  - LLC3 service sans connexion et avec acquittement au choix





#### **TYPES TRAMES LLC 802.2**

	0	1	2	5	8	9	16
I	0	N(S)				P/F	N(R)
S	1	0	SS	xxxx		P/F	N(R)
							_



- SS=00: RR (Receive Ready=Prêt à recevoir),
- SS=10: RNR (Receive Not Ready=Non prêt à recevoir),
- SS=01: REJ (Reject=Rejet).

MM-MMM:

SABME: Demande d'ouverture de Connexion mode asynchrone équilibré étendu,

UA: [Réponse] Acquittement non numéroté

DM: [Réponse] La liaison est déconnectée (Ack négatif suite à un SABME).

DISC: Fermeture d'une connexion: Disionction

DISC: Fermeture d'une connexion : Disjonction

FRMR : Rejet du LPDU en raison d'une erreur (la cause et le diagnostic sont mentionnés),

XID: Echange d'identité entre deux entités LLC,

TEST: Utilisé pour tester une liaison,

UI: Information non numérotée (trames porteuses de données)



### DIFFERENCES ENTRE LLC2 et HDLC

- 1. La taille maximale de la fenêtre d'anticipation est de 7 dans HDLC et 127 dans LLC.
- 2. La commande **SREJ** n'existe pas dans LLC (utile pour un canal bruité avec RTT long)
- HDLC offre plusieurs modes de connexion, alors que dans un réseau local, seul le mode ABME (mode asynchrone équilibré étendu) a un sens.
- 4. Les LPDU XID et TEST ont été introduits dans LLC pour le besoin du trafic sans connexion. En effet, XID sert à échanger le type de LLC ainsi que la taille de la fenêtre d'anticipation; TEST sert à tester si une liaison logique est active ou pas.


On répond à un XID ou TEST par un LPDU de la même nature.





### **VLAN: Définition**


<u>Définition</u>: Virtual Local Area Network

<u>Utilité</u>: Plusieurs réseaux virtuels sur un même réseau physique











### Typologie des VLAN

Plusieurs types de VLAN sont définis, selon le critère de commutation et le niveau auquel il s'effectue :

- Un VLAN de niveau 1 (aussi appelés VLAN par port, en anglais Port-Based VLAN) définit un réseau virtuel en fonction des ports de raccordement sur le commutateur;
- 2. Un VLAN de niveau 2 (également appelé VLAN MAC ou en anglais MAC Address-Based VLAN) consiste à définir un réseau virtuel en fonction des adresses MAC des stations. Ce type de VLAN est beaucoup plus souple que le VLAN par port car le réseau est indépendant de la localisation de la station; le défaut est que chaque station doit être manuellement associée à un VLAN.

