#### Программирование на языке C++ Лекция 7

Преобразование в стиле С++

Александр Смаль

#### Преобразование в стиле С

В С этот оператор преобразует встроенные типы и указатели.

```
int a = 2;
int b = 3:
// int \rightarrow double
double size = ((double)a) / b * 100:
// double \rightarrow int
void * data = malloc(sizeof(double) * int(size));
// void * \rightarrow double *
double * array = (double *)data;
// double * \rightarrow char *
char * bytes = (char *)array;
```

- Стандартные преобразования.
  - Преобразования числовых типов.

```
double s = static_cast<double>(2) / 3 * 100;
s = static_cast<int>(d);
```

- Указатель/ссылка на производный класс в указатель/ссылку на базовый класс.
- T\* B void\*.

- Стандартные преобразования.
  - Преобразования числовых типов.

```
double s = static_cast<double>(2) / 3 * 100;
s = static_cast<int>(d);
```

- Указатель/ссылка на производный класс в указатель/ссылку на базовый класс.
- T\* B void\*.
- Явное (пользовательское) приведение типа:

```
Person p = static_cast<Person>("Ivan");
```

- Стандартные преобразования.
  - Преобразования числовых типов.

```
double s = static_cast<double>(2) / 3 * 100;
s = static_cast<int>(d);
```

- Указатель/ссылка на производный класс в указатель/ссылку на базовый класс.
- T\* B void\*.
- Явное (пользовательское) приведение типа:

```
Person p = static_cast<Person>("Ivan");
```

- Обратные варианты стандартных преобразований:
  - Указатель/ссылка на базовый класс в указатель/ссылку на производный класс (преобразование вниз, downcast),
  - void\* в любой Т\*.

- Стандартные преобразования.
  - Преобразования числовых типов.

```
double s = static_cast<double>(2) / 3 * 100;
s = static_cast<int>(d);
```

- Указатель/ссылка на производный класс в указатель/ссылку на базовый класс.
- T\* B void\*.
- Явное (пользовательское) приведение типа:

```
Person p = static_cast<Person>("Ivan");
```

- Обратные варианты стандартных преобразований:
  - Указатель/ссылка на базовый класс в указатель/ссылку на производный класс (преобразование вниз, downcast),
  - void\* в любой Т\*.
- Преобразование к void.

#### Преобразования в C++: const\_cast

Служит для снятия/добавления константности.

#### Преобразования в C++: const\_cast

Служит для снятия/добавления константности.

```
void foo(double const& d) {
    const_cast<double &>(d) = 10;
}
```

Использование const\_cast — признак плохого дизайна.

#### Преобразования в C++: const\_cast

Служит для снятия/добавления константности.

```
void foo(double const& d) {
    const_cast<double &>(d) = 10;
}
```

Использование const\_cast — признак плохого дизайна.

```
void send(char const * data, size_t length);
char * receive(size_t * length);
```

```
char * mc = reinterpret_cast<char *>(m);
send(mc, sizeof(double) * 100);
```

```
void send(char const * data, size t length);
char * receive(size t * length);
double * m = static cast<double*>
                 (malloc(sizeof(double) * 100));
... // инициализация m
char * mc = reinterpret cast<char *>(m);
send(mc, sizeof(double) * 100);
size_t length = 0;
double * m = reinterpret cast<double*>
                             (receive(&length));
length = length / sizeof(double);
```

Служит для преобразований указателей и ссылок на несвязанные типы.

```
void send(char const * data, size t length);
char * receive(size t * length);
double * m = static cast<double*>
                 (malloc(sizeof(double) * 100));
... // инициализация m
char * mc = reinterpret cast<char *>(m);
send(mc, sizeof(double) * 100);
size t length = 0;
double * m = reinterpret cast<double*>
                             (receive(&length));
length = length / sizeof(double);
```

Поможет преобразовать указатель в число.

```
size_t ms = reinterpret_cast<size_t>(m);
```

- Преобразования в стиле С может заменить любое из рассмотренных преобразований:
  - static cast,
  - reinterpret\_cast,
  - const\_cast.

- Преобразования в стиле С может заменить любое из рассмотренных преобразований:
  - static cast,
  - reinterpret cast,
  - const\_cast.
- Преобразования в стиле С можно использовать для
  - преобразование встроенных типов,
  - преобразование указателей на явные типы.

- Преобразования в стиле С может заменить любое из рассмотренных преобразований:
  - static cast,
  - reinterpret cast,
  - const cast.
- Преобразования в стиле С можно использовать для
  - преобразование встроенных типов,
  - преобразование указателей на явные типы.
- Преобразования в стиле С не стоит использовать:
  - с пользовательскими типами и указателями на них,
  - в шаблонах.

```
// abc.h
struct A { int a; };
struct B {};
struct C : A, B {};
```

```
// abc.h
struct A { int a; };
struct B {};
struct C : A, B {};
```

#include "abc.h"

C \* foo(B \* b){ return (C \*)b;

```
// abc.h
struct A { int a; };
struct B {};
struct C : A, B {};
```

struct A; struct B; struct C;

C \* foo(B \* b) {

return (C \*)b;

#include "abc.h"

C \* foo(B \* b){

return (C \*)b;

```
// abc.h
struct A { int a; };
struct B {};
struct C : A, B {};
```

Если в этой точке известны определения классов, то происходит преобразование static cast.

Если известны только объявления, то происходит преобразование reinterpret\_cast.