Геодезический калькулятор / Geodetic calculator

Программная документация

1 Geodetic calculator/ $\Gamma$ еодезический калькулятор	1
1.1 1. Brief / Обзор	1
1.2 2. References / Ссылки	4
1.3 3. Dependencies / Зависимости	4
1.4 4. Documentation / Документация	4
2 Алфавитный указатель групп	5
2.1 Группы	5
3 Алфавитный указатель пространств имен	7
3.1 Пространства имен	7
4 Иерархический список классов	9
4.1 Иерархия классов	9
5 Алфавитный указатель классов	11
5.1 Классы	11
6 Список файлов	13
6.1 Файлы	13
7 Группы	15
7.1 СБ ПМ (Специальная Библиотека Программных Модулей)	15
7.1.1 Подробное описание	15
7.2 Геодезический калькулятор	15
7.2.1 Подробное описание	15
7.2.2 Функции	15
8 Пространства имен	17
8.1 Пространство имен SPML	17
8.1.1 Подробное описание	17
8.1.2 Функции	17
8.2 Пространство имен SPML::Compare	18
8.2.1 Подробное описание	18
8.2.2 Функции	18
8.2.3 Переменные	21
8.3 Пространство имен SPML::Consts	21
8.3.1 Подробное описание	22
8.3.2 Переменные	22
8.4 Пространство имен SPML::Convert	23
8.4.1 Подробное описание	24
8.4.2 Функции	24
8.4.3 Переменные	28
8.5 Пространство имен SPML::Geodesy	30
8.5.1 Подробное описание	35
8.5.2 Перечисления	35

8.5.3 Функции	35
8.5.4 Переменные	66
8.6 Пространство имен SPML::Geodesy::Ellipsoids	66
8.6.1 Подробное описание	67
8.6.2 Функции	67
8.7 Пространство имен SPML::Units	68
8.7.1 Подробное описание	68
8.7.2 Перечисления	68
9 Классы	71
9.1 Структура SPML::Geodesy::AER	
9.1.1 Подробное описание	
9.1.2 Конструктор(ы)	
9.1.3 Данные класса	
9.2 Структура CCoordCalcSettings	
9.2.1 Подробное описание	
9.2.2 Конструктор(ы)	73
9.2.3 Данные класса	73
9.3 Класс SPML::Geodesy::CEllipsoid	74
9.3.1 Подробное описание	
9.3.2 Конструктор(ы)	75
9.3.3 Методы	75
9.3.4 Данные класса	77
9.4 Структура SPML::Geodesy::CShiftECEF_3	78
9.4.1 Подробное описание	78
9.4.2 Конструктор(ы)	78
9.4.3 Методы	78
9.4.4 Данные класса	79
9.5 Структура SPML::Geodesy::CShiftECEF_7	79
9.5.1 Подробное описание	80
9.5.2 Конструктор(ы)	80
9.5.3 Методы	80
9.5.4 Данные класса	82
9.6 Структура SPML::Geodesy::ENU	82
9.6.1 Подробное описание	83
9.6.2 Конструктор(ы)	83
9.6.3 Данные класса	83
9.7 Структура SPML::Geodesy::Geodetic	84
9.7.1 Подробное описание	85
9.7.2 Конструктор(ы)	
9.7.3 Данные класса	85
9.8 Структура SPML::Geodesy::Geographic	
9.8.1 Подробное описание	86

	9.8.2 Конструктор(ы)	86
	9.8.3 Данные класса	87
	9.9 Структура SPML::Geodesy::RAD	87
	9.9.1 Подробное описание	87
	9.9.2 Конструктор(ы)	87
	9.9.3 Данные класса	88
	9.10 Структура SPML::Geodesy::UVW	88
	9.10.1 Подробное описание	89
	9.10.2 Конструктор(ы)	89
	9.10.3 Данные класса	89
	9.11 Структура SPML::Geodesy::XYZ	90
	9.11.1 Подробное описание	90
	9.11.2 Конструктор(ы)	90
	9.11.3 Данные класса	91
10	Файлы	93
10	10.1 Файл main geocalc.cpp	93
	10.1.1 Подробное описание	93
	10.2 main geocalc.cpp	
	10.3 Файл compare.h	
	10.3.1 Подробное описание	
	10.4 compare.h	
	10.5 Файл consts.h	
	10.5.1 Подробное описание	
	10.6 consts.h	
	10.7 Файл convert.h	
	10.7.1 Подробное описание	
	10.8 convert.h	
	10.9 Файл geodesy.h	
	10.9.1 Подробное описание	
	10.10 geodesy.h	
	10.11 Файл spml.h	
	10.11.1 Подробное описание	
	10.12 spml.h	
	10.13 Файл units.h	
	10.13.1 Подробное описание	
	10.14 units.h	
	10.15 Файл convert.cpp	
	10.15.1 Подробное описание	
	10.16 convert.cpp	
	10.17 Файл geodesy.cpp	
	10.17.1 Подробное описание	
	10.18 geodesy.cpp	

	10.19 Файл spml.cpp	164
	10.19.1 Подробное описание	165
	10.20 spml.cpp	165
	10.21 Файл README.md	165
Пp	редметный указатель	167

# Geodetic calculator/Геодезический калькулятор

# 1.1 1. Brief / Обзор

• Sovling direct and inverse geodetic tasks on ellipsoid / Решение и обратной геодезической задачи на эллипсоиде

Fig.1 - Geodetic problems/Рис.1 - Геодезические задачи

<? <?




Рис. 1.1 ?>

- $\bullet$  Conversion between following coordinate systems/Перевод между следующими системами коориднат:
  - Geodetic <--> ECEF (Earth Centered Earth Fixed)/Геодезические в глобальные декартовые геоцентрические;
  - Geodetic <--> ENU (xEast, yNorth, zUp)/Геодезические в местные декартовые;
  - Geodetic <--> AER (Azimuth, Elevation, slantRange)/Геодезические в местные сферические;
  - ECEF <--> ENU/Глобальные декартовые геоцентрические в местные декартовые;
  - ECEF <--> AER/Глобальные декартовые геоцентрические в местные сферические;
  - ENU <--> AER/Местные декартовые в местные сферические;

Fig.2 - Geodetic to ECEF/Puc.2 - Геодезические координаты в глобальные декартовые

<? <?




Рис. 1.2 ?>

Fig.3 - ENU to AER/Рис.3 - местные декартовые координаты в местные сферические

<? <?

1.1 1. Brief / Обзор 3





Рис. 1.3 ?>

- 7-parameters transformation between different ECEFs (Bursa-Wolf)/7-параметрическое преобразование Бурса-Вольфа между глобальными декартовыми геоцентрическими координатами:
  - SK-42 <--> WGS-84
  - SK-42 <--> PZ-90.11
  - SK-95 <--> PZ-90.11
  - GSK-2011 <--> PZ-90.11
  - PZ-90.02 <--> PZ-90.11
  - PZ-90 <--> PZ-90.11
  - WGS-84 <--> PZ-90.11
  - PZ-90.11 <--> ITRF-2008
- Conversion between Lat-Lon on Krassowsky 1942 ellipsoid and X-Y Gauss-Kruger SK42/Перевод между широтой/долготой на эллипсоиде Красовского и плоскими координатами Гаусса-Крюгера CK42

Fig.4 - SK-42 coordinate system/Рис.4 - листы СК-42

<? <?



# 1.2 2. References / Ссылки

- https://epsg.io/
- GOST/ $\Gamma$ OCT 32453-2017
- Vincenty, Thaddeus (April 1975a). "Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equations". Survey Review. XXIII (176): 88–93.
- Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. Изд. 2, перераб и доп. М., Недра, 1979, 296 с., стр 97-100
- Olson, D. K. (1996). Converting Earth-Centered, Earth-Fixed Coordinates to Geodetic Coordinates. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 32(1), 473–476. https://doi.org/10. $\leftarrow$ 1109/7.481290

# 1.3 3. Dependencies / Зависимости

Boost for console commands parsing, testing / Boost для ввода команд с консоли, тестирования.

# 1.4 4. Documentation / Документация

Including doxygen html and latex doc generation while building in release mode/doxygen и latex документация автоматически собирается при релизе

# Алфавитный указатель групп

| ~ 4        |         |
|------------|---------|
| ·) 1       | L'nymur |
| $\angle 1$ | т рушны |
|            | /       |

| Полный список групп.                               |    |
|--|----|
| СБ ПМ (Специальная Библиотека Программных Модулей) | 15 |
| Геодезический калькулятор                          | 15 |

| A rehabitativity | TITTODOMOTIT | DOLLER |
|------------------|--------------|--------|
| Алфавитный       | указатель    | труш   |

# Алфавитный указатель пространств имен

# 3.1 Пространства имен

| олный список пространств имен.                        |            |
|---|------------|
| SPML  |            |
| Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)    | 7          |
| SPML::Compare   |            |
| Сравнение чисел                                       | 8          |
| SPML::Consts  |            |
| Константы   | :1         |
| SPML::Convert   |            |
| Переводы единиц                                       | 3          |
| SPML::Geodesy   |            |
| Геодезические функции и функции перевода координат    | (          |
| SPML::Geodesy::Ellipsoids                             |            |
| Земные эллипсоиды                                     | $\epsilon$ |
| SPML::Units   |            |
| Единицы измерения физических величин, форматы чисел 6 | 8          |

| Алфавитный | указатель | пространств | имен |
|------------|-----------|-------------|------|
|            |           |             |      |

# Иерархический список классов

# 4.1 Иерархия классов

| Иерархия классов.  |    |
|--|----|
| SPML::Geodesy::AER   | 71 |
| CCoordCalcSettings   | 72 |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid  | 74 |
| $SPML::Geodesy::CShiftECEF\_3 \dots \dots$ | 78 |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7  | 79 |
| SPML::Geodesy::ENU   | 82 |
| SPML::Geodesy::Geographic  | 85 |
| SPML::Geodesy::Geodetic  | 84 |
| SPML::Geodesy::RAD   | 87 |
| SPML::Geodesy::UVW   | 88 |
| SPML::Geodesv::XYZ   | 90 |

| Иерархический список классов |
|------------------------------|
|------------------------------|

# Алфавитный указатель классов

# 5.1 Классы

| пассы с их кратким описанием.   |    |
|---|----|
| SPML::Geodesy::AER  |    |
| Локальные сферические координаты AER (Azimuth-Elevation-Range, Азимут-Угол    |    |
| места-Дальность)  | 71 |
| CCoordCalcSettings  |    |
| Настройки программы   | 72 |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid   |    |
| Земной эллипсоид  | 74 |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_3   |    |
| 3-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в дру- |    |
| гую   | 78 |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7   |    |
| 7-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в дру- |    |
| гую   | 79 |
| SPML::Geodesy::ENU  |    |
| Координаты ENU (East-North-Up)  | 82 |
| SPML::Geodesy::Geodetic   |    |
| Геодезические координаты (широта, долгота, высота)                            | 84 |
| SPML::Geodesy::Geographic   |    |
| Географические координаты (широта, долгота)                                   | 85 |
| SPML::Geodesy::RAD  |    |
| Радиолокационные координаты (расстояние по ортодроме, азимут, конечный ази-   |    |
| мут)  | 87 |
| SPML::Geodesy::UVW  |    |
| Координаты UVW  | 88 |
| SPML::Geodesy::XYZ  |    |
| $^{3}\mathrm{D}$ rekaptorel optoroharkele koodruhatel (X V Z)                 | 90 |

|  | Алфавитный | указатель | классо |
|--|------------|-----------|--------|
|--|------------|-----------|--------|

# Список файлов

# 6.1 Файлы

| Полный список файлов.   |     |
|---|-----|
| main geocalc.cpp  |     |
| Консольный геодезический калькулятор  | 93  |
| compare.h   |     |
| Функции сравнения чисел, массивов   | 104 |
| consts.h  |     |
| Константы библиотеки СБПМ   | 107 |
| convert.h   |     |
| Переводы единиц библиотеки СБПМ   | 109 |
| geodesy.h   |     |
| Земные эллипсоиды, геодезические задачи (персчеты координат)                | 113 |
| $_{ m spml.h}$  |     |
| SPML (Special Program Modules Library) - СБ ПМ (Специальная Библиотека Про- |     |
| граммных Модулей)   | 126 |
| units.h   |     |
| Единицы измерения физических величин, форматы чисел                         | 128 |
| convert.cpp   |     |
| Переводы единиц библиотеки СБПМ   | 129 |
| geodesy.cpp   |     |
| Земные эллипсоиды, геодезические задачи (персчеты координат)                | 134 |
| $\operatorname{spml.cpp}$   |     |
| SPML (Special Program Modules Library) - Специальная Библиотека Программных |     |
| Модулей (СБПМ)  | 164 |

14 Список файлов

# Группы

# 7.1 СБ ПМ (Специальная Библиотека Программных Модулей)

# Пространства имен

namespace SPML
 Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

# 7.1.1 Подробное описание

Специальные программные модули

# 7.2 Геодезический калькулятор

# Классы

• struct CCoordCalcSettings

Настройки программы

# Функции

• static std::string GetVersion () Возвращает строку, содержащую информацию о версии

• template<typename T > std::string to\_string\_with\_precision (const T a\_value, const int n=6)

Печать в строку с задаваемым числом знаков после запятой
• int DetermineGeodeticDatum (std::string str, SPML::Geodesy::TGeodeticDatum &gd)

int main (int argc, char \*argv[])
 main - Основная функция

# 7.2.1 Подробное описание

Решение прямой и обратной геодезических задач на эллипсоиде, переводы координат

# 7.2.2 Функции

### 7.2.2.1 DetermineGeodeticDatum()

16 Группы

# 7.2.2.2 GetVersion()

```
static std::string GetVersion ( ) [static] Возвращает строку, содержащую информацию о версии
```

Возвращает

Строка версии в формате DD-MM-YY-VV\_COMMENTS, где DD - день, MM - месяц, YY - год, VV - версия, COMMENTS - комментарий(опционально)

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 28

# Аргументы

| argc | - количество аргументов командной строки |
|------|--|
| argv | - аргументы командной строки             |

# Возвращает

```
0 - штатная работа, 1 - ошибка
```

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 109

```
7.2.2.4 to string with precision()
```

```
\label{eq:typename} \begin{split} template < & typename\ T > \\ std::string\ to\_string\_with\_precision\ (\\ & const\ T\ a\_value,\\ & const\ int\ n=6\ ) \end{split}
```

Печать в строку с задаваемым числом знаков после запятой См. определение в файле main\_geocalc.cpp строка 38

# Пространства имен

# 8.1 Пространство имен SPML

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

# Пространства имен

• namespace Compare

Сравнение чисел

namespace Consts

Константы

• namespace Convert

Переводы единиц

• namespace Geodesy

Геодезические функции и функции перевода координат

namespace Units

Единицы измерения физических величин, форматы чисел

# Функции

• std::string GetVersion ()

Возвращает строку, содержащую информацию о версии

• void ClearConsole ()

Очистка консоли (терминала) в \*nix.

# 8.1.1 Подробное описание

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

# 8.1.2 Функции

#### 8.1.2.1 ClearConsole()

```
void SPML::ClearConsole ( ) \,
```

Очистка консоли (терминала) в \*nix.

См. определение в файле spml.cpp строка 22

```
8.1.2.2 GetVersion()
std::string SPML::GetVersion ( )
Возвращает строку, содержащую информацию о версии
Возвращает
     Строка версии в формате DD-MM-YY-VV_COMMENTS, где DD - день, MM - месяц, YY -
     год, VV - версия, COMMENTS - комментарий (опционально)
См. определение в файле spml.cpp строка 16
8.2
      Пространство имен SPML::Compare
Сравнение чисел
Функции
   • bool AreEqualAbs (float first, float second, const float &eps=EPS_F)
        Сравнение двух действительных чисел (по абсолютной разнице)
   • bool AreEqualAbs (double first, double second, const double &eps=EPS D)
        Сравнение двух действительных чисел (по абсолютной разнице)
   • bool AreEqualRel (float first, float second, const float &eps=EPS REL)
        Сравнение двух действительных чисел (по относительной разнице)
   • bool AreEqualRel (double first, double second, const double &eps=EPS REL)
        Сравнение двух действительных чисел (по относительной разнице)
   • bool IsZeroAbs (float value, const float &eps=EPS F)
        Проверка действительного числа на равенство нулю (по абсолютной разнице)
   • bool IsZeroAbs (double value, const double &eps=EPS D)
        Проверка действительного числа на равенство нулю (по абсолютной разнице)
Переменные
   • static const float EPS F = 1.0e-4f
        Абсолютная точность по умолчанию при сравнениях чисел типа float (1.0e-4)
   • static const double EPS D = 1.0e-8
        Абсолютная точность по умолчанию при сравнениях чисел типа double (1.0e-8)
   • static const float EPS REL = 0.01
        Относительная точность по умолчанию
8.2.1
       Подробное описание
Сравнение чисел
8.2.2
       Функции
8.2.2.1 AreEqualAbs() [1/2]
bool SPML::Compare::AreEqualAbs (
            double first,
            double second,
            const double & eps = EPS_D ) [inline]
Сравнение двух действительных чисел (по абсолютной разнице)
```

Возвращает результат: abs( first - second ) < eps

#### Аргументы

| in first |        | - первое число                  |
|----------|--------|---------------------------------|
| in       | second | - второе число                  |
| in       | eps    | - абсолютная точность сравнения |

# Возвращает

true - если разница меньше точности, иначе false

См. определение в файле compare.h строка 51

# 8.2.2.2 AreEqualAbs() [2/2]

```
bool SPML::Compare::AreEqualAbs ( float first, float second, const float & eps = EPS_F ) [inline] Сравнение двух действительных чисел (по абсолютной разнице) Возвращает результат: abs( first - second ) < eps
```

# Аргументы

| in first - перво |    | first  | - первое число                  |
|------------------|----|--------|---------------------------------|
|                  | in | second | - второе число                  |
| Ī                | in | eps    | - абсолютная точность сравнения |

# Возвращает

true - если разница меньше точности, иначе false

См. определение в файле compare.h строка 38

# 8.2.2.3 AreEqualRel() [1/2]

# Аргументы

| in | first  | - первое число                     |
|----|--------|------------------------------------|
| in | second | - второе число                     |
| in | eps    | - относительная точность сравнения |

#### Возвращает

true - если разница меньше точности, иначе false

См. определение в файле compare.h строка 79

# 8.2.2.4 AreEqualRel() [2/2]

# Аргументы

| in | first - первое число |                                    |
|----|----------------------|------------------------------------|
| in | second               | - второе число                     |
| in | eps                  | - относительная точность сравнения |

# Возвращает

true - если разница меньше точности, иначе false

См. определение в файле compare.h строка 65

# 8.2.2.5 IsZeroAbs() [1/2]

Аргументы

| in | value | - проверяемое число             |
|----|-------|---------------------------------|
| in | eps   | - абсолютная точность сравнения |

Возвращает результат: abs(value) < eps

# Возвращает

true - если разница меньше точности, иначе false

См. определение в файле compare.h строка 105

# 8.2.2.6 IsZeroAbs() [2/2]

```
bool SPML::Compare::IsZeroAbs ( \label{eq:const} \mbox{float value,} \\ \mbox{const float \& eps} = \mbox{EPS\_F} \ ) \ \ \mbox{[inline]}
```

Проверка действительного числа на равенство нулю (по абсолютной разнице) Возвращает результат: abs( value ) < eps

Аргументы

| in | value | - проверяемое число             |
|----|-------|---------------------------------|
| in | eps   | - абсолютная точность сравнения |

### Возвращает

```
true - если разница меньше точности, иначе false
```

См. определение в файле compare.h строка 93

# 8.2.3 Переменные

```
8.2.3.1 EPS_D

const double SPML::Compare::EPS_D = 1.0e-8 [static]

Абсолютная точность по умолчанию при сравнениях чисел типа double (1.0e-8)

См. определение в файле compare.h строка 26

8.2.3.2 EPS_F

const float SPML::Compare::EPS_F = 1.0e-4f [static]

Абсолютная точность по умолчанию при сравнениях чисел типа float (1.0e-4)
```

# 8.2.3.3 EPS REL

```
const float SPML::Compare::EPS_REL = 0.01 [static] Относительная точность по умолчанию См. определение в файле compare.h строка 27
```

См. определение в файле compare.h строка 25

# 8.3 Пространство имен SPML::Consts

#### Константы

#### Переменные

```
• const float C F = 3.0e8f
     Скорость света, [м/с] в одинарной точности (float)
• const double C D = 3.0e8
     Скорость света, [м/с] в двойной точности (double)
• const double PI D = std::acos(-1.0)
     Число PI = 3.14... в радианах в двойной точности (double)
• const float PI F = static cast<float>( std::acos( -1.0 ) )
     Число PI = 3.14... в радианах в одинарной точности (float)
• const double PI 2 D = 2.0 * std::acos(-1.0)
     Число 2*PI = 6.28... в радианах в двойной точности (double)
• const float PI 2 F = \text{static } \text{cast} < \text{float} > (2.0 * \text{std}::\text{acos}(-1.0))
     Число 2*PI = 6.28... в радианах в одинарной точности (float)
• const double PI_05_D = std::acos(0.0)
     Число PI/2 = 1.57... в радианах в двойной точности (double)
• const float PI 05 F = \text{static cast} < \text{float} > (\text{std}::\text{acos}(0.0))
     Число PI/2 = 1.57... в радианах в одинарной точности (float)
• const double PI 025 D = std::acos( -1.0 ) * 0.25
     Число PI/4 = 0.785... в радианах в двойной точности (double)
• const float PI 025 F = \text{static cast} < \text{float} > (\text{std::acos}(-1.0) * 0.25)
     Число PI/4 = 0.785... в радианах в одинарной точности (float)
```

# 8.3.1 Подробное описание

Константы

# 8.3.2 Переменные

```
8.3.2.1 C D
const double SPML::Consts::C D = 3.0e8
Скорость света, [м/с] в двойной точности (double)
См. определение в файле consts.h строка 24
8.3.2.2 C F
const float SPML::Consts::C F = 3.0e8f
Скорость света, [м/с] в одинарной точности (float)
См. определение в файле consts.h строка 23
8.3.2.3 PI 025 D
const double SPML::Consts::PI 025 D = std::acos(-1.0) * 0.25
Число PI/4 = 0.785... в радианах в двойной точности (double)
См. определение в файле consts.h строка 37
8.3.2.4 PI 025 F
const float SPML::Consts::PI_025_F = static_cast<float>( std::acos( -1.0 ) * 0.25 )
Число PI/4 = 0.785... в радианах в одинарной точности (float)
См. определение в файле consts.h строка 38
8.3.2.5 PI 05 D
const double SPML::Consts::PI 05 D = std::acos(0.0)
Число PI/2 = 1.57... в радианах в двойной точности (double)
См. определение в файле consts.h строка 34
8.3.2.6 PI 05 F
const float SPML::Consts::PI_05_F = static_cast<float>( std::acos( 0.0 ) )
Число PI/2 = 1.57... в радианах в одинарной точности (float)
См. определение в файле consts.h строка 35
8.3.2.7 PI_2_D
const double SPML::Consts::PI_2_D = 2.0 * std::acos(-1.0)
Число 2*PI = 6.28... в радианах в двойной точности (double)
См. определение в файле consts.h строка 31
8.3.2.8 PI 2 F
const float SPML::Consts::PI_2_F = static_cast<float>( 2.0*std::acos( -1.0 ) )
Число 2*PI = 6.28... в радианах в одинарной точности (float)
```

См. определение в файле consts.h строка 32

```
8.3.2.9 PI_D

const double SPML::Consts::PI_D = std::acos( -1.0 )

Число PI = 3.14... в радианах в двойной точности (double)

См. определение в файле consts.h строка 28

8.3.2.10 PI_F

const float SPML::Consts::PI_F = static_cast<float>( std::acos( -1.0 ) )

Число PI = 3.14... в радианах в одинарной точности (float)

См. определение в файле consts.h строка 29
```

# 8.4 Пространство имен SPML::Convert

Переводы единиц

# Функции

• float AngleTo360 (float angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2РІ) радиан

• double AngleTo360 (double angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2РІ) радиан

• float EpsToMP90 (float angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла места в [-90,90] градусов или [-РІ/2, РІ/2] радиан

• double EpsToMP90 (double angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла места в [-90,90] градусов или [-РІ/2, РІ/2] радиан

• template<class T >

T AbsAzToRelAz (T absAz, T origin, const Units::TAngleUnit &au)

Перевод абсолютного азимута относительно севера в азимут относительно указанного направления

• template<class T >

```
T RelAzToAbsAz (T relAz, T origin, const Units::TAngleUnit &au)
```

Перевод относительного азимута в абсолютный азимут относительно севера

• template<class T >

```
T dBtoTimesByP (T dB)
```

Перевод [дБ] в разы по мощности

• template<class T >

```
T dBtoTimesByU (T dB)
```

Перевод [дБ] в разы по напряжению

• void UnixTimeToHourMinSec (int rawtime, int &hour, int &min, int &sec, int &day=dummy\_int, int &mon=dummy\_int, int &year=dummy\_int)

Перевод целого числа секунд с 00:00:00 01.01.1970 в часы/минуты/секунды/день/месяц/год

• const std::string CurrentDateTimeToString ()

Получение текущей даты и времени

• double CheckDeltaAngle (double deltaAngle, const SPML::Units::TAngleUnit &au)

Проверка разницы в углах

# Переменные

```
• const float DgToRdF = static cast<float>( std::asin( 1.0 ) / 90.0 )
```

Перевод градусов в радианы (float) путем умножения на данную константу

• const float RdToDgF = static\_cast<float>( 90.0 / std::asin( 1.0 ) )

Перевод радианов в градусы (float) путем умножения на данную константу

• const double DgToRdD = std::asin(1.0) / 90.0

Перевод градусов в радианы (double) путем умножения на данную константу

• const double RdToDgD = 90.0 / std::asin( 1.0 )

Перевод радианов в градусы (double) путем умножения на данную константу

• const double MsToKmD half = Consts::C D \* 0.5 \* 1.0e-6

Перевод задержки [мс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

• const double KmToMsD half = 1.0 / MsToKmD half

Перевод дальности [км] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2\*R / C )

• const double McsToKmD half = Consts::C D \* 0.5 \* 1.0e-9

Перевод задержки [мкс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле R = C \* Tau / 2 )

• const double KmToMcsD half = 1.0 / McsToKmD half

Перевод дальности [км] в задержку [мкс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau  $=2*\mathrm{R}$  / C )

• const double MsToMetersD full = Consts::C D \* 1.0e-3

Перевод задержки [мс] в дальность [м] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

• const double MetersToMsD full = 1.0 / MsToMetersD full

Перевод дальности [м] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau  $=2*{\rm R}\ /{\rm C}$  )

• const double MsToKmD full = Consts::C D \* 1.0e-6

Перевод задержки [мс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

• const double KmToMsD full = 1.0 / MsToKmD full

Перевод дальности [км] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau =  $2*\mathrm{R}$  / C )

• static int dummy\_int

# 8.4.1 Подробное описание

Переводы единиц

# 8.4.2 Функции

# 8.4.2.1 AbsAzToRelAz()

```
\label{template} $$ $ T > T SPML::Convert::AbsAzToRelAz ($$ T absAz, $$ T origin, $$ const Units::TAngleUnit & au ) [inline]
```

Перевод абсолютного азимута относительно севера в азимут относительно указанного направления

# Аргументы

| in | absAz  | - абсолютный азимут относительно севера                             |            |
|----|--------|---|------------|
| in | origin | - абсолютный азимут, относительно которого измеряется относительный |            |
| in | au     | - единицы измерения углов входных/выходных параметров               | кументация |

# Возвращает

Азимут относительно указанного направления origin (положительный азимут 0..180 по часовой стрелке, отрицательный 0..-180 против часовой стрелки)

См. определение в файле convert.h строка 119

# 8.4.2.2 AngleTo360() [1/2]

```
double SPML::Convert::AngleTo360 ( \label{eq:convert::AngleTo360} \mbox{ double angle,} \\ \mbox{const Units::TAngleUnit \& au )}
```

Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2РІ) радиан

# Аргументы

| in | angle | - приводимый угол в [град] или [рад] в зависимости от параметра. |
|----|-------|--|
| in | au    | - выбор угловых единиц [град] или [рад]                          |

# Возвращает

Значение angle, приведенное в [0,360) градусов или [0,2PI) радиан

См. определение в файле convert.cpp строка 78

### 8.4.2.3 AngleTo360() [2/2]

```
float SPML::Convert::AngleTo360 ( float angle, const Units::TAngleUnit & au ) Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2PI) радиан
```

# Аргументы

| in | angle | - приводимый угол в [град] или [рад] в зависимости от параметра. |  |
|----|-------|--|--|
| in | au    | - выбор угловых единиц [град] или [рад]                          |  |

# Возвращает

Значение angle, приведенное в [0,360) градусов или [0,2PI) радиан

См. определение в файле convert.cpp строка 18

# 8.4.2.4 CheckDeltaAngle()

Проверка разницы в углах

Например, A1=10, A2=30, тогда разница=20, но если A1=10, а A2=350, то разница тоже 20, а не A2-A1=340!

#### Аргументы

| deltaAngle | - Разница в углах                 |
|------------|-----------------------------------|
| au         | - Единицы измерения разницы углов |

```
Возвращает
```

Разница в углах, приведенная в 0-180 градусов (0-РІ/2 радиан)

См. определение в файле convert.cpp строка 248

#### 8.4.2.5 CurrentDateTimeToString()

```
const std::string SPML::Convert::CurrentDateTimeToString ( ) Получение текущей даты и времени
```

Возвращает

Возвращает текущую дату в строке формата YYYY-MM-DD.HH:mm:ss

См. определение в файле convert.cpp строка 236

# 8.4.2.6 dBtoTimesByP()

```
template<class T > T SPML::Convert::dBtoTimesByP ( T dB ) [inline] Перевод [дБ] в разы по мощности
```

Аргументы

```
in dB - децибелы
```

# Возвращает

децибелы, перевденные в разы по мощности

См. определение в файле convert.h строка 149

# 8.4.2.7 dBtoTimesByU()

```
template<class T > T SPML::Convert::dBtoTimesByU ( T \; dB \; ) \quad [inline] Перевод [дБ] в разы по напряжению
```

Аргументы

```
in dB - децибелы
```

# Возвращает

децибелы, перевденные в разы по напряжению

См. определение в файле convert.h строка 161

# 8.4.2.8 EpsToMP90() [1/2]

# Аргументы

| in | angle | - приводимый угол в [град] или [рад] в зависимости от параметра. |  |
|----|-------|--|--|
| in | au    | - выбор угловых единиц [град] или [рад]                          |  |

### Возвращает

Значение angle, приведенное в [-90,90] градусов или [-PI/2, PI/2] радиан

См. определение в файле convert.cpp строка 178

# 8.4.2.9 EpsToMP90() [2/2]

```
float SPML::Convert::EpsToMP90 (
float angle,
const Units::TAngleUnit & au )
Приведение угла места в [-90,90] градусов или [-PI/2, PI/2] радиан
```

# Аргументы

| in | angle | - приводимый угол в [град] или [рад] в зависимости от параметра. |  |
|----|-------|--|--|
| in | au    | - выбор угловых единиц [град] или [рад]                          |  |

# Возвращает

Значение angle, приведенное в [-90,90] градусов или [-PI/2, PI/2] радиан

См. определение в файле convert.cpp строка 138

# 8.4.2.10 RelAzToAbsAz()

```
\label{eq:template} $$ $ T SPML::Convert::RelAzToAbsAz ($$ T relAz, $$ T origin, $$ const Units::TAngleUnit & au ) [inline]
```

Перевод относительного азимута в абсолютный азимут относительно севера Единицы измерения углов входных/выходных параметров согласно TAngleUnit

# Аргументы

| in | relAz  | - относительный азимут   |  |
|----|--------|--|--|
| in | origin | <ul> <li>- абсолютный азимут, относительно которого измеряется rel</li> <li>- единицы измерения углов входных/выходных параметров</li> </ul> |  |
| in | au     |  |  |

# Возвращает

Абсолютный азимут относительно севера

См. определение в файле convert.h строка 135

# 8.4.2.11 UnixTimeToHourMinSec()

```
void SPML::Convert::UnixTimeToHourMinSec (
```

```
int rawtime,
int & hour,
int & min,
int & sec,
int & day = dummy_int,
int & mon = dummy_int,
int & year = dummy_int )
```

Перевод целого числа секунд с 00:00:00 01.01.1970 в часы/минуты/секунды/день/месяц/год

#### Аргументы

| in  | rawtime | - число секунд с 00:00:00 01.01.1970 |
|-----|---------|--------------------------------------|
| out | hour    | - часы                               |
| out | min     | - минуты                             |
| out | sec     | - секунды                            |
| out | day     | - день                               |
| out | mon     | - месяц                              |
| out | year    | - год                                |

См. определение в файле convert.cpp строка 223

# 8.4.3 Переменные

# 8.4.3.1 DgToRdD

```
const double SPML::Convert::DgToRdD = std::asin( 1.0 ) / 90.0 Перевод градусов в радианы (double) путем умножения на данную константу См. определение в файле convert.h строка 33
```

#### 8.4.3.2 DgToRdF

```
const float SPML::Convert::DgToRdF = static_cast<float>( std::asin( 1.0 ) / 90.0 ) Перевод градусов в радианы (float) путем умножения на данную константу См. определение в файле convert.h строка 31
```

# 8.4.3.3 dummy int

```
int SPML::Convert::dummy_int [static] См. определение в файле convert.h строка 167
```

### 8.4.3.4 KmToMcsD half

```
const double SPML::Convert::KmToMcsD_half = 1.0 / McsToKmD_half
```

Перевод дальности [км] в задержку [мкс] путем умножения на данную константу (по формуле Таи  $=2*{\rm R}\ /{\rm C}$  )

См. определение в файле convert.h строка 48

# 8.4.3.5 KmToMsD full

```
const double SPML::Convert::KmToMsD_full = 1.0 / MsToKmD_full
```

Перевод дальности [км] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Таи  $=2*{\rm R}\ /\ {\rm C}$  )

См. определение в файле convert.h строка 62

# 8.4.3.6 KmToMsD half

const double SPML::Convert::KmToMsD half = 1.0 / MsToKmD half

Перевод дальности [км] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Таи  $=2*{\rm R}\ /\ {\rm C}$  )

См. определение в файле convert.h строка 42

### 8.4.3.7 McsToKmD half

const double SPML::Convert::McsToKmD\_half = Consts::C\_D \* 0.5 \* 1.0e-9

Перевод задержки [мкс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

См. определение в файле convert.h строка 47

# 8.4.3.8 MetersToMsD full

const double SPML::Convert::MetersToMsD\_full = 1.0 / MsToMetersD\_full

Перевод дальности [м] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2 \* R / C)

См. определение в файле convert.h строка 59

# 8.4.3.9 MsToKmD\_full

const double SPML::Convert::MsToKmD\_full = Consts::C\_D \* 1.0e-6

Перевод задержки [мс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

См. определение в файле convert.h строка 61

# 8.4.3.10 MsToKmD half

const double SPML::Convert::MsToKmD\_half = Consts::C\_D \* 0.5 \* 1.0e-6

Перевод задержки [мс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

См. определение в файле convert.h строка 41

# 8.4.3.11 MsToMetersD full

const double SPML::Convert::MsToMetersD\_full = Consts::C\_D \* 1.0e-3

Перевод задержки [мс] в дальность [м] путем умножения на данную константу (по формуле R=C\*

См. определение в файле convert.h строка 58

#### 8.4.3.12 RdToDgD

```
const double SPML::Convert::RdToDgD = 90.0 / std::asin( 1.0 )
```

Перевод радианов в градусы (double) путем умножения на данную константу

См. определение в файле convert.h строка 34

# 8.4.3.13 RdToDgF

```
const float SPML::Convert::RdToDgF = static_cast<float>( 90.0 / std::asin( 1.0 ) ) Перевод радианов в градусы (float) путем умножения на данную константу См. определение в файле convert.h строка 32
```

# 8.5 Пространство имен SPML::Geodesy

Геодезические функции и функции перевода координат

# Пространства имен

namespace Ellipsoids

Земные эллипсоиды

#### Классы

• struct AER

Локальные сферические координаты AER (Azimuth-Elevation-Range, Азимут-Угол места-Дальность)

· class CEllipsoid

Земной эллипсоид

• struct CShiftECEF 3

3-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую

• struct CShiftECEF 7

7-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую

• struct ENU

Координаты ENU (East-North-Up)

• struct Geodetic

Геодезические координаты (широта, долгота, высота)

• struct Geographic

Географические координаты (широта, долгота)

• struct RAD

Радиолокационные координаты (расстояние по ортодроме, азимут, конечный азимут)

• struct UVW

Координаты UVW.

• struct XYZ

3D декартовы ортогональные координаты (X, Y, Z)

# Перечисления

```
• enum TGeodeticDatum : int { GD\_WGS84=0\ ,\ GD\_PZ90=1\ ,\ GD\_PZ9002=2\ ,\ GD\_PZ9011=3\ ,\ GD\_SK95=4\ ,\ GD\_SK42=5\ ,\ GD\_GSK2011=6\ ,\ GD\_ITRF2008=7\ } Геодезический датум
```

### Функции

• void GEOtoRAD (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double latStart, double lonStart, double latEnd, double lon← End, double &d, double &az, double &azEnd=dummy double)

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

• RAD GEOtoRAD (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geographic &start, const Geographic &end)

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

• void RADtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double latStart, double lonStart, double d, double az, double &latEnd, double &lonEnd, double &azEnd=dummy double)

Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)

• Geographic RADtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geographic &start, const RAD &rad, double &az← End=dummy double)

Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)

• void GEOtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

• XYZ GEOtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic point)

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

• void ECEFtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double &lat, double &lon, double &h)

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

• Geodetic ECEFtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, XYZ &point)

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

• double XYZtoDistance (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

• double XYZtoDistance (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

• void ECEF\_offset (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &dX, double &dY, double &dZ)

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

• XYZ ECEF\_offset (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

• void ECEFtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double lat, double lon, double h, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

• ENU ECEFtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &ceef, const Geodetic &point)

Перевод ECEF координат точки в  $\overline{\text{ENU}}$  относительно географических координат опорной точки point.

• void ECEFtoENUV (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double dX, double dY, double dZ, double lat, double lon, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат (lat, lon)

• ENU ECEFtoENUV (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &shift, const Geographic &point)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат point.

• void ENUtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double e, double n, double u, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

• XYZ ENUtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &enu, const Geodetic &point)

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат точки point.

• void ENUtoAER (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double &az, double &elev, double &slantRange)

Перевод ENU координат точки в AER координаты

• AER ENUtoAER (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &point)

Перевод ENU координат точки в AER координаты

• void AERtoENU (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод AER координат точки в ENU координаты

• ENU AERtoENU (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer)

Перевод ENU коордиат точки в AER координаты

• void GEOtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, double h, double lat0, double lon0, double h0, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки

• ENU GEOtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point, const Geodetic &anchor)

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки

• void ENUtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h)

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

• Geodetic ENUtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &point, const Geodetic &anchor)

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

• void GEOtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &az, double &elev, double &slantRange)

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

• AER GEOtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

• void AERtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h)

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

• Geodetic AERtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer, const Geodetic &anchor)

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

• void AERtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &x, double &y, double &z)

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• XYZ AERtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer, const Geodetic &anchor)

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• void ECEFtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double lat0, double lon0, double h0, double &az, double &elev, double &slantRange)

Перевод АЕР координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• AER ECEFtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &ecef, const Geodetic &anchor)

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• void ENUtoUVW (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double &u, double &v, double &w)

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

• UVW ENUtoUVW (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &enu, const Geographic &point)

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

• double CosAngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double z2)

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве

• double CosAngleBetweenVectors (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве

• double AngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2) Угол между векторами в евклидовом пространстве

• double AngleBetweenVectors (const XYZ &vec1, const XYZ &vec2)

Угол между векторами в евклидовом пространстве

• void VectorFromTwoPoints (double x1, double y1, double z1, double x2, double x2, double x2, double &xV, double &xV)

Вектор из координат двух точек

• XYZ VectorFromTwoPoints (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Вектор, полученный из координат двух точек

- static const CShiftECEF\_3 SK95toPZ90 ("SK95toPZ90", 25.90, -130.94, -81.76)
   SK-95 to PZ-90.
- static const CShiftECEF\_7 SK42toWGS84 ("SK42toWGS84", 23.57, -140.95, -79.8,  $0. \leftarrow 0/3600.0$  \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.35/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.79/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000022)

SK-42 to WGS-84.

• static const CShiftECEF\_7 SK42toPZ9011 ("SK42toPZ9011", 23.557, -140.844, -79.778, -0.  $\leftarrow 00230/3600.0$  \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.34646/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.  $\leftarrow 79421/3600.0$  \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000022800)

SK-42 to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 SK95toPZ9011 ("SK95toPZ9011", 24.457, -130.784, -81.538, -0.  $\leftarrow$  00230/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.00354/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.  $\leftarrow$  13421/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000022800)

SK-95 to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 GSK2011toPZ9011 ("GSK2011toPZ9011", 0.0, 0.014, -0.008, -0.  $\leftarrow$  000562/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.000019/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.  $\leftarrow$  000053/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000000006)

GSK-2011 t PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 PZ9002toPZ9011 ("PZ9002toPZ9011", -0.373, 0.186, -0.202, -0.  $\leftarrow$  00230/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.00354/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.  $\leftarrow$  00421/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000000008)

PZ-90.02 to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 PZ90toPZ9011 ("PZ90toPZ9011", -1.443, 0.156, 0.222, -0.  $\leftarrow$  00230/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.00354/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.  $\leftarrow$  134210/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000000228)

PZ-90 to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 WGS84toPZ9011 ("WGS84toPZ9011", -0.013, 0.106, 0.022, -0.  $\leftarrow 00230/3600.0$  \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.00354/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.  $\leftarrow 00421/3600.0$  \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000000008)

WGS-84 to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 PZ9011toITRF2008 ("PZ9011toITRF2008", -0.003, -0.001, 0.000, 0.000019/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000042/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0. $\leftarrow$  000002/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000)

PZ-90.11 to ITRF-2008.

- CShiftECEF\_3 GetShiftECEF\_3 (const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to)
  Получить параметры перевода из СК from' в СК 'to'.
- CShiftECEF\_7 GetShiftECEF\_7 (const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to) Получить параметры перевода из СК 'from' в СК 'to'.
- void ECEFtoECEF\_3params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dx, double dz, double &xt, double &xt, double &zt)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

• void ECEFtoECEF\_3params (const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs, const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &xt, double &xt)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

void ECEFtoECEF\_3params (const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &eceft)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

• void ECEFtoECEF\_7params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dx, double dx, double dx, double xt, double xt, double &xt, double &xt)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

• void ECEFtoECEF\_7params (const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs, const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &xt, double &xt)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

• void ECEFtoECEF\_7params (const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &eceft)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

• void GEOtoGeoMolodenskyAbridged (const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &range Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz, const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)

Сокращенное преобразование Молоденского для геодезических координат

• void GEOtoGeoMolodenskyFull (const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz, double rx, double rz, double s, const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)

Полное преобразование Молоденского для геодезических координат

• void SK42toGaussKruger (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, int &n, int &x, int &y)

Перевод геодезических координат из СК-42 (на эллипсоиде Красовского) в X-Y координаты Гаусса-Крюгера

• void GaussKrugerToSK42 (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, int x, int y, double &lat, double &lon)

Перевод X-Y координат Гаусса-Крюгера в геодезических координат из СК-42 (на эллипсоиде Красовского)

• void ECEFtoECEF\_3params (TGeodeticDatum from, double xs, double ys, double zs, TGeodeticDatum to, double &xt, double &yt, double &zt)

#### Переменные

• static double dummy double

# 8.5.1 Подробное описание

Геодезические функции и функции перевода координат

# 8.5.2 Перечисления

#### 8.5.2.1 TGeodeticDatum

Элементы перечислений

| GD_WGS84    |  |
|-------------|--|
| GD_PZ90     |  |
| GD_PZ9002   |  |
| GD_PZ9011   |  |
| GD_SK95     |  |
| GD_SK42     |  |
| GD_GSK2011  |  |
| GD_ITRF2008 |  |

См. определение в файле geodesy.h строка 1222

# 8.5.3 Функции

# 8.5.3.1 AERtoECEF() [1/2]

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид                        |
|----|-----------|---|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности             |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов                 |
| in | aer       | - азимут, угол места, наклонная дальность |
| in | anchor    | - геодезические координаты опорной точки  |

# Возвращает

**AER** координаты точки в ECEF координатах относительно опорной точки

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1556

# 8.5.3.2 AERtoECEF() [2/2]

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

### Аргументы

| in  | ellipsoid  | - земной эллипсоид                                      |
|-----|------------|---|
| in  | rangeUnit  | - единицы измерения дальности                           |
| in  | angleUnit  | - единицы измерения углов                               |
| in  | az         | - азимут из опорной точки на искомую точку              |
| in  | elev       | - угол места из опорной точки на искомую точку          |
| in  | slantRange | - наклонная дальность от опорной точки до искомой точки |
| in  | lat0       | - широта опорной точки                                  |
| in  | lon0       | - долгота опорной точки                                 |
| in  | h0         | - высота опорной точки                                  |
| out | x          | - ECEF координата X                                     |
| out | У          | - ЕСЕГ координата Ү                                     |
| out | Z          | - ECEF координата X                                     |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1494

# 8.5.3.3 AERtoENU() [1/2]

```
ENU SPML::Geodesy::AERtoENU (  const\ Units::TRangeUnit\ \&\ rangeUnit, \\ const\ Units::TAngleUnit\ \&\ angleUnit, \\ const\ AER\ \&\ aer\ )
```

Перевод ENU коордиат точки в AER координаты

| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | aer       | - точка в координатах aer     |

# Возвращает

```
Координаты ENU точки point
```

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1189

# 8.5.3.4 AERtoENU() [2/2]

Перевод AER координат точки в ENU координаты

# Аргументы

| in  | rangeUnit  | - единицы измерения дальности |
|-----|------------|-------------------------------|
| in  | angleUnit  | - единицы измерения углов     |
| in  | az         | - азимут (А)                  |
| in  | elev       | - угол места (Е)              |
| in  | slantRange | - наклонная дальность (R)     |
| out | xEast      | - ENU координата X (East)     |
| out | yNorth     | - ENU координата Y (North)    |
| out | zUp        | - ENU координата X (Up)       |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1138

# 8.5.3.5 AERtoGEO() [1/2]

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид  |
|----|-----------|---|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности   |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов   |
| in | aer       | - азимут, угол места, наклонная дальность от опорной точки на искомую |
| in | anchor    | - геодезические координаты опорной точки                              |

# Возвращает

Геодезические координаты конечной точки координат АЕР относительно опорной точки

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1486

# 8.5.3.6 AERtoGEO() [2/2]

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

### Аргументы

| in  | ellipsoid  | - земной эллипсоид                                      |
|-----|------------|---|
| in  | rangeUnit  | - единицы измерения дальности                           |
| in  | angleUnit  | - единицы измерения углов                               |
| in  | az         | - азимут из опорной точки на искомую точку              |
| in  | elev       | - угол места из опорной точки на искомую точку          |
| in  | slantRange | - наклонная дальность от опорной точки до искомой точки |
| in  | lat0       | - широта опорной точки                                  |
| in  | lon0       | - долгота опорной точки                                 |
| in  | h0         | - высота опорной точки                                  |
| out | lat        | - широта искомой точки                                  |
| out | lon        | - долгота искомой точки                                 |
| out | h          | - высота искомой точки                                  |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1419

# 8.5.3.7 AngleBetweenVectors() [1/2]

Угол между векторами в евклидовом пространстве

Предполагается, что оба вектора начинаются в точке  $(0,\,0,\,0)$ 

| in | vec1 | - вектор 1 |
|----|------|------------|
| in | vec2 | - вектор 2 |

# Возвращает

Угол между векторами, [радиан]

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1724

#### 8.5.3.8 AngleBetweenVectors() [2/2]

Угол между векторами в евклидовом пространстве Предполагается, что оба вектора начинаются в точке  $(0,\,0,\,0)$ 

### Аргументы

| in | x1 | - Х координата 1 точки |
|----|----|------------------------|
| in | y1 | - Ү координата 1 точки |
| in | z1 | - Z координата 1 точки |
| in | x2 | - Х координата 2 точки |
| in | y2 | - Ү координата 2 точки |
| in | z2 | - Z координата 2 точки |

### Возвращает

Угол между векторами, [радиан]

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1719

# 8.5.3.9 CosAngleBetweenVectors() [1/2]

```
double SPML::Geodesy::CosAngleBetweenVectors ( const XYZ & point1, const XYZ & point2 )
```

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве Предполагается, что оба вектора начинаются в точке (0, 0, 0)

### Аргументы

| in | point1 | - 1 точка |
|----|--------|-----------|
| in | point2 | - 2 точка |

# Возвращает

Косинус угла между векторами, [радиан]

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1713

# 8.5.3.10 CosAngleBetweenVectors() [2/2]

```
\label{eq:condition} \mbox{double SPML} \mbox{::Geodesy} \mbox{::CosAngleBetweenVectors (} \\ \mbox{double x1},
```

```
double y1,
double z1,
double x2,
double y2,
double z2)
```

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве Предполагается, что оба вектора начинаются в точке (0, 0, 0)

#### Аргументы

| in | x1 | - Х координата 1 точки |
|----|----|------------------------|
| in | y1 | - Ү координата 1 точки |
| in | z1 | - Z координата 1 точки |
| in | x2 | - Х координата 2 точки |
| in | y2 | - Ү координата 2 точки |
| in | z2 | - Z координата 2 точки |

# Возвращает

Косинус угла между векторами, [радиан]

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1700

```
8.5.3.11 ECEF_offset() [1/2]
```

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

# Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | point1    | - точка 1                     |
| in | point2    | - точка 2                     |

# Возвращает

# ЕСЕГ смещение

```
8.5.3.12 ECEF\_offset() [2/2]
```

```
double lon1,
double h1,
double lat2,
double lon2,
double h2,
double & dX,
double & dY,
double & dZ)
```

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

### Аргументы

| in  | ellipsoid              | - земной эллипсоид            |
|-----|------------------------|-------------------------------|
| in  | rangeUnit              | - единицы измерения дальности |
| in  | angleUnit              | - единицы измерения углов     |
| in  | lat1                   | - широта 1 точки              |
| in  | lon1                   | - долгота 1 точки             |
| in  | h1                     | - высота 1 точки              |
| in  | lat2                   | - широта 2 точки              |
| in  | lon2                   | - долгота 2 точки             |
| in  | h2                     | - высота 2 точки              |
| out | $\mathrm{d}\mathrm{X}$ | - смещение по оси X           |
| out | dY                     | - смещение по оси Ү           |
| out | $\mathrm{d}\mathrm{Z}$ | - смещение по оси Z           |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 758

# 8.5.3.13 ECEFtoAER() [1/2]

Перевод AER координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

### Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид                       |
|----|-----------|--|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности            |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов                |
| in | ecef      | - ЕСЕГ глобальные декратовы координаты   |
| in | anchor    | - геодезические координаты опорной точки |

# Возвращает

**AER** координаты точки в ECEF координатах относительно опорной точки

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1631

# 8.5.3.14 ECEFtoAER() [2/2]

```
void SPML::Geodesy::ECEFtoAER (
```

```
const CEllipsoid & ellipsoid,
const Units::TRangeUnit & rangeUnit,
const Units::TAngleUnit & angleUnit,
double x,
double y,
double z,
double lat0,
double lon0,
double h0,
double & az,
double & elev,
double & slantRange)
```

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

# Аргументы

| in  | ellipsoid    | - земной эллипсоид                                      |
|-----|--------------|---|
| in  | rangeUnit    | - единицы измерения дальности                           |
| in  | angleUnit    | - единицы измерения углов                               |
| in  | x            | - ECEF координата X                                     |
| in  | У            | - ЕСЕГ координата Ү                                     |
| in  | $\mathbf{z}$ | - ECEF координата X                                     |
| in  | lat0         | - широта опорной точки                                  |
| in  | lon0         | - долгота опорной точки                                 |
| in  | h0           | - высота опорной точки                                  |
| out | az           | - азимут из опорной точки на искомую точку              |
| out | elev         | - угол места из опорной точки на искомую точку          |
| out | slantRange   | - наклонная дальность от опорной точки до искомой точки |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1564

```
8.5.3.15 \quad ECEFtoECEF\_3params() \ [1/4]
```

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)  ${\rm EPSG:}9603$ 

| in  | from | - исходный датум             |
|-----|------|------------------------------|
| in  | xs   | - Х координата в исходной СК |
| in  | ys   | - Ү координата в исходной СК |
| in  | zs   | - Z координата в исходной СК |
| in  | to   | - конечный датум             |
| out | xt   | - Х координата в конечной СК |
| out | yt   | - Ү координата в конечной СК |

### Аргументы

| ſ | out | zt | - Z координата в конечной СК | ] |
|---|-----|----|------------------------------|---|
|---|-----|----|------------------------------|---|

```
8.5.3.16 \quad ECEFtoECEF\_3params() \ [2/4]
```

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)  ${\rm EPSG:}9603$ 

### Аргументы

| in  | from  | - исходный датум                                |
|-----|-------|---|
| in  | ecefs | - исходные декартовы координаты в датуме 'from' |
| in  | to    | - конечный датум                                |
| out | eceft | - конечные декартовы координаты в датуме 'to'   |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1758

# 8.5.3.17 ECEFtoECEF\_3params() [3/4]

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)  ${\rm EPSG:}9603$ 

### Аргументы

| in  | xs | - Х координата в исходной СК |
|-----|----|------------------------------|
| in  | ys | - Ү координата в исходной СК |
| in  | zs | - Z координата в исходной СК |
| in  | dx | - смещение по оси X          |
| in  | dy | - смещение по оси Ү          |
| in  | dz | - смещение по оси Z          |
| out | xt | - Х координата в конечной СК |
| out | yt | - Ү координата в конечной СК |
| out | zt | - Z координата в конечной СК |

```
8.5.3.18 \quad ECEFtoECEF\_3params() \ [4/4]
```

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1750

```
8.5.3.19 \quad ECEFtoECEF\_7params() \ [1/3]
```

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)  ${\rm EPSG:}9606$ 

#### Аргументы

| in  | from | - исходный датум             |
|-----|------|------------------------------|
| in  | xs   | - Х координата в исходной СК |
| in  | ys   | - Ү координата в исходной СК |
| in  | zs   | - Z координата в исходной СК |
| in  | to   | - конечный датум             |
| out | xt   | - Х координата в конечной СК |
| out | yt   | - Ү координата в конечной СК |
| out | zt   | - Z координата в конечной СК |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1825

# $8.5.3.20 \quad ECEFtoECEF\_7params() \ [2/3]$

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)  ${\it EPSG:}9606$ 

| in | from  | - исходный датум                                |
|----|-------|---|
| in | ecefs | - исходные декартовы координаты в датуме 'from' |
| in | to    | - конечный датум                                |

### Аргументы

| out | eceft | - конечные декартовы координаты в датуме 'to' |  |
|-----|-------|---|--|
|-----|-------|---|--|

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1834

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)  ${\rm EPSG:}9606$ 

### Аргументы

| in  | xs | - Х координата в исходной СК        |
|-----|----|-------------------------------------|
| in  | ys | - У координата в исходной СК        |
| in  | zs | - Z координата в исходной СК        |
| in  | dx | - смещение по оси X                 |
| in  | dy | - смещение по оси Ү                 |
| in  | dz | - смещение по оси Z                 |
| in  | rx | - поворот по оси X                  |
| in  | ry | - поворот по оси Ү                  |
| in  | rz | - поворот по оси Z                  |
| in  | s  | - смещение (масштабный коэффициент) |
| out | xt | - Х координата в конечной СК        |
| out | yt | - Ү координата в конечной СК        |
| out | zt | - Z координата в конечной СК        |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1817

# 8.5.3.22 ECEFtoENU() [1/2]

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат опорной точки point.

 $https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Transformations\_between\_ECEF\_and\_ENU\_coordinates$ 

# Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | ecef      | - ЕСЕГ координаты             |
| in | point     | - опорная точка               |

# Возвращает

Координаты ENU точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 924

# 8.5.3.23 ECEFtoENU() [2/2]

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Transformations between ECEF and ENU coordinates

### Аргументы

|     | 111 11    | · ·                           |
|-----|-----------|-------------------------------|
| in  | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in  | X         | - ECEF координата X           |
| in  | у         | - ЕСЕГ координата Ү           |
| in  | Z         | - ЕСЕГ координата Z           |
| in  | lat       | - широта опорной точки        |
| in  | lon       | - долгота опорной точки       |
| in  | h         | - высота опорной точки        |
| out | xEast     | - ENU координата X (East)     |
| out | yNorth    | - ENU координата Y (North)    |
| out | zUp       | - ENU координата X (Up)       |

# 8.5.3.24 ECEFtoENUV() [1/2]

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат point.

### Аргументы

| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | shift     | - смещение по декартовым осям |
| in | point     | - точка                       |

### Возвращает

Координаты ENU точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 996

# 8.5.3.25 ECEFtoENUV() [2/2]

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат (lat, lon)

# Аргументы

| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
|-----|-----------|-------------------------------|
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in  | dX        | - смещение по оси X           |
| in  | dY        | - смещение по оси Ү           |
| in  | dZ        | - смещение по оси Z           |
| in  | lat       | - широта точки                |
| in  | lon       | - долгота точки               |
| out | xEast     | - ENU координата X (East)     |
| out | yNorth    | - ENU координата Y (North)    |
| out | zUp       | - ENU координата X (Up)       |

### 8.5.3.26 ECEFtoGEO() [1/2]

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

Декартовые геоцентрические координаты (ECEF): ось X - через пересечение гринвичского меридиана и экватора, ось Y - через пересечение меридиана 90 [град] восточной долготы и экватора, ось Z - через северный полюс

Источник - Olson, D. K. (1996). Converting Earth-Centered, Earth-Fixed Coordinates to Geodetic Coordinates. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 32(1), 473–476. https://doi. 

org/10.1109/7.481290

### Аргументы

| in  | ellipsoid | - земной эллипсоид                         |
|-----|-----------|--|
| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности              |
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов                  |
| in  | х         | - координата по оси X                      |
| in  | у         | - координата по оси Ү                      |
| in  | Z         | - координата по оси Z                      |
| out | lat       | - широта точки                             |
| out | lon       | - долгота точки                            |
| out | h         | - высота точки над поверхностью эллипсоида |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 616

### 8.5.3.27 ECEFtoGEO() [2/2]

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

Декартовые геоцентрические координаты (ECEF): ось X - через пересечение гринвичского меридиана и экватора, ось Y - через пересечение меридиана 90 [град] восточной долготы и экватора, ось Z - через северный полюс

Источник - Olson, D. K. (1996). Converting Earth-Centered, Earth-Fixed Coordinates to Geodetic Coordinates. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 32(1), 473–476. https://doi. ← org/10.1109/7.481290

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | point     | - точка в координатах ECEF    |

# Возвращает

Геодезические (широта, долгота, высота) координаты точки роіпт

См. определение в файле geodesy.cpp строка 735

# 8.5.3.28 ENUtoAER() [1/2]

Перевод ENU координат точки в AER координаты

#### Аргументы

| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | point     | - точка в координатах ENU     |

### Возвращает

Координаты AER точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1131

# 8.5.3.29 ENUtoAER() [2/2]

Перевод ENU координат точки в AER координаты

# Аргументы

| in  | rangeUnit  | - единицы измерения дальности |
|-----|------------|-------------------------------|
| in  | angleUnit  | - единицы измерения углов     |
| in  | xEast      | - ENU координата X (East)     |
| in  | yNorth     | - ENU координата Y (North)    |
| in  | zUp        | - ENU координата X (Up)       |
| out | az         | - азимут                      |
| out | elev       | - угол места                  |
| out | slantRange | - наклонная дальность         |

```
8.5.3.30 ENUtoECEF() [1/2]
```

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат точки point. https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Transformations\_between\_ECEF\_and\_ENU\_coordinates

### Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид                 |
|----|-----------|------------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности      |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов          |
| in | enu       | - East, North, Up координаты точки |
| in | point     | - точка                            |

# Возвращает

Координаты ECEF точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1070

# 8.5.3.31 ENUtoECEF() [2/2]

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

 $https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Transformations\_between\_ECEF\_and\_ENU\_coordinates$ 

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | e         | - East                        |
| in | n         | - North                       |
| in | u         | - Up                          |
| in | lat       | - широта опорной точки        |
| in | lon       | - долгота опорной точки       |
| in | h         | - высота опорной точки        |

### Аргументы

| out | X | - ECEF координата X |
|-----|---|---------------------|
| out | у | - ЕСЕГ координата Ү |
| out | Z | - ECEF координата X |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1004

# 8.5.3.32 ENUtoGEO() [1/2]

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

### Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид                       |
|----|-----------|--|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности            |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов                |
| in | point     | - ENU координаты точки                   |
| in | anchor    | - геодезические координаты опорной точки |

# Возвращает

геодезические координаты точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1334

# 8.5.3.33 ENUtoGEO() [2/2]

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |

### Аргументы

| in  | xEast  | - ENU координата X (East)  |
|-----|--------|----------------------------|
| in  | yNorth | - ENU координата Y (North) |
| in  | zUp    | - ENU координата X (Up)    |
| in  | lat0   | - широта опорной точки     |
| in  | lon0   | - долгота опорной точки    |
| in  | h0     | - высота опорной точки     |
| out | lat    | - широта точки             |
| out | lon    | - долгота точки            |
| out | h      | - высота точки             |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1268

# 8.5.3.34 ENUtoUVW() [1/2]

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Transformations between ECEF and ENU coordinates

# Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид                 |
|----|-----------|------------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности      |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов          |
| in | enu       | - East, North, Up координаты точки |
| in | point     | - точка                            |

#### Возвращает

Координаты ECEF точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1692

# 8.5.3.35 ENUtoUVW() [2/2]

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

Программная документация

### Аргументы

| in  | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|-----|-----------|-------------------------------|
| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in  | xEast     | - East                        |
| in  | yNorth    | - North                       |
| in  | zUp       | - Up                          |
| in  | lat0      | - широта опорной точки        |
| in  | lon0      | - долгота опорной точки       |
| out | u         | - U координата                |
| out | v         | - V координата                |
| out | w         | - W координата                |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1639

# 8.5.3.36 GaussKrugerToSK42()

```
void SPML::Geodesy::GaussKrugerToSK42 ( const\ Units::TRangeUnit\ \&\ rangeUnit, const\ Units::TAngleUnit\ \&\ angleUnit, int\ x, int\ y, double\ \&\ lat, double\ \&\ lon\ )
```

Перевод Х-У координат Гаусса-Крюгера в геодезических координат из СК-42 (на эллипсоиде Красовского)

### Аргументы

| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности      |
|-----|-----------|------------------------------------|
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов          |
| in  | X         | - вертикальная координата, метры   |
| in  | У         | - горизонтальная координата, метры |
| out | lat       | - широта точки, градусы            |
| out | lon       | - долгота точки, градусы           |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 2097

# 8.5.3.37 GEOtoAER() [1/2]

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |

### Аргументы

| in | angleUnit | - единицы измерения углов          |
|----|-----------|------------------------------------|
| in | point1    | - геодезические координаты 1 точки |
| in | point2    | - геодезические координаты 2 точки |

### Возвращает

Координаты AER между точками point1 и point2

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1410

# 8.5.3.38 GEOtoAER() [2/2]

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

### Аргументы

| in  | ellipsoid  | - земной эллипсоид                 |
|-----|------------|------------------------------------|
| in  | rangeUnit  | - единицы измерения дальности      |
| in  | angleUnit  | - единицы измерения углов          |
| in  | lat1       | - широта 1 точки                   |
| in  | lon1       | - долгота 1 точки                  |
| in  | h1         | - высота 1 точки                   |
| in  | lat2       | - широта 2 точки                   |
| in  | lon2       | - долгота 2 точки                  |
| in  | h2         | - высота 2 точки                   |
| out | az         | - азимут из 1 точки на 2 точку     |
| out | elev       | - угол места из 1 точки на 2 точку |
| out | slantRange | - наклонная дальность              |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1343

# 8.5.3.39 GEOtoECEF() [1/2]

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

EPSG:9602, При отсутствии высоты или расположении точки на поверхности эллипсоида, задать координату высоты h=0. Декартовые геоцентрические координаты (ECEF): ось X - через пересечение гринвичского меридиана и экватора, ось Y - через пересечение меридиана 90 [град] восточной долготы и экватора, ось Z - через северный полюс.

Источник - Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. Изд. 2, перераб и доп. М., Недра, 1979, 296 с., стр<br/> 191

### Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид               |
|----|-----------|----------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности    |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов        |
| in | point     | - геодезические координаты точки |

#### Возвращает

ECEF координаты точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 478

### 8.5.3.40 GEOtoECEF() [2/2]

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

EPSG:9602, При отсутствии высоты или расположении точки на поверхности эллипсоида, задать координату высоты h=0. Декартовые геоцентрические координаты (ECEF): ось X - через пересечение гринвичского меридиана и экватора, ось Y - через пересечение меридиана 90 [град] восточной долготы и экватора, ось Z - через северный полюс.

Источник - Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. Изд. 2, перераб и доп. М., Недра, 1979, 296 с., стр 191

# Аргументы

| in  | ellipsoid | - земной эллипсоид                         |
|-----|-----------|--|
| :   | -         | ' '  |
| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности              |
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов                  |
| in  | lat       | - широта точки                             |
| in  | lon       | - долгота точки                            |
| in  | h         | - высота точки над поверхностью эллипсоида |
| out | x         | - координата по оси X                      |
| out | У         | - координата по оси Ү                      |
| out | z         | - координата по оси Z                      |

# 8.5.3.41 GEOtoENU() [1/2]

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки

### Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид   |
|----|-----------|--|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности  |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов  |
| in | point     | - геодезические координаты точки   |
| in | anchor    | - геодезические координаты опорной точки, относительно которой переводим |

### Возвращает

Координаты ENU точки point

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1259

# 8.5.3.42 GEOtoENU() [2/2]

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки

| in  | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|-----|-----------|-------------------------------|
| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in  | lat       | - широта точки                |
| in  | lon       | - долгота точки               |
| in  | h         | - высота точки                |
| in  | lat0      | - широта опорной точки        |
| in  | lon0      | - долгота опорной точки       |
| in  | h0        | - высота опорной точки        |
| out | xEast     | - ENU координата X (East)     |

### Аргументы

| out | yNorth | - ENU координата Y (North) |
|-----|--------|----------------------------|
| out | zUp    | - ENU координата X (Up)    |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1197

```
8.5.3.43 GEOtoGeoMolodenskyAbridged()
```

Сокращенное преобразование Молоденского для геодезических координат  ${\rm EPSG:}9605$ 

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1843

# 8.5.3.44 GEOtoGeoMolodenskyFull()

```
{\bf void\ SPML} :: {\bf Geodesy} :: {\bf GEOtoGeoMolodenskyFull\ (}
                 const CEllipsoid & el0,
                 const Units::TRangeUnit & rangeUnit,
                const Units::TAngleUnit & angleUnit,
                 double lat0,
                double lon0,
                double h0,
                double dx,
                double dy,
                 double dz,
                 double rx,
                 double ry,
                double rz,
                double s,
                const CEllipsoid & el1,
                double & lat1.
                double & lon1,
                double & h1)
```

Полное преобразование Молоденского для геодезических координат EPSG:9604

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1933

# 8.5.3.45 GEOtoRAD() [1/2]

```
RAD SPML::Geodesy::GEOtoRAD ( {\it const~CEllipsoid~\&~ellipsoid},
```

```
const Units::TRangeUnit & rangeUnit,
const Units::TAngleUnit & angleUnit,
const Geographic & start,
const Geographic & end )
```

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

Расчет на эллипсоиде по формулам Винсента:

Vincenty, Thaddeus (April 1975a). "Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equations". Survey Review. XXIII (176): 88–93.

#### Расчет на сфере:

 Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. Изд. 2, перераб и доп. М., Недра, 1979, 296 с., стр<br/> 97-100

#### Аргументы

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | start     | - начальная точка             |
| in | end       | - конечная точка              |

#### Возвращает

Радиолокационные координаты (расстояние между начальной и конечной точками по ортодроме, азимут из начальной точки на конечную, азимут в конечной точке)

См. определение в файле geodesy.cpp строка 229

# 8.5.3.46 GEOtoRAD() [2/2]

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

Расчет на эллипсоиде по формулам Винсента:

Vincenty, Thaddeus (April 1975a). "Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equations". Survey Review. XXIII (176): 88–93.

#### Расчет на сфере:

Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. Изд. 2, перераб и доп. М., Недра, 1979, 296 с., стр 97-100

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид            |
|----|-----------|-------------------------------|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов     |
| in | latStart  | - широта начальной точки      |

### Аргументы

| in  | lonStart | - долгота начальной точки                                    |
|-----|----------|--|
| in  | latEnd   | - широта конечной точки                                      |
| in  | lonEnd   | - долгота конечной точки                                     |
| out | d        | - расстояние между начальной и конечной точками по ортодроме |
| out | az       | - азимут из начальной точки на конечную                      |
| out | azEnd    | - азимут в конечной точке                                    |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 61

# 8.5.3.47 GetShiftECEF\_3()

```
 \begin{split} \textbf{CShiftECEF\_3 SPML::} Geodesy::GetShiftECEF\_3 \ (\\ const \ TGeodeticDatum \ \& \ from, \\ const \ TGeodeticDatum \ \& \ to \ ) \end{split}
```

Получить параметры перевода из СК 'from' в СК 'to'.

### Аргументы

| from | - СК, из которой переводят |
|------|----------------------------|
| to   | - СК, в которую переводят  |

#### Возвращает

Параметры перевода

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1767

# 8.5.3.48 GetShiftECEF\_7()

Получить параметры перевода из СК 'from' в СК 'to'.

### Аргументы

| from | - СК, из которой переводят |
|------|----------------------------|
| to   | - СК, в которую переводят  |

# Возвращает

Параметры перевода

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1778

# 8.5.3.49 GSK2011toPZ9011()

```
static const CShiftECEF_7 SPML::Geodesy::GSK2011toPZ9011 ( "GSK2011toPZ9011"\ , 0. 0, 0. 014, -0. 008,
```

```
-0.000562/3600.0 * SPML:: Convert:: DgToRdD \ ,
              0.000019/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             -0.000053/3600.0 * SPML:: Convert:: DgToRdD \ ,
             -0. 0000000006 ) [static]
GSK-2011 t PZ-90.11.
EPSG:7705, ГОСТ 32453-2017, Приложение A, подраздел A5
8.5.3.50 PZ9002toPZ9011()
static const CShiftECEF 7 SPML::Geodesy::PZ9002toPZ9011 (
              "PZ9002toPZ9011",
             -0. 373,
             0. 186,
             -0. 202,
             -0.00230/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD ,
             0.00354/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             -0.00421/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD ,
             -0. 000000008) [static]
PZ-90.02 to PZ-90.11.
EPSG:7703, ГОСТ 32453-2017, Приложение Б, подраздел Б1
8.5.3.51 PZ9011toITRF2008()
static const CShiftECEF 7 SPML::Geodesy::PZ9011toITRF2008 (
              "PZ9011toITRF2008",
              -0.003,
             -0. 001,
             0.000.
             0.000019/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD ,
             -0.000042/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             0.000002/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             -0. 000 ) [static]
PZ-90.11 to ITRF-2008.
EPSG:7960, ГОСТ 32453-2017, Приложение Д, подраздел Д1
8.5.3.52 PZ90toPZ9011()
static const CShiftECEF 7 SPML::Geodesy::PZ90toPZ9011 (
              "PZ90toPZ9011",
             -1. 443,
             0. 156,
             0. 222,
             -0.00230/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD ,
             0.00354/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             -0.134210/3600.0 * SPML:: Convert:: DgToRdD \ ,
              -0. 000000228 ) [static]
PZ-90 to PZ-90.11.
EPSG:7703, ГОСТ 32453-2017, Приложение В, подраздел В1
8.5.3.53 RADtoGEO() [1/2]
Geographic SPML::Geodesy::RADtoGEO (
             const CEllipsoid & ellipsoid,
             const Units::TRangeUnit & rangeUnit,
              const Units::TAngleUnit & angleUnit,
             const Geographic & start,
             const RAD & rad,
             double & azEnd = dummy double)
Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)
```

Расчет на эллипсоиде по формулам Винсента:

Vincenty, Thaddeus (April 1975a). "Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equations". Survey Review. XXIII (176): 88–93.

# Расчет на сфере:

Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. Изд. 2, перераб и доп. М., Недра, 1979, 296 с., стр 97-100

#### Аргументы

| in  | ellipsoid | - земной эллипсоид   |
|-----|-----------|--|
| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности  |
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов  |
| in  | start     | - географические координаты начальной точки  |
| in  | rad       | - радиолокационные координаты пути (расстояние между начальной и конечной точками по ортодроме, азимут из начальной точки на конечную) |
| out | azEnd     | - прямой азимут в конечной точке   |

### Возвращает

Географические координаты конечной точки

См. определение в файле geodesy.cpp строка 400

### 8.5.3.54 RADtoGEO() [2/2]

Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)

Расчет на эллипсоиде по формулам Винсента:

Vincenty, Thaddeus (April 1975a). "Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equations". Survey Review. XXIII (176): 88–93.

### Расчет на сфере:

Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. Изд. 2, перераб и доп. М., Недра, 1979, 296 с., стр 97-100

| in | ellipsoid | - земной эллипсоид   |
|----|-----------|--|
| in | rangeUnit | - единицы измерения дальности                                |
| in | angleUnit | - единицы измерения углов                                    |
| in | latStart  | - широта начальной точки                                     |
| in | lonStart  | - долгота начальной точки                                    |
| in | d         | - расстояние между начальной и конечной точками по ортодроме |
| in | az        | - азимут из начальной точки на конечную                      |

### Аргументы

| out | latEnd | - широта конечной точки          |
|-----|--------|----------------------------------|
| out | lonEnd | - долгота конечной точки         |
| out | azEnd  | - прямой азимут в конечной точке |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 238

### 8.5.3.55 SK42toGaussKruger()

```
\label{eq:const} \begin{tabular}{ll} void SPML::Geodesy::SK42toGaussKruger ( & const Units::TRangeUnit \& rangeUnit, & const Units::TAngleUnit \& angleUnit, & double lat, & double lat, & double lon, & int \& n, & int \& x, & int \& y ) \\ \end{tabular}
```

Перевод геодезических координат из СК-42 (на эллипсоиде Красовского) в X-Y координаты Гаусса-Крюгера

### Аргументы

| in  | rangeUnit | - единицы измерения дальности      |
|-----|-----------|------------------------------------|
| in  | angleUnit | - единицы измерения углов          |
| in  | lat       | - широта точки, градусы            |
| in  | lon       | - долгота точки, градусы           |
| out | n         | - номер 6-градусной зоны (160)     |
| out | X         | - вертикальная координата, метры   |
| out | У         | - горизонтальная координата, метры |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 2032

### 8.5.3.56 SK42toPZ9011()

```
static const CShiftECEF_7 SPML::Geodesy::SK42toPZ9011 (
              "SK42toPZ9011",
              23. 557,
              -140. 844,
              -79. 778,
             -0.00230/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD ,
              -0.34646/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
              -0.79421/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD ,
              -0.00000022800) [static]
SK-42 to PZ-90.11.
ГОСТ 32453-2017, Приложение А, подраздел А1
8.5.3.57 SK42toWGS84()
static const CShiftECEF_7 SPML::Geodesy::SK42toWGS84 (
              "SK42toWGS84",
              23. 57,
              -140. 95,
              -79. 8,
```

```
0.0/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             -0.35/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             \hbox{-}0.79/3600.0 * SPML:: Convert:: DgToRdD \ ,
             -0. 00000022 ) [static]
SK-42 to WGS-84.
EPSG:5044
8.5.3.58 SK95toPZ90()
static const CShiftECEF 3 SPML::Geodesy::SK95toPZ90 (
             "SK95toPZ90",
             25. 90,
             -130. 94,
             -81. 76 ) [static]
SK-95 to PZ-90.
ΓΟCT P 51794-2001
8.5.3.59 SK95toPZ9011()
static const CShiftECEF_7 SPML::Geodesy::SK95toPZ9011 (
             "SK95toPZ9011" ,
             24. 457,
             -130. 784,
             -81. 538,
             -0.00230/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             0.00354/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             -0.13421/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD,
             -0. 00000022800 ) [static]
SK-95 to PZ-90.11.
ГОСТ 32453-2017, Приложение А, подраздел А3
8.5.3.60 VectorFromTwoPoints() [1/2]
XYZ SPML::Geodesy::VectorFromTwoPoints (
             const XYZ & point1,
             const XYZ & point2)
Вектор, полученный из координат двух точек
Предполагается, что результирующий вектор начинается в точке (0, 0, 0)
Аргументы
  in
      point1
                - 1 точка
       point2
                - 2 точка
Возвращает
     Вектор, полученный из координат двух точек
См. определение в файле geodesy.cpp строка 1736
8.5.3.61 VectorFromTwoPoints() [2/2]
void SPML::Geodesy::VectorFromTwoPoints (
             double x1,
             double v1.
             double z1,
             double x2,
```

double y2,

```
\label{eq:constraints} \begin{split} & \text{double } \text{$z$2,} \\ & \text{double } \& \text{$x$V,} \\ & \text{double } \& \text{$y$V,} \\ & \text{double } \& \text{$z$V )} \end{split}
```

Вектор из координат двух точек

Предполагается, что результирующий вектор начинается в точке (0, 0, 0)

### Аргументы

| in  | x1 | - Х координата 1 точки  |
|-----|----|---|
| in  | y1 | - Ү координата 1 точки  |
| in  | z1 | - Z координата 1 точки  |
| in  | x2 | - Х координата 2 точки  |
| in  | y2 | - Ү координата 2 точки  |
| in  | z2 | - Z координата 2 точки  |
| out | xV | - Х координата вектора с началом в точке 1 и концом в точке 2 |
| out | yV | - Ү координата вектора с началом в точке 1 и концом в точке 2 |
| out | zV | - Z координата вектора с началом в точке 1 и концом в точке 2 |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 1729

# 8.5.3.62 WGS84toPZ9011()

```
 \begin{array}{c} {\rm static\ const\ CShiftECEF\_7\ SPML::Geodesy::WGS84toPZ9011\ (} \\ {\rm "WGS84toPZ9011"\ ,} \\ {\rm -0.\ 013,} \\ {\rm 0.\ 106,} \\ {\rm 0.\ 022,} \\ {\rm -0.00230/3600.0\ *SPML::Convert::DgToRdD\ ,} \\ {\rm 0.00354/3600.0\ *SPML::Convert::DgToRdD\ ,} \\ {\rm -0.00421/3600.0\ *SPML::Convert::DgToRdD\ ,} \\ {\rm -0.00421/3600.0\ *SPML::Convert::DgToRdD\ ,} \\ {\rm -0.\ 00000000008\ )} \\ {\rm [static]} \end{array}
```

WGS-84 to PZ-90.11.

ГОСТ 32453-2017, Приложение  $\Gamma$ , подраздел  $\Gamma 1 + \text{см.}$  поправки в начале  $\Gamma$ ОСТа!

### 8.5.3.63 XYZtoDistance() [1/2]

```
double SPML::Geodesy::XYZtoDistance (  {\rm const~XYZ~\&~point1}, \\ {\rm const~XYZ~\&~point2}~)
```

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

```
Вычисляется как d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}
```

# Аргументы

| in | point1 | - 1 точка |
|----|--------|-----------|
| in | point2 | - 2 точка |

### Возвращает

Расстояние между двумя точками в декартовых координатах

### 8.5.3.64 XYZtoDistance() [2/2]

```
double SPML::Geodesy::XYZtoDistance (  \begin{array}{c} double\ x1,\\ double\ y1,\\ double\ z1,\\ double\ x2,\\ double\ y2,\\ double\ z2\ ) \end{array}
```

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

```
Вычисляется как d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}
```

#### Внимание

Единицы измерения выхода соответствуют единицам измерения входа

### Аргументы

| in | x1         | - координата первой точки по оси X |
|----|------------|------------------------------------|
| in | y1         | - координата первой точки по оси Ү |
| in | <b>z</b> 1 | - координата первой точки по оси Z |
| in | x2         | - координата второй точки по оси X |
| in | y2         | - координата второй точки по оси Ү |
| in | z2         | - координата второй точки по оси Z |

#### Возвращает

Расстояние между двумя точками в декартовых координатах

См. определение в файле geodesy.cpp строка 743

# 8.5.4 Переменные

# 8.5.4.1 dummy double

```
double SPML::Geodesy::dummy_double [static] См. определение в файле geodesy.h строка 424
```

# 8.6 Пространство имен SPML::Geodesy::Ellipsoids

Земные эллипсоиды

# Функции

```
• static CEllipsoid WGS84 ()
```

Эллипсоид WGS84 (EPSG:7030)

• static CEllipsoid GRS80 ()

Эллипсоид GRS80 (EPSG:7019)

• static CEllipsoid PZ90 ()

Эллипсоид ПЗ-90 (EPSG:7054)

• static CEllipsoid Krassowsky1940 ()

Эллипсоид Красовского 1940 (EPSG:7024)

• static CEllipsoid Sphere6371 ()

Сфера радиусом 6371000.0 [м] (EPSG:7035)

```
• static CEllipsoid Sphere6378 ()
        Сфера радиусом 6378000.0 [м].
   • static CEllipsoid SphereKrassowsky1940 ()
        Сфера радиусом большой полуоси эллипсоида Красовского 1940 (EPSG:7024)
   • static const __attribute__ ((unused)) std
        Возвращает доступные предопределенные эллипсоидоы
8.6.1
       Подробное описание
Земные эллипсоиды
8.6.2
       Функции
8.6.2.1 __attribute__()
static const SPML::Geodesy::Ellipsoids::__attribute__ (
             (unused) ) [static]
Возвращает доступные предопределенные эллипсоидоы
Возвращает
     Вектор предопределенных эллипсоидов
См. определение в файле geodesy.h строка 225
8.6.2.2 GRS80()
static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::GRS80 ( ) [static]
Эллипсоид GRS80 (EPSG:7019)
Главная полуось 6378137.0, обратное сжатие 298.257222101
См. определение в файле geodesy.h строка 168
8.6.2.3 Krassowsky1940()
static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::Krassowsky1940 ( ) [static]
Эллипсоид Красовского 1940 (EPSG:7024)
Главная полуось 6378245.0, обратное сжатие 298.3
См. определение в файле geodesy.h строка 186
8.6.2.4 PZ90()
static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::PZ90 ( ) [static]
Эллипсоид ПЗ-90 (EPSG:7054)
Главная полуось 6378136.0, обратное сжатие 298.257839303
См. определение в файле geodesy.h строка 177
8.6.2.5 Sphere6371()
static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::Sphere6371 ( ) [static]
Сфера радиусом 6371000.0 [м] (EPSG:7035)
Обратное сжатие - бесконечность
См. определение в файле geodesy.h строка 196
```

68 Пространства имен

#### 8.6.2.6 Sphere6378()

static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::Sphere6378 ( ) [static] Сфера радиусом 6378000.0 [м]. Обратное сжатие - бесконечность См. определение в файле geodesy.h строка 206

#### 8.6.2.7 SphereKrassowsky1940()

static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::SphereKrassowsky1940 () [static] Сфера радиусом большой полуоси эллипсоида Красовского 1940 (EPSG:7024) Обратное сжатие - бесконечность См. определение в файле geodesy.h строка 215

#### 8.6.2.8 WGS84()

static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::WGS84 ( ) [static] Эллипсоид WGS84 (EPSG:7030) Главная полуось 6378137.0, обратное сжатие 298.257223563 См. определение в файле geodesy.h строка 159

### 8.7 Пространство имен SPML::Units

Единицы измерения физических величин, форматы чисел

#### Перечисления

enum TNumberFormat : int { NF\_Fixed = 0 , NF\_Scientific = 1 }
 Формат числа
 enum TAngleUnit : int { AU\_Radian = 0 , AU\_Degree = 1 }
 Размерность угловых единиц
 enum TRangeUnit : int { RU\_Meter = 0 , RU\_Kilometer = 1 }
 Размерность единиц дальности

#### 8.7.1 Подробное описание

Единицы измерения физических величин, форматы чисел

#### 8.7.2 Перечисления

#### 8.7.2.1 TAngleUnit

enum SPML::Units::TAngleUnit: int Размерность угловых единиц

Элементы перечислений

| AU_Radian | Радиан |
|-----------|--------|
| AU_Degree | Градус |

См. определение в файле units.h строка 31

#### 8.7.2.2 TNumberFormat

enum SPML::Units::TNumberFormat : int Формат числа

Элементы перечислений

| NF_Fixed      | Отображение фиксированного числа знаков после запятой |
|---------------|---|
| NF_Scientific | Отображение в научном формате 1е+000.                 |

См. определение в файле units.h строка 22

### 8.7.2.3 TRangeUnit

enum SPML::Units::TRangeUnit : int Размерность единиц дальности

Элементы перечислений

| RU_Meter     | Метр     |
|--------------|----------|
| RU_Kilometer | Километр |

См. определение в файле units.h строка 40

| Прості | оанства | имен |
|--------|---------|------|
|--------|---------|------|

# Раздел 9

# Классы

### 9.1 Структура SPML::Geodesy::AER

Локальные сферические координаты AER (Azimuth-Elevation-Range, Азимут-Угол места-Дальность) #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

• AER ()

Конструктор по умолчанию

• AER (double a, double e, double r)

Параметрический конструктор

#### Открытые атрибуты

• double A

Азимут

• double  $\mathbf{E}$ 

Угол места

• double R

Дальность

#### 9.1.1 Подробное описание

Локальные сферические координаты AER (Azimuth-Elevation-Range, Азимут-Угол места-Дальность)

См. определение в файле geodesy.h строка 397

#### 9.1.2 Конструктор(ы)

#### 9.1.2.1 AER() [1/2]

SPML::Geodesy::AER::AER ( ) [inline] Конструктор по умолчанию

См. определение в файле geodesy.h строка 406

#### 9.1.2.2 AER() [2/2]

```
\label{eq:spml::aea} \begin{split} \text{SPML::Geodesy::AER::AER (} \\ & \text{double a,} \\ & \text{double e,} \\ & \text{double r )} \quad [\text{inline}] \end{split}
```

Параметрический конструктор

#### Аргументы

| a | - азимут     |
|---|--------------|
| е | - угол места |
| r | - дальность  |

См. определение в файле geodesy.h строка 415

#### 9.1.3 Данные класса

#### 9.1.3.1 A

double SPML::Geodesy::AER::A Азимут См. определение в файле geodesy.h строка 399

#### 9.1.3.2 E

double SPML::Geodesy::AER::E Угол места См. определение в файле geodesy.h строка 400

#### 9.1.3.3 R

double SPML::Geodesy::AER::R Дальность См. определение в файле geodesy.h строка 401 Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

• geodesy.h

### 9.2 Структура CCoordCalcSettings

Настройки программы

### Открытые члены

• CCoordCalcSettings ()
Конструктор по умолчанию

#### Открытые атрибуты

• int Precision

Число цифр после запятой при печати в консоль результата

• SPML::Units::TAngleUnit AngleUnit

Единицы измерения углов

• SPML::Units::TRangeUnit RangeUnit

Единицы измерения дальностей

• int EllipsoidNumber

Эллипсоид на котором решаем геодезические задачи

• std::vector< double > Input

Входной массив

- std::string From
- std::string To

#### 9.2.1 Подробное описание

Настройки программы

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 50

#### 9.2.2 Конструктор(ы)

#### 9.2.2.1 CCoordCalcSettings()

CCoordCalcSettings::CCoordCalcSettings ( ) [inline]

Конструктор по умолчанию

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 63

#### 9.2.3 Данные класса

#### 9.2.3.1 AngleUnit

 $SPML:: Units:: TAngle Unit \ CCoord Calc Settings:: Angle Unit$ 

Единицы измерения углов

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 53

#### 9.2.3.2 EllipsoidNumber

 $int\ CCoordCalcSettings:: EllipsoidNumber$ 

Эллипсоид на котором решаем геодезические задачи

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 55

#### 9.2.3.3 From

std::string CCoordCalcSettings::From

См. определение в файле main\_geocalc.cpp строка 57

#### 9.2.3.4 Input

std::vector<double> CCoordCalcSettings::Input

Входной массив

См. определение в файле main\_geocalc.cpp строка 56

#### 9.2.3.5 Precision

 $int\ CCoordCalcSettings:: Precision$ 

Число цифр после запятой при печати в консоль результата

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 52

#### 9.2.3.6 RangeUnit

SPML::Units::TRangeUnit CCoordCalcSettings::RangeUnit Единицы измерения дальностей

См. определение в файле main\_geocalc.cpp строка 54

#### 9.2.3.7 To

 $std::string\ CCoordCalcSettings::To$ 

См. определение в файле main geocalc.cpp строка 58

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

• main geocalc.cpp

### 9.3 Kласс SPML::Geodesy::CEllipsoid

Земной эллипсоид #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

• std::string Name () const

Имя эллипсоида

• double A () const

Большая полуось эллипсоида (экваториальный радиус)

• double B () const

Малая полуось эллипсоида (полярный радиус)

• double F () const

Сжатие f = (a - b) / a.

• double Invf () const

Обратное сжатие Invf = a / ( a - b )

• double EccentricityFirst () const

Первый эксцентриситет эллипсоида e1 = sqrt((a \* a) - (b \* b)) / a;.

• double EccentricityFirstSquared () const

Квадрат первого эксцентриситета эллипсоида es1 = 1 - ( ( b \* b ) / ( a \* a ) );.

• double EccentricitySecond () const

Второй эксцентриситет эллипсоида  $e2 = \operatorname{sqrt}((a*a) - (b*b)) / b;$ .

• double EccentricitySecondSquared () const

Квадрат второго эксцентриситета эллипсоида es2 = ((a\*a)/(b\*b)) - 1;.

• CEllipsoid ()

Конструктор по умолчанию

• CEllipsoid (std::string ellipsoidName, double semiMajorAxis, double semiMinorAxis, double inverseFlattening, bool isInvfDef)

Параметрический конструктор эллипсоида

#### Закрытые данные

• std::string name

Название эллипсоида

• double a

Большая полуось (экваториальный радиус), [м].

• double b

Малая полуось (полярный радиус), [м].

• double invf

```
Обратное сжатие invf = a / ( a - b ) 
 • double f 
 Сжатие f = ( a - b ) / a.
```

#### 9.3.1 Подробное описание

Земной эллипсоид

См. определение в файле geodesy.h строка 33

#### 9.3.2 Конструктор(ы)

#### 9.3.2.1 CEllipsoid() [1/2]

SPML::Geodesy::CEllipsoid::CEllipsoid ( ) Конструктор по умолчанию См. определение в файле geodesy.cpp строка 19

#### 9.3.2.2 CEllipsoid() [2/2]

Параметрический конструктор эллипсоида

#### Аргументы

| in | ellipsoidName     | - название эллипсоида  |
|----|-------------------|--|
| in | semiMajorAxis     | - большая полуось (экваториальный радиус)  |
| in | semiMinorAxis     | - малая полуось (полярный радиус)  |
| in | inverseFlattening | - обратное сжатие $invf = a / (a - b)$   |
| in | isInvfDef         | - обратное сжатие задано (малая полуось расчитана из большой и обратного сжатия) |

См. определение в файле geodesy.cpp строка 27

#### 9.3.3 Методы

#### 9.3.3.1 A()

```
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::A ( ) const \, [inline] Большая полуось эллипсоида (экваториальный радиус)
```

Возвращает

Возвращает большую полуось эллипсоида (экваториальный радиус) в [м]

См. определение в файле geodesy.h строка 49

#### 9.3.3.2 B()

double SPML::Geodesy::CEllipsoid::B ( ) const [inline]

```
Малая полуось эллипсоида (полярный радиус)
Возвращает
     Возвращает малую полуось эллипсоида (полярный радиус) в [м]
См. определение в файле geodesy.h строка 58
9.3.3.3 EccentricityFirst()
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::EccentricityFirst ( ) const [inline]
Первый эксцентриситет эллипсоида e1 = sqrt((a*a) - (b*b)) / a;.
Возвращает
     Возвращает первый эксцентриситет эллипсоида
См. определение в файле geodesy.h строка 85
9.3.3.4 EccentricityFirstSquared()
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::EccentricityFirstSquared ( ) const [inline]
Квадрат первого эксцентриситета эллипсоида es1 = 1 - ( ( b * b ) / ( a * a ) );.
Возвращает
     Возвращает квадрат первого эксцентриситета эллипсоида
См. определение в файле geodesy.h строка 94
9.3.3.5 EccentricitySecond()
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::EccentricitySecond ( ) const [inline]
Второй эксцентриситет эллипсоида e^2 = \operatorname{sqrt}((a*a) - (b*b)) / b;.
Возвращает
     Возвращает второй эксцентриситет эллипсоида
См. определение в файле geodesy.h строка 103
9.3.3.6 EccentricitySecondSquared()
{\it double SPML::} Geodesy:: CEllipsoid:: Eccentricity Second Squared (\ ) \ const \quad [in line]
Квадрат второго эксцентриситета эллипсоида es2 = ((a * a) / (b * b)) - 1;.
Возвращает
     Возвращает второй эксцентриситет эллипсоида
См. определение в файле geodesy.h строка 112
9.3.3.7 F()
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::F ( ) const [inline]
Сжатие f = (a - b) / a.
Возвращает
     Возвращает сжатие
См. определение в файле geodesy.h строка 67
```

```
9.3.3.8 \text{ Invf()}
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::Invf ( ) const [inline]
Обратное сжатие Invf = a / (a - b)
Возвращает
     Возвращает обратное сжатие
См. определение в файле geodesy.h строка 76
9.3.3.9 Name()
std::string SPML::Geodesy::CEllipsoid::Name ( ) const [inline]
Имя эллипсоида
Возвращает
     Возвращает строку с именем эллипсоида
См. определение в файле geodesy.h строка 40
9.3.4 Данные класса
9.3.4.1 a
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::a [private]
Большая полуось (экваториальный радиус), [м].
См. определение в файле geodesy.h строка 134
9.3.4.2 b
{\it double SPML::} Geodesy:: CEllipsoid::b \quad [private]
Малая полуось (полярный радиус), м.
См. определение в файле geodesy.h строка 135
9.3.4.3 f
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::f [private]
Сжатие f = (a - b) / a.
См. определение в файле geodesy.h строка 137
9.3.4.4 invf
double SPML::Geodesy::CEllipsoid::invf [private]
Обратное сжатие invf = a / (a - b)
См. определение в файле geodesy.h строка 136
9.3.4.5 name
std::string SPML::Geodesy::CEllipsoid::name [private]
Название эллипсоида
См. определение в файле geodesy.h строка 133
Объявления и описания членов классов находятся в файлах:
```

- geodesy.h
- geodesy.cpp

### 9.4 Структура SPML::Geodesy::CShiftECEF 3

3-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

#### Закрытые данные

- std::string name
- double  $\frac{dx}{dx}$
- double dy
- double dz

#### 9.4.1 Подробное описание

3-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую См. определение в файле geodesy.h строка 1076

#### 9.4.2 Конструктор(ы)

```
9.4.2.1 CShiftECEF_3()
```

#### 9.4.3 Методы

```
9.4.3.1 dX()
```

```
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_3::dX ( ) const [inline] Смещение по оси X. См. определение в файле geodesy.h строка 1090
```

```
9.4.3.2 \text{ dY}()
```

```
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_3::dY ( ) const [inline] Смещение по оси X. См. определение в файле geodesy.h строка 1098
```

```
9.4.3.3 \, dZ()
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_3::dZ ( ) const [inline]
Смещение по оси Х.
См. определение в файле geodesy.h строка 1106
9.4.3.4 Inverse()
CShiftECEF 3 SPML::Geodesy::CShiftECEF 3::Inverse ( ) const [inline]
См. определение в файле geodesy.h строка 1114
9.4.3.5 Name()
std::string SPML::Geodesy::CShiftECEF_3::Name ( ) const [inline]
Название смещение
См. определение в файле geodesy.h строка 1082
9.4.4
       Данные класса
9.4.4.1 dx
double SPML::Geodesy::CShiftECEF 3::dx [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1121
9.4.4.2 dy
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_3::dy [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1122
9.4.4.3 dz
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_3::dz [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1123
9.4.4.4 name
std::string SPML::Geodesy::CShiftECEF 3::name [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1120
Объявления и описания членов структуры находятся в файле:
```

# • geodesy.h

### 9.5 Ctpyktypa SPML::Geodesy::CShiftECEF 7

7-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

- std::string Name () const
  - Название смещение
- double dX () const

Смещение по оси Х.

```
• double dY () const
                             Смещение по оси Х.
             • double dZ () const
                             Смещение по оси Х.
             • double rX () const
                             Смещение по оси Х.
             • double rY () const
                             Смещение по оси Х.
             • double rZ () const
                             Смещение по оси Х.
             • double S () const
                             S.
             \bullet \ \ CShiftECEF\_7 \ (std::string \ name\_, \ double \ dx\_, \ double \ dy\_, \ double \ dz\_, \ double \ rx\_, \ double \ ry\_, \
                   double rz_, double s_)
             • CShiftECEF 7 Inverse () const
Закрытые данные
             • std::string name
             • double dx
             · double dy
            • double dz
             • double rx
             · double ry
             • double rz
             • double s
9.5.1
                          Подробное описание
7-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую
Также известно как преобразование Бурса-Вольфа (Bursa-Wolf)
См. определение в файле geodesy.h строка 1131
                         Конструктор(ы)
9.5.2
9.5.2.1 CShiftECEF_7()
SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::CShiftECEF_7 (
                                           std::string name_,
                                           double \ dx_-,
                                           double dy_,
                                           double dz_,
                                           double rx ,
                                           double ry_,
                                           double \ rz\_,
                                           double s_{\underline{\phantom{a}}}) [inline]
```

#### 9.5.3 Методы

См. определение в файле geodesy.h строка 1198

```
9.5.3.1 dX()
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::dX ( ) const [inline]
Смещение по оси Х.
См. определение в файле geodesy.h строка 1145
9.5.3.2 \text{ dY}()
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::dY ( ) const [inline]
Смещение по оси Х.
См. определение в файле geodesy.h строка 1153
9.5.3.3 \, dZ()
{\tt double \; SPML::Geodesy::CShiftECEF\_7::dZ \; (\;) \; const \quad [inline]}
Смещение по оси Х.
См. определение в файле geodesy.h строка 1161
9.5.3.4 Inverse()
CShiftECEF 7 SPML::Geodesy::CShiftECEF 7::Inverse ( ) const [inline]
См. определение в файле geodesy.h строка 1202
9.5.3.5 \text{ Name}()
std::string SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::Name ( ) const [inline]
Название смещение
См. определение в файле geodesy.h строка 1137
9.5.3.6 rX()
double SPML::Geodesy::CShiftECEF 7::rX ( ) const [inline]
Смещение по оси Х.
См. определение в файле geodesy.h строка 1169
9.5.3.7 \text{ rY}()
double SPML::Geodesy::CShiftECEF 7::rY ( ) const [inline]
Смещение по оси Х.
См. определение в файле geodesy.h строка 1177
9.5.3.8 \text{ rZ}()
{\it double SPML::} Geodesy::CShiftECEF\_7::rZ\ (\ )\ const\quad [inline]
Смещение по оси Х.
См. определение в файле geodesy.h строка 1185
9.5.3.9 S()
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::S ( ) const [inline]
См. определение в файле geodesy.h строка 1193
```

#### 9.5.4Данные класса

```
9.5.4.1 dx
{\it double SPML::} Geodesy:: CShift ECEF\_7:: dx \quad [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1209
9.5.4.2 	 dy
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::dy [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1210
9.5.4.3 dz
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::dz [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1211
9.5.4.4 name
std::string SPML::Geodesy::CShiftECEF 7::name [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1208
9.5.4.5 rx
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::rx [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1212
9.5.4.6 ry
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::ry [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1213
9.5.4.7 rz
double SPML::Geodesy::CShiftECEF 7::rz [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1214
9.5.4.8 s
double SPML::Geodesy::CShiftECEF_7::s [private]
См. определение в файле geodesy.h строка 1215
Объявления и описания членов структуры находятся в файле:
   · geodesy.h
      Структура SPML::Geodesy::ENU
```

Координаты ENU (East-North-Up) #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

• ENU ()

Конструктор по умолчанию

• ENU (double e, double n, double u)

Параметрический конструктор

#### Открытые атрибуты

• double E

East координата

• double N

North координата

• double U

**U**р координата

#### 9.6.1 Подробное описание

```
Koopдинаты ENU (East-North-Up)
См. определение в файле geodesy.h строка 345
```

#### 9.6.2 Конструктор(ы)

```
9.6.2.1 ENU() [1/2]
```

```
SPML::Geodesy::ENU::ENU ( ) [inline]
Конструктор по умолчанию
См. определение в файле geodesy.h строка 354
```

```
9.6.2.2 ENU() [2/2]
```

Параметрический конструктор

#### Аргументы

| e | - East координата  |
|---|--------------------|
| n | - North координата |
| u | - Uр координата    |

См. определение в файле geodesy.h строка 363

#### 9.6.3 Данные класса

#### 9.6.3.1 E

```
double SPML::Geodesy::ENU::E
East координата
См. определение в файле geodesy.h строка 347
```

#### 9.6.3.2 N

 ${\it double \ SPML::} Geodesy::ENU::N$ 

North координата

См. определение в файле geodesy.h строка 348

#### 9.6.3.3 U

double SPML::Geodesy::ENU::U

**U**р координата

См. определение в файле geodesy.h строка 349

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:


· geodesy.h

### 9.7 Структура SPML::Geodesy::Geodetic


Геодезические координаты (широта, долгота, высота)

#include < geodesy.h>

Граф наследования:SPML::Geodesy::Geodetic:



Граф связей класса SPML::Geodesy::Geodetic:



#### Открытые члены

• Geodetic ()

Конструктор по умолчанию

• Geodetic (double lat, double lon, double h)

Параметрический конструктор

#### Открытые атрибуты

• double Height Высота

### 9.7.1 Подробное описание

Геодезические координаты (широта, долгота, высота) См. определение в файле geodesy.h строка 268

#### 9.7.2 Конструктор(ы)

#### 9.7.2.1 Geodetic() [1/2]

 ${\bf SPML} \hbox{\rm ::} Geodesy \hbox{\rm ::} Geodetic \hbox{\rm ::} Geodetic \ (\ ) \quad [in line]$ 

Конструктор по умолчанию

См. определение в файле geodesy.h строка 275

#### 9.7.2.2 Geodetic() [2/2]

```
\begin{split} \text{SPML}::& \text{Geodesy}::& \text{Geodetic}:: \text{Geodetic} \ (\\ & \text{double lat,} \\ & \text{double lon,} \\ & \text{double h} \ ) \quad [\text{inline}] \end{split}
```

Параметрический конструктор

#### Аргументы

| lat | - широта  |
|-----|-----------|
| lon | - долгота |
| h   | - высота  |

См. определение в файле geodesy.h строка 284

#### 9.7.3 Данные класса

#### 9.7.3.1 Height

```
{\bf double\ SPML::} {\bf Geodesy::} {\bf Geodetic::} {\bf Height}
```

Высота

См. определение в файле geodesy.h строка 270


Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

· geodesy.h

## 9.8 Структура SPML::Geodesy::Geographic

Географические координаты (широта, долгота) #include <geodesy.h>

Граф наследования:SPML::Geodesy::Geographic:



### Открытые члены

• Geographic ()

Конструктор по умолчанию

• Geographic (double lat, double lon)

Параметрический конструктор

#### Открытые атрибуты

• double Lat

Широта

• double Lon

Долгота

#### 9.8.1 Подробное описание

Географические координаты (широта, долгота) См. определение в файле geodesy.h строка 244

#### 9.8.2 Конструктор(ы)

#### 9.8.2.1 Geographic() [1/2]

SPML::Geodesy::Geographic::Geographic ( ) [inline]

Конструктор по умолчанию

См. определение в файле geodesy.h строка 252

#### 9.8.2.2 Geographic() [2/2]

 $\label{eq:spml::Geodesy::Geographic::Geo$ 

1 11 1 ) [:

double lon ) [inline]

Параметрический конструктор

#### Аргументы

| lat | - широта  |
|-----|-----------|
| lon | - долгота |

См. определение в файле geodesy.h строка 260

#### 9.8.3 Данные класса

#### 9.8.3.1 Lat

 ${\it double SPML::} Geodesy:: Geographic:: Lat$ 

Широта

См. определение в файле geodesy.h строка 246

#### 9.8.3.2 Lon

double SPML::Geodesy::Geographic::Lon

Долгота

См. определение в файле geodesy.h строка 247

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

· geodesy.h

### 9.9 Структура SPML::Geodesy::RAD

Радиолокационные координаты (расстояние по ортодроме, азимут, конечный азимут) #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

• RAD ()

Азимут в точке объекта

• RAD (double r, double az, double azEnd)

Параметрический конструктор

#### Открытые атрибуты

- double R
- double Az

Дальность

• double AzEnd

Азимут в точке наблюдения

#### 9.9.1 Подробное описание

Радиолокационные координаты (расстояние по ортодроме, азимут, конечный азимут)

Имеют два азимута: Az - это начальный азимут в точке наблюдения, AzEnd - конечный азимут (по ортодроме) на дальности  ${\bf R}$ 

См. определение в файле geodesy.h строка 293

#### 9.9.2 Конструктор(ы)

#### 9.9.2.1 RAD() [1/2]

SPML::Geodesy::RAD::RAD ( ) [inline]

Азимут в точке объекта

Конструктор по умолчанию

См. определение в файле geodesy.h строка 302

#### 9.9.2.2 RAD() [2/2]

Параметрический конструктор

#### Аргументы

| r     | - дальность       |
|-------|-------------------|
| az    | - азимут          |
| azEnd | - конечный азимут |

См. определение в файле geodesy.h строка 311

#### 9.9.3 Данные класса

#### 9.9.3.1 Az

double SPML::Geodesy::RAD::Az Дальность См. определение в файле geodesy.h строка 296

#### 9.9.3.2 AzEnd

double SPML::Geodesy::RAD::AzEnd Азимут в точке наблюдения См. определение в файле geodesy.h строка 297

#### 9.9.3.3 R

double SPML::Geodesy::RAD::R См. определение в файле geodesy.h строка 295 Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

· geodesy.h

### 9.10 Структура SPML::Geodesy::UVW

Kоординаты UVW. #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

• UVW ()

Конструктор по умолчанию

• UVW (double u, double v, double w)

Параметрический конструктор

#### Открытые атрибуты

• double U

U координата

• double V

V координата

• double W

W координата

### 9.10.1 Подробное описание

Координаты UVW.

См. определение в файле geodesy.h строка 371

#### 9.10.2 Конструктор(ы)

#### 9.10.2.1 UVW() [1/2]

SPML::Geodesy::UVW::UVW ( ) [inline] Конструктор по умолчанию

См. определение в файле geodesy.h строка 380

#### 9.10.2.2 UVW() [2/2]

```
\begin{split} \text{SPML}::& \text{Geodesy}:: \text{UVW}:: \text{UVW} \ (\\ & \text{double } \ u, \\ & \text{double } \ v, \\ & \text{double } \ w \ ) \quad [\text{inline}] \end{split}
```

Параметрический конструктор

#### Аргументы

| u | - U координата |
|---|----------------|
| v | - V координата |
| w | - W координата |

См. определение в файле geodesy.h строка 389

### 9.10.3 Данные класса

#### 9.10.3.1 U

double SPML::Geodesy::UVW::U

U координата

См. определение в файле geodesy.h строка 373

#### 9.10.3.2 V

 ${\it double~SPML::} Geodesy:: UVW:: V$ 

V координата

См. определение в файле geodesy.h строка 374

#### 9.10.3.3 W

 ${\it double \ SPML::} Geodesy:: UVW:: W$ 

W координата

См. определение в файле geodesy.h строка 375 Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

· geodesy.h

### 9.11 Структура SPML::Geodesy::XYZ

3D декартовы ортогональные координаты (X, Y, Z) #include <geodesy.h>

#### Открытые члены

• XYZ ()

Конструктор по умолчанию

- XYZ (double x, double y, double z)

Параметрический конструктор

### Открытые атрибуты

• double X

Х координата

• double Y

Ү координата

• double Z

Z координата

#### 9.11.1 Подробное описание

3D декартовы ортогональные координаты (X, Y, Z) См. определение в файле geodesy.h строка 319

#### 9.11.2 Конструктор(ы)

#### 9.11.2.1 XYZ() [1/2]

SPML::Geodesy::XYZ::XYZ ( ) [inline] Конструктор по умолчанию

См. определение в файле geodesy.h строка 328

#### 9.11.2.2 XYZ() [2/2]

```
\begin{split} \text{SPML}::& \text{Geodesy}:: XYZ:: XYZ \text{ (} \\ & \text{double } x, \\ & \text{double } y, \\ & \text{double } z \text{ )} \quad \text{[inline]} \end{split}
```

Параметрический конструктор

#### Аргументы

| x | - Х координата |
|---|----------------|
| у | - Ү координата |
| Z | - Z координата |

См. определение в файле geodesy.h строка 337

### 9.11.3 Данные класса

#### 9.11.3.1 X

 ${\it double \ SPML::} Geodesy:: XYZ:: X$ 

Х координата

См. определение в файле geodesy.h строка 321

#### 9.11.3.2 Y

 ${\it double \ SPML::} Geodesy:: XYZ:: Y$ 

Ү координата

См. определение в файле geodesy.h строка 322

#### 9.11.3.3 Z

double SPML::Geodesy::XYZ::Z

Z координата

См. определение в файле geodesy.h строка 323

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

• geodesy.h

# Раздел 10

# Файлы

### 10.1 Файл main geocalc.cpp

```
Консольный геодезический калькулятор
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <boost/program options.hpp>
\#include <spml.h>
Классы
   • struct CCoordCalcSettings
        Настройки программы
Функции
   • static std::string GetVersion ()
        Возвращает строку, содержащую информацию о версии
   • template<typename T >
     std::string to string with precision (const T a value, const int n=6)
        Печать в строку с задаваемым числом знаков после запятой
   • int DetermineGeodeticDatum (std::string str, SPML::Geodesy::TGeodeticDatum &gd)
   • int main (int argc, char *argv[])
        main - Основная функция
10.1.1 Подробное описание
Консольный геодезический калькулятор
Дата
     21.12.22 - создан
Автор
```

Соболев А.А.

См. определение в файле main\_geocalc.cpp

#### 10.2 main geocalc.cpp

```
См. документацию.
00001
00012
00013
                 System includes:
00014 #include <iostream>
00015 #include <iomanip>
00016 #include <vector
00017 \#include <algorithm>
00018 \ \# include < boost/program\_options.hpp >
00019
00020 // SPML includes:
00021 \#include <spml.h>
00022
00023 /
00028 static std::string GetVersion()
00029 {
00030
                   return "GEOCALC 27.12.2022 v01 Develop";
00031 }
00032
00033
00037 template <typename T>
00038 std::string to_string_with_precision( const T a_value, const int n=6 )
00039 {
00040
                   std::ostringstream out;
00041
                   out.precision(n);
00042
                   out « std::fixed « a_value;
00043
                   return out.str();
00044 }
00045
00046 //---
00050 struct CCoordCalcSettings
00051 {
00052
                   int Precision;
00053
                   SPML:: Units:: TAngle Unit\ Angle Unit;
00054
                   SPML::Units::TRangeUnit RangeUnit;
00055
                   int EllipsoidNumber;
00056
                   std::vector<double> Input;
00057
                   std::string From;
00058
                   std::string To;
00059
00063
                   CCoordCalcSettings()
00064
00065
                          Precision = 6;
00066
                          AngleUnit = SPML::Units::TAngleUnit::AU_Degree;
00067
                          RangeUnit = SPML::Units::TRangeUnit::R\overline{U}_Kilometer;
00068
                          EllipsoidNumber = 0;
00069
                          Input.clear();
00070
                          From.clear();
00071
                          To.clear();
00072
00073 };
00074
00075
00076
00077 int DetermineGeodeticDatum ( std::string str, SPML::Geodesy::TGeodeticDatum &gd )
00078 {
00079
                   if( str == "wgs84" ) \{
                   gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_WGS84;
} else if( str == "pz90" ) {
    gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_PZ90;
00080
00081
00082
                   } else if( str == "pz9002") {
    gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_PZ9002;
    description of the strength of the streng
00083
00084
                  gd = StmL.Geodesy.:TGeodeticDatum::GD_123002,
else if( str == "pz9011" ) {
    gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_PZ9011;
} else if( str == "sk95" ) {
    gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_SK95;
} else if( str == "sk95" ) {
00085
00086
00087
00088
                   } else if( str == "sk42") {
gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_SK42;
00089
00090
00091
                   } else if( str == "gsk2011" ) {
                   gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_GSK2011;
} else if( str == "itrf2008" ) {
    gd = SPML::Geodesy::TGeodeticDatum::GD_ITRF2008;
00092
00093
00094
00095
                   } else {
00096
                         std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00097
                          return EXIT_FAÎLURE;
00098
00099
                   return EXIT SUCCESS;
00100 }
00101
00102
00109 int main( int argc, char *argv[] )
00110 {
00111
                   CCoordCalcSettings settings; // Параметры приложения
                   auto ellipsoids = SPML::Geodesy::Ellipsoids::GetPredefinedEllipsoids(); // Используемые эллипсоиды
00112
```

```
00113
00114
         // Зададим параметры запуска приложения
         namespace po = boost::program_options;
po::options_description desc( "~= GEODETIC CALCULATOR =-~"
00115
00116
00117
             \n\nРешение геодезических задач и перевод координат (в двойной точности)"
00118
            "\nSolve geodetic problems and convert coordinates (double precision)"
            "\n\nПараметры/Рагаmeters", 220 ); // 220 - задает ширину строки вывода в терминал
00119
00120
         desc.add_options()
          / Справочные параметры:
"help", "Показать эту справку и выйти/Show this text and exit")
"ver", "Показать версию и выйти/Show version and exit")
00121
00122
00123
00124
            Задающие параметры:
         ("pr", po::value<int>( &settings.Precision )->default_value( settings.Precision ),
"Число знаков после запятой при печати в косноль/Number of digits after dot while printing to console" )
00125
00126
00127
            Единицы входа дальности/углов
           "deg", "Вход в градусах (по умолчанию)/Input in degrees (default)" ) "rad", "Вход в радианах/Input in radians" )
00128
00129
           "km", "Вход в километрах (по умолчанию)/Input in kilometers (default)" ) "me", "Вход в метрах/Input in meters" )
00130
00131
00132
            Единицы выхода дальности/углов
00133
            На каком эллипсоиде считать
       ( "el", po::value<std::string>()->default_value( "wgs84" ), "Доступные эллипсоиды/Avaliable ellipsoids: wgs84, grs80, pz90, krasovsky1940, sphere6371, sphere6378" )
00134
00135
           "els", "Показать список доступных эллипсоидов и их параметры" )
00136
            Проверка
          "check", "Проверка решением обратной задачи/Check by solving inverse task" )
00137
00138
            Задачи:
00139
         ("geo2rad", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(), "args: LatStart LonStart LatEnd LonEnd" )
00140
00141
00142
           'rad2geo", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00143
            "args: LatStart LonStart Range Azimuth" )
00144
00145
         ( "geo2ecef", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00146
             "args: Lat Lon Height" )
         00147
00148
00149
00150
         ("ecefdist", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00151
            "args: X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2" )
           00152
00153
00154
         00155
00156
00157
         ( "enu2ecef", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00158
            "args: E N U Lat0 Lon0" )
00159
00160
         ( "enu2aer", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
            "args: E N U" )
00161
00162
         ( "aer2enu", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00163
            "args: A E R" )
00164
         00165
00166
00167
         ( "enu2geo", po::value<br/>-<std::vector<double>( &settings.Input )->multitoken(),
00168
            "args: E N U Lat0 Lon0 Height0" )
00169
         00170
00171 \\ 00172
         ( "aer2geo", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00173
            "args: A E R Lat0 Lon0 Height0" )
00174
00175
         00176
00177
         (\ "aer2ecef",\ po::value < std::vector < double > (\ \&settings.Input\ ) -> multitoken(),
00178 \\ 00179
            "args: A E R Lat0 Lon0 Height0" )
00180
         ("sk42toGK", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00181
            "SK-42 to Gauss-Kruger, args: Lat Lon" )
00182
           "GKtosk42", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
            "Gauss-Kruger to SK-42, args: X Y" )
00183
00184 \\ 00185
         ( "bw", po::value<std::vector<double»( &settings.Input )->multitoken(),
00186
            "Bursa-Wolf conversion (only meters in/out) (needs --from and --to keys), args: X Y Z" )
         ("from", po::value<std::string>( &settings.From ),
00187
00188
            "see supported converions --list" )
00189
          "to", po::value<std::string>( &settings.To ),
         "see supported converions --list" ) ( "list", "show list of supported Bursa-Wolf conversions" )
00190
00191
00192
00193
         po::options description cla; // Аргументы командной строки (command line arguments)
00194
00195
         po::variables map vm;
         po::store( po::command_line_parser( argc, argv ).options( cla ).run(), vm );
po::store( po::parse_command_line( argc, argv, cla, po::command_line_style::unix_style ^
00196
00197
       po::command_line_style::allow_short), vm);
```

```
00198
           po::notify( vm );
00199
00200
               Обработаем аргументы запуска приложения
00201
           if( vm.count( "help" ) ) {
    std::cout « desc « std::endl;
00202
00203
00204
               return EXIT_SUCCESS;
00205
           if( vm.count( "ver" ) ) {
    std::cout « SPML::GetVersion() « std::endl;
    std::cout « GetVersion() « std::endl;
00206
00207
00208
               return EXIT_SUCCESS;
00209
00210
00211
           if( vm.count( "pr" ) ) {
00212
               settings.Precision = vm["pr"].as<int>();
00213
00214
           // Единицы углов
if( vm.count( "deg" ) ) {
00215
00216
00217
               settings.AngleUnit = SPML::Units::AU Degree;
00218
           if( vm.count( "rad" ) ) {
    settings.AngleUnit = SPML::Units::AU_Radian;
00219
00220
00221
00222
00223
             / Единицы расстояния
           if( vm.count( "km" ) ) {
00224
00225
               settings.RangeUnit = SPML::Units::RU Kilometer;
00226
           if( vm.count( "me" ) ) {
00227
              settings.RangeUnit = SPML::Units::RU Meter;
00228
00229
00230
00231
            // Названия единиц расстояния/углов для вывода на печать
00232
           std::string outrange;
           if( settings.RangeUnit == SPML::Units::RU_Kilometer ) {
  outrange = "km";
00233
00234
00235
           } else if( settings.RangeUnit == SPML::Units::RU Meter ) {
00236
              outrange = "m";
00237
           } else {}
00238 \\ 00239
               assert( false );
00240
           std::string outangle;
           if( settings.AngleUnit == SPML::Units::AU_Degree ) {
    outangle = "deg";
00241
00242
00243
           } else if( settings.AngleUnit == SPML::Units::AU_Radian ) {
00244
              outangle = "rad";\\
00245
           } else {
00246
              assert( false );
00247
00248
           // Эллипсоид
if( vm.count( "el" ) ) {
00249
00250
               std::string elName = vm["el"].as<std::string>();
if( elName == "wgs84" ) {
00251
00252
00253
                  settings.EllipsoidNumber = 0;
00254
               } else if( elName == "grs80" ) {
00255
                  settings. Ellipsoid Number = 1;
               } else if ( elName == "pz90" ) {
    settings.EllipsoidNumber = 2;
} else if ( elName == "krassowsky1940" ) {
00256
00257
00258
               settings.EllipsoidNumber = 3;
} else if( elName == "sphere6371" ) {
00259
00260
00261
                  settings.EllipsoidNumber = 4;
00262
               } else if( elName == "sphere6378" ) {
               settings.EllipsoidNumber = 5;
} else if( elName == "spherekrassowsky1940" ) {
00263
00264
00265
                  settings.EllipsoidNumber = 6;
00266
               } else {
00267
                  std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00268
                  return EXIT_FAILURE;
00269
00270 \\ 00271
           if( vm.count( "els" ) ) {
               std::string ellipsoidsString;
00272
00273
               for( int i = 0; i < ellipsoids.size(); <math>i++) {
                  ellipsoidsString += ( ellipsoids.at( i ) ).Name() +
00274
                  " a=" + std::to_string( ( ellipsoids.at( i ) ).A() )+
" invf=" + std::to_string( ( ellipsoids.at( i ) ).Invf() );
if( i != ellipsoids.size() - 1 ) {
  ellipsoidsString += "\n";
00275
00276
00277
00278
00279
00280
00281
               std::cout « ellipsoidsString « std::endl;
00282
               return EXIT_SUCCESS;
00283
00284
```

```
00285
                                          // Задачи:
 00286
 00287
                                          if( vm.count( "geo2rad" ) ) {
                                                       settings. \\ \underline{Input} = vm["geo2rad"]. \\ as < std::vector < double \\ *();
 00288
                                                       if( settings.Input.size() != 4 ) {
std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00289
 00290
 00291
                                                                    return EXIT_FAILURE;
 00292
 00293
                                                      \label{lipsoidNumber} \begin{tabular}{ll} $\operatorname{double}\ r,\ az,\ azend; \\ $\operatorname{SPML}::Geodesy::GEOtoRAD(\ ellipsoids.at(\ settings.EllipsoidNumber\ ),\ settings.RangeUnit,\ settings.AngleUnit,\ settin
00294
00295
00296
                                                                    settings. Input [0], \ settings. Input [1], \ settings. Input [2], \ settings. Input [3], \ r, \ az, \ azend \ );
 00297
                                                     std::string result = "R[" + outrange + "] Az[" + outangle + "] AzEnd[" + outangle + "]:\n" + to string with precision( r, settings.Precision ) + " " +
 00298
                                                                    to string with precision( r, settings.Precision ) + " " + to_string with precision( az, settings.Precision ) + " " +
 00299
00300 \\ 00301
                                                                    to_string_with_precision( azend, settings.Precision );
 00302
                                                       std::cout « result « std::endl;
 00303
                                                      if( vm.count( "check" ) ) {
    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
 00304
 00305
00306
                                                                    double lat2, lon2, azend2;
                                                                  double lat2, lon2, azend2; SPML::Geodesy::RADtoGEO( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit, settings.Input[0], settings.Input[1], r, az, lat2, lon2, azend2 ); std::string result2 = "Lat[" + outangle + "] Lon" + outangle + "] AzEnd[" + outangle + "]:\n" + to_string_with_precision( lat2, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( lon2, settings.Precision ) + " " +
 00307
00308
 00309
 00310
 00311
                                                                  00312
00313
00314
00315
                                                                                to_string_with_precision( settings.Input[3] - lat2, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( settings.Input[3] - lon2, settings.Precision ) + " " +
 00316
 00317
 00318
                                                                                to_string_with_precision( azend - azend2, settings.Precision );
00319 \\ 00320
                                                                    std::cout « resultDelta « std::endl;
 00321
                                                       return EXIT_SUCCESS;
 00322
                                         }
 00323
                                         if( vm.count( "rad2geo" ) ) {
    settings.Input = vm["rad2geo"].as<std::vector<double»();</pre>
 00324
00325 \\ 00326
                                                      if( settings.Input.size() != 4 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00327
 00328
                                                                    return EXIT_FAILURE;
 00329
                                                       }
 00330
00331 \\ 00332
                                                       double lat, lon, azend;
                                                       SPML:: Geodesy:: RAD to GEO (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ settings
 00333
                                                                    settings. Input [0], \ settings. Input [1], \ settings. Input [2], \ settings. Input [3], \ lat, \ lon, \ azend \ );
00334
 00335
                                                      std::string result = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] AzEnd[" + outangle + "]:\n" +
                                                                    to_string_with_precision( lat, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( lon, settings.Precision ) + " " +
 00336
 00337
 00338
                                                                    to_string_with_precision( azend, settings.Precision );
 00339
                                                       std::cout « result « std::endl;
 00340
 00341
                                                       if( vm.count( "check" ) ) {
 00342
                                                                    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
 00343
                                                                    double r, az, azend2;
                                                                    SPML:: Geodesy:: GEOtoRAD (\ ellipsoids. at (\ settings. EllipsoidNumber\ ),\ settings. RangeUnit,\ settings. AngleUnit,\ settings
00344
                                                                    settings.Input[0], settings.Input[1], lat, lon, r, az, azend2);
std::string result2 = "R[" + outrange + "] Az[" + outangle + "] AzEnd[" + outangle + "]:\n" +
00345
 00346
                                                                                to_string_with_precision( r, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( az, settings.Precision ) + " " +
 00347
 00348
00349
                                                                                 to_string_with_precision( azend2, settings.Precision );
                                                                  to_string_with_precision( azend2, settings.Precision );
std::cout « result2 « std::endl;
std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
std::string resultDelta = "R[" + outrange + "] Az[" + outangle + "] AzEnd[" + outangle + "]:\n" +
to_string_with_precision( settings.Input[2] - r, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[3] - az, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( azend - azend2, settings.Precision );
std::end() = std
00350 \\ 00351
 00352
 00353
 00354
 00355
 00356
                                                                    std::cout « resultDelta « std::endl;
 00357
00358
                                                       return EXIT_SUCCESS;
 00359
 00360
 00361
                                          if( vm.count( "geo2ecef" ) ) {
                                                       vin.count( geozeter) / ( settings.Input = vm["geo2ecef"].as<std::vector<double»(); if( settings.Input.size() != 3 ) { std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
 00362
 00363
 00364
                                                                   return EXIT_FAILURE;
00365
 00366
                                                       }
 00367
00368
                                                       SPML:: Geodesy:: GEOtoECEF (\ ellipsoids. at (\ settings. EllipsoidNumber\ ), settings. Range Unit, settings. Angle Unit, settings
 00369
 00370
                                                                       settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], x, y, z);
 00371
```

```
std::string result = "X[" + outangle + "] Y[" + outangle + "] Z[" + outangle + "]:\n" + to string with precision(x. settings.Precision) + " " +
 00372
                                           to string with precision(x, settings.Precision) + " " + to string with precision(y, settings.Precision) + " " + to string with precision(z, settings.Precision);
 00373
 00374
00375
00376
                                   std::cout « result « std::endl;
 00377
 00378
                                   if( vm.count( "check" ) ) {
 00379
                                            std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
                                            double lat, lon, h;
 00380
                                            SPML:: Geodesy:: ECEF to GEO (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ setting
00381
00382
                                            x, y, z, lat, lon, h); std::string result2 = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" +
00383
                                                   to_string_with_precision(lon, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(lon, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(h, settings.Precision);
 00384
 00385
 00386
                                           to_string_with_precision( n, settings.Precision );
std::cout « result2 « std::endl;
std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
std::string resultDelta = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" +
to_string_with_precision( settings.Input[0] - lat, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[1] - lon, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[2] - h, settings.Precision );
00387 \\ 00388
00389
 00390
 00391
 00392
 00393
                                            std::cout « resultDelta « std::endl;
 00394
                                   }
00395
                          }
 00396
 00397
                           if( vm.count( "ecef2geo" ) ) {
                                   settings.Input = vm["ecef2geo"].as<std::vector<double»();
 00398
                                   if( settings.Input.size() != 3 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
 00399
00400
                                            return EXIT_FAÎLURE;
 00401
00402
                                   }
 00403
 00404
 00405
                                   SPML:: Geodesy:: ECEF to GEO (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ setting
                                  settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], lat, lon, h ); std::string result = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( lat, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( lon, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( h, settings.Precision ); std::cout « result « std::endl;
00406 \\ 00407
 00408
 00409
 00410
 00411
00412
 00413
                                   if( vm.count( "check" ) ) {
                                            std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
00414
 00415
                                            double x, y, z;
 00416
                                            SPML::Geodesy::GEOtoECEF(ellipsoids.at(settings.EllipsoidNumber), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
                                            lat, lon, h, x, y, z ); std::string result2 = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" +
 00417
 00418
00419
                                                    to_string_with_precision( x, settings.Precision ) +
                                                    to_string_with_precision( y, settings.Precision ) + " " +
 00420
                                            to_string_with_precision(z, settings.Precision);
std::cout « result2 « std::endl;
00421
 00422
                                           std::cout « result2 « std::end; std::cout « "\nDelta:" « std::end|; std::cout « "\nDelta:" « std::end|; std::string resultDelta = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( settings.Input[0] - x, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( settings.Input[1] - y, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( settings.Input[2] - z, settings.Precision ); std::cout « resultDelta « std::endl;
 00423
 00424
 00425
 00426
 00427
 00428
 00429
                                  }
 00430
00431
                          if(vm.count( "ecefdist" ) ) {
    settings.Input = vm["ecefdist"].as<std::vector<double»();
 00432
 00433
 00434
                                   if( settings.Input.size() != 6 ) {
 00435
                                                                        « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
 00436
                                            return EXIT FAILURE;
 00437
00438
                                  double\ d = SPML:: Geodesy:: XYZ to Distance (\ settings. Input [0],\ settings. Input [1],\ settings. Input [2],
 00439
                                            settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5]);
 00440
                                   if( settings.RangeUnit == SPML::Units::RU_Kilometer ) {
 00441
 00442
                                            d *= 0.001:
 00443
                                   std::string\ result = "Distance[" + outrange + "]: \n" + outrange + "]
00444 \\ 00445
                                  to_string_with_precision(d, settings.Precision); std::cout « result « std::endl;
 00446
 00447
 00448
                                   if( vm.count( "check" ) ) {
 00449
                                           std::cout « "\nNo check provided for this operation!" « std::endl;
                                   }
 00450
 00451
 00452
 00453
                           if( vm.count( "ecefoffset" ) ) {
 00454
                                   settings.Input = vm["ecefoffset"].as<std::vector<double»();
                                   if( settings.Input.size() != 6 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00455
 00456
 00457
                                            return EXIT_FAILURE;
 00458
                                   }
```

```
00459
  00460
                                                                      double dx, dy, dz;
                                                                     SPML::Geodesy::ECEF offset( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
  00461
                                                                                     settings. Input[0], \ set\overline{tings}. Input[1], \ settings. Input[2],
  00462
                                                                    settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], dx, dy, dz ); if( settings.RangeUnit == SPML::Units::RU_Kilometer ) {
 00463
  00464
                                                                                     dx *= 0.001;

dy *= 0.001;
  00465
  00466
                                                                                     dz *= 0.001;
  00467
  00468
  00469
                                                                    std::string result = "dX[" + outrange + "] dY[" + outrange + "] dZ[" + outrange + "]:\n" +
                                                                                    to_string_with_precision(dx, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(dy, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(dz, settings.Precision);
 00470
  00471
  00472
  00473
                                                                     std::cout « result « std::endl;
  00474
  00475
                                                                     if( vm.count( "check" ) ) {
  00476
                                                                                     std::cout « "\nNo check provided for this operation!" « std::endl;
  00477
                                                                    }
  00478
  00479
                                                    if( vm.count( "ecef2enu" ) ) {
  00480
                                                                     settings.Input = vm["ecef2enu"].as<std::vector<double»();
  00481
                                                                     if( settings.Input.size() != 6 ) {
std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
  00482
  00483
  00484
                                                                                     return EXIT_FAILURE;
  00485
  00486
 00487
                                                                     double e, n, u;
                                                                     SPML::Geodesy::ECEF to ENU(\ ellipsoids.at(\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,
  00488
 00489
                                                                                     settings. Input [0], settings. Input [1], settings. Input [2], settings. Input [3], settings. Input [4], settings. Input [5], settings. Input [6], settings. Input [7], settings. Input [8], setting
  00490
  00491
                                                                     std::string \ result = "East["+outrange + "] \ North["+outrange + "] \ Up["+outrange + "]: \\ \ + \ (n + 1) \ (n + 
  00492
                                                                                     to_string_with_precision( e, settings.Precision ) + " " +
                                                                                     to_string_with_precision( n, settings.Precision ) + " " +
 00493 \\ 00494
                                                                                     to string with precision (u, settings. Precision);
  00495
                                                                     std::cout « result « std::endl;
  00496
  00497
                                                                     if( vm.count( "check" ) ) {
  00498
                                                                                     std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
00499 \\ 00500
                                                                                     double x, y, z;
                                                                                     SPML::Geodesy::ENUtoECEF( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
                                                                                    e, n, u, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], x, y, z); std::string result2 = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision(x, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(y, settings.Precision) + to_st
 00501
  00502
  00503
  00504
  00505
                                                                                                     to string with precision (z, settings.Precision);
                                                                                  to_string_with_precision( z, settings.Precision );
std::cout « result2 « std::endl;
std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
std::string resultDelta = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" +
to_string_with_precision( settings.Input[0] - x, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[1] - y, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[2] - z, settings.Precision);
std::cout « resultDelta » std::coutle.
  00506
  00507
  00508
  00509
  00510
  00511
  00512
                                                                                     std::cout « resultDelta « std::endl;
  00513
                                                                   }
  00514
  00515
                                                   if( vm.count( "enu2ecef" ) ) {
    settings.Input = vm["enu2ecef"].as<std::vector<double»();
  00516
  00517
                                                                    if( settings.Input.size() != 6 ) { std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
  00518
  00519
                                                                                     return EXIT FAÎLURE;
  00520
  00521
  00522
                                                                     double x, y, z;
  00523
 00524 \\ 00525
                                                                    SPML:: Geodesy:: ENU to ECEF (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ setting
                                                                 settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], x, y, z); std::string result = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision(x, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(y, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(z, settings.Precision); std::entransport = s
  00526
  00527
  00528
  00529
  00530
 00531 \\ 00532
                                                                    std::cout « result « std::endl;
                                                                    if( vm.count( "check" ) ) {
    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
  00533
  00534
  00535
 \begin{array}{c} 00536 \\ 00537 \\ 00538 \end{array}
                                                                                     SPML:: Geodesy:: ECEF to ENU (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ setting
                                                                                  x, y, z, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], e, n, u);
std::string result2 = "East|" + outrange + "] North|" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" +
to_string_with_precision( e, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( n, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( u, settings.Precision );
std::cout « result2 « std::endl;
std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
std::string resultDelta = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" +
to_string_with_precision( settings.Input[0] - e, settings.Precision ) + " " +
 00539
  00540
  00541
  00542
  00543
  00544
  00545
```

```
to string with precision
( settings.Input[1] - n, settings.Precision ) + " " +  
 00546
 00547
                                                 to_string_with_precision(settings.Input[2] - u, settings.Precision);
 00548
                                         std::cout « resultDelta « std::endl;
00549
                                }
00550
 00551
 00552
                        if( vm.count( "enu2aer" ) ) {
 00553
                                 settings.Input = vm["enu2aer"].as<std::vector<double»();
                                 if( settings.Input.size() != 3 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
    return EXIT_FAILURE;
 00554
00555
00556
00557
                                 }
 00558
 00559
 00560
                                 SPML::Geodesy::ENUto AER (\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,
                                settings.Input[0], settings.Input[1], settings.RangeOmt, settings.AngleOmt, settings.Input[0], settings.Input[2], a, e, r); std::string result = "Azimuth[" + outangle + "]. Elevation[" + outangle + "] slantRange[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( a, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( e, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( r, settings.Precision ); std::cout « result « std::endl;
00561
00562
 00563
 00564
 00565
 00566
                              if( vm.count( "check" ) ) {
    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
    double e_, n_, u_;
    SPML::Geodesy::AERtoENU( settings.RangeUnit, settings.AngleUnit, a, e, r, e_, n_, u_);
    std::string result2 = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" +
        to_string_with_precision( e_, settings.Precision ) + " " +
        to_string_with_precision( n_, settings.Precision ) + " " +
        to_string_with_precision( u_, settings.Precision );
    std::cout « result2 « std::endl;
    std::cout « result2 « std::endl;
    std::string resultDelta = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" +
        to_string_with_precision( settings.Input[0] - e_, settings.Precision ) + " " +
        to_string_with_precision( settings.Input[1] - n_, settings.Precision ) + " " +
        to_string_with_precision( settings.Input[2] - u_, settings.Precision );
    std::cout « resultDelta « std::endl;
 00567
 00568
00569
 00570
 00571
 00572
00573 \\ 00574 \\ 00575
00576
 00577
 00578
 00579
00580 \\ 00581
 00582
                                         std::cout « resultDelta « std::endl;
 00583
                                }
 00584
 00585
00586 \\ 00587
                        if( vm.count( "aer2enu" ) ) {
                                 settings.Input = vm["aer2enu"].as<std::vector<double»();
                                 if( settings.Input.size() != 3 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00588
 00589
                                         return EXIT_FAÎLURE;
 00590
 00591
00592
00593
                                 double e, n, u;
00594
                                 SPML::Geodesy::AERtoENU( settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
                                 settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], e, n, u); std::string result = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( e, settings.Precision) + " " +
00595
 00596
 00597
                                         to string with precision (n, settings.Precision) + " " +
 00598
00599
                                         to_string_with_precision( u, settings.Precision );
00600
                                 std::cout « result « std::endl;
 00601
 00602
                                 if( vm.count( "check" ) ) {
                                         std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
 00603
                                        \label{lem:controller} \begin{split} & \text{double a\_, e\_, r\_;} \\ & \text{SPML::Geodesy::ENUtoAER( settings.RangeUnit, settings.AngleUnit, e, n, u, a\_, e\_, r\_);} \\ & \text{std::string result2} = \text{"Azimuth[" + outangle + "] Elevation[" + outangle + "] slantRange[" + outrange + "]: n"} \end{split}
 00604
00605
00606
                                                to_string_with_precision( a_, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( e_, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( r_, settings.Precision );
 00607
 00608
 00609
                                        std::cout « result2 « std::endl; std::cout « "\nDelta:" « std::endl; std::string resultDelta = "Azimuth[" + outangle + "] Elevation[" + outangle + "] slantRange[" + outrange +
 00610
00611
00612
                     "]:\n" +
                                                \label{local_to_string_with_precision} \begin{tabular}{ll} to\_string\_with\_precision (settings.Input[0] - a\_, settings.Precision ) + " " + to\_string\_with\_precision (settings.Input[1] - e\_, settings.Precision ) + " " + to\_string\_with\_precision (settings.Input[2] - r\_, settings.Precision ); \\ \end{tabular}
 00613
 00614
 00615
                                         std::cout « resultDelta « std::endl;
 00616
00617
                                }
 00618
                        }
 00619
 00620
                         if( vm.count( "geo2enu" ) ) {
 00621
                                 settings. \\ \underline{Input} = vm["geo2enu"]. \\ as < std::vector < double \\ *();
                                 if( settings.Input.size() != 6 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
 00622
 00623
                                         return EXIT_FAILURE;
00624
 00625
                                 }
 00626
00627
                                 SPML:: Geodesy:: GEOtoENU(\ ellipsoids.at(\ settings. EllipsoidNumber\ ),\ settings. RangeUnit,\ settings. AngleUnit,\ settings. A
 00628
                                        settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], e, n, u);
 00629
 00630
```

```
00631
                                                                                 to string with precision(e, settings.Precision) + " " + to string with precision(n, settings.Precision) + " " + to string with precision(u, settings.Precision);
  00632
  00633
  00634
 00635
                                                                  std::cout « result « std::endl;
  00636
  00637
                                                                 if( vm.count( "check" ) ) {
  00638
                                                                                  std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
                                                                                  double lat, lon, h;
  00639
                                                                                  SPML:: Geodesy:: ENU to GEO (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ settings
  00640
  00641
                                                                                  e, n, u, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], lat, lon, h ); std::string result2 = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" +
 00642
                                                                                                to_string_with_precision( lat, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( lon, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( h, settings.Precision);
  00643
  00644
  00645
                                                                                to_string_with_precision( n, settings.Precision );
std::cout « result2 « std::endl;
std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
std::string resultDelta = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" +
to_string_with_precision( settings.Input[0] - lat, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[1] - lon, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[2] - h, settings.Precision );
  00646
  00647
  00648
  00649
  00650
  00651
                                                                                  std::cout « resultDelta « std::endl;
  00652
  00653
                                                                  }
  00654
                                                 }
  00655
                                                  if( vm.count( "enu2geo" ) ) {
  00656
  00657
                                                                  settings.Input = vm["enu2geo"].as<std::vector<double»();
                                                                  if( settings.Input.size() != 6 ) {
   std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
  00658
 00659
  00660
                                                                                  return EXIT_FAÎLURE;
  00661
                                                                  }
  00662
  00663
                                                                  double lat, lon, h;
                                                                  SPML:: Geodesy:: ENU to GEO (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ settings
  00664
                                                                settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], settings.Input[3], settings.Input[5], lat, lon, h ); std::string result = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( lat, settings.Precision ) + " " +
00665 \\ 00666
  00667
  00668
                                                                                  to string with precision (lon, settings.Precision) + " " + to string with precision (h, settings.Precision);
  00669
  00670
 00671 \\ 00672
                                                                  std::cout « result « std::endl;
                                                                 if( vm.count( "check" ) ) {
    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
 00673
  00674
  00675
                                                                                  double e, n, u;
  00676
                                                                                  SPML:: Geodesy:: GEOtoENU (\ ellipsoids. at (\ settings. EllipsoidNumber\ ), settings. RangeUnit, settings. AngleUnit, settings. Angl
00677 \\ 00678 \\ 00679
                                                                                  lat, lon, h, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], e, n, u ); std::string result2 = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( e, settings.Precision) + " " " +
                                                                                to_string_with_precision( e, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( n, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( u, settings.Precision ); std::cout * result2 * std::endl; std::cout * "\nDelta:" * std::endl; std::string resultDelta = "Eact!" | std::strin
 00680
  00681
  00682
  00683
                                                                                 std::cott w 'infecta. w std.:cott, w 'infecta. w std.:cott, w 'infecta. w std.:string resultDelta = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision(settings.Input[0] - e, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(settings.Input[1] - n, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(settings.Input[2] - u, settings.Precision);
  00684
  00685
  00686
  00687
  00688
                                                                                  std::cout « resultDelta « std::endl;
  00689
                                                                }
 00690
  00691
                                                 if( vm.count( "geo2aer" ) ) {
  00692
  00693
                                                                  settings.Input = vm["geo2aer"].as<std::vector<double»();
                                                                  if( settings.Input.size()!= 6) {
   std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
  00694
  00695
                                                                                  return EXIT_FAILURE;
  00696
 00697
                                                                  }
 00698
 00699
                                                                  double a, e, r;
  00700
                                                                  SPML:: Geod \'esy:: GEOto AER (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ setting
                                                                settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], a, e, r); std::string result = "Azimuth[" + outangle + "] Elevation[" + outangle + "] slantRange[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision(a, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(a, settings.Precision) + to_string_with_precisio
  00701
  00702
 00703 \\ 00704
                                                                                  to_string_with_precision( e, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( r, settings.Precision );
  00705
  00706
  00707
                                                                  std::cout « result « std::endl;
 00708 \\ 00709
                                                                 if
( vm.count( "check" ) ) { std::cout   
« "\nCheck by solving inverse task and calc delta:
"   
« std::endl;
  00710
  00711
                                                                                  double lat, lon, h;
  00712
                                                                                  SPML::Geodesy::AERtoGEO( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
                                                                                  a, e, r, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], lat, lon, h ); std::string result2 = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrangle + "]:\n" +
  00713
  00714
                                                                                                 to_string_with_precision( lat, settings.Precision ) + " "
  00715
                                                                                                to_string_with_precision( lon, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( h, settings.Precision );
  00716
  00717
```

```
00718
                                                                    std::cout « result2 « std::endl;
                                                                  std::cout « result2 « std::endl;
std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
std::string resultDelta = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" +
to_string_with_precision( settings.Input[0] - lat, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[1] - lon, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( settings.Input[2] - h, settings.Precision );
std::cout « resultDelta « std::endl;
 00719
 00720
00721
00722
 00723
 00724
 00725
                                                     }
 00726
 00727
                                        if( vm.count( "aer2geo" ) ) {
    settings.Input = vm["aer2geo"].as<std::vector<double*();
    if( settings.Input.size() != 6 ) {</pre>
 00728
 00729
 00730
 00731
                                                                    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
 00732
                                                                    return EXIT_FAÎLURE;
00733 \\ 00734
 00735
                                                       double lat, lon, h;
                                                       SPML::Geodesy::ENUtoGEO( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
 00736
                                                     settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], lat, lon, h); std::string result = "Lat|" + outangle + "] Lon|" + outangle + "] Height[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( lat, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( lon, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( h, settings.Precision ); std::cout « result « std::endl;
 00737
 00738
 00739
 00740
 00741
 00742
 00743
 00744
                                                      if( vm.count( "check" ) ) {
    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
\begin{array}{c} 00745 \\ 00746 \\ 00747 \end{array}
                                                                    double e, n, u;
00748
                                                                    SPML::Geodesy::GEOtoENU( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
                                                                    lat, lon, h, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], e, n, u); std::string result2 = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision(e, settings.Precision) + " " +
 00749
 00750
                                                                to_string_with_precision( e, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( n, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( u, settings.Precision ); std::cout « result2 « std::endl; std::cout « "\nDelta:" « std::endl; std::string_resultDelta = "East[" + outrange + "] North[" + outrange + "] Up[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( settings.Input[0] - e, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( settings.Input[1] - n, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( settings.Input[2] - u, settings.Precision ); std::cout « resultDelta « std::endl;
 00751
00752 \\ 00753
 00754
 00755
 00756
 00757
00758 \\ 00759
00760
 00761
                                                     }
 00762
                                        }
 00763
                                        if( vm.count( "ecef2aer" ) ) {
    settings.Input = vm["ecef2aer"].as<std::vector<double»();
    if( settings.Input.size() != 6 ) {
        std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
 00764
 00765
 00766
 00767
 00768
                                                                    return EXIT_FAÎLURE;
 00769
 00770
                                                      \label{lem:condition} \begin{tabular}{ll} double a, e, r; \\ SPML::Geodesy::ECEF to AER (ellipsoids.at (settings.EllipsoidNumber), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit, settings.Angle
 00771
 00772
 00773
                                                                    settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5],
 00774
                                                       std:string\ result = "Azimuth[" + outangle + "]\ Elevation[" + outangle + "]\ slantRange[" + outrange + "]: \\ \ n" + outangle + "]\ std:string\ result = "Azimuth[" + outangle + "]\ Elevation[" + outangle + "]\ slantRange[" + outrange + "]: \\ \ n'' + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]: \\ \ n'' + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]: \\ \ n'' + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]: \\ \ n'' + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]: \\ \ n'' + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]: \\ \ n'' + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]: \\ \ n'' + outangle + "]\ slantRange[" + outangle + "]: \\ \ n'' +
 00775
 00776
                                                                    to_string_with_precision( a, settings.Precision ) + "
                                                      to_string_with_precision(e, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(r, settings.Precision); std::cout « result « std::endl;
00777 \\ 00778
 00779
 00780
 00781
                                                       if( vm.count( "check" ) ) {
 00782
                                                                    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
 00783
                                                                    double x, y, z;
                                                                    SPML:: Geodesy:: AER to ECEF (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ setting
                                                                 SPML::Geodesy::AERtoECEF( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, set a, e, r, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], x, y, z ); std::string result2 = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( x, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( y, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( z, settings.Precision ); std::cout * result2 * std::endl; std::cout * "\nDelta:" * std::endl; std::string resultDelta = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" + to_string_with_precision( settings.Input[0] - x, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( settings.Input[1] - y, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( settings.Input[2] - z, settings.Precision); std::cout * resultDelta * std::endl;
 00784
 00785
00786
 00787
 00788
00789
00790 \\ 00791
 00792
 00793
 00794
 00795
 00796
                                                                    std::cout « resultDelta « std::endl;
 00797
                                                     }
00798
 00799
                                         if( vm.count( "aer2ecef" ) ) {
 00800
                                                       settings.Input = vm["aer2ecef"].as<std::vector<double»();
 00801
                                                       if( settings.Input.size() != 6 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
 00802
 00803
                                                                    return EXIT FAILURE;
 00804
```

```
00805
                                     }
00806
00807
                                   double x, y, z;
SPML::Geodesy::AERtoECEF( ellipsoids.at( settings.EllipsoidNumber ), settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2],
settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], x, y, z );
std::string result = "X[" + outrange + "] Y[" + outrange + "] Z[" + outrange + "]:\n" +
to_string_with_precision( x, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( y, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( z, settings.Precision );
std::cout « result « std::endl;
00808
00809
00810
00811
00812
00813
00814
00815
00816
                                     if( vm.count( "check" ) ) {
    std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
00817
00818
00819
00820
                                              SPML::Geodesy::ECEF to AER (\ ellipsoids. at (\ settings. Ellipsoid Number\ ),\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ settings.
                                             x, y, z, settings.Input[3], settings.Input[4], settings.Input[5], a, e, r); std::string result2 = "Azimuth[" + outangle + "] Elevation[" + outangle + "] slantRange[" + outrange + "]: \n"
00821
00822
00823
                                                       to_string_with_precision
( a, settings.
Precision ) + " " +  
                                             to_string_with_precision( a, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( e, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( r, settings.Precision ); std::cout « result2 « std::endl; std::cout « "\nDelta:" « std::endl; std::string resultDelta = "Azimuth[" + outangle + "] Elevation[" + outangle + "] slantRange[" + outrange +
00824
00825
00826
00827
00828
                       "]:\n" +
00829
                                                       to \_string\_with\_precision( settings.
Input[0] - a, settings.
Precision ) + " " +
                                                      to_string_with_precision(settings.Input[1] - e, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(settings.Input[2] - r, settings.Precision);
00830
00831
                                              std::cout « resultDelta « std::endl;
00832
00833
                                    }
00834
                           }
00835
                            if( vm.count( "sk42toGK" ) ) {
00836
                                     settings. \\ \underline{Input} = vm["sk42toGK"]. as < std::vector < double ** ();
00837
                                     if( settings.Input.size() != 2 ) {
    std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00838
00839
00840
                                              return EXIT FAÎLURE;
00841
00842
                                     SPML:: Geodesy:: SK42 to Gauss Kruger (\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ se
00843
00844
                                      \begin{array}{l} settings.Input[0],\ settings.Input[1],\ n,\ x,\ y\ );\\ std::string\ result = "N\ X["+outrange+"]\ Y["+outrange+"]:\ \ ''+std::to\_string(\ n\ )+""+\\ \end{array} 
00845
00846
                                              to_string_with_precision( x, settings.Precision ) + " " + to_string_with_precision( y, settings.Precision );
00847
00848
00849
                                     std::cout « result « std::endl;
00850
00851
                                     if( vm.count( "check" ) ) {
   std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
00852
00853
                                              double lat, lon;
                                            00854
00855
00856
00857
00858
00859
00860
00861
00862
00863
00864
                                    }
00865
00866
00867
                            if( vm.count( "GKtosk42" ) ) {
                                     settings.Input = vm["GKtosk42"].as<std::vector<double»();
00868
                                     if( settings.Input.size() != 2 ) {
   std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00869
00870
                                              return EXIT FAILURE;
00871
00872
00873
                                     double lat, lon;
00874
                                     SPML::Geodesy::GaussKrugerToSK42( settings.RangeUnit, settings.AngleUnit,
                                     settings.Input[0], settings.Input[1], lat, lon );
std::string result = "Lat[" + outangle + "] Lon[" + outangle + "]:\n" +
to_string_with_precision( lat, settings.Precision ) + " " +
to_string_with_precision( lon, settings.Precision );
00875
00876
00877
00878
00879
                                     std::cout « result « std::endl;
00880
                                     if( vm.count( "check" ) ) {
   std::cout « "\nCheck by solving inverse task and calc delta:" « std::endl;
00881
00882
00883
00884
                                              SPML:: Geodesy:: SK42 to Gauss Kruger (\ settings. Range Unit,\ settings. Angle Unit,\ lat,\ lon,\ n,\ x,\ y\ );
                                              00885
00886
                                             to_string_with_precision(x, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(y, settings.Precision); std::cout * result2 * std::endl;
00887
00888
00889
```


```
00890
                    std::cout « "\nDelta:" « std::endl;
                    std::string resultDelta = "X|" + outrange + "] Y[" + outrange + "]: \n" + to_string_with_precision(settings.Input[0] - x, settings.Precision) + " " + to_string_with_precision(settings.Input[1] - y, settings.Precision);
00891
00892
00893
00894
                    std::cout « resultDelta « std::endl;
00895
                }
00896
00897
            SPML::Geodesy::TGeodeticDatum _from;
00898
            SPML::Geodesy::TGeodeticDatum to;
00899
00900
            'if( vm.count( "from" ) ) {
    std::string from = vm["from"].as<std::string>();
00901
                DetermineGeodeticDatum( from, _from );
00902
00903
00904
            if( vm.count( "to" ) ) {
    std::string to = vm["to"].as<std::string>();
    DetermineGeodeticDatum( to, _to );
00905
00906
00907
00908
00909
            if( vm.count( "list" ) ) {
  std::cout « "Bursa-Wolf conversions:\n" «
  "sk42 <--> wgs84 \n" «
00910
00911
00912
                "sk42 <--> pz9011 \n" «
"sk95 <--> pz9011 \n" «
00913
00914
00915
                "gsk2011 <--> pz9011 \n" «
                "pz9002 <--> pz9011 \n" «
"pz9002 <--> pz9011 \n" «
"pz90 <--> pz9011 \n" «
"wgs84 <--> pz9011 \n" «
"pz9011 <--> itrf2008" « std::endl;
00916
00917
00918
00919
                return EXIT_SUCCESS;
00920
00921
00922
            if( vm.count( "bw" ) ) {
    settings.Input = vm["bw"].as<std::vector<double»();
    if( settings.Input.size() != 3 ) {
        std::cout « "Неверный ввод, смотри --help/Wrong input, read --help" « std::endl;
00923
00924 \\ 00925
00926
00927
                    return EXIT FAÎLURE;
00928
00929
                double x, y, z;
00930
                SPML::Geodesy::ECEFtoECEF_7params( _from, settings.Input[0], settings.Input[1], settings.Input[2], _to, x, y, z
                00931 //
00932
00933
                    to_string_with_precision( y, settings.Precision ) + " " +
00934
00935
                    to_string_with_precision(z, settings.Precision);
00936
                std::cout « result « std::endl;
00937
00938
            return EXIT_SUCCESS;
00939
00940 }// end main
```

# 10.3 Файл compare.h


Функции сравнения чисел, массивов # include < cmath> # include < consts.h>

10.3 Файл compare.h

Граф включаемых заголовочных файлов для compare.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:



### Пространства имен

- $\bullet$  name space  $\ensuremath{\mathsf{SPML}}$ 
  - Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)
- namespace SPML::Compare
  - Сравнение чисел

### Функции

- $\bullet \ \ bool \ \underline{SPML} \hbox{::} \underline{Compare} \hbox{::} \underline{AreEqualAbs} \ (float \ first, \ float \ second, \ const \ float \ \&eps=EPS\_F)$ 
  - Сравнение двух действительных чисел (по абсолютной разнице)
- bool SPML::Compare::AreEqualAbs (double first, double second, const double &eps=EPS\_D) Сравнение двух действительных чисел (по абсолютной разнице)
- $\bullet \ \ bool \ \underline{SPML} :: \underline{Compare} :: \underline{AreEqualRel} \ (float \ first, \ float \ second, \ const \ float \ \&eps=\underline{EPS\_REL})$

Сравнение двух действительных чисел (по относительной разнице)

• bool SPML::Compare::AreEqualRel (double first, double second, const double &eps=EPS REL)

Сравнение двух действительных чисел (по относительной разнице)

• bool SPML::Compare::IsZeroAbs (float value, const float &eps=EPS F)

Проверка действительного числа на равенство нулю (по абсолютной разнице)

• bool SPML::Compare::IsZeroAbs (double value, const double &eps=EPS\_D)

Проверка действительного числа на равенство нулю (по абсолютной разнице)

### Переменные

• static const float SPML::Compare::EPS F = 1.0e-4f

Абсолютная точность по умолчанию при сравнениях чисел типа float (1.0e-4)

• static const double SPML::Compare::EPS D = 1.0e-8

Абсолютная точность по умолчанию при сравнениях чисел типа double (1.0e-8)

• static const float SPML::Compare::EPS REL = 0.01

Относительная точность по умолчанию

### 10.3.1 Подробное описание

Функции сравнения чисел, массивов

Дата

```
27.07.20 - создан
```

Автор

Соболев А.А.

См. определение в файле compare.h

## 10.4 compare.h

```
См. документацию. 00001 //-----
00010
00011 #ifndef SPML_COMPARE_H
00012 #define SPML_COMPARE_H
00013
00014 // System includes:
00015 \#include <cmath>
00016
00017
       / SPML includes:
00018 #include <consts.h>
00019
00020 name
space {\rm SPML}
00021 {
00022 namespace Compare
00023 {
00025 static const float EPS_F = 1.0e-4f;
00026 static const double EPS_D = 1.0e-8;
00027 static const float EPS \overline{REL} = 0.01;
00028
00029
00038 inline bool AreEqualAbs( float first, float second, const float &eps = EPS F)
00039 {
00040
         return ( std::abs( first - second ) <= eps );</pre>
00041 }
00042
00051 inline bool AreEqualAbs( double first, double second, const double &eps = EPS_D)
00052 {
00053
         return ( std::abs( first - second ) <= eps );</pre>
00054 }
00055
00056
00065 inline bool AreEqualRel (float first, float second, const float &eps = EPS REL)
00066 {
```

10.5 Файл consts.h


```
00068
                ( std::abs( first - second ) <= ( eps * std::abs( second ) ) ) );
00069 }
00070
00079 inline bool Are
EqualRel( double first, double second, const double &eps = EPS_REL )
00080 {
             \begin{array}{l} \textbf{return} \ (\ (\ std::abs(\ first\ -\ second\ ) <= (\ eps\ *\ std::abs(\ first\ )\ )\ )\ \&\& \\ (\ std::abs(\ first\ -\ second\ )\ <= (\ eps\ *\ std::abs(\ second\ )\ )\ )\ ); \end{array} 
00081
00083 }
00084
00085
00093 inline bool IsZeroAbs( float value, const float &eps = EPS_F)
00094 {
            00096 }
00097
00105 inline bool IsZeroAbs( double value, const double &eps = EPS_D )
00106 {
00107
            return ( std::abs( value ) <= eps );</pre>
00108 }
00109
00110 } // end namespace Compare
00111 } // end namespace SPML
00112 #endif // SPML_COMPARE_H
```

### 10.5 Файл consts.h


Константы библиотеки СБПМ

#include <cmath>

Граф включаемых заголовочных файлов для consts.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:



### Пространства имен

```
• namespace SPML
```

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

• namespace SPML::Consts

Константы

#### Переменные

```
• const float SPML::Consts::C F = 3.0e8f
    Скорость света, [м/с] в одинарной точности (float)
• const double SPML::Consts::C_ D = 3.0e8
     Скорость света, [м/с] в двойной точности (double)
• const double SPML::Consts::PI D = std::acos(-1.0)
     Число PI = 3.14... в радианах в двойной точности (double)
• const float SPML::Consts::PI F = static cast<float>( std::acos( -1.0 ) )
     Число PI = 3.14... в радианах в одинарной точности (float)
• const double SPML::Consts::PI 2 D = 2.0 * std::acos(-1.0)
     Число 2*PI = 6.28... в радианах в двойной точности (double)
• const float SPML::Consts::PI 2 F = static cast<float>( 2.0 * std::acos( -1.0 ) )
     Число 2*PI = 6.28... в радианах в одинарной точности (float)
• const double SPML::Consts::PI 05 D = std::acos(0.0)
     Число PI/2 = 1.57... в радианах в двойной точности (double)
• const float SPML::Consts::PI 05 F = static cast<float>(std::acos(0.0))
     Число PI/2 = 1.57... в радианах в одинарной точности (float)
• const double SPML::Consts::PI 025 D = std::acos(-1.0) * 0.25
     Число PI/4 = 0.785... в радианах в двойной точности (double)
• const float SPML::Consts::PI 025 F = static cast<float>( std::acos( -1.0 ) * 0.25 )
```

#### 10.5.1 Подробное описание

Константы библиотеки СБПМ

Дата

27.07.20 - создан

Автор

Соболев А.А.

См. определение в файле consts.h

#### 10.6 consts.h

Число PI/4 = 0.785... в радианах в одинарной точности (float)


10.7 Файл convert.h

## 10.7 Файл convert.h

```
Переводы единиц библиотеки СБПМ
```

```
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <string>
#include <cassert>
#include <type_traits>
#include <consts.h>
#include <units.h>
```

Граф файлов, в которые включается этот файл:



### Пространства имен

• namespace SPML

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

• namespace SPML::Convert

Переводы единиц

### Функции

• float SPML::Convert::AngleTo360 (float angle, const Units::TAngleUnit &au) Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2PI) радиан

• double SPML::Convert::AngleTo360 (double angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2РІ) радиан

• float SPML::Convert::EpsToMP90 (float angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла места в [-90,90] градусов или [-РІ/2, РІ/2] радиан

• double SPML::Convert::EpsToMP90 (double angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла места в [-90,90] градусов или [-РІ/2, РІ/2] радиан

• template<class T >

T SPML::Convert::AbsAzToRelAz (T absAz, T origin, const Units::TAngleUnit &au)

Перевод абсолютного азимута относительно севера в азимут относительно указанного направления

• template<class T >

T SPML::Convert::RelAzToAbsAz (T relAz, T origin, const Units::TAngleUnit &au)

Перевод относительного азимута в абсолютный азимут относительно севера

• template<class T >

T SPML::Convert::dBtoTimesByP (T dB)

Перевод [дБ] в разы по мощности

• template<class T >

T SPML::Convert::dBtoTimesByU (T dB)

Перевод [дБ] в разы по напряжению

• void SPML::Convert::UnixTimeToHourMinSec (int rawtime, int &hour, int &min, int &sec, int &day=dummy\_int, int &mon=dummy\_int, int &year=dummy\_int)

Перевод целого числа секунд с 00:00:00 01.01.1970 в часы/минуты/секунды/день/месяц/год

• const std::string SPML::Convert::CurrentDateTimeToString ()

Получение текущей даты и времени

• double SPML::Convert::CheckDeltaAngle (double deltaAngle, const SPML::Units::TAngleUnit &au)

Проверка разницы в углах

#### Переменные

• const float SPML::Convert::DgToRdF = static cast<float>(std::asin(1.0)/90.0)

Перевод градусов в радианы (float) путем умножения на данную константу

• const float SPML::Convert::RdToDgF = static cast<float>( 90.0 / std::asin( 1.0 ) )

Перевод радианов в градусы (float) путем умножения на данную константу

• const double SPML::Convert::DgToRdD = std::asin( 1.0 ) / 90.0

Перевод градусов в радианы (double) путем умножения на данную константу

• const double SPML::Convert::RdToDgD = 90.0 / std::asin( 1.0 )

Перевод радианов в градусы (double) путем умножения на данную константу

• const double SPML::Convert::MsToKmD half = Consts::C\_D \* 0.5 \* 1.0e-6

Перевод задержки [мс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

• const double SPML::Convert::KmToMsD half = 1.0 / MsToKmD half

Перевод дальности [км] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau =  $2*\mathrm{R}\ /\mathrm{C}$  )

• const double SPML::Convert::McsToKmD half = Consts::C D \* 0.5 \* 1.0e-9

Перевод задержки [мкс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле R = C \* Tau / 2 )

• const double SPML::Convert::KmToMcsD half = 1.0 / McsToKmD half

Перевод дальности [км] в задержку [мкс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau  $=2*{\rm R}~/{\rm C}$  )

• const double SPML::Convert::MsToMetersD full = Consts::C D \* 1.0e-3

Перевод задержки [мс] в дальность [м] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

 $\bullet$  const double SPML::Convert::MetersToMsD full = 1.0 / MsToMetersD full

10.8 convert.h

Перевод дальности [м] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau =  $2*\mathrm{R}/\mathrm{C}$ )

• const double SPML::Convert::MsToKmD\_full = Consts::C\_D \* 1.0e-6

Перевод задержки [мс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле  $R=C*Tau\ /\ 2$  )

• const double SPML::Convert::KmToMsD full = 1.0 / MsToKmD full

Перевод дальности [км] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau  $=2*\mathrm{R}\ /\ \mathrm{C}$  )

• static int SPML::Convert::dummy int

#### 10.7.1 Подробное описание

Переводы единиц библиотеки СБПМ

Дата

27.07.20 - создан

Автор

Соболев А.А.

См. определение в файле convert.h

#### 10.8 convert.h

```
См. документацию.
00001
00010
00011 #ifndef SPML_CONVERT_H
00012 #define SPML_CONVERT_H
00013
00014 // System includes:
00015 #include <cmath>
00016 #include <ctime>
00017 #include <string>
00018 \#include <cassert>
00019 #include <type_traits>
00020
00021 // SPML includes:
00022 #include <consts.h>
00023 #include <units.h>
00024
00025 namespace SPML
00026 {
00027 namespace Convert
00028 {
00029
00030\ //\ Константы перевода радианов в градусы и наоборот
00031 const float DgToRdF = static_cast<float>( std::asin( 1.0 )
00032 const float RdToDgF = static_cast<float>( 90.0 / std::asin( 1.0 ) );
00033 const double DgToRdD = std::asin(1.0) / 90.0;
00034 const double RdToDgD = 90.0 / std::asin( 1.0 );
00035
00036
00037
          / Перевод дальности в задержку и наоборот исходя из формулы R=C^* tau/2 путем умножения на данную
константу 00038 //const double MsToMetersD_half = Consts::C_D * 0.5 * 1.0e-3; ///< Перевод задержки [мс] в дальность [м] путем умножения на данную константу (по формуле R = C * Tau / 2 ) 00039 //const double MetersToMsD_half = 1.0 / MsToMetersD_half; ///< Перевод дальности [м] в задержку [мс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2 * R / C ) 00040
00041 const double MsToKmD_half = Consts::C_D * 0.5 * 1.0e-6;
00042 const double KmToMsD_half = 1.0 / MsToKmD_half;
00043
00044 //const double McsToMetersD_half = Consts::C_D * 0.5 * 1.0e-6; ///< Перевод задержки [мкс] в дальность [м] путем умножения на данную константу (по формуле R = C * Tau / 2 )
00045 //const double MetersToMcsD_half = 1.0 / McsToMetersD_half; ///< Перевод дальности [м] в задержку [мкс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2 * R / C )
00046
00047 const double McsToKmD half = Consts::C D * 0.5 * 1.0e-9; 00048 const double KmToMcsD half = 1.0 / McsToKmD half;
00049
00050 //const double SecToMetersD half = Consts::C D * 0.5; ///< Перевод задержки [c] в дальность [м] путем умножения
          на данную константу (по ф\overline{
m o}рмуле R = C * T\overline{
m au} / 2 )
```


```
00051 //const double MetersToSecD_half = 1.0 / SecToMetersD_half; ///< Перевод дальности [м] в задержку [с] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2^{\frac{1}{8}} R / C )
00052
00053 //const double SecToKmD_half = Consts::C_D * 0.5 * 1.0e-3; ///< Перевод задержки [c] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле R = C * Tau / 2 )
00054 //const double KmToSecD_half = 1.0 / SecToKmD_half; ///< Перевод дальности к[м] в задержку [c] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2 * R / C )
00055
00058 const double MsToMeters
D_full = Consts::C_D * 1.0e-3; 00059 const double Meters
ToMsD_full = 1.0 / MsToMeters
D_full;
00060
00061 const double MsToKmD_full = Consts::C_D * 1.0e-6; 00062 const double KmToMsD_full = 1.0 / MsToKmD_full;
00064 //const double McsToMetersD_full = Consts::C_D * 1.0e-6; ///< Перевод задержки [мкс] в дальность [м] путем умножения на данную константу (по формуле R = C * Tau / 2)
00065 //const double MetersToMcsD_full = 1.0 / McsToMetersD_full; ///< Перевод дальности [м] в задержку [мкс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2 * R / C)
00067 //const double McsToKmD_full = Consts::C_D * 1.0e-9; ///< Перевод задержки [мкс] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле R = C * Tau / 2) 00068 //const double KmToMcsD_full = 1.0 / McsToKmD_full; ///< Перевод дальности [км] в задержку [мкс] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2 * R / C)
00069
00070 //const double SecToMetersD_full = Consts::C_D; ///< Перевод задержки [c] в дальность [м] путем умножения на данную константу (по формуле R = C * Tau / 2 )
00071 //const double MetersToSecD_full = 1.0 / SecToMetersD_full; ///< Перевод дальности [м] в задержку [c] путем
           умножения на данную константу (по формуле Tau = 2^* R / C)
00072
00073 //const double SecToKmD_full = Consts::C_D * 1.0e-3; ///< Перевод задержки [c] в дальность [км] путем умножения на данную константу (по формуле R = C * Tau / 2 ) 00074 //const double KmToSecD_full = 1.0 / SecToKmD_full; ///< Перевод дальности к[м] в задержку [c] путем умножения на данную константу (по формуле Tau = 2 * R / C)
00075
00076
00083 float AngleTo360( float angle, const Units::TAngleUnit &au );
00084
00091 double AngleTo360( double angle, const Units::TAngleUnit &au );
00093
00100 float EpsToMP90( float angle, const Units::TAngleUnit &au );
00101
00108 double EpsToMP90( double angle, const Units::TAngleUnit &au );
00109
00118 template <class T>
00119 inline T AbsAzToRelAz( T absAz, T origin, const Units::TAngleUnit &au )
00120 {
               static assert( std::is same<T, float>::value || std::is same<T, double>::value, "wrong template class!" );
00121
              T \text{ result} = Angle To 360 (absAz, au) - origin;
00122
00123
              return result;
00124 }
00125
00134 template <class T>
00135 inline T RelAzToAbsAz( T relAz, T origin, const Units::TAngleUnit &au )
00136 {
               static assert( (std::is same<T, float>::value ) || (std::is same<T, double>::value ), "wrong template class!" );
              T \text{ result} = Angle To 360 ( (relAz + origin ), au );
00138
00139
              return result;
00140 }
00141
00142
00148 template <class T>
00149 inline T dBtoTimesByP( T dB)
00150 {
              static\_assert(\ (\ std::is\_same<T,\ float>::value\ )\ ||\ (\ std::is\_same<T,\ double>::value\ ),\ "wrong\ template\ class!"\ );\\ \\ return(\ std::pow(\ 10.0,\ (\ dB\ *\ 0.1\ )\ )\ );\ //\ 10\ ^\ (\ dB\ /\ 10\ )
00151
00152
00153 }
00154
00160 template <class T>
00161 inline T dBtoTimesByU( T dB)
00162 {
              static\_assert(\ (\ std::is\_same<T,\ float>::value\ )\ ||\ (\ std::is\_same<T,\ double>::value\ ),\ "wrong\ template\ class!"\ );\\ \\ return\ (\ std::pow(\ 10.0,\ (\ dB\ *\ 0.05\ )\ )\ );\ //\ 10\ ^\ (\ dB\ /\ 20\ )
00163
00164
00165 }
00166
00167 static int dummy int;
00168 //-
00179 void UnixTimeToHourMinSec( int rawtime, int &hour, int &min, int &sec, int &day = dummy_int, int &mon =
           dummy_int, int &year = dummy_int);
00181 /
00186 const std::string CurrentDateTimeToString();
00187
00188
00196 double CheckDeltaAngle (double deltaAngle, const SPML::Units::TAngleUnit &au );
00197
```

10.9 Файл geodesy.h

```
00198 } // end name
space Convert 00199 } // end name
space SPML 00200 #endif // SPML_CONVERT_H
```

# 10.9 Файл geodesy.h

```
Земные эллипсоиды, геодезические задачи (персчеты координат)
#include <cassert>
#include <string>
#include <vector>
#include <compare.h>
#include <convert.h>
#include <units.h>
Граф файлов, в которые включается этот файл:
```



### Классы

• class SPML::Geodesy::CEllipsoid

Земной эллипсоид

• struct SPML::Geodesy::Geographic

Географические координаты (широта, долгота)

• struct SPML::Geodesy::Geodetic

Геодезические координаты (широта, долгота, высота)

• struct SPML::Geodesy::RAD

Радиолокационные координаты (расстояние по ортодроме, азимут, конечный азимут)

• struct SPML::Geodesy::XYZ

3D декартовы ортогональные координаты (X, Y, Z)

• struct SPML::Geodesy::ENU

Координаты ENU (East-North-Up)

• struct SPML::Geodesy::UVW

Координаты UVW.

• struct SPML::Geodesy::AER

Локальные сферические координаты  $\overline{\text{AER}}$  (Azimuth-Elevation-Range, Азимут-Угол места-Дальность)

• struct SPML::Geodesy::CShiftECEF $\_3$ 

3-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую

• struct SPML::Geodesy::CShiftECEF 7

7-параметрическое преобразование декартовых координат из одной системы в другую

#### Пространства имен

• namespace SPML

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

• namespace SPML::Geodesy

Геодезические функции и функции перевода координат

• namespace SPML::Geodesy::Ellipsoids

Земные эллипсоиды

#### Перечисления

```
    enum SPML::Geodesy::TGeodeticDatum : int {
        SPML::Geodesy::GD_WGS84 = 0 , SPML::Geodesy::GD_PZ90 = 1 , SPML::Geodesy::GD_PZ9002
        = 2 , SPML::Geodesy::GD_PZ9011 = 3 ,
        SPML::Geodesy::GD_SK95 = 4 , SPML::Geodesy::GD_SK42 = 5 , SPML::Geodesy::GD_GSK2011
        = 6 , SPML::Geodesy::GD_ITRF2008 = 7 }
        Геодезический датум
```

#### Функции

• static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::WGS84 ()

Эллипсоид WGS84 (EPSG:7030)

• static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::GRS80 ()

Эллипсоид GRS80 (EPSG:7019)

• static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::PZ90 ()

Эллипсоид ПЗ-90 (EPSG:7054)

static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::Krassowsky1940 ()

Эллипсоид Красовского 1940 (EPSG:7024)

• static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::Sphere6371 ()

Сфера радиусом 6371000.0 [м] (EPSG:7035)

• static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::Sphere6378 ()

Сфера радиусом 6378000.0 [м].

• static CEllipsoid SPML::Geodesy::Ellipsoids::SphereKrassowsky1940 ()

Сфера радиусом большой полуоси эллипсоида Красовского 1940 (EPSG:7024)

• static const SPML::Geodesy::Ellipsoids:: attribute ((unused)) std

Возвращает доступные предопределенные эллипсоидоы

• void SPML::Geodesy::GEOtoRAD (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double latStart, double lonStart, double latEnd, double lonEnd, double &d, double &az, double &azEnd=dummy double)

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

• RAD SPML::Geodesy::GEOtoRAD (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geographic &start, const Geographic &end)

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

• void SPML::Geodesy::RADtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range ← Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double latStart, double lonStart, double d, double az, double &latEnd, double &lonEnd, double &azEnd=dummy double)

Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)

• Geographic SPML::Geodesy::RADtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geographic &start, const RAD &rad, double &azEnd=dummy\_double)

10.9 Файл geodesy.h

Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)

• void SPML::Geodesy::GEOtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

• XYZ SPML::Geodesy::GEOtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic point)

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

• void SPML::Geodesy::ECEFtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double &lat, double &lon, double &h)

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

• Geodetic SPML::Geodesy::ECEFtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, XYZ &point)

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

• double SPML::Geodesy::XYZtoDistance (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

• double SPML::Geodesy::XYZtoDistance (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

• void SPML::Geodesy::ECEF\_offset (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &dX, double &dY, double &dZ)

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

• XYZ SPML::Geodesy::ECEF\_offset (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

• void SPML::Geodesy::ECEFtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double lat, double lon, double h, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

• ENU SPML::Geodesy::ECEFtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &ecef, const Geodetic &point)

Перевод ECEF координат точки в  $\overline{\mathrm{ENU}}$  относительно географических координат опорной точки point.

• void SPML::Geodesy::ECEFtoENUV (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, double dX, double dY, double dZ, double lat, double lon, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод ЕСЕF координат точки в ENU относительно географических координат (lat, lon)

• ENU SPML::Geodesy::ECEFtoENUV (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::← TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &shift, const Geographic &point)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат point.

• void SPML::Geodesy::ENUtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double e, double n, double u, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

• XYZ SPML::Geodesy::ENUtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &enu, const Geodetic &point)

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат точки point.

• void SPML::Geodesy::ENUtoAER (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double &az, double &elev, double &slantRange)

Перевод ENU координат точки в AER координаты

• AER SPML::Geodesy::ENUtoAER (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, const ENU &point)

Перевод ENU координат точки в AER координаты

• void SPML::Geodesy::AERtoENU (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод AER координат точки в ENU координаты

• ENU SPML::Geodesy::AERtoENU (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, const AER &aer)

Перевод ENU коордиат точки в AER координаты

• void SPML::Geodesy::GEOtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range ← Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, double h, double lat0, double lon0, double h0, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки  $\mathbf{E}$ 

• ENU SPML::Geodesy::GEOtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point, const Geodetic &anchor)

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки

• void SPML::Geodesy::ENUtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range ← Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h)

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

• Geodetic SPML::Geodesy::ENUtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &point, const Geodetic &anchor)

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

• void SPML::Geodesy::GEOtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &az, double &elev, double &slantRange)

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

• AER SPML::Geodesy::GEOtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

• void SPML::Geodesy::AERtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range ← Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h)

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

• Geodetic SPML::Geodesy::AERtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer, const Geodetic &anchor)

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

• void SPML::Geodesy::AERtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &x, double &y, double &z)

Перевод AER координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• XYZ SPML::Geodesy::AERtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer, const Geodetic &anchor)

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• void SPML::Geodesy::ECEFtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double lat0, double lon0, double h0, double &az, double &elev, double &slantRange)

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

10.9 Файл geodesy.h

• AER SPML::Geodesy::ECEFtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &ecef, const Geodetic &anchor)

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• void SPML::Geodesy::ENUtoUVW (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double &u, double &v, double &w)

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

• UVW SPML::Geodesy::ENUtoUVW (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &enu, const Geographic &point)

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

• double SPML::Geodesy::CosAngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве

• double SPML::Geodesy::CosAngleBetweenVectors (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве

• double SPML::Geodesy::AngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)

Угол между векторами в евклидовом пространстве

• double SPML::Geodesy::AngleBetweenVectors (const XYZ &vec1, const XYZ &vec2)

Угол между векторами в евклидовом пространстве

• void SPML::Geodesy::VectorFromTwoPoints (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double 22, double &xV, double &yV, double &zV)

Вектор из координат двух точек

• XYZ SPML::Geodesy::VectorFromTwoPoints (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Вектор, полученный из координат двух точек

- static const CShiftECEF\_3 SPML::Geodesy::SK95toPZ90 ("SK95toPZ90", 25.90, -130.94, -81.76)
   SK-95 to PZ-90.
- static const CShiftECEF\_7 SPML::Geodesy::SK42toWGS84 ("SK42toWGS84", 23.57, -140.  $\leftarrow$  95, -79.8, 0.0/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.35/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000022)

SK-42 to WGS-84.

 $\begin{array}{l} \bullet \ \, static \ const \ CShiftECEF\_7 \ SPML::Geodesy::SK42toPZ9011 \ ("SK42toPZ9011", 23.557, -140.844, -79.778, -0.00230/3600.0 \ *SPML::Convert::DgToRdD, -0.34646/3600.0 \ *SPML::Convert::DgToRdD, -0.79421/3600.0 \ *SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000022800) \end{array}$ 

SK-42 to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 SPML::Geodesy::SK95toPZ9011 ("SK95toPZ9011", 24.457, -130.784, -81.538, -0.00230/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.00354/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.13421/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000022800)

SK-95 to PZ-90.11.

 $\begin{array}{l} \bullet \ \, static \ const \ CShiftECEF\_7 \ SPML::Geodesy::GSK2011toPZ9011 \ ("GSK2011toPZ9011", 0.0, 0.014, -0.008, -0.000562/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD, 0.000019/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD, -0.000053/3600.0 *SPML::Convert::DgToRdD, -0.00000000000) \end{array} \\ \end{array}$ 

GSK-2011 t PZ-90.11.

 $\begin{array}{l} \bullet \ \ static \ const \ CShiftECEF\_7 \ SPML::Geodesy::PZ9002toPZ9011 \ ("PZ9002toPZ9011", -0.373, \, 0.186, \\ -0.202, \, -0.00230/3600.0 \ \ \ast SPML::Convert::DgToRdD, \, 0.00354/3600.0 \ \ \ast SPML::Convert::DgToRdD, \\ -0.00421/3600.0 \ \ \ast SPML::Convert::DgToRdD, \, -0.000000008) \end{array}$ 

 $\operatorname{PZ-90.02}$  to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 SPML::Geodesy::PZ90toPZ9011 ("PZ90toPZ9011", -1.443, 0.156, 0.  $\leftarrow$  222, -0.00230/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.00354/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.134210/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000000228)

PZ-90 to PZ-90.11.

WGS-84 to PZ-90.11.

• static const CShiftECEF\_7 SPML::Geodesy::PZ9011toITRF2008 ("PZ9011toITRF2008", -0.003, -0.001, 0.000, 0.000019/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000042/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, 0.000002/3600.0 \*SPML::Convert::DgToRdD, -0.000)

PZ-90.11 to ITRF-2008.

• CShiftECEF\_3 SPML::Geodesy::GetShiftECEF\_3 (const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to)

Получить параметры перевода из СК 'from' в СК 'to'.

CShiftECEF\_7 SPML::Geodesy::GetShiftECEF\_7 (const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to)

Получить параметры перевода из СК from в СК to.

• void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_3params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double &xt, double &xt, double &xt)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

• void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_3params (const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs, const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &xt, double &zt)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

 void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_3params (const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &eceft)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

• void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_7params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double dz, double rx, double ry, double rz, double s, double &xt, double &zt)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

• void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_7params (const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs, const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &xt, double &zt)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

 void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_7params (const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &eceft)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

• void SPML::Geodesy::GEOtoGeoMolodenskyAbridged (const CEllipsoid &el0, const Units::← TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dx, double dz, const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)

Сокращенное преобразование Молоденского для геодезических координат

• void SPML::Geodesy::GEOtoGeoMolodenskyFull (const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz, double rx, double rz, double rz, double s, const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)

Полное преобразование Молоденского для геодезических координат

• void SPML::Geodesy::SK42toGaussKruger (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::← TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, int &n, int &x, int &y)

Перевод геодезических координат из СК-42 (на эллипсоиде Красовского) в X-Y координаты Гаусса-Крюгера

• void SPML::Geodesy::GaussKrugerToSK42 (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::← TAngleUnit &angleUnit, int x, int y, double &lat, double &lon)

Перевод X-Y координат Гаусса-Крюгера в геодезических координат из CK-42 (на эллипсоиде Красовского)

#### Переменные

• static double SPML::Geodesy::dummy double

10.10 geodesy.h

### 10.9.1 Подробное описание

```
Земные эллипсоиды, геодезические задачи (персчеты координат) http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Geodetic\_system Дата 06.11.19-coздан
```

Автор

Соболев А.А.

См. определение в файле geodesy.h

# 10.10 geodesy.h

```
См. документацию.
00001
00011
00012 #ifndef SPML_GEODESY_H
00013 #define SPML_GEODESY_H
00015 \ // \ System includes:
00016 \#include <cassert>
00017 #include <string>
00018 #include <vector>
00019
00020 // SPML includes:
00021 #include <compare.h>
00022 #include <convert.h>
00023 \#include <units.h>
00024
00025 namespace SPML
00026 {
00027 namespace Geodesy
00028 {
00029
00033 class CEllipsoid
00034 {
00035 public:
         std::string Name() const
00041
00042
            return name;
00043
00044
00049
         \mathrm{double}\ A()\ \mathrm{const}
00050
00051
            return a;
00052
00053
00058
         double B() const
00059
00060
            return b;
00061
00062
00067
         double F() const
00068
00069
            return f:
00070
00071
00076
         double Invf() const
00077
00078
            return invf;
00079
00080
00085
         double EccentricityFirst() const
00086
00087
            00088
00089
00094
         double EccentricityFirstSquared() const
00095
            return ( 1.0 - ( ( b * b ) / ( a * a ) ) );
00096
00097
00098 \\ 00103
         double EccentricitySecond() const
00104
00105
            return ( std::sqrt( ( a * a ) - ( b * b ) ) / b );
00106
```

```
00107
00112
         double EccentricitySecondSquared() const
00113
            00114
00115
00116
00120
         CEllipsoid();
00121
00130
         CEllipsoid( std::string ellipsoidName, double semiMajorAxis, double semiMinorAxis, double inverseFlattening, bool
        isInvfDef);
00131
00132 private: // Доступ к параметрам эллипсоида после его создания не предполагается, поэтому private
00133
         std::string name;
00134
         double a;
00135
         double b;
00136
         double invf;
00137
         double f:
00138 };
00139
00140 namespace Ellipsoids
00141 {
00142
00143
00144
                                            Земные эллипсоилы:
00145
00146
          1) Эллипсоид WGS84, https://epsg.io/7030-ellipsoid
2) Эллипсоид GRS80, https://epsg.io/7019-ellipsoid
3) Эллипсоид ПЗ-90, https://epsg.io/7054-ellipsoid
00147
00148
          4) Эллипсоид Красовского, https://epsg.io/7024-ellipsoid
5) Сфера радиусом 6371000.0 [м], https://epsg.io/7035-ellipsoid
00149
00150
00151

 Сфера радиусом 6378000.0 [м]

00152
          7) Сфера радиусом большой полуоси эллипсоида Красовского 1940 (6378245.0 [м])
00153
00154
00159 static CEllipsoid WGS84()
00160 {
         return CEllipsoid( "WGS84 (EPSG:7030)", 6378137.0, 0.0, 298.257223563, true );
00161
00162 }
00163
00168 static CEllipsoid GRS80()
00169~\{
         return CEllipsoid( "GRS80 (EPSG:7019)", 6378137.0, 0.0, 298.257222101, true );
00170
00171 }
00172
00177 static CEllipsoid PZ90()
00178~\{
00179
         return CEllipsoid( "PZ90 (EPSG:7054)", 6378136.0, 0.0, 298.257839303, true );
00180 }
00181
00186 static CEllipsoid Krassowsky1940()
00188
         return CEllipsoid( "Krasovsky1940 (EPSG:7024)", 6378245.0, 0.0, 298.3, true );
00189 }
00190
00191
00196 static CEllipsoid Sphere6371()
00198
         return CEllipsoid( "Sphere 6371000.0 [M] (EPSG:7035)", 6371000.0, 6371000.0, 0.0, false );
00199 }
00200
00205
00206 static CEllipsoid Sphere6378()
00207 {
00208
         return CEllipsoid( "Sphere 6378000.0 [M]", 6378000.0, 6378000.0, 0.0, false );
00209 }
00210
00215 static CEllipsoid SphereKrassowsky1940()
00216 {
         return CEllipsoid( "SphereRadiusKrasovsky1940 (EPSG:7024)", 6378245.0, 6378245.0, 0.0, false );
00217
00218 }
00219
00224 [[maybe_unused]]
00225 static const __attribute__ ((unused)) std::vector<CEllipsoid> GetPredefinedEllipsoids()
00226 {
00227
         return std::vector<CEllipsoid>{
00228
             WGS84(),
00229
             GRS80(),
00230
             PZ90(),
             Krassowsky1940(),
00231
00232
             Sphere6371(),
00233
             Sphere6378(),
00234
             SphereKrassowsky1940()
00235
         };
00236 }
00237
00238 } // end namespace Ellipsoids
00239
```

10.10 geodesy.h

```
00240 //-
00244 struct Geographic
00245~\{
          double Lat;
00246
00247
          double Lon;
00248
00252
          Geographic(): Lat(0.0), Lon(0.0)
00253
00254
          Geographic (double lat, double lon ) : Lat( lat ), Lon( lon )
00260
00261
          {}
00262 };
00263
00264
00268 struct Geodetic : public Geographic
00269 {
00270
          double Height;
00271
00275
          Geodetic(): Geographic(0.0, 0.0), Height(0.0)
00276
          {}
00277
          \label{eq:Geodetic} \textbf{Geodetic}(\ double\ lat,\ double\ lon,\ double\ h\ ): \textbf{Geographic}(\ lat,\ lon\ ),\ \textbf{Height}(\ h\ )
00284
00285
00286 };
00287
00288
00293 \ \mathrm{struct} \ \mathrm{RAD}
00294 {
00295
          double R;
00296
          double Az:
00297
          double AzEnd;
00298
00302
          RAD(): R( 0.0 ), Az( 0.0 ), AzEnd( 0.0 )
00303
          {}
00304
          RAD( double r, double az, double azEnd ) : R( r ), Az( az ), AzEnd( azEnd )
00311
00312
          {}
00313 };
00314
00315
00319 \ \mathrm{struct} \ \mathrm{XYZ}
00320 \ \{
00321
          \begin{array}{l} {\rm double} \ X; \\ {\rm double} \ Y; \end{array}
00322
00323
          double Z;
00324
00328
          XYZ(): X(0.0), Y(0.0), Z(0.0)
00329
          {}
00330
00337
          XYZ( double x, double y, double z ): X( <math>x ), Y( y ), Z( z )
00338
          {}
00339 };
00340
00341
00345 struct ENU
00346 {
00347
          double E;
00348
          double N;
00349
          double U;
00350 \\ 00354
          ENU(): E( 0.0 ), N( 0.0 ), U( 0.0 )
00355
          {}
00356
00363
          ENU( double e, double n, double u ):E( e ), N( n ), U( u )
00364
          {}
00365};
00366
00367
00371 struct UVW
00372 {
00373
          double U;
00374
          double V
00375
          double W;
00376
00380
          UVW(): U(0.0), V(0.0), W(0.0)
00381
          {}
00382
00389
          UVW( double u, double v, double w ) : U( u ), V( v ), W( w )
00390
          {}
00391 };
00392
00393
00397 struct AER
00398 {
00399
          \mathrm{double}\ {\color{red}A};
00400
          double E:
00401
          double R;
```

```
00402
              AER(): A(0.0), E(0.0), R(0.0)
00406
00407
00408
00415
              AER( double a, double e, double r ) : A( a ), E( e ), R( r )
00416
             {}
00417 };
00418
00419
00420
00421
                                                           Функции пересчета координат
00422
00423 [[maybe_unused]]
00424 static double dummy double; // Заглушка для списка параметров функций без перегрузки
00425
00426
00445 void GEOtoRAD( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit & angleUnit,
             double latStart, double lonStart, double latEnd, double lonEnd, double &d, double &az, double &azEnd
00446
           dummy double);
00447
00463 RAD GEOtoRAD( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00464
             const Geographic &start, const Geographic &end );
00465
00466
         void RADtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00485
             double latStart, double lonStart, double d, double az, double &latEnd, double &lonEnd, double &azEnd =
00486
           dummy_double );
00487
00504 Geographic RADtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit.
00505
             const Geographic &start, const RAD &rad, double &azEnd = dummy double);
00506
00507
00527
         void GEOtoECEF( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit.
00528
             double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z);
00529
00545 XYZ GEOtoECEF( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00546
             const Geodetic point );
00547
00548
00568 void ECEFtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00569
             double x, double y, double z, double &lat, double &lon, double &h );
00570
00586 Geodetic ECEFtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit.
00587
             XYZ &point ):
00588
00589
00602 double XYZtoDistance( double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2);
00603
00611 double XYZtoDistance( const XYZ &point1, const XYZ &point2 );
00612
00613
00629 void ECEF offset (const Cellipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00630
             double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &dX, double &dY, double &dZ);
00631
00641~XYZ~ECEF\_offset (~const~CEllipsoid~\&ellipsoid,~const~Units::TRangeUnit~\&rangeUnit,~const~Units::TAngleUnit~AngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleUnit,~const~Units::TAngleU
           &angleUnit,
00642
             const Geodetic &point1, const Geodetic &point2);
00643
00644
00661
         void ECEFtoENU( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit.
00662
             double x, double y, double z, double lat, double lon, double h, double &xEast, double &yNorth, double &zUp);
00663
00674 ENU ECEFtoENU( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00675
             const XYZ &ecef, const Geodetic &point );
00676
00677
00691 void ECEFtoENUV( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00692
             double dX, double dY, double dZ, double lat, double lon, double &xEast, double &yNorth, double &zUp);
00693
00702 ENU ECEFtoENUV( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
             const XYZ &shift, const Geographic &point );
00703
00704
00705
00722 void ENUtoECEF( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00723
             double e, double n, double u, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z);
00724
00735 XYZ ENUtoECEF( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
```

10.10 geodesy.h

```
&angleUnit,
00736
                       const ENU &enu, const Geodetic &point );
00737
00738
00750 void ENUtoAER( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00751
                       double xEast, double yNorth, double zUp, double &az, double &elev, double &slantRange);
00752
00760 AER ENUtoAER( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &point );
00761
00762
00774 void AERtoENU( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00775
                       double az, double elev, double slantRange, double &xEast, double &yNorth, double &zUp);
00776
00784 ENU AERtoENU( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer );
00785
00786
00802 void GEOtoENU( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00803
                       double lat, double lon, double h, double lat0, double lon0, double h0, double &xEast, double &yNorth, double &zUp);
00804
00814 ENU GEOtoENU( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
00815
                       const Geodetic &point, const Geodetic &anchor );
00816
00817
00832
00834 void ENUtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00835
                       double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h);
00836
00846 \; Geodetic \; ENU to GEO (\; const \; CEllipsoid \; \& ellipsoid, \; const \; Units::TRangeUnit \; \& rangeUnit, \; const \; Units::TAngleUnit \; \& rangeUnit, \; const \; Units::TAngleUnit, \; const \; Units::TAngleUnit, \; const \; Units::TAngleUnit, \; const \; Units::TAngleUnit, \; const \; Un
                   &angleUnit.
00847
                       const ENU &point, const Geodetic &anchor );
00848
00849
00865 void GEOtoAER( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00866
                       double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &az, double &elev, double
                   &slantRange);
00867
00877 AER GEOtoAER( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
                   &angleUnit.
00878
                         const Geodetic &point1, const Geodetic &point2 );
00879
008800
00896 void AERtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00897
                         double az, double elev, double slantRange, double lato, double lono, double ho, double &lat, double &lon, double &h );
00908 Geodetic AERtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
                   \& {\rm angle Unit},
00909
                         const AER &aer, const Geodetic &anchor );
00910
00911
00927
                void AERtoECEF( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
                   &angleUnit,
00928
                         double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &x, double &y, double &z);
00929
00939~\rm XYZ~AER to ECEF (~const~CEllipsoid~kellipsoid,~const~Units::TRange Unit~krange U
                   &angleUnit.
00940
                         const AER &aer, const Geodetic &anchor );
00941
                void ECEFtoAER( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
00957
                   &angleUnit,
                       double x, double y, double z, double lat0, double lon0, double h0, double &az, double &elev, double &slantRange);
00958
00959
00969 AER ECEFtoAER(const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
00970
                         const XYZ &ecef, const Geodetic &anchor );
00971
00986 void ENUtoUVW( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
                   &angleUnit.
00987
                       double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double &u, double &v, double &w);
00988
00999 UVW ENUtoUVW( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
                   &angleUnit
01000
                       const ENU &enu, const Geographic &point );
01001
01013 double CosAngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2);
01022 double CosAngleBetweenVectors( const XYZ &point1, const XYZ &point2 );
01023
01024
01036 double AngleBetweenVectors (double x1, double v1, double z1, double x2, double v2, double z2);
01037
01045 double AngleBetweenVectors( const XYZ &vec1, const XYZ &vec2);
01046
01047
01061 \ \mathrm{void} \ \frac{\mathrm{VectorFromTwoPoints}(\ \mathrm{double}\ x1,\ \mathrm{double}\ y1,\ \mathrm{double}\ x2,\ \mathrm{double}\ y2,\ \mathrm{double}\ x2,\ \mathrm{double}\ x2,\ \mathrm{double}\ x2,\ \mathrm{double}\ x3,\ \mathrm{double}\ x4,\ \mathrm{double}\ x4,\
                   double &zV );
01062
```

```
01070 XYZ VectorFromTwoPoints( const XYZ &point1, const XYZ &point2 );
01072
01076 struct CShiftECEF_3
01077 {
01078 public:
         std::string Name() const
01083
         {
01084
            return name;
         }
01085
01086
01090
         double dX() const
01091
         {
01092
            return dx;
01093
01094
01098
         double dY() const
01099
01100
           return dy;
01101
01102
01106
         double dZ() const
01107
01108
           return dz;
01109
         }
01110
01111
          CShiftECEF\_3(\ std::string\ name\_,\ double\ dx\_,\ double\ dy\_,\ double\ dz\_): dx\{\ dx\_\},\ dy\{\ dy\_\},\ dz\{\ dz\_\}
01112
         {}
01113
         {\tt CShiftECEF\_3\ Inverse()\ const}
01114
01115
01116
            return CShiftECEF_3( name, -dx, -dy, -dz );
01117
01118
01119 private:
         std::string\ \underline{\mathbf{name}};
01120
01121
         double dx;
         double dy;
01123
         double dz;
01124 };
01125
01126 //---
01131 struct CShiftECEF_7
01132 {
01133 public:
01137
         std::string Name() const
01138
         {
01139
            return name;
         }
01140
01141
01145
         double dX() const
01146
         {
01147
            return dx;
01148
01149
01153
         double dY() const
01154
01155
           return dy;
01156
01157
         {\rm double}\ {\rm d} Z()\ {\rm const}
01161
01162
         {
01163
           return dz;
01164
01165
01169
         double rX() const
01170 \\ 01171
           return rx:
01172
         }
01173
01177
         double rY() const
01178
         {
01179
            return ry;
01180
01181
         double rZ() const
01186
         {
01187
            {\rm return}\ {\bf rz};
01188 \\ 01189
         }
01193
         double S() const
01194
         {
01195
01196
01197
         01198
       s_ ):
```

10.10 geodesy.h

```
01199
           name \{ \ name \_ \ \}, \ dx \{ \ dx \_ \ \}, \ dy \{ \ dy \_ \ \}, \ dz \{ \ dz \_ \ \}, \ rx \{ \ rx \_ \ \}, \ ry \{ \ ry \_ \ \}, \ rz \{ \ rz \_ \ \}, \ s \{ \ s \_ \ \}
01200
01201
        CShiftECEF_7 Inverse() const
01202
01203
01204
           01205
        }
01206
01207 private:
01208
        std::string name;
01209
        double dx;
01210
        double dy;
01211
        double dz;
01212
        double rx;
01213
        double ry;
01214
        double rz;
01215
        double s;
01216 };
01217
01218
01222 enum TGeodeticDatum: int
01223 {
       \begin{array}{l} {\rm GD\_WGS84} = 0, \\ {\rm GD\_PZ90} = 1, \\ {\rm GD\_PZ9002} = 2, \\ {\rm GD\_PZ9011} = 3, \\ {\rm GD\_SK95} = 4, \\ {\rm GD\_SK42} = 5, \\ {\rm GD\_GSK2011} = 6, \\ {\rm GD\_ITRF2008} = 7 \end{array}
01224
01225
01226
01227
01228
01229
01230
01231
01232 };
01233
01234
01235
01236
01237
        3-параметрическое преобразование
01238
01243 static const CShiftECEF 3 SK95toPZ90( "SK95toPZ90", 25.90, -130.94, -81.76 );
01244
01245
01246
       / 7-параметрическое преобразование
01247
01248
01257
        -0.00000022);
01258
01267
        -0.00000022800);
01268
01277
        -0.00000022800 );
01278
01283 static const CShiftECEF 7 GSK2011toPZ9011( "GSK2011toPZ9011", 0.0, 0.014, -0.008,
        -0.000562 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
0.000019 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
01284
01285
        -0.000053 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
01286
01287
        -0.0000000006);
01288
-0.000000008);
01297
01298
01303 static const CShiftECEF 7 PZ90toPZ9011( "PZ90toPZ9011", -1.443, 0.156, 0.222,
        -0.00230 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
0.00354 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
01304
01305
01306
        -0.134210 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
01307
        -0.000000228);
01308
01317
        -0.000000008);
01318
01323 static const CShiftECEF 7 PZ9011toITRF2008( "PZ9011toITRF2008", -0.003, -0.001, 0.000,
         0.000019 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
01324
```

```
-0.000042 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD, 0.000002 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD,
01326
01327
         -0.000);
01328
01329
01336 CShiftECEF 3 GetShiftECEF 3(const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to);
01344 CShiftECEF 7 GetShiftECEF 7( const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to );
01345
01346
01360 void ECEFtoECEF_3params( double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double dz, double &xt, double &yt,
       double &zt ):
01361
01374 void ECEFtoECEF 3params( const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs,
01375
         const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &yt, double &zt);
01376
01385 void ECEFtoECEF 3params( const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &ceeft);
01386
01387
01405 void ECEFtoECEF_7params( double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double dz, 01406 double rx, double ry, double rz, double s, double &xt, double &yt, double &zt);
01407
01420 void ECEFtoECEF_7params( const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs,
01421
         const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &yt, double &zt);
01422
01431 void ECEFtoECEF_7params( const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &ceefs);
01432
01433
01434
                                      Преобразования Молоденского
01435
01440 void GEOtoGeoMolodenskyAbridged (const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const
       Units::TAngleUnit & angleUnit,
01441
         double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz,
01442
         const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1);
01443
01448 void GEOtoGeoMolodenskyFull( const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
       &angleUnit,
01449
         double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz, double rx, double ry, double rz, double s,
01450
         const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1);
01451
01452
                         Геодезические координаты в плоские прямоугольные Гаусса-Крюгера
01453
01454
01465 void SK42toGaussKruger( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
         double lat, double lon, int &n, int &x, int &y);
01466
01467
01477 void GaussKrugerToSK42( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
01478
         int x, int y, double &lat, double &lon );
01479
01480 }
        // end namespace SPML
01481 \} // end namespace Geodesy
01482 #endif // SPML_GEODESY_H
```


#### 10.11 Файл spml.h

```
SPML (Special Program Modules Library) - СБ ПМ (Специальная Библиотека Программных Моду-
лей)
#include <string>
```

```
#include <string>
#include <compare.h>
#include <consts.h>
#include <convert.h>
#include <geodesy.h>
#include <units.h>
```

10.12 spml.h 127

Граф файлов, в которые включается этот файл:



### Пространства имен

• namespace SPML

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

## Функции

• std::string SPML::GetVersion ()

Возвращает строку, содержащую информацию о версии

• void SPML::ClearConsole ()

Очистка консоли (терминала) в \*nix.

### 10.11.1 Подробное описание

SPML (Special Program Modules Library) - СБ ПМ (Специальная Библиотека Программных Модулей)

Единый заголовочный файл библиотеки SPML (его подключение включает полностью всю библиотеку).

Дата

14.07.20 - создан

Автор

Соболев А.А.


См. определение в файле spml.h

# 10.12 spml.h

## См. документацию.

### 10.13 Файл units.h

Единицы измерения физических величин, форматы чисел Граф файлов, в которые включается этот файл:



### Пространства имен

 $\bullet$  name space  $\ensuremath{\mathsf{SPML}}$ 

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

• namespace SPML::Units

Единицы измерения физических величин, форматы чисел

### Перечисления

 • enum SPML::Units::TNumberFormat : int { SPML::Units::NF\_Fixed = 0 , SPML::Units::NF\_Scientific = 1 }

Формат числа

• enum SPML::Units::TAngleUnit : int { SPML::Units::AU\_Radian = 0 , SPML::Units::AU\_Degree = 1 }

Размерность угловых единиц

- enum SPML::Units::TRangeUnit : int { SPML::Units::RU\_Meter = 0 , SPML::Units::RU\_Kilometer = 1 }

Размерность единиц дальности

10.14 units.h

### 10.13.1 Подробное описание

Единицы измерения физических величин, форматы чисел

Дата

17.02.20 - создан

Автор

Соболев А.А.

См. определение в файле units.h

### 10.14 units.h

```
См. документацию.
00010
00011 #ifndef SPML_UNITS_H
00012 #define SPML_UNITS_H
00013
\begin{array}{c} 00014 \text{ namespace SPML} \\ 00015 \text{ } \{\\ 00016 \text{ namespace Units} \end{array}
00017 {
00018 /
00022 enum TNumberFormat : int
00023 {
00024

NF_Fixed = 0, \\
NF_Scientific = 1


00025
00026 };
00027
00031~\mathrm{enum}~\mathrm{TAngleUnit}:\mathrm{int}
00032 {
00033
              \begin{array}{l} AU\_Radian = 0, \\ AU\_Degree = 1 \end{array}
00034
00035 };
00036
00040 enum TRangeUnit : int
00041 {
              \begin{aligned} RU\_Meter &= 0, \\ RU\_Kilometer &= 1 \end{aligned}
00042
00043
00044 };
00045
00046 }
00047 }
00048 #endif // SPML_UNITS_H
```

# 10.15 Файл convert.cpp

Переводы единиц библиотеки СБПМ

#include <convert.h>

Граф включаемых заголовочных файлов для convert.cpp:



#### Пространства имен

• namespace SPML

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

• namespace SPML::Convert

Переводы единиц

#### Функции

• float SPML::Convert::AngleTo360 (float angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2РІ) радиан

• double SPML::Convert::AngleTo360 (double angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла в [0,360) градусов или [0,2РІ) радиан

• float SPML::Convert::EpsToMP90 (float angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла места в [-90,90] градусов или [-РІ/2, РІ/2] радиан

• double SPML::Convert::EpsToMP90 (double angle, const Units::TAngleUnit &au)

Приведение угла места в [-90,90] градусов или [-РІ/2, РІ/2] радиан

• void SPML::Convert::UnixTimeToHourMinSec (int rawtime, int &hour, int &min, int &sec, int &day=dummy\_int, int &mon=dummy\_int, int &year=dummy\_int)

Перевод целого числа секунд с 00:00:00 01.01.1970 в часы/минуты/секунды/день/месяц/год

• const std::string SPML::Convert::CurrentDateTimeToString ()

Получение текущей даты и времени

• double SPML::Convert::CheckDeltaAngle (double deltaAngle, const SPML::Units::TAngleUnit &au)

Проверка разницы в углах

#### 10.15.1 Подробное описание

Переводы единиц библиотеки СБПМ

Дата

14.07.20 - создан

10.16 convert.cpp 131

Автор

#### Соболев А.А.

См. определение в файле convert.cpp

# 10.16 convert.cpp

```
См. документацию.
00001 /
00010
00011 \#include <convert.h>
00012
00013 namespace SPML
00014 {
00015 namespace Convert
00016 \{
00017 \)/-----00018 float Angle
To<br/>360( float angle, const Units::TAngle
Unit &<br/>au )
00019 {
00020
           float \_angle = angle;
          switch (au) {
    case Units::TAngleUnit::AU_Degree:
00021
00022
00023
00024
                  // old
00025 /
                    while
( _angle >= 360.0f ) {
                        _angle -= 360.0f;
00026
00027
00028
                     while ( angle < 0.0f ) {
                        _angle += 360.0f;
00029
00030 //
00031
00032
                     // new 1
                    00033
00034
00035
00036
00037
00038 //
00039
00040
                  float n = std::floor( _angle / 360.0 ); if( ( _angle >= 360.0 ) || ( _angle < 0.0 ) ) { _angle -= ( 360.0 * n );
00041
00042
00043
00044
00045
                  break;
00046
               case Units::TAngleUnit::AU_Radian:
00047
00048
00049
                  // old
                             _angle >= Consts::PI_2_F ) {
00050 /
                     while(
                        _{\rm angle} -= Consts::PI_2_\bar{\rm F};
00051
00052
                     00053
00054
00055 //
00056
00057
                  // new 1
00058
                     float \ n = std::floor( \ \_angle \ / \ Consts::PI\_2\_F \ );
                    if(_angle >= Consts::PI _2 _F ) {
            angle -= ( Consts::PI _2 _F ) ;
            angle -= ( Consts::PI _2 _F * n );
        } else if(_angle < 0.0 ) {
            _angle += ( Consts::PI _2 _F * n );
        }
00059
00060
00061
00062
00063 //
00064
00065
                  00066
00067
00068
00069
00070
                  break;
00071
00072
               default:
                  assert( false );
00073
00074
00075
           return _angle;
00076 }
00077
00078 double Angle
To<br/>360<br/>( double angle, const Units::TAngle
Unit &<br/>au ) \,
00079 {
           \begin{array}{l} {\rm double\ \_angle=\ angle;} \\ {\rm switch\ (\ au\ )\ \{} \end{array}
00080
00081
00082
              case Units::TAngleUnit::AU_Degree:
00083
```

```
00084
                    // old
00085
                       while(
                                 _{\rm angle} >= 360.0 ) {
00086
                            angle -= 360.0;
00087
                       while(
00088
                                 _angle < 0.0 ) {
                           _angle += 360.0;
00089
00090
00091
00092
                    // new 1
                       double n = std::floor( _angle / 360.0 ); if( _angle >= 360.0 ) { _angle -= ( 360.0 * n ); } else if( _angle < 0.0 ) { _angle += ( 360.0 * n ); }
00093
00094
00095
00096
00097
00098
00099
                     // new 2
00100
                    double n = std::floor( angle / 360.0 );
if( ( angle >= 360.0 ) || ( angle < 0.0 ) ) {
00101
00102
                        _angle -= ( 360.0 * n );
00103
00104
00105
                    break;
00106
                case Units::TAngleUnit::AU_Radian:
00107
00108
00109
00110
                       while
( \_angle >= Consts::PI\_2\_F ) {
                           _angle -= Consts::PI_2_F;
00111
00112
                       while( \_angle < 0.0 ) {
00113
                           _angle += Consts::PI_2_F;
00114
00115 /
00116
00117
                    // new 1
                       double n = std::floor( _angle / Consts::PI_2_D ); if( _angle >= Consts::PI_2_D ) { _angle -= ( Consts::PI_2_D * n ); } else if( _angle < 0.0 ) {
00118
00119
00120
                       } else if( _angle < 0.0 ) {
    _angle += ( Consts::PI_2_D * n );

00121
00122
00123
00124
                     // new 2
00125
                     \begin{array}{ll} & \text{double n} = \text{std::floor(\_angle / Consts::PI\_2\_D );} \\ & \text{if((\_angle >= Consts::PI\_2\_F ) || (\_angle < 0.0 ) ) { }} \\ & \text{\_angle -= (Consts::PI\_2\_F * n );} \end{array} 
00126
00127
00128
00129
00130
                    break
00131
                default:
00132
00133
                    assert(false);
00134
00135
            return _angle;
00136 }
00137
00138 float EpsToMP90( float angle, const Units::TAngleUnit &au )
00139 {
                    angle = angle;
            switch ( au ) {
00141
                case Units::TAngleUnit::AU_Degree:
00142
00143
                    while ( angle > 90.0f ) {
00144
                        \_angle -= 180.0f;
00145
00146
00147
                    while(
                              _angle <= -90.0f ) {
                        angle += 180.0f;
00148
00149
                    if( ( AngleTo360( std::abs( angle ), Units::TAngleUnit::AU_Degree ) > 90.0f ) && ( AngleTo360( std::abs( angle ), Units::TAngleUnit::AU_Degree ) <= 270.0f ) )
00150
00151
00152
                         \_angle *= -1.0f;
00153
00154
00155
                    break;
00156
                case Units::TAngleUnit::AU_Radian:
00157
00158
00159
                    while( angle > Consts::PI 05 F) {
                        _angle -= Consts::PI_F;
00160
00161
                    while( \_angle <= -Consts::PI\_05\_F ) {
00162
                        _angle += Consts::PI_F;
00163
00164
                    if( ( AngleTo360( std::abs( angle ), Units::TAngleUnit::AU_Radian ) > Consts::PI_05_F ) && ( AngleTo360( std::abs( angle ), Units::TAngleUnit::AU_Radian ) <= ( 3.0f * Consts::PI_05_F ) ) )
00165
00166
00167
                         \_angle *= -1.0f;
00168
00169
00170
                    break;
```

10.16 convert.cpp 133


```
00171
00172
               default:
00173
                  assert( false );
00174
00175
           return _angle;
00176 }
00177
00178 double EpsToMP90( double angle, const Units::TAngleUnit &au )
00179 {
           double _angle = angle;
switch (au) {
00180
00181
00182
              {\bf case}\ {\bf Units::} {\bf TAngle Unit::} {\bf AU\_Degree:}
00183
00184
00185
                     while(
                              _{\rm angle} > 90.0 ) {
                         angle -= 180.0;
00186
00187
                     while(
00188
                              angle <= -90.0) {
                         _angle += 180.0;
00189
00190
                      \begin{array}{l} \mbox{if( (AngleTo360(std::abs(angle), Units::TAngleUnit::AU\_Degree) > 90.0) \&\& \\ \mbox{(AngleTo360(std::abs(angle), Units::TAngleUnit::AU\_Degree) <= 270.0))} \end{array} 
00191
00192
00193
                          _angle *= -1.0;
00194
00195
                     }
00196
00197
00198
                    angle = std::asin( std::sin( angle * DgToRdD ) ) * RdToDgD;
00199
00200
00201
               case Units::TAngleUnit::AU Radian:
00202
00203
                              _{\rm angle} > {\rm Consts::PI\_05\_D} ) {
00204
                         _{\rm angle} -= Consts::PI_D;
00205
                     while(
                              _angle <= -Consts::PI_05_D ) {
00206
00207
                         _angle += Consts::PI_D;
00208
                     if( ( AngleTo360( std::abs( angle ), Units::TAngleUnit::AU_Radian ) > Consts::PI_05_D ) && ( AngleTo360( std::abs( angle ), Units::TAngleUnit::AU_Radian ) <= ( 3.0 * Consts::PI_05_D ) ) )
00209
00210
00211
                          _{\rm angle} *= -1.0;
00212
00213
00214
                    angle = std::asin( std::sin( angle ));
00215
                  break;
00216
00217
00218
                  assert( false );
00219
00220
           return _angle;
00221 }
00222
00223 void UnixTimeToHourMinSec( int rawtime, int &hour, int &min, int &sec, int &day, int &mon, int &year )
00224 {
00225
           std::time\_t temp = rawtime;
00226
           std::tm res;
00227
           gmtime_r( &temp, &res );
00228
           hour = \overline{(res.tm hour) \% 24};
           \min = (\text{res.tm} \text{\_min}) \% 60;
00229
00230
           sec = (res.tm\_sec) \% 60;
00231
           day = res.tm_mday;
00232
           mon = (res.tm\_mon + 1);
           year = (res.tm_year + 1900);
00233
00234 }
00235
00236 const std::string CurrentDateTimeToString() {
00237
           time_t now = time( nullptr );
struct tm tstruct;
00238
           char buf[80];
tstruct = *localtime(&now);
00239
00240
00241
           // Visit http://en.cppreference.com/w/cpp/chrono/c/strftime
           // for more information about date/time format
//strftime( buf, sizeof( buf ), "%Y-%m-%d.%X", &tstruct ); // original
strftime( buf, sizeof( buf ), "%X %d-%m-%Y UTC%z", &tstruct ); // my
00242
00243
00244
00245
           return buf;
00246 }
00247
00248 double CheckDeltaAngle<br/>( double deltaAngle, const{\tt SPML::Units::TAngleUnit}&au )
00249 {
00250
           double
                     \_deltaAngle = deltaAngle;
           switch (au) {
    case SPML::Units::TAngleUnit::AU_Degree:
00251
00252
00253
00254
                     if
( std::abs( _deltaAngle ) > std::abs( _deltaAngle + 360.0 ) ) {
                         _{\text{deltaAngle}} += 3\overline{60.0};
00255
00256
00257
                     if( std::abs( deltaAngle ) > std::abs( deltaAngle - 360.0 ) ) {
```

```
_deltaAngle -= 360.0;
00258 //
00259
                    deltaAngle = std::fmod( std::abs( deltaAngle ) + 180.0, 360.0 ) - 180.0;
00260
                   \begin{aligned} & \overline{\text{if}} (\text{ deltaAngle} < 0.0 \text{ ) } \{ \\ & \underline{\text{ deltaAngle *= (-1.0);}} \end{aligned} 
00261
00262
00263
00264
                  break;
00265
               case SPML::Units::TAngleUnit::AU_Radian:
00266
00267
                    if
( std::abs( _deltaAngle ) > std::abs( _deltaAngle + ( SPML::Consts::
PI_2_D ) ) ) { _deltaAngle += ( SPML::Consts::
PI_2_D );
00268 /
00269
00270
                    ] if( std::abs( _deltaAngle ) > std::abs( _deltaAngle - ( SPML::Consts::PI_2_D ) ) ) } {    _deltaAngle -= ( SPML::Consts::PI_2_D ); }
00271
00272
00273
                    00274
        SPML::Consts::PI_D;
if( deltaAngle < 0.0 ) {
00275
                     _deltaAngle *= ( -1.0 );
00276
00277
00278 \\ 00279
                  break;
              } default:
00280
00281
                  assert(false);
00282
00283
           return _deltaAngle;
00284 }
00285
00286 }
00287 }
```

# 10.17 Файл geodesy.cpp

Земные эллипсоиды, геодезические задачи (персчеты координат) #include <geodesy.h>

Граф включаемых заголовочных файлов для geodesy.cpp:



#### Пространства имен

• namespace SPML

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

• namespace SPML::Geodesy

Геодезические функции и функции перевода координат

### Функции

• void SPML::Geodesy::GEOtoRAD (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range ← Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double latStart, double lonStart, double latEnd, double lonEnd, double &d, double &az, double &azEnd=dummy double)

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

• RAD SPML::Geodesy::GEOtoRAD (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geographic &start, const Geographic &end)

Пересчет географических координат в радиолокационные (Обратная геодезическая задача)

• void SPML::Geodesy::RADtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range ← Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double latStart, double lonStart, double d, double az, double &latEnd, double &lonEnd, double &azEnd=dummy double)

Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)

• Geographic SPML::Geodesy::RADtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geographic &start, const RAD &rad, double &azEnd=dummy double)

Пересчет радиолокационных координат в географические (Прямая геодезическая задача)

• void SPML::Geodesy::GEOtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

• XYZ SPML::Geodesy::GEOtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic point)

Пересчет широты, долготы, высоты в декартовые геоцентрические координаты

• void SPML::Geodesy::ECEFtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double &lat, double &lon, double &h)

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

• Geodetic SPML::Geodesy::ECEFtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, XYZ &point)

Пересчет декартовых геоцентрических координат в широту, долготу, высоту

• double SPML::Geodesy::XYZtoDistance (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

• double SPML::Geodesy::XYZtoDistance (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Вычисление расстояния между точками в декартовых координатах

• void SPML::Geodesy::ECEF\_offset (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &dX, double &dY, double &dZ)

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

• XYZ SPML::Geodesy::ECEF\_offset (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)

ЕСЕГ смещение ( разница в декартовых ЕСЕГ координатах двух точек )

• void SPML::Geodesy::ECEFtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double lat, double lon, double h, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

• ENU SPML::Geodesy::ECEFtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &ecef, const Geodetic &point)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат опорной точки point.

• void SPML::Geodesy::ECEFtoENUV (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, double dX, double dY, double dZ, double lat, double lon, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат (lat, lon)

• ENU SPML::Geodesy::ECEFtoENUV (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::← TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &shift, const Geographic &point)

Перевод ECEF координат точки в ENU относительно географических координат point.

• void SPML::Geodesy::ENUtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double e, double n, double u, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат опорной точки (lat, lon)

• XYZ SPML::Geodesy::ENUtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &enu, const Geodetic &point)

Перевод ENU координат точки в ECEF относительно географических координат точки point.

• void SPML::Geodesy::ENUtoAER (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double &az, double &elev, double &slantRange)

Перевод ENU координат точки в AER координаты

• AER SPML::Geodesy::ENUtoAER (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, const ENU &point)

Перевод ENU координат точки в AER координаты

• void SPML::Geodesy::AERtoENU (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод AER координат точки в ENU координаты

• ENU SPML::Geodesy::AERtoENU (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngle ← Unit &angleUnit, const AER &aer)

Перевод ENU коордиат точки в AER координаты

• void SPML::Geodesy::GEOtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range ← Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat, double lon, double h, double lat0, double lon0, double h0, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки

• ENU SPML::Geodesy::GEOtoENU (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point, const Geodetic &anchor)

Перевод геодезических координат GEO точки point в координаты ENU относительно опорной точки

• void SPML::Geodesy::ENUtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h)

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

• Geodetic SPML::Geodesy::ENUtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &point, const Geodetic &anchor)

Перевод координат ENU в геодезические координаты GEO относительно опорной точки

• void SPML::Geodesy::GEOtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &az, double &elev, double &slantRange)

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

• AER SPML::Geodesy::GEOtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)

Вычисление AER координат между двумя геодезическими точками

• void SPML::Geodesy::AERtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &range Unit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h)

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

• Geodetic SPML::Geodesy::AERtoGEO (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer, const Geodetic &anchor)

Перевод AER координат в геодезические относительно опорной точки

• void SPML::Geodesy::AERtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &x, double &y, double &z)

Перевод AER координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• XYZ SPML::Geodesy::AERtoECEF (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer, const Geodetic &anchor)

Перевод AER координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• void SPML::Geodesy::ECEFtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double x, double y, double z, double lat0, double lon0, double h0, double &az, double &elev, double &slantRange)

Перевод AER координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• AER SPML::Geodesy::ECEFtoAER (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const XYZ &ecef, const Geodetic &anchor)

Перевод АЕК координат относительно опорной точки в глобальные декартовые

• void SPML::Geodesy::ENUtoUVW (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double &u, double &v, double &w)

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

• UVW SPML::Geodesy::ENUtoUVW (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &enu, const Geographic &point)

Перевод ENU координат точки в UVW координаты

• double SPML::Geodesy::CosAngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве

• double SPML::Geodesy::CosAngleBetweenVectors (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Косинус угла между векторами в евклидовом пространстве

• double SPML::Geodesy::AngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)

Угол между векторами в евклидовом пространстве

double SPML::Geodesy::AngleBetweenVectors (const XYZ &vec1, const XYZ &vec2)

Угол между векторами в евклидовом пространстве

• void SPML::Geodesy::VectorFromTwoPoints (double x1, double y1, double z1, double x2, double x2, double x2, double &xV, double &zV)

Вектор из координат двух точек

• XYZ SPML::Geodesy::VectorFromTwoPoints (const XYZ &point1, const XYZ &point2)

Вектор, полученный из координат двух точек

• void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_3params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double &xt, double &yt, double &zt)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

- void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_3params (TGeodeticDatum from, double xs, double ys, double zs, TGeodeticDatum to, double &xt, double &xt, double &zt)
- void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_3params (const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &eceft)

3-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (простой сдвиг)

• CShiftECEF\_3 SPML::Geodesy::GetShiftECEF\_3 (const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to)

Получить параметры перевода из СК from в СК to.

• CShiftECEF\_7 SPML::Geodesy::GetShiftECEF\_7 (const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to)

Получить параметры перевода из СК 'from' в СК 'to'.

• void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_7params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double dz, double rx, double ry, double rz, double s, double &xt, double &zt)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

• void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_7params (const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs, const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &xt, double &zt)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

 void SPML::Geodesy::ECEFtoECEF\_7params (const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &eceft)

7-параметрическое преобразование декартовых геоцентрических координат (Бурса-Вольфа)

• void SPML::Geodesy::GEOtoGeoMolodenskyAbridged (const CEllipsoid &el0, const Units::← TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz, const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)

Сокращенное преобразование Молоденского для геодезических координат

• void SPML::Geodesy::GEOtoGeoMolodenskyFull (const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz, double rx, double rz, double rz, double s, const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)

Полное преобразование Молоденского для геодезических координат

• void SPML::Geodesy::SK42toGaussKruger (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units:: TAngleUnit &rangeUnit, double lat, double lon, int &x, int &x)

Перевод геодезических координат из СК-42 (на эллипсоиде Красовского) в X-Y координаты Гаусса-Крюгера

• void SPML::Geodesy::GaussKrugerToSK42 (const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units:: TAngleUnit &rangeUnit, int x, int y, double &lat, double &lon)

Перевод X-Y координат Гаусса-Крюгера в геодезических координат из СК-42 (на эллипсоиде Красовского)

#### 10.17.1 Подробное описание

Земные эллипсоиды, геодезические задачи (персчеты координат)

Дата

06.11.19 - создан

Автор

Соболев А.А.

См. определение в файле geodesy.cpp

# 10.18 geodesy.cpp

```
См. документацию.
00001 //-----
00010
00011 #include <geodesy.h>
00012
00013 namespace SPML
00014 {
00015 namespace Geodesy
00016 {
00017
00018 //-----
00019 CEllipsoid::CEllipsoid()
```

```
00021
                    a = 0.0;
00022
                    b = 0.0;
00023
                    f = 0.0;
00024
                    invf = 0.0;
00025 }
00026
00027 \; \textbf{CEllipsoid}: \textbf{CEllipsoid} (\; \textbf{std}: \textbf{string} \; \textbf{ellipsoid} \\ \textbf{Name}, \; \textbf{double} \; \textbf{semiMajorAxis}, \; \textbf{double} \; \textbf{semiMinorAxis}, \; \textbf{double} \; \textbf{inverseFlattening}, \; \textbf{double} \; \textbf{semiMajorAxis}, \; \textbf{double} \; \textbf{semiMinorAxis}, \; \textbf{double} \; \textbf{inverseFlattening}, \; \textbf{double} \; \textbf{semiMajorAxis}, 
                 bool isInvfDef )
00028 {
00029
                    name = ellipsoidName;
00030
                    \mathbf{a} = \mathrm{semi} \bar{\mathrm{MajorAxis}};
                    invf = inverseFlattening;
00031
00032
                    if( isInvfDef && ( Compare::IsZeroAbs( inverseFlattening ) || std::isinf( inverseFlattening ) ) ) {
                            b = semiMajorAxis;
00033
00034
                           f = 0.0;
                    } else if ( isInvfDef ) { b = ( 1.0 - ( 1.0 / inverseFlattening ) ) * semiMajorAxis;
00035
00036
00037
                           f = 1.0 / inverseFlattening;
00038
                    } else {
00039
                           b = semiMinorAxis;
                            f = 1.0 / inverseFlattening;
00040
00041
00042 }
00043
                 /CEllipsoid::CEllipsoid( std::string ellipsoidName, double semiMajorAxis, double semiMinorAxis, double
00044
                 inverseFlattening)
00045
00046
                          name = ellipsoidName;
                         a = semiMajorAxis;
invf = inverseFlattening;
00047
00048
                         if
( Compare::IsZero( semiMinorAxis ) && !Compare::IsZero( inverseFlattening ) ) { // b = 0, invf != 0 b = ( 1.0 - ( 1.0 / inverseFlattening ) ) * semiMajorAxis;
00049
00050
00051
                                 f = 1.0 / inverseFlattening;
00052
                          } else if( !Compare::IsZero( semiMinorAxis ) && Compare::IsZero( inverseFlattening ) ) {
00053
                                 \mathbf{b} = \mathbf{semiMinorAxis};
                                 f = 0.0;
00054
00055
                         } else {
   b = semiMinorAxis;
00056
00057
                                 f = 1.0 / inverseFlattening;
00058
00059
00060
              void GEOtoRAD( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit & angleUnit,
00061
00062
                    double latStart, double lonStart, double latEnd, double lonEnd, double &d, double &az, double &azEnd)
00063 {
00064
                         / Параметры эллипсоида:
00065
                     double a = ellipsoid.A();
                    double b = ellipsoid.B();
double f = ellipsoid.F();
00066
00067
00068
00069
                      // По умолчанию Радианы:
                    double _latStart = latStart;
double _lonStart = lonStart;
double _latEnd = latEnd;
double _lonEnd = lonEnd;
00070
00071
00072
00073
00074
00075
                     // При необходимости переведем входные данные в Радианы:
00076
                    switch( angleUnit ) {
                           case(Units::TAngleUnit::AU_Radian): break; // Уже переведено case(Units::TAngleUnit::AU_Degree):
00077
00078
00079
00080
                                      latStart *= Convert::DgToRdD;
                                   _ lonStart *= Convert::DgToRdD;
latEnd *= Convert::DgToRdD;
_lonEnd *= Convert::DgToRdD;
00081
00082
00083
                                  break;
00084
00085
00086
                            default:
00087
                                  assert(false);
00088
00089
                     // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
00090
00091
                    if( Compare::AreEqualAbs( a, b ) ) { // При расчете на сфере используем упрощенные формулы
00092
                                / Azimuth
00093
                            double fact1, fact2, fact3;
                           double lact., lact.2, lact.3; fact1 = std::cos(_latEnd ) * std::sin(_lonEnd - _lonStart ); fact2 = std::cos(_latStart ) * std::sin(_latEnd ); fact3 = std::sin(_latStart ) * std::cos(_latEnd ) * std::cos(_lonEnd - _lonStart ); az = Convert::AngleTo360( std::atan2( fact1, fact2 - fact3 ), Units::AU_Radian ); // [рад] - Прямой азимут в
00094
00095
00096
00097
                 начальной точке
00098
00099
                               / ReverseAzimuth
                            fact1 = std::cos( _latStart ) * std::sin( _lonEnd - _lonStart );
fact2 = std::cos( _latStart ) * std::sin( _latEnd ) * std::cos( _lonEnd - _lonStart );
fact3 = std::sin( _latStart ) * std::cos( _latEnd );
00100
00101
00102
                           00103
                 в конечной точке
```

```
00104
00105
                // Distance
               double temp1, temp2, temp3;
temp1 = std::sin( _latStart ) * std::sin( _latEnd );
temp2 = std::cos( _latStart ) * std::cos( _latEnd ) * std::cos( _lonEnd - _lonStart );
00106
00107
00108
               temp3 = temp1 + temp2;
00109
               d = std::acos( temp3 ) * а ; // [м]
00110
00111
           } else { // Для эллипсоида используем формулы Винсента
00112
              double L = lonEnd - lonStart;
00113
               \begin{array}{l} \mbox{double } U1 = \mbox{std::tan( ( 1.0 - f ) * std::tan( \_latStart ) );} \\ \mbox{double } U2 = \mbox{std::tan( ( 1.0 - f ) * std::tan( \_latEnd ) );} \\ \end{array} 
00114
00115
00116
00117
               double \sin U1 = \operatorname{std}::\sin(U1);
00118
               double \cos U1 = \operatorname{std}::\cos(U1);
00119
               double \sin U2 = \operatorname{std}::\sin(U2);
00120
               double \cos U2 = \operatorname{std}:\cos(U2);
00121
00122
                / eq. 13
00123
               double lambda = L;
00124
               double lambda_new = 0.0;
00125
               int iterLimit = 100;
00126
00127
               double sinSigma = 0.0;
00128
               double \cos Sigma = 0.0;
00129
               double sigma = 0.0;
00130
               double sinAlpha = 0.0;
00131
               double \cos SqAlpha = 0.0;
00132
               double \cos 2 \text{SigmaM} = 0.0;
00133
               double c = 0.0:
               double sinLambda = 0.0;
00134
00135
               double cosLambda = 0.0;
00136
00137
00138 \\ 00139
                  sinLambda = std::sin( lambda );
                  cosLambda = std::cos( lambda );
00140
00141
                  % in Sigma = std::sqrt( ( cosU2 * sinLambda ) * ( cosU2 * sinLambda ) + ( cosU1 * sinU2 - sinU1 * cosU2 * cosLambda ) * ( cosU1 * sinU2 - sinU1 * cosU2 * cosLambda ) ) );
00142
00143
00144
                  if
( {\tt Compare::IsZeroAbs}( sinSigma ) ) { // co-incident points
00145
                      d = 0.0;
                      az = 0.0;
00146
00147
                      azEnd = 0.0;
00148
                      return;
00149
00150
00151
00152
                  \cos \text{Sigma} = \sin \text{U1} * \sin \text{U2} + \cos \text{U1} * \cos \text{U2} * \cos \text{Lambda};
00153
00154
                   // eq. 16
00155
                  sigma = std::atan2( sinSigma, cosSigma );
00156
                  // eq. 17     Careful!  sin2sigma might be almost 0!     sinAlpha = cosU1 * cosU2 * sinLambda / sinSigma;
00157
00158
                  \cos \operatorname{SqAlpha} = 1 - \sin \operatorname{Alpha} * \sin \operatorname{Alpha};
00159
00160
                  // eq. 18     Careful!    cos2alpha might be almost 0!     cos2SigmaM =     cosSigma -  2.0 * sinU1 * sinU2 /     cosSqAlpha;
00161
00162
00163
                  if(std::isnan(cos2SigmaM)) {
00164
                      \cos 2 {\rm SigmaM} = 0; // equatorial line: \cos {\rm SqAlpha} = 0
00165
00166
00167
00168
                  c = (f / 16.0) * cosSqAlpha * (4.0 + f * (4.0 - 3.0 * cosSqAlpha));
00169
00170 \\ 00171
                  lambda new = lambda;
00172
00173
                     eq. 11 (modified)
                  00174
00175
00176
               while(std::abs((lambda - lambda new)/lambda) > 1.0e-15 && --iterLimit > 0); // see how much
00177
         improvement we got
00178
00179
               double uSq = cosSqAlpha * ( a * a - b * b ) / ( b * b );
00180
00181
00182
               double A = 1 + uSq / 16384.0 * (4096.0 + uSq * (-768.0 + uSq * (320.0 - 175.0 * uSq)));
00183
00184
                / eq. 4
00185
               double B = uSq / 1024.0 * (256.0 + uSq * (-128.0 + uSq * (74.0 - 47.0 * uSq)));
00186
00187
               double deltaSigma = B * sinSigma *
00188
                  (\cos 2 \text{SigmaM} + (B / 4.0)) * (\cos Sigma * (-1.0 + 2.0 * \cos 2 \text{SigmaM} * \cos 2 \text{SigmaM}) -
00189
```

```
00190
                (B/6.0)*\cos 2 SigmaM*(-3.0+4.0*\sin Sigma*\sin Sigma)*(-3.0+4.0*\cos 2 SigmaM*\cos 2 SigmaM))
        );
00191
             // eq. 19 d = b * A * ( sigma - delta
Sigma ); // [m]
00192
00193
00194
              // eq. 20
00196
             az = Convert::AngleTo360(std::atan2((cosU2*sinLambda)),
00197
                (\cos U1 * \sin U2 - \sin U1 * \cos U2 * \cos Lambda)), Units::TAngleUnit::AU_Radian); // Прямой азимут в
        начальной точке, [рад]
00198
00199
               / eq. 21
             azEnd = Convert::AngleTo360( std::atan2( ( cosU1 * sinLambda ), ( -sinU1 * cosU2 + cosU1 * sinU2 * cosLambda
00200
        ) ), Units::TAngleUnit::AU Radian ); // Прямой азимут в конечной точке, [рад]
00201
00202
          // az, azEnd, d сейчас в радианах и метрах соответственно
00203
00204
          // Проверим, нужен ли перевод:
          switch( angleUnit ) {
00205
             case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00206
00207
00208
                az *= Convert::RdToDgD;
azEnd *= Convert::RdToDgD;
00209
00210
00211
                 break;
00212
00213
             default:
00214
                assert( false );
00215
00216
          switch( rangeUnit ) {
             case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
00217
00218
00219
                d *= 0.001;
00220
00221
                break;
00222
00223
             default:
00224
                assert( false );
00225
          }
00226
00227 }
00228
00229 RAD GEOtoRAD(const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00230
          const Geographic &start, const Geographic &end )
00231 {
00232
          double d, az, azEnd;
00233
          GEOtoRAD( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, start.Lat, start.Lon, end.Lat, end.Lon, d, az, azEnd );
00234
          return RAD(d, az, azEnd);
00235 }
00236
00237
00238 void RADtoGEO( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit & angleUnit,
00239
          double latStart, double lonStart, double d, double az, double &latEnd, double &lonEnd, double &azEnd )
00240 {
00241
            / Параметры эллипсоида:
00242
          double a = ellipsoid.A();
00243
          double b = ellipsoid.B();
00244
          double f = ellipsoid.F();
00245
00246
           / по умолчанию Метры-Радианы:
         double _latStart = latStart;
double _lonStart = lonStart;
double _d = d;
double _az = az;
00247
                                           // [рад]
// [рал
00248
                                               [рад]
00249
                                            [м]
00250
                                          // [рад]
00251
00252
          // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
          switch( angleUnit ) {
   case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено
   case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00253
00254
00255
00256
                  latStart *= Convert::DgToRdD;
00257
                 _lonStart *= Convert::DgToRdD;
00258
00259
                  az *= Convert::DgToRdD;
00260
                 break:
00261
00262
             default:
00263
                assert(false);
00264
          switch( rangeUnit ) {
    case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
    case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
00265
00266
00267
00268
             {
00269
                  d *= 1000.0;
                break;
00270
00271
00272
00273
                 assert(false);
```

```
00274
00275
            // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
00276
           if
( Compare::AreEqualAbs(a, b) ) { // При расчете на сфере используем упрощенные формулы
00277
00278
                 \mathbf{d} = \mathbf{d} / \mathbf{a}; // Нормирование / latitude
00279
               // labeled double temp1, temp2, temp3; temp1 = std::sin( _latStart ) * std::cos( _d ); temp2 = std::cos( _latStart ) * std::sin( _d ) * std::cos( _az ); latEnd = std::asin( temp1 + temp2 ); // [рад]
00280
00281
00282
00283
00284
00285
                // longitude
               // longhude
temp1 = std::sin( _d ) * std::sin( _az );
temp2 = std::cos( _latStart ) * std::cos( _d );
temp3 = std::sin( _latStart ) * std::sin( _d ) * std::cos( _az );
lonEnd = _lonStart + std::atan2( temp1, temp2 - temp3 ); // [paд]
00286
00287
00288
00289
00290
00291
                 / final bearing
                temp1 = std::cos( _latStart ) * std::sin( _az );
temp2 = std::cos( _latStart ) * std::cos( _d ) * std::cos( _az );
temp3 = std::sin( _latStart ) * std::sin( _d );
00292
00293
00294
                azEnd = Convert::AngleTo360( std::atan2( temp1, temp2 - temp3 ), Units::TAngleUnit::AU_Radian ); // [paд] -
00295
         Прямой азимут в конечной точке
00296
           } else { // Для эллипсоида используем формулы Винсента
double cosAlpha1 = std::cos(_az );
double sinAlpha1 = std::sin(_az );
00297
               00298
00299
00300
00301
00302
00303
00304
                  eq. 1
00305
                double sigma1 = std::atan2( tanU1, cosAlpha1 );
00306
               // eq. 2 double sinAlpha = cosU1 * sinAlpha1; double cosSqAlpha = 1 - sinAlpha * sinAlpha; double uSq = cosSqAlpha * ( a * a - b * b ) / ( b * b );
00307
00308
00309
00310
00311
00312
00313
                 \label{eq:double A = 1.0 + (uSq / 16384.0) * (4096.0 + uSq * (-768.0 + uSq * (320.0 - 175.0 * uSq))); } \\ 
00314
00315
               double B = ( uSq / 1024.0 ) * ( 256.0 + uSq * ( -128.0 + uSq * ( 74.0 - 47.0 * uSq ) ) );
00316
00317
00318
                  / iterate until there is a negligible change in sigma
00319
                double sOverbA = s / (b * A);
                double sigma = sOverbA;
00320
               double prevSigma = sOverbA;
double cos2SigmaM = 0.0;
00321
00322
00323
                double \sin \text{Sigma} = 0.0;
00324
                double \cos \text{Sigma} = 0.0;
00325
               double deltaSigma = 0.0;
00326
00327
               int iterations = 0:
00328
00329
                while( true ) {
00330
00331
                    \cos 2 \text{SigmaM} = \text{std}::\cos(2.0 * \text{sigma1} + \text{sigma});
00332
                    sinSigma = std::sin(sigma);
00333
                    \cos \widetilde{\text{Sigma}} = \operatorname{std}:\cos(\operatorname{sigma});
00334
00335
                       eq. 6
                    % of the deltaSigma = B * sinSigma * ( cos2SigmaM + ( B / 4.0 ) * ( cosSigma * ( -1.0 + 2.0 * cos2SigmaM * cos2SigmaM ) - ( B / 6.0 ) * cos2SigmaM * ( -3.0 + 4.0 * sinSigma * sinSigma ) * ( -3.0 + 4.0 * cos2SigmaM * cos2SigmaM )
00336
00337
00338
         ));
00339
00340
                    // ea. 7
00341
                    sigma = sOverbA + deltaSigma;
00342
00343
                     // break after converging to tolerance
00344
                    00345
                       break;
00346
00347
                    prevSigma = sigma;
00348
00349
                    iterations++;
00350
                    if( iterations > 1000 ) {
00351
                       break:
00352
                   }
00353
00354
                \cos 2 \text{SigmaM} = \text{std}::\cos(2.0 * \text{sigma1} + \text{sigma});
00355
                sinSigma = std::sin( sigma );
00356
               \cos Sigma = std::\cos(sigma);
00357
00358
                double tmp = sinU1 * sinSigma - cosU1 * cosSigma * cosAlpha1;
```

```
00359
00360
                / eq. 8
              \begin{array}{l} \text{latEnd} = \text{std::atan2}(\text{ sinU1 * cosSigma} + \text{cosU1 * sinSigma * cosAlpha1}, \\ \end{array}
00361
00362
                  ( 1.0 - f ) * std::sqrt( ( sinAlpha * sinAlpha + tmp * tmp) ) ); // [рад]
00363
00364
              double lambda = std::atan2( ( sinSigma * sinAlpha1 ), ( cosU1 * cosSigma - sinU1 * sinSigma * cosAlpha1 ) );
00365
00366
00367
              double c = ( f / 16.0 ) * \cosSqAlpha * ( 4.0 + f * ( 4.0 - 3.0 * \cosSqAlpha ) );
00368
00369
00370
              double L = lambda - ( 1.0 - c ) * f * sinAlpha * ( sigma + c * sinSigma * ( \cos 2SigmaM + c * \cos 2SigmaM + c * \cos 2SigmaM * \cos 2SigmaM ) ) );
00371
00372
00373
              //double phi = ( _lonStart + L + 3 * PI ) % ( 2 * PI ) - PI; // to -180.. 180 original! //lonEnd = ( _lonStart + L ) * RdToDgD; // [град] my lonEnd = _lonStart + L; // [рад] my
00374
00375
00376
00377
00378
                / eq. 12
00379
              double alpha2 = \text{std}:: \text{atan2}(\text{sinAlpha}, \text{-tmp}); // \text{final bearing, if required}
              azEnd = Convert::AngleTo360( alpha2, Units::TAngleUnit::AU_Radian ); // Прямой азимут в конечной точке,
00380
        [рад]
00381
00382
           // latEnd, lonEnd, azEnd сейчас в радианах
00383
00384
           // Проверим, нужен ли перевод:
           switch( angleUnit ) {
00385
              case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00386
00387
00388
              {
                 latEnd *= Convert::RdToDgD;
lonEnd *= Convert::RdToDgD;
00389
00390
00391
                  azEnd *= Convert::RdToDgD;
00392
00393
00394
              default:
                 assert( false );
00395
00396
          }
00397
          return;
00398 }
00399
00400 Geographic RADtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
        &angleUnit,
00401
          const Geographic &start, const RAD &rad, double &azEnd )
00402~\{
00403
           double latEnd, lonEnd:
          {\bf RADtoGEO}(\ {\bf ellipsoid},\ {\bf rangeUnit},\ {\bf angleUnit},
00404
00405
              start.Lat, start.Lon, rad.R, rad.Az, latEnd, lonEnd, azEnd );
           return Geographic( latEnd, lonEnd );
00406
00407 }
00408
00409 void GEOtoECEF( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
        \&angleUnit,
00410
          double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)
00411 {
00412
             Параметры эллипсоида:
00413
          double a = ellipsoid.A()
00414 //
             double b = ellipsoid.B();
00415
           // по умолчанию Метры-Радианы:
00416
00417
          double _lat = lat; // [рад]
double _lon = lon; // [рад]
double _h = h; // [м]
00418
00419
00420
00421
           // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
          switch( angleUnit ) {
   case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено
   case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00422
00423
00424
00425
00426
                   lat *= Convert::DgToRdD;
                   lon *= Convert::DgToRdD;
00427
                 break;
00428
00429
00430
              default:
00431
                 assert( false );
00432
00433
           switch( rangeUnit ) {
              case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
00434
00435
              case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
00436
              {
00437
                   h *= 1000.0;
00438
                  break;
00439
00440
                 assert( false );
00441
00442
          }
```

```
00443
               // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
              assert(!Compare::IsZeroAbs( a * a ) ); double es = 1.0 - ( ( b * b ) / ( a * a ) ); // e^2 double es = ellipsoid.EccentricityFirstSquared();
00444
00445 /
00446
00447
               \begin{array}{ll} \mbox{double sinLat} = \mbox{std::sin(} \ \_\mbox{lat} \ ); \\ \mbox{double cosLat} = \mbox{std::cos(} \ \_\mbox{lat} \ ); \\ \mbox{double sinLon} = \mbox{std::sin(} \ \_\mbox{lon} \ ); \\ \mbox{double cosLon} = \mbox{std::cos(} \ \_\mbox{lon} \ ); \\ \mbox{double cosLon} = \mbox{std::cos(} \ \_\mbox{lon} \ ); \\ \end{array} 
00448
00449
00450
00451
00452
00453
              double arg = 1.0 - ( es * ( sinLat * sinLat ) );
              \operatorname{assert}(\ \operatorname{arg}>0\ );
00454
00455
              double v = a / std::sqrt(arg);
00456
               \begin{array}{l} x = (\;v\;+\;\_h\;)\; *\; cosLat\; *\; cosLon;\; //\; [M] \\ y = (\;v\;+\;\_h\;)\; *\; cosLat\; *\; sinLon;\; //\; [M] \\ z = (\;v\; *\; (\;1.0\;-\;es\;)\;+\;\_h\;)\; *\; std::sin(\;\_lat\;); \qquad //\; [M] \end{array} 
00457
00458
00459
00460
00461
               // х, у, х сейчас в метрах
00462
00463
               // Проверим, нужен ли перевод:
00464
               switch( rangeUnit ) {
                   case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
00465
00466
00467
00468
00469
                        y /= 1000.0;
00470
                        z /= 1000.0;
                        break;
00471
00472
00473
                   default
00474
                        assert(false);
00475
              }
00476 }
00477
00478 XYZ GEOtoECEF( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
            &angleUnit,
00479
              const Geodetic point )
00480 {
              \begin{array}{l} {\rm double}\ x,\ y,\ z; \\ {\rm GEOtoECEF}(\ {\rm ellipsoid},\ {\rm rangeUnit},\ {\rm angleUnit},\ {\rm point.Lat},\ {\rm point.Lon},\ {\rm point.Height},\ x,\ y,\ z\ ); \\ \end{array}
00481
00482
              \underline{\text{return XYZ}}(\ x,\ y,\ z\ );
00483
00484 }
00485
00486
00487
           // OLD METHOD
00488 void ECEFtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
            &angleUnit,
00489
              double x, double v, double z, double &lat, double &lon, double &h)
00490 {
00491
                // An Improved Algorithm for Geocentric to Geodetic Coordinate Conversion, Ralph Toms, Feb 1996. UCRL-JC-
           123\dot{1}38
00492
00493
              static const double AD _{\rm C} = 1.0026000; // Toms region 1 constant. ( h_{\rm min} = -1e5 [m], h_{\rm max} = 2e6 [m] ) - MOST
            CASES!
                  static const double AD_C = 1.00092592; // Toms region 2 constant. ( h_min = 2e6 [m], h_max = 6e6 [m] ) static const double AD_C = 0.999250297; // Toms region 3 constant. ( h_min = 6e6 [m], h_max = 18e6 [m] ) static const double AD_C = 0.997523508; // Toms region 4 constant. ( h_min = 18e5 [m], h_max = 1e9 [m] )
00494
00495
00496
00497
              static const double COS_\overline{67P5} = 0.38268343236508977; // Cosine of 67.5 degrees
00498
00499
               // Параметры эллипсоида:
00500
              double a = ellipsoid.A();
00501
              double b = ellipsoid.B();
00502
                  double es = 1.0 - ( b * b ) / ( a * a ); // Eccentricity squared : (a^2 - b^2)/a^2 double ses = ( a * a ) / ( b * b ) - 1.0; // Second eccentricity squared : (a^2 - b^2)/b^2
00503
00504
              \label{eq:double sellipsoid} \begin{array}{l} \mbox{double es} = \mbox{ellipsoid.EccentricityFirstSquared(); // Eccentricity squared : (a^2 - b^2)/a^2 \\ \mbox{double ses} = \mbox{ellipsoid.EccentricitySecondSquared(); // Second eccentricity squared : (a^2 - b^2)/b^2 \\ \end{array}
00505
00506
00507
00508
               bool At_Pole = false; // indicates whether location is in polar region
00509
              \begin{array}{l} \text{double} \ \ \underline{x} = x; \ / / \ [M] \\ \text{double} \ \ \underline{y} = y; \ / / \ [M] \\ \text{double} \ \ \underline{z} = z; \ / / \ [M] \end{array}
00510
00511
00512
00513
00514
               // При необходимости переведем в Метры:
00515
              switch( rangeUnit ) {
                   саse( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
00516
00517
00518
                        _x *= 1000.0;
00519
                        -x = 1000.0;

-y *= 1000.0;

-z *= 1000.0;
00520
00521
                        break;
00522
00523
00524
                    default:
00525
                        assert( false );
```

```
00526
00527
           // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
          \begin{array}{l} \text{double} & -\text{lon} = 0; \\ \text{double} & -\text{lat} = 0; \\ \text{double} & -\text{h} = 0; \end{array}
00528
00529
00530
00531
00532
          if
( !Compare::IsZeroAbs( x ) ) { //if (x = 0.0)
00533
              lon = std::atan2(_y, _x);
          \} else \{
00534
             if( y > 0 ) { lon = Consts::PI_D / 2; }
00535
00536
             00537
00538
             } else {
00539
00540
                 At_Pole = true;
00541
                   lon = 0.0;
                00542
00543
00544
00545
00546
00547
00548
00549
00550
                    h = -b;
00551
                    return;
00552
00553
             }
00554
          double W2 = _x * _x + _y * _y; // Square of distance from Z axis assert( W2 > 0 );
00555
         00556
00557
00558
00559
00560
00561
00562
00563
00564
00565
00566 \\ 00567
00568
00569
00570
00571
00572
00573 \\ 00574
             assert (!Compare::IsZeroAbs( Cos_p1 ) );

h = W / (-Cos_p1) - Rn;
00575
00576
00577
00578
             assert( !Compare::IsZeroAbs( Sin_p1 ) );
             h = (z / Sin_p1) + Rn*(es - 1.0);
00579
00580
00581
          if(!At Pole) {
00582
             assert(!Compare::IsZeroAbs(Cos p1));
              _lat = std::atan2( Sin_p1, Cos_p1 );
00583
00584
          egin{aligned} {
m lat} &= {
m lat}; \ // \ [{
m pag}] \ {
m lon} &= {
m lon}; \ // \ [{
m pag}] \ {
m h} &= {
m h}; \ // \ [{
m M}] \end{aligned}
00585
00586
00587
00588
00589
          // LLH сейчас в радианах и метрах соответственно
00590
00591
           // Проверим, нужен ли перевод:
00592
          switch( angleUnit ) {
             case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00593
00594
00595
00596
                 lat *= Convert::RdToDgD;
                lon *= Convert::RdToDgD;
00597
00598
                break;
00599
00600
             default:
00601
                assert( false );
00602
00603
             case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
00604
00605
00606
00607
                 h /= 1000.0;
00608
                 break;
00609
00610
             default:
                 assert( false );
00611
00612
          }
```

```
00613 }
00614 *
00615
00616\ void\ ECEFtoGEO(\ const\ CEllipsoid\ \&ellipsoid,\ const\ Units::TRangeUnit\ \&rangeUnit,\ const\ Units::TAngleUnit\ &rangeUnit\ const\ Units::TAngleUnit\ &rangeUnit\ 
                 &angleUnit.
00617
                     double x, double y, double z, double &lat, double &lon, double &h)
00618 {
00619
                         / Olson, D. K. (1996). Converting Earth-Centered, Earth-Fixed Coordinates to Geodetic Coordinates. IEEE
                 Transactions \ on \ Aerospace \ and \ Electronic \ Systems, \ 32(1), \ 473-476. \ https://doi.org/10.1109/7.481290
00620
00621
                        // Параметры эллипсоида:
                     double _a = ellipsoid.A();
double _es = ellipsoid.EccentricityFirstSquared(); // Eccentricity squared : (a^2 - b^2)/a^2
00622
00623
                    00624
00625
00626
00627
00628
00629
00630
00631
                      // wgs-84
00632
                           double _a = 6378137.0;
                          00633
00634
00635
00636
00637
00638
                           double a5 = 4.2840589930055659e + 4;
00639
                           double a6 = 9.9330562000986220e-1;
00640
                     \begin{array}{l} \text{double} \ \ \underline{\ \ } \mathbf{x} = \mathbf{x}; \\ \text{double} \ \ \underline{\ \ } \mathbf{y} = \mathbf{y}; \\ \text{double} \ \ \underline{\ \ } \mathbf{z} = \mathbf{z}; \end{array}
00641
00642
00643
00644
00645
                       // При необходимости переведем в Метры:
00646
                     switch( rangeUnit ) {
                            case( Units::TRangeUnit::RU_ Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_ Kilometer):
00647
00648
00649
                                    _x *= 1000.0;
00650
                                   _x *= 1000.0;
_y *= 1000.0;
_z *= 1000.0;
break;
00651
00652
00653
00654
00655
                             default:
00656
                                    assert( false );
00657
                      // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
00658
00659
                     \begin{array}{l} \text{double} \quad -\text{lon} = 0; \\ \text{double} \quad -\text{lat} = 0; \\ \text{double} \quad -\text{h} = 0; \end{array}
00660
00661
00662
00663
00664
                     double \ \_zp, \ \_w2, \ \_w, \ \_z2, \ \_r2, \ \_r, \ \_s2, \ \_c2, \ \_s, \ \_c, \ \_ss, \ \_g, \ \_rf, \ \_u, \ \_v, \ \_m, \ \_f, \ \_p;// \ \_rm;
00665
                     00666
00667
00668
                     _ .. _ sud.:sqrt(
_z2 = _z * _z;
_r2 = _w2 +
00669
                        00670
00671
                          if( r < 100000.0 ) \{ lat = 0.; \}
00672
00673
00674
                                 lon = 0.;
00675
                                 h = -1.e7;
00676
                                 return;
00677
00678
                     _lon = std::atan2( _y, _x );
                     00679
00680
00681
00682
00683
                             \begin{array}{l} -22 & \text{old} \\ -\text{s} = \left( \begin{array}{c} \text{zp} \ / \ \text{r} \ \right) * (1.0 + \text{\_c2} * (\text{\_a1} + \text{\_u} + \text{\_s2} * \text{\_v}) \ / \ \text{\_r} \ ); \\ -\text{lat} = \text{std::asin}(\text{\_s}); / / \text{Lat} \end{array} 
00684
00685
                             _ss = _s * _s;
00686
00687
                                c = \overline{\text{std}}: \overline{\text{sqrt}} (1.0 - \text{ss});
                            \begin{array}{l} \text{cuse } \{ \\ \  \  \, \_c = (\  \  \, \_w \ / \  \  \, \_r \ ) \ ^* (\ 1.0 \ - \  \  \, \_s2 \ ^* (\  \  \, \_a5 \ - \  \  \, \_u \ - \  \  \, \_c2 \ ^* \  \  \, \_v \ ) \ / \  \  \, \_r \ ); \\ \  \  \, \_ss = 1.0 \ - (\  \  \, \_c \  \  \, \_c \ ); \\ \  \  \, \_s = std::sqrt(\  \  \, \_ss \ ); \\ \end{array} 
00688
00689
00690
00691
00692
00693
                     _{\rm g}=1.0 - ( _{\rm es} *
00694
                     00695
00696
00697
```

```
 \begin{array}{l} -v = -zp - -rf * -s; \\ -f = -c * -u + -s * -v; \\ -m = -c * -v - s * -u; \\ -p = -m / (-rf / -g + -f); \\ -lat + = -p; // Lat \\ -h = -f + -m * -p / 2; // Height \\ -lat = -lat; // Lat \\ \} \\ \end{array} 
00698
00699
00700
00701
00702
00703
00704
00705
00706
           00707
          ion = _lon;
h = _h;
00708
00709
00710
00711
           // Проверим, нужен ли перевод:
00712
           switch( angleUnit ) {
              case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00713
00714
00715
              {
                  lat *= Convert::RdToDgD;
00716
                  lon *= Convert::RdToDgD;
00717
00718
                  break;
00719
00720
              default:
00721
                  assert(false);
00722
00723
           switch( rangeUnit ) {
              case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
00724
00725
               case( Units::TRangeUnit::RU Kilometer ):
00726
                  h /= 1000.0;
00727
00728
                  break:
00729
              }
00730
               default:
00731
                  assert(false);
00732
00733 }
00734
00735 Geodetic ECEFtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
         &angleUnit,
00736
           XYZ &point )
00737~\{
00738
           double lat. lon. h:
00739
           ECEFtoGEO(ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, point.X, point.Y, point.Z, lat, lon, h);
00740
           return Geodetic( lat, lon, h );
00741 }
00742
00743 double XYZtoDistance( double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)
00744 {
           double res = ( ( ( x1 - x2 ) * ( x1 - x2 ) ) + ( ( y1 - y2 ) * ( y1 - y2 ) ) + ( ( z1 - z2 ) * ( z1 - z2 ) );
00745
00746
00747
00748
           assert( res \geq = 0 );
00749
           res = std::sqrt(res);
00750
           return res;
00751 }
00752
00753 double XYZtoDistance( const XYZ &point1, const XYZ &point2 )
00754 {
00755
           return XYZtoDistance( point1.X, point1.Y, point1.Z, point2.X, point2.Y, point2.Z );
00756 }
00757
00758 void ECEF offset (const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
         &angleUnit,
00759
           double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &dX, double &dY, double &dZ)
00760 {
00761
             / Параметры эллипсоида:
           double a = ellipsoid.A();
double b = ellipsoid.B();
00762
00763
00764
           //double f = el.F();
00765
00766
            // по умолчанию Метры-Радианы:
          // no ymonvarino me double _lat1 = lat1; double _lon1 = lon1; double _h1 = h1; double _lat2 = lat2; double _lon2 = lon2; double _h2 = h2;
00767
00768
00769
00770
00771
00772
00773
00774
           // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
00775
           switch( angleUnit ) {
              case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00776
00777
00778
00779
                    lat1 *= Convert::DgToRdD;
                  _lat2 *= Convert::DgToRdD;
_lat2 *= Convert::DgToRdD;
00780
00781
                  _lon2 *= Convert::DgToRdD;
00782
```

```
00783
                      break;
00784
00785
                  default:
                      assert( false );
00786
00787
00788
             switch( rangeUnit ) {
                 case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
00789
00790
00791
                      _{\mathrm{h}1}^{*=} 1000.0;
_{\mathrm{h}2}^{*=} 1000.0;
_{\mathrm{break}}^{\mathrm{break}};
00792
00793
00794
00795
00796
                  default:
00797
                      assert( false );
00798
00799
             // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
00800
00801
             double s1 = std::sin(lat1);
00802
             double c1 = std::cos(lat1);
00803
00804
             double s2 = std::sin( lat2 );
00805
             double c2 = std::cos(lat2);
00806
             \begin{array}{l} double~p1=c1~*~std::cos(~lon1~);\\ double~p2=c2~*~std::cos(~lon2~); \end{array}
00807
00808
00809
             \begin{array}{l} double~q1=c1~*~std::sin(~lon1~);\\ double~q2=c2~*~std::sin(~lon2~); \end{array}
00810
00811
00812
              \begin{array}{l} \textbf{if( Compare::AreEqualAbs( a, b ) ) } \{ \ // \ \textbf{Сфера} \\ dX = a*(p2-p1)+(h2*p2-h1*p1); \\ dY = a*(q2-q1)+(h2*q2-h1*q1); \\ dZ = a*(s2-s1)+(h2*s2-h1*s1); \\ \} \textbf{else} \{ \ // \ \textbf{Эллипсоид} \end{array} 
00813
00814
00815
00816
00817
                 double e2 = std::pow( ellipsoid.
EccentricityFirst(), 2 ); // Квадрат 1-го эксцентриситета эллипсоида
00818
00819
                  double w1 = 1.0 / std::sqrt( 1.0 - e2 * s1 * s1 );
double w2 = 1.0 / std::sqrt( 1.0 - e2 * s2 * s2 );
00820
00821
00822
                 \begin{array}{l} dX = a * ( p2 * w2 - p1 * w1 ) + ( h2 * p2 - h1 * p1 ); \\ dY = a * ( q2 * w2 - q1 * w1 ) + ( h2 * q2 - h1 * q1 ); \\ dZ = ( 1.0 - e2 ) * a * ( s2 * w2 - s1 * w1 ) + ( h2 * s2 - h1 * s1 ); \end{array}
00823
00824
00825
00826
00827
             // dX dY dZ сейчас в метрах
00828
00829
              // Проверим, нужен ли перевод:
             switch( rangeUnit ) {
   case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
   case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
00830
00831
00832
00833
                      \begin{array}{l} dX \ *= 0.001; \\ dY \ *= 0.001; \end{array}
00834
00835
                      dZ *= 0.001;
00836
00837
                      break:
00838
00839
                  default:
00840
                      assert( false );
00841
00842 }
00843
00844 XYZ ECEF offset (const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00845
             const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)
00846 {
             double x, y, z;

ECEF_offset( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit,
00847
00848
00849
                 point1.Lat, point1.Lon, point1.Height, point2.Lat, point2.Lon, point2.Height, x, y, z);
             return XYZ(x, y, z);
00850
00851 }
00852
00853
         void ECEFtoENU( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
           &angleUnit,
00854
             double x, double y, double z, double lat, double lon, double h, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)
00855 {
00856
                / по умолчанию Метры-Радианы:
             double _lat = lat;
double _lon = lon;
double _h = h;
double _x = x;
00857
00858
00859
00860
             \begin{array}{l} \mbox{double} \  \  \, \mbox{\_} y = y; \\ \mbox{double} \  \  \, \mbox{\_} z = z; \\ \mbox{double} \  \  \, \mbox{\_} xr, \  \mbox{\_} yr, \  \mbox{\_} zr; // \  \, \mbox{Reference point} \end{array}
00861
00862
00863
00864
00865
              // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
             switch( angleUnit ) {
case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено
00866
00867
```

```
case( Units::TAngleUnit::AU Degree ):
00868
00869
                      lat *= Convert::DgToRdD;
00870
                      lon *= Convert::DgToRdD;
00871
00872
                    break:
00873
00874
                default:
00875
                    assert(false);
00876
            switch( rangeUnit ) {
    case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
    case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
00877
00878
00879
00880
00881
                      h *= 1000.0;
                    _x *= 1000.0;
_x *= 1000.0;
_y *= 1000.0;
00882
00883
                      z = 1000.0;
00884
00885
                    break;
00886
00887
                default:
00888
                    assert( false );
00889
00890
            // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
00891
00892
            GEOtoECEF( ellipsoid, Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _lat, _lon, _h, _xr, _yr,
           _zr ); // Получены ECEF координаты опорной точки
00893
            double cosPhi = std::cos( _lat );
double sinPhi = std::sin( _lat );
00894
00895
            double shir iii = std..sin( _lor );
double cosLambda = std::cos( _lor );
double sinLambda = std::sin( _lor );
00896
00897
00898
00899
            \begin{array}{l} \text{double} \quad dx = \  \, x \cdot \, \, xr; \\ \text{double} \quad dy = \  \, y \cdot \, \, \, yr; \\ \text{double} \quad dz = \  \, z \cdot \, \, \, zr; \end{array}
00900
00901
00902
             \begin{array}{l} \mbox{double $t=($ cosLambda * \_dx $) + ($ sinLambda * \_dy $)$ } \\ \mbox{xEast} = ($ -sinLambda * \_dx $) + ($ cosLambda * \_dy $)$; \\ \mbox{yNorth} = ($ -sinPhi * t $) + ($ cosPhi * \_dz $)$; \\ \mbox{zUp} = ($ cosPhi * t $) + ($ sinPhi * \_dz $)$; \\ \end{array} 
00903
00904
00905
00906
00907
            // xEast yNorth zUp сейчас в метрах
00908
00909
            // Проверим, нужен ли перевод:
00910
            switch( rangeUnit ) {
                case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
00911
00912
00913
                    xEast *= 0.001;
yNorth *= 0.001;
00914
00915
                    zUp *= 0.001;
00916
00917
                    break;
00918
00919
                default:
00920
                    assert(false);
00921
00922 }
00923
00924 ENU ECEFtoENU( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
          \&angleUnit,
00925
            const XYZ &ecef, const Geodetic &point )
00926 {
00927
00928
            ECEFtoENU (ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, ecef.X, ecef.Y, ecef.Z, point.Lat, point.Lon, point.Height, e, n, u);
00929
            return ENU( e, n, u );
00930 }
00931
00932 void ECEFtoENUV( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
00933
            double dX, double dY, double dZ, double lat, double lon, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)
00934 {
00935
               по умолчанию Метры-Радианы:
            double _lat = lat;
double _lon = lon;
double _dX = dX;
double _dY = dY;
double _dZ = dZ;
00936
00937
00938
00939
00940
00941
00942
            // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
00943
            switch( angleUnit ) {
                case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
00944
00945
00946
                     _lat *= Convert::DgToRdD;
_lon *= Convert::DgToRdD;
00947
00948
00949
                    break;
00950
00951
                default:
00952
                    assert( false );
```

```
00953
            }
00954
            switch( rangeUnit ) {
                 case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
00955
00956
                 case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
00957
                     \begin{array}{l} -dX \ *= 1000.0; \\ -dY \ *= 1000.0; \\ -dZ \ *= 1000.0; \end{array}
00958
00959
00960
                     break;
00961
00962
00963
                 default:
00964
                     assert(false);
00965
00966
             // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
00967
            double cosPhi = std::cos( _lat );
double sinPhi = std::sin( _lat );
00968
00969
            double cosLambda = std::cos( _lon );
double sinLambda = std::sin( _lon );
00970
                                                         lon );
00971
00972
            \begin{array}{l} double\;t=(\;cosLambda\;^*\_dX\;)+(\;sinLambda\;^*\_dY\;)\\ xEast=(\;-sinLambda\;^*\_dX\;)+(\;cosLambda\;^*\_dY\;); \end{array}
00973
00974
00975
            \begin{array}{lll} zUp & = & ( \; \cos\!Phi \; * \; t \; ) \; + \; ( \; \sin\!Phi \; * \; \_dZ \; ); \\ yNorth & = & ( \; -\!\sin\!Phi \; * \; t \; ) \; + \; ( \; \cos\!Phi \; * \; \_dZ \; ); \end{array}
00976
00977
00978
00979
             // xEast yNorth zUp сейчас в метрах
00980
00981
             // Проверим, нужен ли перевод:
            switch( rangeUnit ) {
00982
                case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
00983
00984
00985
                     xEast *= 0.001;
yNorth *= 0.001;
zUp *= 0.001;
00986
00987
00988
00989
                     break;
00990
00991
                 default:
00992
                     assert( false );
00993
00994 }
00995
00996 ENU ECEFtoENUV( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
            const XYZ &shift, const Geographic &point )
00997
00998 {
00999
            \underline{\mathsf{ECEFtoENUV}}(\ \mathrm{rangeUnit},\ \mathrm{angleUnit},\ \mathrm{shift.X},\ \mathrm{shift.X},\ \mathrm{shift.Z},\ \mathrm{point.Lat},\ \mathrm{point.Lon},\ \mathrm{e},\ \mathrm{n},\ \mathrm{u}\ );
01000
            return ENU( e, n, u );
01001
01002 }
01003
01004 void ENUtoECEF( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
          &angleUnit,
01005
             double e, double n, double u, double lat, double lon, double h, double &x, double &y, double &z)
01006~\{
01007
                по умолчанию Метры-Радианы:
            double _lat = lat;
double _lon = lon;
double _h = h;
01008
01009
01010
            \begin{array}{l} \text{double } \_e = e; \\ \text{double } \_n = n; \\ \text{double } \_u = u; \\ \end{array}
01011
01012
01013
01014
            double \underline{\underline{}}xr, \underline{\underline{}}yr, \underline{\underline{}}zr; // Reference point
01015
01016
             // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01017
            switch( angleUnit ) {
                case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01018
01019
01020
                 {
                       lat *= Convert::DgToRdD;
lon *= Convert::DgToRdD;
01021
01022
                     break;
01023
01024
01025
                 default:
01026
                     assert(false);
01027
01028
            switch( rangeUnit ) {
                 case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01029
01030
01031
                     _h *= 1000.0;
01032
                     _e *= 1000.0;
01033
                     _n *= 1000.0;
01034
                       u *= 1000.0;
01035
                     \overline{\text{break}};
01036
01037
                 default:
01038
```

```
01039
                  assert( false );
01040
01041
           // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
01042
           {\tt GEOtoECEF(\ ellipsoid,\ Units::TRangeUnit::RU\_Meter,\ Units::TAngleUnit::AU\_Radian,}
01043
               _lat, _lon, _h, _xr, _yr, _zr ); // Получены ЕСЕГ координаты опорной точки
01044
01045
           01046
01047
           double cosLambda = std::cos( _lon );
double sinLambda = std::sin( _lon );
01048
01049
01050
           x=-sinLambda*\_e-sinPhi*cosLambda*\_n+cosPhi*cosLambda*\_u+\_xry=cosLambda*\_e-sinPhi*sinLambda*\_n+cosPhi*sinLambda*\_u+\_yr;
01051
01052
           z = cosPhi * _n + sinPhi * _u + _zr;
01053
01054
01055
           // Проверим, нужен ли перевод:
01056
           switch( rangeUnit ) {
              case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
01057
01058
01059
                  x *= 0.001;
01060
                  y *= 0.001;
01061
                  z *= 0.001;
01062
01063
                  break;
01064
01065
               default:
01066
                  assert( false );
01067
           }
01068 }
01069
01070 XYZ ENUtoECEF( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
01071
           const ENU &enu, const Geodetic &point )
01072 {
           \label{eq:continuous} \begin{array}{l} \mbox{double x, y, z;} \\ \mbox{ENUtoECEF( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, point.Height, x, y, z );} \end{array}
01073
01074
           return XYZ(x, y, z);
01075
01076 }
01077
01078
01079 void ENUtoAER( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
01080
           double xEast, double yNorth, double zUp, double &az, double &elev, double &slantRange)
01081 {
01082
              по умолчанию Метры-Радианы:
01083
           double _xEast = xEast;
           double _yNorth = yNorth;
double _zUp = zUp;
01084
01085
01086
01087
           // Проверим, нужен ли перевод:
01088
           switch( rangeUnit ) {
              case( Units::TRangeUnit::RU _ Meter ): break; // Уже переведено
case( Units::TRangeUnit::RU _ Kilometer ):
01089
01090
01091
                  _xEast *= 1000.0;
01092
                  _yNorth *= 1000.0;
_zUp *= 1000.0;
01093
01094
01095
                  break;
01096
               default
01097
01098
                  assert(false);
01099
01100
           // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
01101
           r = std::sqrt( ( _xEast * _xEast ) + ( _yNorth * _yNorth ) ); // dangerous double r = std::hypot( _xEast, _yNorth ); // C++11 style
01102 /
01103
01104
          slantRange = sqrt( ( r * r ) + ( \_zUp * \_zUp ) ); // \ dangerous \\ slantRange = std::hypot( r, \_zUp ); // C++11 \ style \\ elev = std::atan2( \_zUp, r ); \\ az = Convert::AngleTo360( std::atan2( \_xEast, \_yNorth ), Units::TAngleUnit::AU_Radian ); \\ \end{cases}
01105 /
01106
01107
01108
01109
01110
           // Проверим, нужен ли перевод:
           switch( rangeUnit ) {
01111
              case( Units::TRangeUnit::RU_ Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
01112
01113
01114
              {
01115
                  slantRange *= 0.001;
01116
                  break;
01117
              default
01118
01119
                  assert(false);
01120
01121
           switch( angleUnit ) {
              case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01122
01123
01124
```

```
01125
                 az *= Convert::RdToDgD;
01126
                 elev *= Convert::RdToDgD;
01127
01128
          }
01129 }
01130
01131 AER ENUtoAER( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const ENU &point )
01132 {
01133
          ENUtoAER( rangeUnit, angleUnit, point.E, point.N, point.U, a, e, r ); return AER( a, e, r );
01134
01135
01136 }
01137
01138 void AERtoENU( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
01139
          {\it double az, double elev, double slantRange, double \&xEast, double \&yNorth, double \&zUp\ )}
01140 {
          \begin{array}{ll} \mbox{double} & \mbox{-az} = \mbox{az}; \\ \mbox{double} & \mbox{-elev} = \mbox{elev}; \\ \mbox{double} & \mbox{-slantRange} = \mbox{slantRange}; \end{array}
01141
01142
01143
01144
01145
           // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01146
          switch( angleUnit ) {
             case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01147
01148
01149
01150
                 _az *= Convert::DgToRdD;
_elev *= Convert::DgToRdD;
01151
                 break;
01152
01153
01154
             default:
01155
                 assert( false );
01156
01157
          switch( rangeUnit ) {
              case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
01158
01159
              case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01160
01161
                   slantRange *= 1000.0;
                 \overline{\text{break}};
01162
01163
01164
              default:
01165
                 assert( false );
01166
          }
01167
           \begin{split} zUp &= \_slantRange * std::sin(\_elev ); \\ double &\_r = \_slantRange * std::cos(\_elev ); \\ xEast &= \_r * std::sin(\_az ); \\ yNorth &= \_r * std::cos(\_az ); \\ \end{split} 
01168
01169
01170
01171
          // xEast yNorth zUp сейчас в метрах
01172
01173
01174
           // Проверим, нужен ли перевод:
01175
          switch( rangeUnit ) {
             case( Units::TRangeUnit::RU _ Meter ): break; // Уже переведено
case( Units::TRangeUnit::RU _ Kilometer ):
01176
01177
01178
                 xEast *= 0.001;
01179
01180
                 yNorth *= 0.001;
                 zUp *= 0.001;
01181
01182
                 break;
01183
              default
01184
                 assert(false);
01185
01186
          }
01187 }
01189 ENU AERtoENU( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit, const AER &aer )
01190 {
          01191
01192
          return ENU( e, n, u );
01193
01194 }
01195
01196
01197 void GEOtoENU( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
          double lat, double lon, double h, double lat0, double lon0, double h0, double &xEast, double &yNorth, double &zUp)
01198
01199 {
01200
            / по умолчанию Метры-Радианы:
01201
          double _lat = lat;
          01202
01203
01204
01205
01206
01207
01208
           // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01209
          switch( angleUnit ) {
             case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01210
01211
```

```
01212
                  _lat *= Convert::DgToRdD;
_lon *= Convert::DgToRdD;
01213
01214
                  _lat0 *= Convert::DgToRdD;
01215
                   lon0 *= Convert::DgToRdD;
01216
                 \overline{\text{break}};
01217
01218
01219
              default:
01220
                  assert( false );
01221
01222
          switch( rangeUnit ) {
             case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01223
01224
01225
                   _h *= 1000.0;
_h0 *= 1000.0;
01226
01227
                 \overline{\text{break}};
01228
01229
01230
              default:
                 assert( false );
01231
01232
01233
          01234
01235
01236
01237
          \begin{array}{l} \text{double} \quad dx = \quad x - \quad x0; \\ \text{double} \quad dy = \quad y - \quad y0; \\ \text{double} \quad dz = \quad z - \quad z0; \end{array}
01238
01239
01240
01241
01242
           ECEFtoENUV( Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _dx, _dy, _dz, _lat0, _lon0, xEast,
        y<br/>North, zUp );
01243
01244
           // Проверим, нужен ли перевод:
01245
          switch( rangeUnit ) {
             case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
01246
01247
01248
                 xEast *= 0.001;

yNorth *= 0.001;
01249
01250
                  zUp *= 0.001;
01251
01252
                 break:
01253
01254
              default:
01255
                  assert( false );
01256
01257 }
01258
01259 ENU GEOtoENU( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
01260
          const Geodetic &point, const Geodetic &anchor )
01261 {
01262
           double e, n, u;
01263
          GEOtoENU( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit,
01264
              point.Lat, point.Lon, point.Height, anchor.Lat, anchor.Lon, anchor.Height, e, n, u );
01265
           return ENU( e, n, u );
01266 }
01267 /
01268 void ENUtoGEO( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit & angleUnit,
01269
          {\it double~xEast,~double~yNorth,~double~zUp,~double~lat0,~double~lon0,~double~h0,~double~\&lat,~double~\&lon,~double~\&h~)}
01270 \ \{
01271
             / по умолчанию Метры-Радианы:
          // по умолчанию Метры-I double _xEast = xEast; double _yNorth = yNorth; double _zUp = zUp; double _lat0 = lat0; double _lon0 = lon0; double _h0 = h0;
01272
01273
01274
01275
01276
01277
01278
01279
           // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01280
          switch( angleUnit ) {
             case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01281
01282
01283
01284
                   lat0 *= Convert::DgToRdD;
                 lon0 *= Convert::DgToRdD;
01285
01286
01287
01288
              default:
01289
                 assert( false );
01290
01291
          switch( rangeUnit ) {
              case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
01292
01293
              case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01294
              {
                  _xEast *= 1000.0;
01295
```

```
_yNorth *= 1000.0;
01296
                _zUp *= 1000.0;
_h0 *= 1000.0;
01297
01298
                <del>break</del>;
01299
01300
01301
             default:
01302
                assert( false );
01303
01304
          double _x, _y, _z;
ENUtoECEF( ellipsoid, Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _xEast, _yNorth, _zUp,
01305
01306
          __lat0, _lon0, _h0, _x, _y, _z);
ECEFtoGEO( ellipsoid, Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _x, _y, _z, lat, lon, h );
01307
01308
01309
01310
          // Проверим, нужен ли перевод:
01311
          switch( angleUnit ) {
             case(Units::TAngleUnit::AU_Radian): break; // Уже переведено case(Units::TAngleUnit::AU_Degree):
01312
01313
01314
                lat *= Convert::RdToDgD;
lon *= Convert::RdToDgD;
01315
01316
01317
                break;
01318
01319
             default:
01320
                assert(false);
01321
01322
          switch( rangeUnit ) {
             case(Units::TRangeUnit::RU_Meter): break; // Уже переведено case(Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01323
01324
01325
             {
01326
                h *= 0.001;
01327
                break;
01328
01329
             default:
01330
                assert(false);
01331
          }
01332 }
01333
01334 Geodetic ENUtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
        &angleUnit,
01335
          const ENU &point, const Geodetic &anchor )
01336 {
01337
          double lat. lon. h:
          ENUtoGEO( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, point.E, point.N, point.U, anchor.Lat, anchor.Lon, anchor.Height, lat, lon,
01338
        h );
01339
          return Geodetic( lat, lon, h );
01340 }
01341
01342
01343 void GEOtoAER( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
01344
          double lat1, double lon1, double h1, double lat2, double lon2, double h2, double &az, double &elev, double
        &slantRange )
01345 {
01346
            / по умолчанию Метры-Радианы:
01347
          double \ \_lat1 = lat1;
         01348
01349
01350
01351
01352
01353
01354
          // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01355
          switch( angleUnit ) {
            case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01356
01357
01358
                  lat1 \ ^*= \ Convert:: DgToRdD;
01359
                _lon1 *= Convert::DgToRdD;
_lat2 *= Convert::DgToRdD;
01360
01361
01362
                  lon2 *= Convert::DgToRdD;
01363
01364
             default
01365
01366
                assert( false );
01367
01368
          switch( rangeUnit ) {
             case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01369
01370
01371
01372
                  h1 *= 1000.0:
01373
                 h2 *= 1000.0;
                break;
01374
01375
01376
01377
                assert( false );
01378
01379
          // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
```

```
01380
                 double _xEast, _yNorth, _zUp;
GEOtoENU( ellipsoid, Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _lat1, _lon1, _h1, _lat2,
01381
01382
              _lon2, _h2,
xEast.
01383
                                           vNorth,
                                                            zUp);
                 \underline{EN\overline{U}toAER(\overline{U}nits::TRangeUnit::RU\_Meter,\ Units::TAngleUnit::AU\_Radian,\ \_xEast,\ \_yNorth,\ \_zUp,\ az,\ elev,\ \_xEast,\ \_xEast,\ \_yNorth,\ \_zUp,\ az,\ elev,\ \_xEast,\ \_
01384
              slantRange );
01385
01386
                  // Проверим, нужен ли перевод:
01387
                 switch( angleUnit ) {
                      case(Units::TAngleUnit::AU_Radian): break; // Уже переведено case(Units::TAngleUnit::AU_Degree):
01388
01389
01390
                       {
01391
                             az *= Convert::RdToDgD;
                             elev *= Convert::RdToDgD;
01392
01393
                             break;
01394
                      } default:
01395
01396
                            assert(false);
01397
01398
                 switch( rangeUnit ) {
                      case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
01399
01400
                       case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01401
                       {
01402
                             slantRange *= 0.001;
01403
                            break;
01404
01405
01406
                             assert(false);
01407
                 }
01408 }
01409
01410 AER GEOtoAER( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
              \& {\rm angle Unit},
01411
                   const Geodetic &point1, const Geodetic &point2)
01412 {
01413
                 double a, e, r;
                 GEOtoAER( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit,
01414
01415
                      point1.Lat, point1.Lon, point1.Height, point2.Lat, point2.Lon, point2.Height, a, e, r);
01416
                  return AER(a, e, r);
01417 }
01418 /
01419 void AERtoGEO( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit & angleUnit,
01420
                  double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &lat, double &lon, double &h)
01421 {
                    / по умолчанию Метры-Радианы:
01422
                 double _az = az;
double _elev = elev;
01423
01424
                01425
01426
01427
01428
01429
01430
                  // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01431
                 switch( angleUnit ) {
                      case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01432
01433
01434
                       {
                            _az *= Convert::DgToRdD;
_elev *= Convert::DgToRdD;
01435
01436
                            _lat0 *= Convert::DgToRdD;
01437
                               lon0 *= Convert::DgToRdD;
01438
01439
                            break;
01440
01441
01442
                            assert( false );
01443
                 switch( rangeUnit ) {
01444
                      case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01445
01446
01447
01448
                             _{\text{slantRange}} *= 1000.0;
                               _h0 *= 1000.0;
01449
01450
                             break;
01451
01452
                       default:
                            assert( false );
01453
01454
01455
                 // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
01456
01457
                 double
                 AERtoECEF( ellipsoid, Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _az, _elev, _slantRange,
01458
                 lat0, lon0, h0, x, y, z);
ECEFtoGEO(ellipsoid, Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, x, y, z, lat, lon, h);
01459
01460
01461
01462
                  // Проверим, нужен ли перевод:
01463
                 switch( angleUnit ) {
```

```
case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено
case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01464
01465
01466
                 lat *= Convert::RdToDgD;
01467
                 lon *= Convert::RdToDgD;
01468
01469
                 break;
01470
01471
              default:
01472
                 assert( false );
01473
          switch( rangeUnit ) {
01474
             case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01475
01476
01477
              {
01478
                 h *= 0.001;
01479
                 break;
01480
             } default:
01481
01482
                 assert(false);
01483
          }
01484 }
01485
01486 Geodetic AERtoGEO( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
        &angleUnit.
01487
          const AER &aer, const Geodetic &anchor)
01488 {
01489
          double lat, lon, h;
01490
          AERtoGEO( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, aer.A, aer.E, aer.R, anchor.Lat, anchor.Lon, anchor.Height, lat, lon, h);
01491
          return Geodetic( lat, lon, h );
01492 }
01493
01494 void AERtoECEF( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
        &angleUnit,
01495
           double az, double elev, double slantRange, double lat0, double lon0, double h0, double &x, double &y, double &z)
01496 {
01497
            / по умолчанию Метры-Радианы:
          double _az = az;
double _elev = elev;
double _slantRange = slantRange;
double _lat0 = lat0;
double _lon0 = lon0;
double _h0 = h0;
01498
01499
01500
01501
01502
01503
01504
01505
           // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01506
          switch( angleUnit ) {
             case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01507
01508
01509
                 _az *= Convert::DgToRdD;
01510
                 elev *= Convert::DgToRdD;

lat0 *= Convert::DgToRdD;

lon0 *= Convert::DgToRdD;
01511
01512
01513
01514
                 break:
01515
01516
              default:
                 assert(false);
01517
01518
01519
          switch( rangeUnit ) {
             case(Units::TRangeUnit::RU_Meter): break; // Уже переведено case(Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01520
01521
01522
01523
                   slantRange *= 1000.0;
01524
                  h0 *= 1000.0;
01525
                 break;
01526
01527
01528
                 assert(false);
01529
01530
          // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
01531
01532
          01533
          y0, _z0 );
AERtoENU( Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _az, _elev, _slantRange, _e, _n, _u
ENUtoUVW( ellipsoid, Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _e, _n, _u, _lat0, _lon0,
01534
01535
          dx, dy, dz);
// Origin + offset from origin equals position in ECEF
01536
          x = x0 + dx;

y = y0 + dy;

z = z0 + dz;
01537
01538
01539
01540
01541
           // Проверим, нужен ли перевод:
01542
          switch( rangeUnit ) {
             case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
01543
              case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
01544
01545
              {
01546
                 x *= 0.001;
```

```
\begin{array}{l} y \ *= 0.001; \\ z \ *= 0.001; \end{array}
01547
01548
01549
                                   break;
01550
                            }
                            default:
01551
01552
                                   assert( false );
01553
                     }
01554 }
01555
01556 XYZ AERtoECEF( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
                 &angleUnit,
01557
                       const AER &aer, const Geodetic &anchor)
01558 {
01559
01560
                     AERtoECEF( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, aer.A, aer.E, aer.R, anchor.Lat, anchor.Lon, anchor.Height, x, y, z);
01561
                     01562 }
01563
01564 void ECEFtoAER( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
01565
                     double x, double y, double z, double lat0, double lon0, double h0, double &az, double &elev, double &slantRange)
01566~\{
01567
                         / по умолчанию Метры-Радианы:
                    double _lat0 = lat0;
double _lon0 = lon0;
double _h0 = h0;
double _x = x;
double _y = y;
double _z = z;
01568
01569
01570
01571
01572
01573
01574
01575
                      // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01576
                     switch( angleUnit ) {
                           case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01577
01578
01579
                                       lat0 *= Convert::DgToRdD;
01580
01581
                                       lon0 *= Convert::DgToRdD;
                                   break;
01582
01583
01584
                             default:
01585
                                   assert( false );
01586
                     switch( rangeUnit ) {
   case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
   case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01587
01588
01589
01590
                                    _h0_*= 1000.0;
01591
                                   _x *= 1000.0;
_x *= 1000.0;
_y *= 1000.0;
01592
01593
                                       z *= 1000.0;
01594
01595
                                   \overline{\mathrm{break}};
01596
01597
                             default:
01598
                                    assert(false);
01599
01600
                      // Далее в математике используются углы в радианах и дальность в метрах, перевод в нужные единицы у конце
01601
                     \frac{\text{double }\_\text{e, }\_\text{n, }\_\text{u;}}{\text{ECEFtoENU(}} \text{ ellipsoid, } \text{Units::TRangeUnit::RU}\_\text{Meter, } \text{Units::TAngleUnit::AU}\_\text{Radian, }\_\text{x, }\_\text{y, }\_\text{z, }\_\text{lat0, }\_\text{lon0, } \text{lon0, } \text{lon
01602
01603
                    _h0,
01604
                     ENŪtoĀER( Units::TRangeUnit::RU_Meter, Units::TAngleUnit::AU_Radian, _e, _n, _u, az, elev, slantRange );
01605
01606
01607
                      // Проверим, нужен ли перевод:
                     switch( angleUnit ) {
01608
                            case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01609
01610
01611
                             {
01612
                                   az *= Convert::RdToDgD;
01613
                                    elev *= Convert::RdToDgD;
01614
                                    break;
01615
                            default
01616
01617
                                   assert( false );
01618
01619
                     switch( rangeUnit ) {
                            case( Units::TRangeUnit::RU Meter ): break; // Уже переведено
01620
                             case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01621
01622
01623
                                    slantRange *= 0.001;
01624
01625
                            } default:
01626
01627
                                    assert(false);
01628
01629 }
01630
```

```
01631 AER ECEFtoAER(const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
               &angleUnit,
01632
                    const XYZ &ecef, const Geodetic &anchor)
01633 {
01634
                  ECEFtoAER( ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, ecef.X, ecef.Y, ecef.Z, anchor.Lat, anchor.Lon, anchor.Height, a, e, r);
01635
01636
                  return AER( a, e, r );
01637 }
01638
01639 void ENUtoUVW( const CEllipsoid &ellipsoid, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
               &angleUnit,
                  double xEast, double yNorth, double zUp, double lat0, double lon0, double &u, double &v, double &w)
01640
01641 {
                 \begin{array}{ll} \mbox{double} & \mbox{\_xEast} = \mbox{xEast}; \\ \mbox{double} & \mbox{\_yNorth} = \mbox{yNorth}; \\ \mbox{double} & \mbox{\_zUp} = \mbox{zUp}; \\ \mbox{double} & \mbox{\_lat0} = \mbox{lat0}; \\ \mbox{double} & \mbox{\_lon0} = \mbox{lon0}; \end{array}
01642
01643
01644
01645
01646
01647
01648
                  switch( angleUnit ) {
                        case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01649
01650
01651
01652
                                 lat0 *= Convert::DgToRdD;
                              _lon0 *= Convert::DgToRdD;
01653
01654
                              \overline{\mathrm{break}};
01655
01656
01657
                              assert(false);
01658
01659
                  switch( rangeUnit ) {
                       case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01660
01661
01662
                              _{yNorth}^{-xEast} = 1000.0;
01663
01664
01665
                                 zUp *= 1000.0;
                              break;
01666
01667
01668
                         default:
01669
                              assert( false );
01670
                  }
01671
                 01672
01673
01674
01675
01676
01677
                   // Проверим, нужен ли перевод:
01678
                  switch( rangeUnit ) {
                        case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer ):
01679
01680
01681
                              w *= 0.001;
01682
                              u *= 0.001;
01683
01684
                              v *= 0.001;
01685
                              break;
01686
01687
                         default:
01688
                              assert( false );
01689
                  }
01690 }
01691
01692 UVW ENUtoUVW( const CEllipsoid & ellipsoid, const Units::TRangeUnit & rangeUnit, const Units::TAngleUnit
               &angleUnit,
01693
                  const ENU &<br/>enu, const Geographic &<br/>point )
01694 {
01695
                   \begin{array}{l} \mbox{double } u, \ v, \ w; \\ \mbox{ENUtoUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUtoUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUtoUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, angleUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUtoUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUtoUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUtoUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUTOUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUTOUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUTOUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUTOUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUTOUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lon, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUTOUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, point.Lat, point.Lat, } u, \ v, \ w \ ); \\ \mbox{ENUTOUVW(\ ellipsoid, rangeUnit, enu.E, enu.N, enu.U, enu.E, enu.N, enu.U, enu.U, enu.U, enu.U, enu.E, 
01696
                  return UVW( u, v, w );
01697
01698 }
01699
01700 double CosAngleBetweenVectors (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)
01701 {
01702
                       Исходя из формулы косинуса угла между векторами:
                  double a1 = x1 * x2;
01703
                  double a2 = y1 * y2;
01704
                  double a3 = z1 * z2;
01705
                  double b1 = std::sqrt( (x1 * x1 ) + (y1 * y1 ) + (z1 * z1 )); double b2 = std::sqrt( (x2 * x2 ) + (y2 * y2 ) + (z2 * z2 ));
01706
01707
01708
01709
                  double res = (a1 + a2 + a3) / (b1 * b2);
01710
01711 }
01712
01713 double CosAngleBetweenVectors( const XYZ &point1, const XYZ &point2)
01714 {
```

```
return CosAngleBetweenVectors(point1.X, point1.Y, point1.Z, point2.X, point2.Y, point2.Z);
01716 }
01717
01718 //-
01719 double AngleBetweenVectors( double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2 )
01720 {
         return std::acos( CosAngleBetweenVectors( x1, y1, z1, x2, y2, z2 ) );
01722 }
01723
01724 double AngleBetweenVectors( const XYZ &vec1, const XYZ &vec2 )
01725 {
        return std::acos( CosAngleBetweenVectors( vec1, vec2 ) );
01726
01728 /
01729 void VectorFromTwoPoints( double x1, double y1, double x2, double x2, double y2, double z2, double &xV, double &yV,
       double &zV)
01730 {
01731
        xV = x2 - x1;
        yV = y2 - y1;
01732
01733
        \mathbf{z}V=\mathbf{z}2 - \mathbf{z}1;
01734 }
01735
01736 XYZ VectorFromTwoPoints
( const XYZ &point1, const XYZ &point2 )
01737~\{
01738
         XYZ result;
01739
         VectorFromTwoPoints(point1.X, point1.Y, point1.Z, point2.X, point2.Y, point2.Z, result.X, result.Y, result.Z);
01740
        return result;
01741 }
01742 //-
01743 void ECEFtoECEF 3params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double dz, double &xt, double &yt,
       double &zt )
01744 {
01745
        xt = xs + dx;
01746
        yt = ys + dy;
01747
         zt = zs + dz;
01748 }
01749
01750 void ECEFtoECEF 3params( TGeodeticDatum from, double xs, double ys, double zs, TGeodeticDatum to, double &xt,
       double &yt, double &zt)
01751 {
        CShiftECEF\_3 \ shift = GetShiftECEF\_3( \ from, \ to \ );
01752
        xt = xs + sh\overline{i}ft.\underline{d}X();
01753
        vt = vs + shift.dY():
01754
        zt = zs + shift.dZ();
01755
01756 }
01757
01758 void ECEFtoECEF 3params( const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &ceft )
01759 {
        CShiftECEF 3 shift = GetShiftECEF 3( from, to );
01760
        eceft.X = ecefs.X + shift.dX();

eceft.Y = ecefs.Y + shift.dY();
01761
01762
01763
        eceft.Z = ecefs.Z + shift.dZ();
01764 }
01765
01766
01767 CShiftECEF_3 GetShiftECEF_3( const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to )
01768 {
         if( from == TGeodeticDatum::GD SK95 && to == TGeodeticDatum::GD PZ90 ) {
01769
01770
            return SK95toPZ90;
        } if
( from == TGeodeticDatum::GD_PZ90 && to == TGeodeticDatum::GD_SK95 ) 

{
01771
           return SK95toPZ90.Inverse();
01772
01773
        } else {
01774
           assert( false );
01775
        }
01776 }
01777
01778 CShiftECEF_7 GetShiftECEF_7( const TGeodeticDatum &from, const TGeodeticDatum &to )
01779 {
        if( from == TGeodeticDatum::GD SK42 && to == TGeodeticDatum::GD PZ9011 ) {
01780
01781
           return SK42toPZ9011;
01782
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD PZ9011 && to == TGeodeticDatum::GD SK42 ) {
01783
            return SK42toPZ9011.Inverse();
01784
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD_SK42 && to == TGeodeticDatum::GD_WGS84 ) {
           return SK42toWGS84;
01785
01786
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD_WGS84 && to == TGeodeticDatum::GD_SK42 ) {
           return SK42toWGS84.Inverse();
01787
01788
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD SK95 && to == TGeodeticDatum::GD PZ9011 ) {
01789
           return SK95toPZ9011;
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD_PZ9011 && to == TGeodeticDatum::GD_SK95 ) {
01790
01791
           return SK95toPZ9011.Inverse();
01792
        } else if
( from == TGeodeticDatum::GD_GSK2011 && to == TGeodeticDatum::GD_PZ9011 ) {
01793
           return GSK2011toPZ9011;
01794
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD PZ9011 && to == TGeodeticDatum::GD GSK2011 ) {
01795
           return GSK2011toPZ9011.Inverse();
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD_PZ9002 && to == TGeodeticDatum::GD_PZ9011 ) {
01796
           return PZ9002toPZ9011;
01797
01798
        } else if( from == TGeodeticDatum::GD PZ9011 && to == TGeodeticDatum::GD PZ9002 ) {
```

```
01799
                 return PZ9002toPZ9011.Inverse();
            } else if( from == TGeodeticDatum::GD_PZ90 && to == TGeodeticDatum::GD_PZ9011 ) {
01800
                 return PZ90toPZ9011;
01801
            } else if( from == TGeodeticDatum::GD_PZ9011 && to == TGeodeticDatum::GD_PZ90 ) {
01802
                 return PZ90toPZ9011.Inverse();
01803
01804
            } else if( from == TGeodeticDatum::GD WGS84 && to == TGeodeticDatum::GD PZ9011 ) {
                 return WGS84toPZ9011;
01805
01806
            } else if( from == TGeodeticDatum::GD PZ9011 && to == TGeodeticDatum::GD WGS84 ) {
                 return WGS84toPZ9011.Inverse();
01807
            } else if( from == TGeodeticDatum::GD_PZ9011 && to == TGeodeticDatum::GD_ITRF2008 ) {
01808
                 return PZ9011toITRF2008:
01809
            01810
01811
                 return PZ9011toITRF2008.Inverse();
01812
01813
                 assert(false);
01814
01815 }
01816 //--
01817 void ECEFtoECEF 7params (double xs, double ys, double zs, double dx, double dy, double dz,
            double rx, double ry, double rz, double s, double &xt, double &yt, double &zt)
01819 {
            \begin{array}{l} xt = (\ 1.0 + s\ ) * (\ xs - rz * ys - ry * zs\ ) + dx; \\ yt = (\ 1.0 + s\ ) * (\ -rz * xs + ys + rx * zs\ ) + dy; \\ zt = (\ 1.0 + s\ ) * (\ ry * xs - rx * ys + zs\ ) + dz; \end{array}
01820
01821
01822
01823 }
01824
01825 void ECEFtoECEF_7params( const TGeodeticDatum &from, double xs, double ys, double zs,
            const TGeodeticDatum &to, double &xt, double &yt, double &zt)
01826
01827 {
             \begin{array}{l} {\bf CShiftECEF\_7 \; shift = \; GetShiftECEF\_7 (\; from, \; to \;);} \\ {\bf xt = (\; 1.0 + shift.S()\;) * (\; xs - shift.rZ() * \; ys - shift.rY() * \; zs \;) + shift.dX();} \\ {\bf yt = (\; 1.0 + shift.S()\;) * (\; -shift.rZ() * \; xs + \; ys + shift.rX() * \; zs \;) + shift.dY();} \\ {\bf zt = (\; 1.0 + shift.S()\;) * (\; shift.rY() * \; xs - shift.rX() * \; ys + \; zs \;) + shift.dZ();} \\ \end{array} 
01828
01829
01830
01831
01832 };
01833
01834 void ECEFtoECEF 7params( const TGeodeticDatum &from, XYZ ecefs, const TGeodeticDatum &to, XYZ &ceft )
01835 {
             \begin{array}{l} \textbf{CShiftECEF}\_7 \text{ shift} = \textbf{GetShiftECEF}\_7 \text{ (from, to );} \\ \textbf{eceft}.X = (1.0 + \textbf{shift}.S()) * (\textbf{ecefs}.X - \textbf{shift}.rZ() * \textbf{ecefs}.Y - \textbf{shift}.rY() * \textbf{ecefs}.Z ) + \textbf{shift}.dX(); \\ \textbf{eceft}.Y = (1.0 + \textbf{shift}.S()) * (-\textbf{shift}.rZ() * \textbf{ecefs}.X + \textbf{ecefs}.Y + \textbf{shift}.rX() * \textbf{ecefs}.Y ) + \textbf{shift}.dY(); \\ \textbf{eceft}.Z = (1.0 + \textbf{shift}.S()) * (\textbf{shift}.rY() * \textbf{ecefs}.X - \textbf{shift}.rX() * \textbf{ecefs}.Y + \textbf{ecefs}.Z ) + \textbf{shift}.dZ(); \\ \end{array} 
01836
01837
01838
01839
01840 }
01841
01842
01843 void GEOtoGeoMolodenskyAbridged (const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const
          Units::TAngleUnit & angleUnit,
01844
            double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz,
01845
             const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)
01846 {
01847
                по умолчанию Метры-Радианы:
            double _{\rm lat0} = {\rm lat0};
double _{\rm lon0} = {\rm lon0};
double _{\rm h0} = {\rm h0};
01848
01849
01850
01851
01852
             // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01853
            switch( angleUnit ) {
    case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено
    case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01854
01855
01856
01857
                       lat0 *= Convert::DgToRdD;
                       lon0 *= Convert::DgToRdD;
01858
                     break;
01859
01860
01861
                 default:
01862
                     assert( false );
01863
01864
             switch( rangeUnit ) {
                case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01865
01866
01867
                 {
01868
                       h0 *= 1000.0;
                     break;
01869
01870
                 default
01871
01872
                     assert(false);
01873
01874
01875
            double as = el0.A();
01876
            double at = el1.A();
01877
            \begin{array}{l} \text{double fs} = 1.0 \; / \; \text{el0.Invf();} \\ \text{double ft} = 1.0 \; / \; \text{el1.Invf();} \end{array}
01878
01879
01880
01881
             double da = at - as;
01882
            double df = ft - fs;
01883
01884
            double sinPhi = std::sin( lat0):
```

```
\begin{array}{l} \mbox{double cosPhi} = \mbox{std::cos(} \_\mbox{lat0}\;\mbox{);} \\ \mbox{double sinLam} = \mbox{std::sin(} \_\mbox{lon0}\;\mbox{);} \\ \mbox{double cosLam} = \mbox{std::cos(} \_\mbox{lon0}\;\mbox{);} \end{array}
01885
01886
01887
01888
             double tmp = 1.0 - el<br/>0.
Eccentricity
FirstSquared() * sinPhi * sinPhi;
01889
             double ps = el0.A() * (1.0 - el0.EccentricityFirstSquared()) / pow( tmp, 1.5 ); double vs = el0.A() / std::sqrt( tmp );
01890
01891
01892
01893 //
                 double sin1sec = std::sin( 1.0 / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD ); // sin of 1 sec
01894
01895
                double dlat = ( -dx * sinPhi * cosLam - dy * sinPhi * sinLam + dz * cosPhi + ( as * df + fs * da ) * std::sin( 2.0 * _lat0 ) ) / ( ps * sin1sec );
                / Short Molodensky formulas
01896
01897
             std:sin(\ 2.0\ *\_lat0\ )\ )\ (\ ps\ *sinlsec\ ); double\ dlon=(\ -dx\ *sinLam\ +\ dy\ *cosLam\ )\ /\ (\ vs\ *cosPhi\ *sinlsec\ ); double\ dlat=(\ -dx\ *sinPhi\ *cosLam\ -\ dy\ *sinPhi\ *sinLam\ +\ dz\ *cosPhi\ +\ (\ as\ *\ df\ +\ fs\ *\ da\ )\ *\ std:sin(\ 2.0\ *\_lat0\ )\ )\ /\ ps; double\ dlon=(\ -dx\ *sinLam\ +\ dy\ *cosLam\ )\ /\ (\ vs\ *cosPhi\ ); double\ dh=dx\ *cosPhi\ *cosLam\ +\ dy\ *cosPhi\ *sinLam\ +\ dz\ *sinPhi\ +\ (\ as\ *\ df\ +\ fs\ *\ da\ )\ *\ sinPhi\ *sinPhi\ -\ los.
01898
01899
01900
01901
01902
01903
             \begin{array}{l} lat1 = \_lat0 + dlat; \\ lon1 = \_lon0 + dlon; \\ h1 = \_h0 + dh; \end{array} \label{eq:lat1}
01904
01905
01906
01907
01908
              // Проверим, нужен ли перевод:
             switch( angleUnit ) {
01909
                  case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01910
01911
01912
                      lat1 *= Convert::RdToDgD;
01913
                       lon1 *= Convert::RdToDgD;
01914
01915
                       break;
01916
01917
                  default:
01918
                      assert(false);
01919
             switch( rangeUnit ) {
    case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено
    case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01920
01921
01922
01923
                      h1 *= 0.001;
01924
01925
                      break;
01926
                  _{\rm default:}
01927
01928
                       assert(false);
01929
             }
01930 }
01931
01932
01933 void GEOtoGeoMolodenskyFull( const CEllipsoid &el0, const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit
01934
             double lat0, double lon0, double h0, double dx, double dy, double dz, double rx, double ry, double rz, double s,
01935
              const CEllipsoid &el1, double &lat1, double &lon1, double &h1)
01936 {
01937
                / по умолчанию Метры-Радианы:
             double _{\rm lat0} = {\rm lat0};
double _{\rm lon0} = {\rm lon0};
double _{\rm h0} = {\rm h0};
01938
01939
01940
01941
01942
               // При необходимости переведем в Радианы-Метры:
01943
             switch( angleUnit ) {
                 racia (angievint) (
case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено
case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
01944
01945
01946
01947
                        lat0 *= Convert::DgToRdD;
                        lon0 *= Convert::DgToRdD;
01948
                      break;
01949
01950
01951
                  default
01952
                      assert( false );
01953
01954
              switch( rangeUnit ) {
                  case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
01955
01956
01957
01958
                         h0 *= 1000.0;
01959
                       break;
01960
                  default:
01961
01962
                      assert(false);
01963
01964
01965
              double as = el0.A();
01966
              double at = el1.A();
             double a = (as + at) * 0.5;
01967
01968
01969
             double fs = 1.0 / el0.Invf();
```

```
01970
              double ft = 1.0 / \text{el1.Invf()};
01971
01972
              double da = at - as;
01973
              double df = ft - fs;
01974
01975
              double ess = el0.EccentricityFirstSquared();
01976
              double est = el1.EccentricityFirstSquared();
01977
              double e2 = ( ess + est ) * 0.5;
01978
              double de2 = est - ess;
01979
              \begin{array}{l} double \; sinB = std::sin(\; \_lat0 \;); \\ double \; cosB = std::cos(\; \_lat0 \;); \\ double \; cos2B = std::cos(\boxed{2.0 \; *} \; \_ \end{array}
01980
01981
01982
                                                               lat0);
              double tanB = std::tan( lat0);
double sinL = std::sin( lon0);
double cosL = std::cos( lon0);
01983
01984
01985
01986
01987
              const double ro = 180 * 60 * 60 / SPML::Consts::PI_D; // Число угловых секунд в радиане
              double tmp = 1.0 - \text{ess} * \sin B * \sin B;
01988
01989
              double M = el0.A() * (1.0 - ess) / pow(tmp, 1.5);
01990
              double N = el0.A() / std::sqrt(tmp);
01991
             double dlat = ( ( N / a ) * e2 * sinB * cosB * da + ( ( N * N ) / ( a * a ) + 1.0 ) * N * sinB * cosB * de2 / 2.0 - ( dx * cosL + dy * sinL ) * sinB + dz * cosB ) * ro / ( M + _h0 ) - rx * sinL * ( 1.0 + e2 * cos2B ) + ry * cosL * ( 1.0 + e2 * cos2B ) - ro * s * e2 * sinB * cosB;
01992
01993
01994
01995
01996
              \begin{array}{l} {ro}*\;s*\;e2*\;sinB*\;cosB;\\ double\;dlon=\left(-dx*\;sinL+dy*\;cosL\right)*\;ro\:/\left(\left(\:N+\_h0\:\right)*\;cosB\:\right)+\\ tanB*\left(\:1.0-e2\:\right)*\left(\:rx*\;cosL+ry*\;sinL\:\right)-rz;\\ double\;dh=\left(\:-a\:/\:N\:\right)*\;da+N*\;sinB*\;sinB*\;de2\:/\:2.0+\left(\:dx*\;cosL+dy*\;sinL\:\right)*\;cosB+dz*\;sinB-N*\;e2*\;sinB*\;cosB*\left(\:rx\:/\:ro*\;sinL-ry\:/\:ro*\;cosL\:\right)+\left(\:a*\;a\:/\:N\:+\_h0\:\right)*\;s;\\ \end{array} 
01997
01998
01999
02000
02001
02002
               \begin{array}{l} lat1 = \_lat0 + dlat \; / \; 3600.0 \; * \; SPML::Convert::DgToRdD; \\ lon1 = \_lon0 + dlon \; / \; 3600.0 \; * \; SPML::Convert::DgToRdD \\ h1 = \_h\overline{0} + dh; \end{array} 
02003
                          lon0 + dlon / 3600.0 * SPML::Convert::DgToRdD;
02004
02005
02006
02007
              // Проверим, нужен ли перевод:
02008
              switch( angleUnit ) {
                 case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
02009
02010
02011
                       lat1 *= Convert::RdToDgD;
02012
                       lon1 *= Convert::RdToDgD;
02013
02014
                       break;
02015
                   default:
02016
                       {\it assert(\ false\ );}
02017
02018
02019
              switch( rangeUnit ) {
                  case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
02020
02021
02022
                   {
                       h1 *= 0.001;
02023
02024
                       break;
02025
02026
                  default:
02027
                       assert( false );
02028
02029 }
02030
02031
02032 void SK42toGaussKruger( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
02033
              double lat, double lon, int &n, int &x, int &y)
02034 {
02035
              double\ B=lat;
02036
              double L = lon;
02037
02038
              // При необходимости переведем в Радианы:
02039
              switch( angleUnit ) {
                 case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ): break; // Уже переведено case( Units::TAngleUnit::AU_Degree ):
02040
02041
02042
                       B *= Convert::DgToRdD;
02043
02044
                       L *= Convert::DgToRdD;
02045
                       break:
02046
02047
                       assert( false );
02048
02049
02050
              \begin{array}{l} n = static\_cast < int > (\ std::ceil(\ (\ 6.0\ +\ lon\ )\ /\ 6.0\ )\ ); \\ n = static\_cast < int > (\ 1.0\ +\ (\ lon\ /\ 6.0\ )\ ); \\ double\ l = (\ lon\ -\ static\_cast < double > (\ 3\ +\ 6\ *\ (\ n\ -\ 1\ )\ )\ )\ *\ SPML::Convert::DgToRdD; \end{array}
02051 /
02052
02053
02054
              double l2 = l * l;
02055
02056
              double sinB = std::sin(B);
```

```
double \sin 2B = \text{std}::\sin(2.0 * B);
02057
                                   double sinBpow2 = sinB * sinB;
double sinBpow4 = sinBpow2 * sinBpow2;
double sinBpow6 = sinBpow2 * sinBpow2 * sinBpow2;
02058
02059
02060
02061
02062
                                   double cosB = std::cos(B);
                                   double \cos 2B = \operatorname{std}::\cos(2.0 * B);
02063
02064
                                    double tanB = std::tan(B);
02065
                                    double sinL = std::sin(L);
02066
                                   double cosL = std::cos(L);
02067
                                 \begin{array}{l} x = static\_cast < int > (\\ 6367558.4968*B - sin2B*(16002.8900 + 66.9607*sinBpow2 + 0.3515*sinBpow4 - \\ 12*(1594561.25 + 5336.535*sinBpow2 + 26.790*sinBpow4 + 0.149*sinBpow6 + \\ 12*(672483.4 - 811219.9*sinBpow2 + 5420.0*sinBpow4 - 10.6*sinBpow6 + \\ 12*(278194.0 - 830174.0*sinBpow2 + 572434.0*sinBpow4 - 16010.0*sinBpow6 + \\ 12*(109500.0 - 574700.0*sinBpow2 + 863700.0*sinBpow4 - 398600.0*sinBpow6)))))))))))))\\ ); \\ \end{array}
02068
02069
02070
02071
02072
02073
02074
02075
                                               \begin{array}{l} \text{(5.0+10.0*n)*100000.0} + 1*\cos B*(6378245.0 + 21346.1415*\sin Bpow 2 + 107.1590*\sin Bpow 4 + 0.5977*\sin Bpow 6 + 12*(1070204.16 - 2136826.66*\sin Bpow 2 + 17.98*\sin Bpow 4 - 11.99*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*\sin Bpow 2 + 1327645.0*\sin Bpow 4 - 21701.0*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*\sin Bpow 2 + 1327645.0*\sin Bpow 4 - 21701.0*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*\sin Bpow 2 + 1327645.0*\sin Bpow 4 - 21701.0*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*\sin Bpow 2 + 1327645.0*\sin Bpow 4 - 21701.0*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*\sin Bpow 2 + 1327645.0*\sin Bpow 4 - 21701.0*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*\sin Bpow 4 - 12701.0*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*\sin Bpow 6 + 12*(270806.0 - 1523417.0*) \end{array} 
02076
02077
02078
                                               12 * ( 79690.0 - 866190.0 * sinBpow2 + 1730360.0 * sinBpow4 - 945460.0 * sinBpow6 )))) );
02079
02080
02081
                                   n = n + 30;
02082
02083
                                     // Проверим, нужен ли перевод:
02084
                                    switch( rangeUnit ) {
                                              case( Units::TRangeUnit::RU_Meter ): break; // Уже переведено case( Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
02085
02086
02087
                                                {
02088
                                                          x /= 1000;
02089
                                                          y /= 1000;
02090
                                                           break;
02091
02092
                                                default:
02093
                                                           assert( false );
02094
                                   }
02095 }
02096
02097 void GaussKrugerToSK42( const Units::TRangeUnit &rangeUnit, const Units::TAngleUnit &angleUnit,
02098
                                   int x, int y, double &lat, double &lon )
02099~\{
02100
                                   \begin{array}{l} \mathrm{int} \ \ \underline{\mathbf{x}} = \mathbf{x}; \\ \mathrm{int} \ \ \underline{\mathbf{y}} = \mathbf{y}; \end{array}
02101
                                    // Проверим, нужен ли перевод:
02102
02103
                                    switch( rangeUnit ) {
                                              case(Units::TRangeUnit::RU_Meter): break; // Уже переведено case(Units::TRangeUnit::RU_Kilometer):
02104
02105
02106
                                                           _x *= 1000.0;
_y *= 1000.0;
02107
02108
                                                          break;
02109
02110
02111
                                               default:
02112
                                                           assert(false);
02113
                                   }
02114
02115
                                    \label{eq:double_double} \mbox{double beta} = \mbox{static\_cast} < \mbox{double} > (\ \ \ \ \ \ \ \ ) \ / \ 6367558.4968;
                                   double sinbeta = std::sin( beta );
double sin2beta = std::sin( 2.0 * beta );
02116
02117
                                   double sinbetapow2 = sinbeta * sinbeta;
02118
02119
                                   double sinbetapow4 = sinbetapow2 * sinbetapow2;
02120
02121
                                   double B0 = beta + sin2beta * (0.00252588685 - 0.00001491860 * sinbetapow2 + 0.00000011904 * sinbetapow4);
02122
                                   double \ sinB0 = std::sin(B0);
02123
                                   double \sin 2B0 = \operatorname{std}::\sin(2.0 * B0);
02124
                                   double \sin B0pow2 = \sin B0 * \sin B0;
02125
                                   double \sin B0pow4 = \sin B0pow2 * \sin B0pow2 ; double \sin B0pow6 = \sin B0pow2 * 
02126
02127
02128
                                   double cosB0 = std::cos(B0);
02129
                                   \begin{array}{l} {\rm int} \ n = {\rm static\_cast} < {\rm int} > (\ {\rm static\_cast} < {\rm double} > (\ \_y\ )\ /\ 1000000.0\ ); \\ {\rm double} \ z0 = (\ {\rm static\_cast} < {\rm double} > (\ \_y\ )\ -\ (\ {\rm static\_cast} < {\rm double} > (\ 10\ *\ n\ +\ 5\ )\ *\ 1000000.0\ )\ )\ /\ (\ 6378245.0\ *\ cosB0\ ) \\ \end{array} 
02130
02131
02132
                                   double z02 = z0 * z0;
02133
                                    \begin{array}{l} \mbox{double dB} = -\mbox{z02} * \sin 280 * (\ 0.251684631 - 0.003369263 * \sin 80pow2 + 0.00001127 * \sin 80pow4 - \mbox{z02} * (\ 0.10500614 - 0.04559916 * \sin 80pow2 + 0.00228901 * \sin 80pow4 - 0.00002987 * \sin 80pow6 - \mbox{z02} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow2 + 0.014346 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z02} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow2 + 0.014346 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z03} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow2 + 0.014346 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z04} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z04} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z05} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z04} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z04} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow4 - 0.001264 * \sin 80pow6 - \mbox{z04} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow6 - \mbox{z04} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow6 - \mbox{z05} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \sin 80pow6 - \mbox{z04} * (\ 0.042858 - 0.025318 * \mbox{z05} * (\ 0.04285
02134
02135
02136
                                               z02 * ( 0.01672 - 0.00630 * sinB0pow2 + 0.01188 * sinB0pow4 - 0.00328 * sinB0pow6 ))));
02137
02138
                                    02139
                                              z02 * ( 0.16778975 + 0.16273586 * sinB0pow2 - 0.00052490 * sinB0pow4 - 0.00000846 * sinB0pow6 z02 * ( 0.0420025 + 0.1487407 * sinB0pow2 + 0.0059420 * sinB0pow4 - 0.0000150 * sinB0pow6 -
02140
02141
                                               z02 * ( 0.01225 + 0.09477 * sinB0pow2 + 0.03282 * sinB0pow4 - 0.00034 * sinB0pow6 - 0.00034 *
02142
```


```
02143
             z02*(0.0038+0.0524*sinB0pow2+0.0482*sinB0pow4-0.0032*sinB0pow6)))));
02144
         lat = (~B0 + dB~)*SPML::Convert::RdToDgD;\\ lon = static\_cast < double > (~6*n-3~) + 1*SPML::Convert::RdToDgD;\\ lat = B0 + dB;
02145 /
02146 //
02147
02148
02149
          // При необходимости переведем в градусы:
02150
          switch( angleUnit ) {
             case( Units::TAngleUnit::AU_Radian ):
02151
02152
02153
                 // lat уже в радианах
                lon = static_cast<double>( 6 * n - 3 ) * SPML::Convert::RdToDgD + l;
02154
02155
02156
             case( Units::TAngleUnit::AU Degree ):
02157
                lat *= Convert::RdToDgD; \\ lon = static\_cast < double > ( 6 * n - 3 ) + l * SPML::Convert::RdToDgD; \\
02158
02159
02160
                break;
02161
02162
02163
                assert(false);
02164
02165 }
02166
02167
02168 }
```

## 10.19 Файл spml.cpp

 $\ensuremath{\mathsf{SPML}}$  (Special Program Modules Library) - Специальная Библиотека Программных Модулей (СБПМ)

#include <spml.h>

Граф включаемых заголовочных файлов для spml.cpp:



#### Пространства имен

• namespace SPML

Специальная библиотека программных модулей (СБ ПМ)

#### Функции

• std::string SPML::GetVersion ()

Возвращает строку, содержащую информацию о версии

• void SPML::ClearConsole ()

Очистка консоли (терминала) в \*nix.

10.20 spml.cpp

#### 10.19.1 Подробное описание

SPML (Special Program Modules Library) - Специальная Библиотека Программных Модулей (СБПМ)

Дата

14.07.20 - создан

Автор

Соболев А.А.

См. определение в файле spml.cpp

# 10.20 spml.cpp

```
См. документацию.
00001 /
00010
00011 #include <spml.h>
00012
00013 namespace SPML
00014 {
00015 /
00016 std::string GetVersion()
00017 {
00018
           {\color{red}\textbf{return}}~"SPML\_25.11.2021\_v01\_Develop";
00019 }
00020
00021
00022 void ClearConsole()
00023 {
00024
             / 1 способ:
          // Reset terminal - быстрее, чем вызов std::system printf("\033c");
00025
00026
00027
00028
           // CSI[2J clears screen, CSI[H moves the cursor to top-left corner std::cout * "\x1B[2J\x1B[H";
00029
00030 //
00031
00032
           // 3 способ:
00033
             std::system("clear");
00034 }
00035
00036 }
```

### 10.21 Файл README.md

# Предметный указатель

| attribute                         | From, 73   |
|-----------------------------------|--|
| SPML::Geodesy::Ellipsoids, 67     | Input, 73  |
| ,                                 | Precision, 73  |
| A                                 | RangeUnit, 73  |
| SPML::Geodesy::AER, 72            | To, 74   |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 75     | CEllipsoid   |
| a                                 | SPML::Geodesy::CEllipsoid, 75                                      |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 77     | CheckDeltaAngle  |
| AbsAzToRelAz                      | SPML::Convert, 25  |
| SPML::Convert, 24                 | ClearConsole   |
| AER                               | SPML, 17   |
| SPML::Geodesy::AER, 71            |  |
| AERtoECEF                         | compare.h, 104, 106  |
| SPML::Geodesy, 35, 36             | consts.h, 107, 108   |
| AERtoENU                          | convert.cpp, 129, 131  |
|                                   | convert.h, 109, 111  |
| SPML::Geodesy, 36, 37<br>AERtoGEO | CosAngleBetweenVectors   |
|                                   | SPML::Geodesy, 39  |
| SPML::Geodesy, 37, 38             | CShiftECEF_3   |
| AngleBetweenVectors               | SPML::Geodesy::CShiftECEF_3, 78                                    |
| SPML::Geodesy, 38, 39             | CShiftECEF_7   |
| AngleTo360                        | SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 80                                    |
| SPML::Convert, 25                 | CurrentDateTimeToString  |
| AngleUnit                         | SPML::Convert, 26  |
| CCoordCalcSettings, 73            |  |
| AreEqualAbs                       | dBtoTimesByP   |
| SPML::Compare, 18, 19             | SPML::Convert, 26  |
| AreEqualRel                       | dBtoTimesByU   |
| SPML::Compare, 19                 | SPML::Convert, 26  |
| AU_Degree                         | ${\bf Determine Geodetic Datum}$                                   |
| SPML::Units, 68                   | Геодезический калькулятор, 15                                      |
| AU_Radian                         | $\operatorname{DgToRdD}$   |
| SPML::Units, 68                   | SPML::Convert, 28  |
| Az                                | $\operatorname{DgToRdF}$   |
| SPML::Geodesy::RAD, 88            | SPML::Convert, 28  |
| AzEnd                             | dummy double   |
| SPML::Geodesy::RAD, 88            | SPML::Geodesy, 66  |
| ,                                 | dummy_int  |
| В                                 | SPML::Convert, 28  |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 75     | dX   |
| b                                 | SPML::Geodesy::CShiftECEF 3, 78                                    |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 77     | SPML::Geodesy::CShiftECEF 7, 80                                    |
| • • •                             | dx   |
| $C_D$                             | SPML::Geodesy::CShiftECEF 3, 79                                    |
| SPML::Consts, 22                  | SPML::Geodesy::CShiftECEF 7, 82                                    |
| $C_F$                             | dY   |
| SPML::Consts, 22                  |  |
| CCoordCalcSettings, 72            | SPML::Geodesy::CShiftECEF_3, 78<br>SPML::Geodesy::CShiftECEF 7, 81 |
| AngleUnit, 73                     | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
| CCoordCalcSettings, 73            | SPML "Coodogy" CSbiftECEE 2 70                                     |
| EllipsoidNumber, 73               | SPML::Geodesy::CShiftECEF_3, 79                                    |
| 1                                 |  |

| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 82 | CCoordCalcSettings, 73                |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| dZ                              | CVT-CV49                              |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_3, 78 | GaussKrugerToSK42                     |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 81 | SPML::Geodesy, 54                     |
| dz                              | $GD\_GSK2011$                         |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_3, 79 | SPML::Geodesy, 35                     |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 82 | $\mathrm{GD\_ITRF2008}$               |
|                                 | SPML::Geodesy, 35                     |
| E                               | $GD_PZ90$                             |
| SPML::Geodesy::AER, 72          | SPML::Geodesy, 35                     |
| SPML::Geodesy::ENU, 83          | $GD_PZ9002$                           |
| EccentricityFirst               | SPML::Geodesy, 35                     |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 76   | GD PZ9011                             |
| EccentricityFirstSquared        | SPML::Geodesy, 35                     |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 76   | GD SK42                               |
| EccentricitySecond              | SPML::Geodesy, 35                     |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 76   | GD SK95                               |
| EccentricitySecondSquared       | SPML::Geodesy, 35                     |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 76   | GD WGS84                              |
| ECEF offset                     | SPML::Geodesy, 35                     |
| SPML::Geodesy, 40               | geodesy.cpp, 134, 138                 |
| ECEFtoAER                       | geodesy.h, 113, 119                   |
|                                 | Geodetic Geodetic                     |
| SPML::Geodesy, 41               |                                       |
| ECEFtoECEF_3params              | SPML::Geodesy::Geodetic, 85           |
| SPML::Geodesy, 42, 43           | Geographic                            |
| ECEFtoECEF_7params              | SPML::Geodesy::Geographic, 86         |
| SPML::Geodesy, 44, 45           | GEOtoAER                              |
| ECEFtoENU                       | SPML::Geodesy, 54, 55                 |
| SPML::Geodesy, 45, 46           | GEOtoECEF                             |
| ECEFtoENUV                      | SPML::Geodesy, 55, 56                 |
| SPML::Geodesy, 46, 47           | $\operatorname{GEOtoENU}$             |
| ECEFtoGEO                       | SPML::Geodesy, 57                     |
| SPML::Geodesy, 47, 48           | ${\rm GEO to GeoMolodensky Abridged}$ |
| EllipsoidNumber                 | SPML::Geodesy, 58                     |
| CCoordCalcSettings, 73          | ${\rm GEO to GeoMolodensky Full}$     |
| ENU                             | SPML::Geodesy, 58                     |
| SPML::Geodesy::ENU, 83          | $\operatorname{GEOtoRAD}$             |
| ENUtoAER                        | SPML::Geodesy, 58, 59                 |
| SPML::Geodesy, 49               | GetShiftECEF 3                        |
| ENUtoECEF                       | SPML::Geodesy, 60                     |
| SPML::Geodesy, 49, 50           | GetShiftECEF 7                        |
| ENUtoGEO                        | SPML::Geodesy, 60                     |
| SPML::Geodesy, 51               | GetVersion                            |
| ENUtoUVW                        | SPML, 17                              |
| SPML::Geodesy, 52               | Геодезический калькулятор, 15         |
| EPS D                           | GRS80                                 |
| SPML::Compare, 21               | SPML::Geodesy::Ellipsoids, 67         |
| EPS F                           | GSK2011toPZ9011                       |
| SPML::Compare, 21               | SPML::Geodesy, 60                     |
| EPS REL                         | 51 MLGeodesy, 00                      |
| SPML::Compare, 21               | Height                                |
|                                 | SPML::Geodesy::Geodetic, 85           |
| EpsToMP90                       | of Mil. Georgesy. George 16, 60       |
| SPML::Convert, 26, 27           | Input                                 |
| F                               | CCoordCalcSettings, 73                |
|                                 | Inverse                               |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 76   | SPML::Geodesy::CShiftECEF 3, 7        |
| f                               | _ ·                                   |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 77   | SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 8        |
| From                            | $\operatorname{Invf}$                 |

| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 76   | $PI_2_F$                        |
|---------------------------------|---------------------------------|
| invf                            | SPML::Consts, 22                |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 77   | PI_D                            |
| IsZeroAbs                       | SPML::Consts, 23                |
| SPML::Compare, 20               | $PI_F$                          |
|                                 | SPML::Consts, 23                |
| KmToMcsD_half                   | Precision                       |
| SPML::Convert, 28               | CCoordCalcSettings, 73          |
| KmToMsD_full                    | PZ90                            |
| SPML::Convert, 28               | SPML::Geodesy::Ellipsoids, 67   |
| KmToMsD_half                    | PZ9002toPZ9011                  |
| SPML::Convert, 29               | SPML::Geodesy, 61               |
| Krassowsky1940                  | PZ9011toITRF2008                |
| SPML::Geodesy::Ellipsoids, 67   | SPML::Geodesy, 61               |
| ,                               | PZ90toPZ9011                    |
| Lat                             | SPML::Geodesy, 61               |
| SPML::Geodesy::Geographic, 87   | 51 ML. Geodesy, 01              |
| Lon                             | R                               |
| SPML::Geodesy::Geographic, 87   | SPML::Geodesy::AER, 72          |
|                                 | SPML::Geodesy::RAD, 88          |
| main                            | ·                               |
| Геодезический калькулятор, 16   | RAD                             |
| main_geocalc.cpp, 93, 94        | SPML::Geodesy::RAD, 87          |
| McsToKmD half                   | RADtoGEO                        |
| SPML::Convert, 29               | SPML::Geodesy, 61, 62           |
| MetersToMsD full                | RangeUnit                       |
| SPML::Convert, 29               | CCoordCalcSettings, 73          |
|                                 | RdToDgD                         |
| MsToKmD_full                    | SPML::Convert, 29               |
| SPML::Convert, 29               | RdToDgF                         |
| MsToKmD_half                    | SPML::Convert, 29               |
| SPML::Convert, 29               | README.md, 165                  |
| MsToMetersD_full                | RelAzToAbsAz                    |
| SPML::Convert, 29               | SPML::Convert, 27               |
| NT.                             | RU Kilometer                    |
| N CDNII C 1 ENII 00             | SPML::Units, 69                 |
| SPML::Geodesy::ENU, 83          | RU Meter                        |
| Name                            | SPML::Units, 69                 |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 77   | rX                              |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_3, 79 | SPML::Geodesy::CShiftECEF 7, 81 |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 81 | rx                              |
| name                            | SPML::Geodesy::CShiftECEF 7, 82 |
| SPML::Geodesy::CEllipsoid, 77   | rY                              |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_3, 79 | SPML::Geodesy::CShiftECEF 7, 81 |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 82 | · = ·                           |
| NF_Fixed                        | CDMLCoodeanCChiftECEE 7 99      |
| SPML::Units, 69                 | SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 82 |
| NF Scientific                   | rZ                              |
| SPML::Units, 69                 | SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 81 |
| ,                               | rz                              |
| PI 025 D                        | SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 82 |
| SPML::Consts, 22                |                                 |
| PI 025 F                        | S CONTROL OF CONTROL TO SE      |
| SPML::Consts, 22                | SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 81 |
| PI 05 D                         | S                               |
| SPML::Consts, 22                | SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 82 |
| PI 05 F                         | SK42toGaussKruger               |
| SPML::Consts, 22                | SPML::Geodesy, 63               |
| PI 2 D                          | SK42toPZ9011                    |
| SPML::Consts, 22                | SPML::Geodesy, 63               |
| DI IVILL COHS18, 44             | SK42toWGS84                     |

| SPML::Geodesy, 63             | AERtoECEF, 35, 36                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| SK95toPZ90                    | AERtoENU, 36, 37                  |
| SPML::Geodesy, 64             | AERtoGEO, 37, 38                  |
| SK95toPZ9011                  | AngleBetweenVectors, 38, 39       |
| SPML::Geodesy, 64             | CosAngleBetweenVectors, 39        |
| Sphere6371                    | dummy double, 66                  |
| SPML::Geodesy::Ellipsoids, 67 | ECEF offset, 40                   |
| Sphere6378                    | ECEFTOAER, 41                     |
| SPML::Geodesy::Ellipsoids, 67 | ECEFtoECEF_3params, 42, 43        |
| SphereKrassowsky1940          | ECEFtoECEF_7params, 44, 45        |
| SPML::Geodesy::Ellipsoids, 68 | ECEFtoENU, 45, 46                 |
| SPML, 17                      | ECEFtoENUV, 46, 47                |
| ClearConsole, 17              | ECEFtoGEO, 47, 48                 |
| GetVersion, 17                | ENUtoAER, 49                      |
| spml.cpp, 164, 165            | ENUtoECEF, 49, 50                 |
| spml.h, 126, 127              | ENUtoGEO, 51                      |
| SPML::Compare, 18             | ENUtoUVW, 52                      |
| AreEqualAbs, 18, 19           | GaussKrugerToSK42, 54             |
| AreEqualRel, 19               | GD GSK2011, 35                    |
| EPS D, 21                     | GD_GSR2011, 35<br>GD_ITRF2008, 35 |
| EFS_B, 21<br>EPS F, 21        | GD_11RF2008, 33<br>GD_PZ90, 35    |
|                               | <u> </u>                          |
| EPS_REL, 21                   | GD_PZ9002, 35                     |
| IsZeroAbs, 20                 | GD_PZ9011, 35                     |
| SPML::Consts, 21              | GD_SK42, 35                       |
| C_D, 22                       | GD_SK95, 35                       |
| C_F, 22                       | GD_WGS84, 35                      |
| PI_025_D, 22                  | GEOtoAER, 54, 55                  |
| PI_025_F, 22                  | GEOtoECEF, 55, 56                 |
| $PI_{-}05_{-}D, 22$           | GEOtoENU, 57                      |
| PI_05_F, 22                   | GEOtoGeoMolodenskyAbridged, 58    |
| PI_2_D, 22                    | GEOtoGeoMolodenskyFull, 58        |
| PI_2_F, 22                    | GEOtoRAD, 58, 59                  |
| PI_D, 23                      | GetShiftECEF_3, 60                |
| PI_F, 23                      | GetShiftECEF_7, 60                |
| SPML::Convert, 23             | GSK2011toPZ9011, 60               |
| AbsAzToRelAz, 24              | PZ9002toPZ9011, 61                |
| AngleTo360, 25                | PZ9011toITRF2008, 61              |
| CheckDeltaAngle, 25           | PZ90toPZ9011, 61                  |
| CurrentDateTimeToString, 26   | RADtoGEO, 61, 62                  |
| dBtoTimesByP, 26              | SK42toGaussKruger, 63             |
| dBtoTimesByU, 26              | SK42toPZ9011, 63                  |
| DgToRdD, 28                   | SK42toWGS84, <b>63</b>            |
| DgToRdF, 28                   | SK95toPZ90, 64                    |
| dummy int, 28                 | SK95toPZ9011, 64                  |
| EpsToMP90, 26, 27             | TGeodeticDatum, 35                |
| KmToMcsD half, 28             | VectorFromTwoPoints, 64           |
| KmToMsD full, 28              | WGS84toPZ9011, 65                 |
| KmToMsD half, 29              | XYZtoDistance, 65                 |
| McsToKmD half, 29             | SPML::Geodesy::AER, 71            |
| MetersToMsD full, 29          | A, 72                             |
| MsToKmD full, 29              | AER, 71                           |
| MsToKmD half, 29              | E, 72                             |
| MsToMetersD full, 29          | R, 72                             |
| RdToDgD, 29                   | SPML::Geodesy::CEllipsoid, 74     |
| RdToDgF, 29                   | A, 75                             |
| RelAzToAbsAz, 27              | a, 77                             |
| UnixTimeToHourMinSec, 27      | B, 75                             |
| SPML::Geodesy, 30             |                                   |
| or mrGeodesy, 30              | b, <b>77</b>                      |

| CEllipsoid, 75                  | SPML::Geodesy::Geographic, 85 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| EccentricityFirst, 76           | Geographic, 86                |
| EccentricityFirstSquared, 76    | Lat, 87                       |
| EccentricitySecond, 76          | Lon, 87                       |
| EccentricitySecondSquared, 76   | SPML::Geodesy::RAD, 87        |
| F, 76                           | Az, 88                        |
| f, 77                           | AzEnd, 88                     |
| Invf, 76                        | R, 88                         |
| invf, 77                        | RAD, 87                       |
| Name, 77                        | SPML::Geodesy::UVW, 88        |
| name, 77                        | U, 89                         |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF 3, 78 | UVW, 89                       |
| CShiftECEF_3, 78                | V, 89                         |
| dX, 78                          | W, 89                         |
| dx, 79                          | SPML::Geodesy::XYZ, 90        |
|                                 |                               |
| dY, 78                          | X, 91<br>XXZ 00               |
| dy, 79                          | XYZ, 90                       |
| dZ, 78                          | Y, 91                         |
| dz, 79                          | Z, 91                         |
| Inverse, 79                     | SPML::Units, 68               |
| Name, 79                        | AU_Degree, 68                 |
| name, 79                        | AU_Radian, 68                 |
| SPML::Geodesy::CShiftECEF_7, 79 | NF_Fixed, 69                  |
| CShiftECEF_7, 80                | NF_Scientific, 69             |
| dX, 80                          | RU_Kilometer, 69              |
| dx, 82                          | RU_Meter, 69                  |
| dY, 81                          | TAngleUnit, 68                |
| dy, 82                          | TNumberFormat, 68             |
| dZ, 81                          | TRangeUnit, 69                |
| $\mathrm{dz},82$                |                               |
| Inverse, 81                     | ${ m TAngle Unit}$            |
| Name, 81                        | SPML::Units, 68               |
| name, 82                        | TGeodeticDatum                |
| rX, 81                          | SPML::Geodesy, 35             |
| rx, 82                          | ${f TNumberFormat}$           |
| rY, 81                          | SPML::Units, 68               |
| ry, 82                          | То                            |
| rZ, 81                          | CCoordCalcSettings, 74        |
| rz, 82                          | to_string_with_precision      |
| S, 81                           | Геодезический калькулятор, 16 |
| s, 82                           | TRangeUnit                    |
| SPML::Geodesy::Ellipsoids, 66   | SPML::Units, 69               |
| attribute, 67                   | ,                             |
| GRS80, 67                       | U                             |
| Krassowsky1940, 67              | SPML::Geodesy::ENU, 84        |
| PZ90, 67                        | SPML::Geodesy::UVW, 89        |
|                                 | units.h, 128, 129             |
| Sphere6371, 67                  | UnixTimeToHourMinSec          |
| Sphere6378, 67                  | SPML::Convert, 27             |
| SphereKrassowsky1940, 68        | UVW                           |
| WGS84, 68                       | SPML::Geodesy::UVW, 89        |
| SPML::Geodesy::ENU, 82          | SI ME Geodesyo v vv, ob       |
| E, 83                           | V                             |
| ENU, 83                         | SPML::Geodesy::UVW, 89        |
| N, 83                           | VectorFromTwoPoints           |
| U, 84                           | SPML::Geodesy, 64             |
| SPML::Geodesy::Geodetic, 84     | of mil deodeby, of            |
| Geodetic, 85                    | W                             |
| Height, 85                      | SPML::Geodesv::UVW 89         |

```
WGS84
    SPML:: Geodesy:: Ellipsoids, \ {\bf 68}
{\bf WGS84 to PZ9011}
    SPML::Geodesy, 65
\mathbf{X}
    SPML::Geodesy::XYZ, 91
XYZ
    SPML::Geodesy::XYZ, 90
{\bf XYZtoDistance}
    SPML::Geodesy, 65
Y
    SPML::Geodesy::XYZ, 91
\mathbf{Z}
    SPML::Geodesy::XYZ, 91
Геодезический калькулятор, 15
    DetermineGeodeticDatum, 15
    {\rm GetVersion},\, {\color{red}15}
    main, 16
    to\_string\_with\_precision,\, 16
СБ ПМ (Специальная Библиотека Программных
         Модулей), 15
```