## FISICA II<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Inspired by Edward R. Tufte!

Alberto Garcia-Garcia 27 de mayo de 2019

# Índice

Campo Eléctrico 5
Ley de Coulomb 5
Campo Eléctrico 6
Movimiento de Cargas Puntuales 7
Dipolo Eléctrico 7
Distribuciones Continuas de Carga 8
Flujo Eléctrico 8
Ley de Gauss 9
Diferencia de Potencial 9
Potencial Debido a Un Sistema de Cargas 9
Relación General entre $ec{E}$ y V $$
Potencial en Distribuciones Continuas de Carga 10
Superficies Equipotenciales 10
Energía Potencial Electrostática 11
Conductores 11
Condensadores 11
Almacenamiento de la Energía Eléctrica 12
Dieléctricos 13
Asociación de Condensadores 13
Corriente Continua 14
Velocidad de Desplazamiento 14
Densidad de Corriente 14
Resistencia y Ley de Ohm 15
Energía en Circuitos Eléctricos 15
FEM y Baterías 16
Asociaciones de Resistencias 16
Reglas de Kirchoff 17
Circuitos RC 17

Campo Magnético 19
Fuerza Ejercida por un Campo Magnético 19
Líneas de Campo Magnético 19
Movimiento de una Carga Puntual 19
Momento Magnético sobre Espiras de Corriente 20
Efecto Hall 20
Campo Magnético creado por Cargas Puntuales en Movimiento 21
Campo Magnético creado por Corrientes Eléctricas 21
Campo Magnético creado por Una Espira 21
Ley de Gauss para el Magnetismo 21
Ley de Ampère 21
Campo Magnético creado por Segmento Rectilíneo 22
Fuerza Magnética entre Dos Conductores Paralelos 22
Definición de Amperio 22
Campo Magnético creado por un Solenoide 22
Inducción Magnética 23
Flujo Magnético 23
FEM Inducida y Ley de Faraday 23
Ley de Lenz 24
FEM de Movimiento 24
Generadores y Motores 24
Inductancia 25
Energía Magnética 25
Circuitos RL 26
Ondas Electromagnéticas 27
Corriente de Desplazamiento 27
Ecuaciones de Maxwell 27
Ecuación de Ondas Unidimensionales 28
Ondas Electromagnéticas 28

Óptica 31	
Propagación de la Luz 3	1
Reflexión y Refracción 3	1
Dispersión 32	
Interferencia 32	
Difracción 33	
Sidenotes 34	
References 34	
Figures and Tables 35	
Full-width text blocks 36	
Typography 36	
Typefaces 36	
Letterspacing 36	
Installation 37	
More Documentation 37	
Support 37	

$$\begin{split} e &= 1.6 \cdot 10^{-19} \ [C] \\ K &= 9 \cdot 10^9 \ [N \cdot m^2 \cdot C^{-2}] \\ \epsilon_0 &= 8.85 \cdot 10^{-12} \ [C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}] \\ 1 \ [eV] &= 1.6 \cdot 10^{-19} \ [J] \\ c &= 3 \cdot 10^8 \ [m \cdot s^{-1}] \\ E_{max} &= 3 \cdot 10^6 \ [V \cdot m^{-1}] \\ \mu_0 &= 4\pi \cdot 10^{-7} \ [T \cdot m \cdot A^{-1}] \end{split}$$

## Campo Eléctrico

Carga Eléctrica La carga eléctrica es una magnitud fundamental y responsable de la interacción electromagnética. Su unidad es el Culombio [C] que se define como la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo cuando la corriente en el mismo es de 1 [A]. Posee las siguientes características:

- Dualidad: las cargas se dividen en positivas y negativas.
- Conservación: la carga total de un sistema aislado se conserva.
- Cuantización: múltiplo de la carga fundamental<sup>2</sup>.

## Ley de Coulomb

La fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra está dirigida a lo largo de la línea que las une. Es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo y atractiva si tienen signos opuestos. La fuerza varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas y es proporcional al valor de cada una de ellas.

La fuerza ejercida por una carga puntual  $q_1$  (en  $r_1$ ) sobre otra carga puntual  $q_2$  (en  $r_2$ ) se define como:

$$\vec{F}_{12} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} [N], \tag{1}$$

donde K es la constante de Coulomb cuyo valor depende del medio en el que se produzca la interacción<sup>3</sup>,  $r_{12}$  es el módulo del vector  $\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$  que apunta de  $q_1$  a  $q_2$ , y  $\hat{r}_{12} = \vec{r}_{12}/r_{12}$  es el vector unitario del mismo.

Sistema de cargas en el caso de un sistema de cargas, cada una de ellas ejerce una fuerza sobre las demás. La fuerza neta de cada carga es la suma vectorial de las fuerzas individuales. Esta es una consecuencia del principio de superposición de las fuerzas.

<sup>2</sup> La carga fundamental es la del electrón  $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$  [C].




Figura 1: Interacción entre dos cargas.

 $^3$  La constante dieléctrica  $K=1/r\pi\epsilon_0=9\cdot 10^9~[N\cdot m^2\cdot C^{-2}]$  siendo  $\epsilon_0=8,85\cdot 10^{-12}~[C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}]$  la permitividad del vacío. Si el medio es distinto al vacío, K cambia dado que la permitividad del mismo  $\epsilon$  cambia  $(\epsilon_0\neq\epsilon)~K'=1/4\pi\epsilon$ .

#### Campo Eléctrico

La interacción entre cargas eléctricas no se produce de forma instantánea sino que el intermediario de la fuerza mutua es el campo eléctrico. Su unidad es el newton por culombio  $[NC^{-1}]$ . La forma de determinar si en una cierta región existe un campo eléctrico es colocar una carga de prueba positiva  $q_0$  y comprobar la fuerza que experimenta:

$$\vec{F}q, q_0 = K \frac{qq_0}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} [N].$$
 (2)

Así pues, el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga positiva en un punto determinado:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = K \frac{q}{r^2} \vec{r} [N \cdot C^{-1}],$$
 (3)

cuya dirección y sentido coincide con el de la fuerza eléctrica. De hecho, la fuerza eléctrica ejercida por una carga testigo  $q_0$  en cualquier punto está relacionada con el campo eléctrico en dicho punto de forma análoga  $\vec{F} = q_0 \vec{E}$ .

De forma general, el campo  $\vec{E}$  en un punto p en  $r_p$  debido a una carga puntual  $q_i$  situada en  $r_i$  es:

$$\vec{E}_{ip} = K \frac{q_i}{r_{ip}^2} \hat{r}_{ip} \left[ N \cdot C^{-1} \right]$$
 (4)

Sistema de Cargas el campo eléctrico cumple el principio de superposición por lo que el campo eléctrico resultante en un punto p debido a una distribución de cargas puntuales  $q_i$  se determina sumando los campos originados por cada carga  $\vec{E}_p = \sum_i \vec{E}_{ip}$ .

*Líneas de Campo Eléctrico* la forma de representar gráficamente un campo eléctrico es mediante las denominadas líneas de campo. Las líneas de campo eléctrico se dibujan de forma que el vector  $\vec{E}$  sea tangente a ellas en cada punto. Su sentido coincide con el de dicho vector y deben cumplir la siguientes reglas:

- Salen de cargas positivas y entran en negativas.
- Nunca se cortan.
- El número es proporcional al valor de la carga.
- Empiezan o terminan solo en cargas puntuales.
- La densidad es proporcional al valor del campo.




Figura 2: Líneas de campo eléctrico para dos cargas iguales.

## Movimiento de Cargas Puntuales

Cuando una carga eléctrica q se coloca en el seno de un campo eléctrico  $\vec{E}$ , experimenta la acción de una fuerza eléctrica  $\vec{F} = q\vec{E}$ . Si la fuerza eléctrica es una única fuerza significativa que actúa sobre la partícula  $^4$ , podemos calcular la aceleración que experimenta dicha partícula mediante la Segunda Ley de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}}{m} \left[ m \cdot s^{-2} \right]. \tag{5}$$

Dipolo Eléctrico

Un sistema de dos cargas iguales y opuestas *q* separadas una distancia pequeña *L* se denomina dipolo eléctrico. Su intensidad y su orientación se definen mediante el momento dipolar eléctrico, un vector que apunta de la carga negativa a la positiva y cuyo valor es

$$\vec{p} = q\vec{L} \ [C \cdot m], \tag{6}$$

siendo  $\vec{L}$  un vector cuyo origen está en la carga negativa y su extremo en la positiva. En la configuración de dipolo típica calculamos el campo eléctrico en cualquier punto de la mediatriz que une ambas cargas. En este caso, la distancia de cada carga a la mediatriz es a y por lo tanto  $\vec{p} = -2aq\hat{i}$  ya que el campo eléctrico sobre la mediatriz:

$$\vec{E} = K \frac{2aq}{(r^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i} = K \frac{2aq}{r^3} \hat{i} \left[ N \cdot C^{-1} \right]. \tag{7}$$

Si aplicamos un campo eléctrico sobre un dipolo, no se ejerce una fuerza neta pero aparece un par de fuerzas que tiende a alinear el dipolo con el campo eléctrico, es decir, tiende a situar el momento dipolar  $\vec{p}$  en la dirección del campo eléctrico  $\vec{E}$ . El momento del par de fuerzas es:

$$\vec{\tau} = \vec{L} \times q\vec{E} = q\vec{L} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E} . \tag{8}$$

Cuando el dipolo gira un ángulo  $d\theta$ , el campo eléctrico realiza un trabajo  $dW = -\tau d\theta = -pE \sin\theta d\theta$ . Igualando el trabajo con la variación de energía potencial  $dU = -dW = pE \sin\theta d\theta$  e integrando  $U = -pE \cos\theta + U_0$ . Si tomamos como cero la energía potencial en  $\theta = 90$  [deg] entonces la energía potencial del dipolo es  $U = -pE \cos\theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$  [J].

<sup>4</sup> Si actúan varias fuerzas eléctricas se aplica el principio de superposición.




Figura 3: Dipolo eléctrico.

#### Distribuciones Continuas de Carga

A escala microscópica, la carga está cuantizada; sin embargo, en ocasiones se presentan situaciones en las que un gran número de cargas están tan próximas que la carga total puede considerarse distribuida en el espacio de forma continua. Para estas ocasiones se utiliza el concepto de densidad de carga continua. En este caso, se divide la distribución en pequeños elementos diferenciales de carga dq de forma que el diferencial de campo eléctrico creado por cada una de ellas es

$$d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r} \left[ N \cdot C^{-1} \right], \tag{9}$$

así pues, el campo eléctrico total se calcula integrando

$$\vec{E} = \int K \frac{dq}{r^2} \hat{r} \left[ N \cdot C^{-1} \right]. \tag{10}$$

*Distribución Lineal* en el caso de una distribución lineal, la densidad lineal de carga es  $\lambda = dq/dl$  y su campo eléctrico en un punto dado se calcula integrando sobre la longitud  $\vec{E} = \int_L K \lambda \frac{dl}{r^2} \hat{r} \ [N \cdot C^{-1}]$ .

*Distribución Superficial* en el caso de una distribución superficial, la densidad superficial de carga es  $\sigma = dq/ds$  y su campo eléctrico en un punto dado se calcula integrando sobre la superficie  $\vec{E} = \int_S K\sigma \frac{ds}{r^2} \hat{r} \ [N \cdot C^{-1}].$ 

*Distribución Volumétrica* en el caso de una distribución volumétrica, la densidad volumétrica de carga es  $\rho = dq/dv$  y su campo eléctrico en un punto dado se calcula integrando sobre el volumen  $\vec{E} = \int_V K \rho \frac{dv}{v^2} \hat{r} \ [N \cdot C^{-1}].$ 

#### Flujo Eléctrico

El flujo eléctrico es la magnitud matemática relacionada con el número de líneas de campo que atraviesa una superficie determinada. Las unidades del flujo son  $[N \cdot m^2 \cdot C^{-1}]$  ya que, en su forma general el flujo se define como

$$\phi = \int_{S} \vec{E} d\vec{S} = \int_{S} \vec{E} \hat{n} dS \left[ N \cdot m^2 \cdot C^{-1} \right]. \tag{11}$$

Para una superficie cerrada el flujo será negativo si las líneas de campo entran y positivo si las líneas salen

$$\phi = \oint_{S} \vec{E}d\vec{S} = \oint_{S} \vec{E}\hat{n}dS \left[ N \cdot m^{2} \cdot C^{-1} \right]. \tag{12}$$

Por lo general, la superficie suele ser perpendicular a  $\vec{E}$  por lo que  $\vec{E}\hat{n}=E$  y por lo tanto la expresión se simplifica simplemente a  $\phi=EA$ . En otros casos, la superficie forma un ángulo determinado  $\theta$  y la expresión queda  $\phi=EA\cos\theta$ .

La Ley de Gauss relaciona el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga encerrada en ella. Afirma que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta que se encuentre dentro de la misma dividida por la permitividad eléctrica:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \hat{n} dS = 4\pi K q = \frac{q}{\epsilon_0} \left[ N \cdot m^2 \cdot C^{-1} \right] \,, \tag{13}$$

todo ello con total independencia de la forma de la distribución, únicamente de la carga que se halle en su interior. Es válida para todas las superficies y distribuciones de carga.

## Diferencia de Potencial

La fuerza ejercida por un campo eléctrico  $\vec{E}$  sobre una carga puntual q es  $\vec{F}=q\vec{E}$ . Cuando dicha carga experimenta un desplazamiento  $d\vec{l}$ , la variación de energía potencial electrostática es  $dU=-q\vec{E}\cdot d\vec{l}$ . Así pues, la variación de energía potencial por unidad de carga se denomina diferencia de potencial dV:

$$dV = \frac{dU}{a} = -\vec{E} \cdot d\vec{l} [V] , \qquad (14)$$

de modo que, para un desplazamiento finito desde el punto a al punto b, la variación de potencial es

$$\Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta U}{q} = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \left[V\right]. \tag{15}$$

Sobre el potencial y las líneas de campo: las líneas de campo eléctrico señalan la dirección en la que el potencial eléctrico disminuye más rápidamente. Dado que U=qV, para una carga positiva, la región del espacio en la que existe menor energía potencial es también la de menor potencial eléctrico, motivo por el cual las cargas positivas se dirigen a las zonas con menor potencial eléctrico.

## Potencial Debido a Un Sistema de Cargas

El potencial eléctrico en un punto p a una distancia r de una carga puntual q puede calcularse a partir de la expresión  $V_p - V_{ref} = -\int_{ref}^p \vec{E} \cdot d\vec{l}$ . Teniendo en cuenta que el campo eléctrico debido a una carga puntual es  $\vec{E} = kq/r^2\hat{r}$ , sutituyendo en la expresión anterior:

$$V_p - V_{ref} = -\int_{ref}^p \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{ref}^p \frac{kq}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{l} = -\int_{r_{ref}}^{r_p} \frac{kq}{r^2} dr$$
, (16)




Figura 4: Superficie esférica con carga q.

Es importante destacar que el potencial es una magnitud escalar, al contrario que el campo eléctrico que es una magnitud vectorial.

Además, la función potencial es continua en todos los puntos excepto en aquellos en los que el campo eléctrico es infinito mientras que el campo eléctrico presenta discontinuidad en puntos donde existe carga superficial.

La variación de energía potencial se relaciona también con el trabajo que cuesta desplazar una carga de forma que  $W=-\Delta U$ . Por lo que  $\Delta V=-W_{ab}/q$ .

La variación de potencial se relaciona con el campo eléctrico ya que  $dW = \vec{F}d\vec{r}$  por lo que  $W = q\vec{E}\Delta\vec{r}$  y como  $W = -q\Delta V$  entonces  $\Delta V = -\vec{E}d\vec{r}$ .

poniendo  $V_{ref} = 0$  e integrando a lo largo del camino desde un punto arbitrario de referencia:

$$V_{p} = -kq \int_{r_{ref}}^{r_{p}} \frac{1}{r^{2}} dr = \frac{kq}{r_{p}} - \frac{kq}{r_{ref}} , \qquad (17)$$

dado que el punto de referencia es arbitrario, podemos elegir aquél que simplifique la ecuación y por lo tanto tomaremos el más lejano a la carga puntual  $r_{ref} \to \infty$  y por lo tanto

$$V = \frac{kq}{r} [V]. (18)$$

El potencial en un punto debido a diversas cargas puntuales es igual a la suma de los potenciales debidos a cada carga por separado (principio de superposición):

$$V = \sum_{i} \frac{kq_i}{r_i} \left[ V \right]. \tag{19}$$

Relación General entre  $\vec{E}$  y V

Las componentes cartesianas del campo eléctrico están relacionadas con las derivadas parciales del potencial respecto a x, y o z de la siguiente manera:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k})$$
 (20)

Potencial en Distribuciones Continuas de Carga

El potencial debido a una distribución continua de carga puede calcularse eligiendo un elemento de carga dq que puede considerarse como una carga puntual y tomando en consideración el principio de superposición e integrando tal y como hicimos con el campo eléctrico: <sup>5</sup>

$$V = \int dV = \int \frac{kdq}{r} \left[ V \right] \tag{21}$$

Superficies Equipotenciales

Es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran al mismo potencial. Cumplen la condición de encontrarse en un plano perpendicular al campo eléctrico. El trabajo para mover una partícula entre dos puntos a lo largo de una superficie equipotencial es nulo ya que  $W_{ab} = -q\Delta V$  y  $\Delta V = 0$ .

 $<sup>^5</sup>$  Esta expresión supone que  $V_\infty=0$  y por ello no puede utilizarse cuando la carga se encuentra en el infinito, como es el caso de las distribuciones infinitas de carga.

#### Energía Potencial Electrostática

La energía potencial electrostática de un sistema de cargas puntuales es el trabajo necesario para llevar las cargas desde el infinito a sus posiciones finales:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i} q_i V_i \left[ J \right] \tag{22}$$

#### Conductores

# Un conductor es un material que se caracteriza por tener cargas libres que pueden moverse en su interior.

Si sometemos un conductor a un campo eléctrico externo, su carga libre se redistribuye hasta anular el campo eléctrico en su interior. En estas condiciones se dice que el conductor está en equilibrio electrostático. El campo eléctrico E' generado por las cargas redistribuidas anula al campo eléctrico externo  $E_0$  ( $E' = E_0$ ).

Toda carga libre en un conductor se coloca en su superficie. Suponiendo una superficie gaussiana justo en el interior de la superficie del conductor, como el campo eléctrico es nulo, también lo será en todos los puntos de la superficie gaussiana y por lo tanto, el flujo eléctrico también es nulo. Esto significa que la carga encerrada es nula y por lo tanto, de existir carga, debe estar en su superficie.

El campo eléctrico en la superficie del conductor es perpendicular a dicha superficie y vale  $\sigma/\epsilon_0$ . Tomamos como superficie gaussiana un cilindro con una cara en el exterior y otra en el interior del conductor. Si el conductor está en equilibrio, el campo eléctrico en la superficie debe ser perpendicular a la misma por lo que solo hay flujo a través de la cara superior del cilindro  $\phi=ES=q/\epsilon_0$ ,  $q=\sigma S$  por lo que  $E=\sigma/\epsilon_0$ .

## Condensadores

Un condensador es un dispositivo constituido por dos placas conductoras paralelas rellenas normalmente con un material dieléctrico no conductor.

La magnitud que caracteriza a un condensador es su capacidad, su unidad es el Faradio [F] = [C/V]. La capacidad se define como: <sup>6</sup>

$$C = \frac{Q}{V} [F], \qquad (23)$$

siendo Q la carga almacenada en cada placa y V la diferencia de potencial entre las mismas.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> En el caso de un condensador esférico  $C = Q/V = Q/kQ/R = R/k = 4\pi\epsilon_0 R [F].$ 

Condensador de Placas Paralelas en este caso, cada placa tiene un área A y están separadas una distancia d. Situando una carga +Q en una placa y una carga -Q en la otra, cada placa contribuye con un campo eléctrico  $E = \sigma/2\epsilon_0$ , resultando así un campo total  $E = \sigma/\epsilon_0$ . Como el campo que existe entre las placas es uniforme, su diferencia de potencial es igual a V = Ed.

$$V = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} [V] , \qquad (24)$$

y por lo tanto su capacidad es

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{Od/\epsilon_0 A} = \frac{\epsilon_0 A}{d} [F].$$
 (25)

Condensador de Placas Cilíndricas en un condensador cilíndrico formado por dos conductores de longitud L, uno de ellos con radio  $R_1$  y el otro de radio  $R_2$ , podemos obtener su capacidad C=Q/V calculando en primer lugar el campo eléctrico utilizando la Ley de Gauss y posteriormente integrándolo entre  $R_1$  y  $R_2$  para obtener la diferencia de potencial  $V=|V_{R_2}-V_{R_1}|$ .

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln R_2 / R_1} [F] . \tag{26}$$

Almacenamiento de la Energía Eléctrica

Inicialmente, el condensador se compone de dos conductores descargados. Durante el proceso de carga se transfiere una cierta carga q por lo que su diferencia de potencial es V=q/C. Si se transfiere ahora una pequeña cantidad de carga dq desde el conductor negativo (con potencial V=0) hacia el conductor positivo (con un potencial V), la energía potencial del condensador se incrementa

$$dU = Vdq = \frac{q}{C}dq \ [J] \ , \tag{27}$$

dicha energía potencial va aumentando por lo que su valor final se alcanza cuando la carta total es Q y lo podemos calcular como la integral de los incrementos de energía

$$U = \int dU = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} [J].$$
 (28)

Esta energía potencial es la energía almacenada en el condensador y dado que C=Q/V, podemos expresar esta energía de varios modos:

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 [J].$$
 (29)

Como *V* es proporcional a *Q*, la capidad no depende ni de uno ni de otro. La capacidad depende de la geometría (del área de las placas y de la distancia de separación en el caso del condensador de placas paralelas).

Por otro lado, es posible relacionar la energía almacenada en el condensador con el campo eléctrico existente para obtener la energía del campo electrostático. Dado que la diferencia de potencial V=Ed y la capacidad viene dada por  $C=\epsilon_0 A/d$ , la energía almacenada es

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{\epsilon_0 A}{d}(Ed)^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2(Ad) [J], \qquad (30)$$

como el producto Ad es el volumen del espacio comprendido entre las placas, podemos determinar la energía por unidad de volumen (la densidad de energía  $u_e$ ) como:

$$u_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \left[ J \cdot m^{-3} \right]. \tag{31}$$

#### Dieléctricos

Un material no conductor se denomina dieléctrico. Cuando el espacio entre los conductores de un condensador se ve ocupado por un dieléctrico, la capacidad aumenta en un factor k característico del dieléctrico (ya que el campo se debilita a causa de dicho material). Así pues, la diferencia de potencial se reduce y por lo tanto la relación Q/V aumenta.

$$E = \frac{E_0}{k} \tag{32}$$

$$C = kC_0 \tag{33}$$

Siendo k la constante dieléctrica  $\epsilon = k\epsilon_0$ .

## Asociación de Condensadores

En serie, las caídas de voltaje se suman por lo que:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i} \frac{1}{C_i} [F] \tag{34}$$

En paralelo, el voltaje en sus extremos es el mismo:

$$C_{eq} = \sum_{i} C_i [F] \tag{35}$$

#### Corriente Continua

El flujo de cargas constituye la corriente eléctrica. Aunque normalmente asociamos estas corrientes al movimiento de cargas en el interior de cables conductores, el haz de electrones en un tubo de rayos catódicos también son corrientes eléctricas.

La corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas que atraviesa por unidad de tiempo la sección transversal de un cable. Si  $\Delta Q$  es la carga eléctrica que fluye a través del área transversal en un tiempo  $\Delta t$ , la intensidad de corriente, medida en amperios [A] = [C/s] es

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} [A] . {36}$$

Velocidad de Desplazamiento

En un conductor, los electrones adquieren en promedio una velocidad en el sentido opuesto al campo. Esta velocidad se denomina velocidad media y su módulo es la velocidad de deriva.

Considerando una corriente por un cable conductor de sección transversal A. Siendo n el número de portadores de carga por unidad de volumen (o densidad numérica). Suponiendo que cada partícula transporta una carga q y se mueve con una velocidad de desplazamiento  $v_d$ . En el tiempo  $\Delta t$ , todas las partículas contenidas en el volumen  $Av_d\Delta t$  pasan a través del área A. Así pues, el número de partículas en este volumen es  $nAv_d\Delta t$  y la carga total es  $\Delta Q = qnAv_d\Delta t$ . Por lo tanto, la intensidad de corriente se relaciona con la velocidad de desplazamiento de la siguiente forma

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qnAv_d [A]. \tag{37}$$

Densidad de Corriente

La corriente por unidad de área es  $qnv_d$  (al dividir I entre A). El vector densidad de corriente  $\vec{I}$  viene dado por

$$\vec{J} = qn\vec{v}_d \left[ A \cdot m^{-2} \right]. \tag{38}$$

La corriente a través de la superficie S se define como el flujo del vector densidad de corriente  $\vec{l}$  a través de la superficie

$$I = \int_{S} \vec{J} \cdot d\vec{A} = \int_{S} \vec{J} \cdot \hat{n} dA \ [A] \ . \tag{39}$$

Por convención, se elige la dirección del hilo como positiva y la corriente se define como positiva si las cargas positivas se mueven en esta dirección.

Si  $\vec{J}$  es uniforme y si la superficie es plana  $(\hat{n})$  es constante, entonces la intensidad se puede expresar como  $\vec{J} \cdot \hat{n} A = JA \cos \theta$ .

#### Resistencia y Ley de Ohm

La corriente en un conductor viene impulsada por la fuerza qE ejercida por el campo eléctrico E. Las cargas libres circulan por el conductor, en un metal por ejemplo al ser negativas se mueven en dirección opuesta a E. Si no existieran más fuerzas, las velocidades de las cargas libres aumentarían indefinidamente. Esto no ocurre porque los electrones libres interaccionan con los iones de la red del metal, produciendo fuerzas que se oponen a su movimiento produciendo una resistencia cuya unidad es el ohmio  $[\Omega]$  y se define como [V/A]

$$R = \frac{V}{I} \left[ \Omega \right] \tag{40}$$

En ciertos materiales, denominados óhmicos, la resistencia no depende de la caída del voltaje ni de la intensidad. La caída de potencial a través de una porción de dichos materiales es proporcional a la corriente V = IR.

La resistencia de un conductor es proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su área transversal:

$$R = \rho \frac{L}{A} \left[ \Omega \right], \tag{41}$$

siendo  $\rho$  una constante denominada resistividad del material conductor (cuya unidad es el  $[\Omega \cdot m]$ ).

La resistividad de cualquier material depende de la temperatura. Dada la resistividad  $\rho_0$  a una temperatura de referencia  $T_0$  y conociendo el coeficiente de temperatura de la resistividad  $\alpha$  es posible determinar la resistividad  $\rho$  a otra temperatura T

$$\alpha = \frac{(\rho - \rho_0)/\rho_0}{T - T_0} \tag{42}$$

## Energía en Circuitos Eléctricos

El mecanismo por el cual el incremento de energía interna del conductor da lugar a un aumento de su temperatura se denomina efecto Joule. El campo eléctrico realiza un trabajo sobre los electrones incrementando su energía cinética. Esta energía adicional pronto se convierte en energía térmica por las colisiones entre los electrones y los iones de la red cristalina.

La energía perdida por unidad de tiempo es la potencia *P* disipada en el segmento conductor (velocidad con la que se disipa la energía potencial eléctrica):

$$P = IV [W][J \cdot s^{-1}] \tag{43}$$

Así pues, la potencia suministrada al dispositivo es el producto de la caída de potencial por la intensidad. En un conductor, la energía potencial se disipa como energía térmica debido a su resistencia

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} [W].$$
(44)

En definitiva, se puede decir que la potencia P es el trabajo W = qV realiado por unidad de tiempo t y por lo tanto por efecto Joule se disipa un calor  $Q = Pt = IVt = I^2Rt$  [J].

## FEM y Baterías

Una fuente de FEM realiza un trabajo sobre la carga que pasa a través, elevando la energía potencial de la misma. El trabajo por unidad de carga recibe el nombre de FEM  $\mathcal E$  de la fuente. Su unidad es el [V] igual que la diferencia de potencial. Una batería ideal es una fuente de FEM que mantiene una diferencia de potencial constante de forma que la diferencia de potencial de una batería es igual a la FEM de la misma.

Sin embargo, en una batería real, la diferencia de potencial entre los bornes no es igual al valor de la fem de la batería. Una batería real puede considerarse como una batería ideal de fem  ${\cal E}$  más una pequeña resistencia r denominada resistencia interna.

Así pues, la diferencia de potencial en los bornes de una batería es

$$V = \mathcal{E} - Ir \left[ V \right], \tag{45}$$

por lo que la intensidad de corriente en un circuito con una resistencia *R* es

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R+r} [A] . \tag{46}$$

Frecuentemente, las baterías se especifican en [Ah] (Amperios hora) lo que indica la carga total que pueden suministrar teniendo en cuenta que  $[A] = [C \cdot s^{-1}]$ . Así pues, una batería de 1[Ah] tiene una carga total suministrable de  $1[C/s] \cdot 3600[s] = 3600[C]$ . La energía almacenada en la batería es igual al trabajo que puede realizar así que  $E = W = Q\mathcal{E}[J]$ .

#### Asociaciones de Resistencias

Resistencias en Serie cuando hay resistencias conectadas en serie y se aplica al conjunto una diferencia de potencial, todas ellas son recorridas por la misma corriente y por lo tanto la caída de potencial

a través de las dos resistencias es la suma de las caídas de potencial a través de las resistencias individuales.

$$V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) , (47)$$

por lo tanto, la resistencia equivalente es

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots (48)$$

Resistencias en Paralelo cuando hay resistencias conectadas en paralelo y se aplica al conjunto una diferencia de potencial, en todas las resistencias hay la misma caída de tension. La corriente se divide en tantas partes como resistencias en paralelo y por cada una de ellas circula la misma diferencia de potencial según su resistencia:

$$V = I_1 R_1, V = I_2 R_2 , (49)$$

por lo tanto, la resistencia equivalente es

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots {(50)}$$

## Reglas de Kirchoff

Se define como nodo cualquier punto donde dos o más elementos tienen una conexión común. Una rama es el conjunto de todos los elementos comprendidos entre dos nodos consecutivos con la misma intensidad de corriente y una malla es cualquier camino cerrado en un circuito.

Primera Ley de Kirchoff en cualquier nodo, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. La suma de las corrientes que entran en el nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen (conservación de la carga).

Segunda Ley de Kirchoff la suma de las variaciones de potencial a lo largo de cualquier bucle o malla debe ser igual a cero.

#### Circuitos RC

Se denomina circuito RC aquel en el que interviene una resistencia y un condensador. La corriente de un circuito RC fluye en un solo sentido pero la intensidad de corriente varía con el tiempo. Mediante las reglas de Kirchoff podemos obtener las ecuaciones que rigen la evolución de la carga Q y la intensidad t en función del tiempo para los procesos de descarga y carga de un condensador.

Descarga de un Condensador

$$I_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{Q_0}{RC} [A] \tag{51}$$

$$I = -\frac{dQ}{dt} \tag{52}$$

$$\frac{Q}{C} - IR = 0 \tag{53}$$

$$\frac{Q}{C} + R\frac{dQ}{dt} = 0 \to \frac{dQ}{O} = -\frac{1}{RC}dt \tag{54}$$

$$\int_{Q_0}^{Q} \frac{dQ}{Q} = -\frac{1}{RC} \int_0^{t'} dt \to \ln \frac{Q}{Q_0} = -\frac{t}{RC}$$
 (55)

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-t/(RC)} = Q_0 \cdot e^{-t/\tau} [C]$$
 (56)

 $\tau = RC$  es la constante de tiempo que indica el tiempo durante el cual la carga disminuye hasta 1/e de su valor original.

$$I(t) = -\frac{dQ}{dt} = \frac{Q_0}{RC} \cdot e^{-t/(RC)} = I_0 \cdot e^{-t/\tau} [A]$$
 (57)

Carga de un Condensador

$$I = +\frac{dQ}{dt} \tag{58}$$

$$\mathcal{E} - \frac{Q}{C} - IR = 0 \tag{59}$$

$$\mathcal{E} - \frac{Q}{C} - R \frac{dQ}{dt} = 0 \tag{60}$$

$$Q(t) = C\mathcal{E} \cdot (1 - e^{-t/(RC)}) = Q_f \cdot (1 - e^{-t/\tau}) [C]$$
 (61)

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \cdot e^{-t/(RC)} = I_0 \cdot e^{-t/\tau} [A]$$
 (62)

Energía en la Carga de un Condensador Cuando un condensador se carga a través de una resistencia mediante una fem constante, la mitad de la energía proporcionada por la batería se almacena en el condensador y la otra mitad se transforma en calor independientemente de la resistencia. Esta energía términa incluye la potencia disipada en la resistencia interna de la batería.

La energía almacenada en el condensador es:

$$U = \frac{1}{2}QV = Q_f \mathcal{E} = C\mathcal{E}^2 [J]$$
 (63)

La energía disipada por el efecto Joule es:

$$W_R = \frac{1}{2}Q_f \mathcal{E} = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2[J]$$
 (64)

## Campo Magnético

## Fuerza Ejercida por un Campo Magnético

Cuando una carga q posee una velocidad  $\vec{v}$  en un campo magnético, aparece una fuerza que es proporcional a q y v, y al seno del ángulo que foman  $\vec{v}$  y  $\vec{B}$ . La fuerza magnética  $\vec{F}$  que actúa sobre la carga es:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \ [N] \tag{65}$$

Cuando por un cable situado en el seno de un campo magnético circula una corriente, existe una fuerza que se ejerce sobre el conductor que es simplemente la suma de las fuerzas magnéticas sobre las partículas cargadas. Así pues, la fuerza total sobre el cable es

$$\vec{F} = (q\vec{v}_d \times \vec{B})nAL[N], \tag{66}$$

dado que  $I=nqv_dA$  entonces la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un segmento portador de corriente puede escribirse como

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B} [N] \tag{67}$$

## Líneas de Campo Magnético

Del mismo modo que el campo eléctrico, el campo magnético también puede representarse con líneas de campo, en este caso magnético, con dos diferencias principales:

- Las líneas de campo eléctrico tienen la misma dirección que la fuerza eléctrica sobre una carga positiva, mientras que las del campo magnético son perpendiculares a la fuerza magnética sobre una carga móvil.
- Las líneas de campo eléctrico comienzan en las cargas positivas y acaban en las negativas, las líneas de campo magnético son cerradas: no existen monopolos magnéticos.

#### Movimiento de una Carga Puntual

La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada que se mueve a través de un campo magnético es siempre perpendicular a la velocidad de la partícula, por este motivo la fuerza magnética modifica la dirección de la velocidad, pero no su módulo por lo que no realizan trabajo sobre las partículas y no modifican su energía cinética.




Figura 5: Líneas de campo magnético.

En el caso en el que la velocidad sea perpendicular a un campo magnético uniforme, la partícula se mueve describiendo una órbita circular. Utilizando la segunda Ley de Newton podemos relacionar el radio r de la circunferencia con el campo magnético  $\vec{B}$  y con la velocidad de la partícula  $\vec{v}$ .

$$qvB = ma \to qvB = m\frac{v^2}{r} \to r = \frac{mv}{qB} [m] . \tag{68}$$

El período del movimiento circular es el tiempo que la partícula tarda en dar una vuelta completa alrededor del círculo, así que viene relacionado con la velocidad por

$$T = \frac{2\pi r}{v} [s]. ag{69}$$

Utilizando las dos ecuaciones anteriores podemos calcular el período y la frecuencia de ciclotrón:

$$T = \frac{2\pi(mv/qB)}{v} = \frac{2\pi m}{qB} [s] , \qquad (70)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m} [Hz] \to w = 2\pi f = \frac{qB}{m} [rad \cdot s^{-1}].$$
 (71)

Momento Magnético sobre Espiras de Corriente

Una espira portadora de corriente no experimenta ninguna fuerza neta cuando se encuentra en un campo magnético uniforme, pero sobre ella se ejerce un par que tiende a girarla.

La fuerza neta ejercida por un campo magnético  $\vec{B}$  que forma un ángulo  $\theta$  con el vector unitario de la superficie de la espira  $\hat{n}$  es cero. Siendo a y b los lados de la espira, las fuerzas  $\vec{F}_1$  y  $\vec{F}_2$  ejercidas sobre los laterales a de la espira tienen el mismo módulo F=ILB=IaB y por lo tanto el momento sobre un punto P conveniente es  $\tau=Fbsin\theta=IabB\sin\theta=IaB\sin\theta$ , en el caso de que la espira tenga N vueltas entonces es  $\tau=NIAB\sin\theta$ .

De esta expresión podemos deducir que el momento sobre la espira se puede expresar en función del momento dipolar magnético  $\vec{\mu} = NIA\hat{n}$  como  $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \ [N \cdot m]$ .

La energía potencial de un dipolo magnético es  $U = -\mu B \cos \theta = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \ [J]$ .

Efecto Hall

 $V_H = E_H w = v_d B w [V]$  donde w es la anchura de la cinta.

Campo Magnético creado por Cargas Puntuales en Movimiento

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} [T] \tag{72}$$

Campo Magnético creado por Corrientes Eléctricas

También conocida como Ley de Biot-Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} [T] \tag{73}$$

El campo magnético producido por un segmento conductor en función de la distancia perpendicular R y los ángulos  $\theta_1$  y  $\theta_2$  subtendidos en el punto del campo por los extremos del conductor según la Ley de Biot-Savart es:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) [T] \tag{74}$$

Campo Magnético creado por Una Espira

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} Idl \sin \theta R^2 \tag{75}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R^2} \oint dl = \frac{\mu_0 I}{2R} [T]$$
 (76)

Ley de Gauss para el Magnetismo

El flujo neto del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada *S* es cero ya que no existen puntos en el espacio a partir de los cuales las líneas de campo divergen o puntos en los cuales convergen: no existen monopolos magnéticos.

$$\phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \oint_S B_n dA = 0 \ [Wb] \ . \tag{77}$$

Ley de Ampère

La Ley de Ampère relaciona la componente tangencial del campo magnético, alrededor de una curva cerrada C, con la corriente  $I_c$  que atraviesa dicha curva. Esta Ley únicamente se cumple para corrientes estacionarias y continuas.

$$\oint_C B_t dl = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_C \tag{78}$$

## Campo Magnético creado por Segmento Rectilíneo

Empleando la Ley de Ampère se puede determinar el campo magnético creado por un conductor infinitamente largo y rectilíneo portador de corriente. Según la Ley de Biot y Savart, la dirección del campo magnético debido a cada elemento diferencial de corriente es tangente a la circunferencia que pasa alrededor del alambre (por lo que  $\vec{B}$  y  $d\vec{l}$  tienen la misma dirección, siendo su módulo constante a lo largo de toda la circunferencia). Así pues:

$$\oint_C B_t dl = \mu_0 I_c \to B \oint_C dl = \mu_0 I_c \to B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} [T]$$
 (79)

## Fuerza Magnética entre Dos Conductores Paralelos

Dos corrientes paralelas por las que circula una corriente se atraerán si las corrientes circulan en el mismo sentido, mientras que si circulan en sentido opuesto se repelen.

## Definición de Amperio

Un amperio es la intensidad de corriente que, circulando en el mismo sentido por dos conductores paralelos muy largos separados por un metro, producen una fuerza atractiva mutua de  $2 \cdot 10^{-7} \ [N]$  por cada metro de conductor.

## Campo Magnético creado por un Solenoide

En el caso de un solenoide recto, en el interior del solenoide:

$$\oint_{I} Bdl = \mu_0 NI \to BL = \mu_0 NI \to B = \mu_0 nI [T] , \qquad (80)$$

donde n = N/L es la densidad lineal de espiras.

En un solenoide toroidal, tomamos como curva de integración una circunferencia de radio *R* centrada en el toroide. Como *B* es constante en todo el círculo:

$$\oint_{C} \vec{B}d\vec{l} = \oint_{C} Bdl = B2\pi R = \mu_0 I_c \to B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} [T] , \qquad (81)$$

siempre que a < R < b. Cuando r < a entonces B = 0 ya que no existe corriente en dicho círculo y si r > b la corriente que entra es igual a la que sale y por lo tanto B = 0. Por lo general, si la variación de a a b es pequeña, B es uniforme en el interior aunque en realidad decrece al incrementarse R.

## Inducción Magnética

## Flujo Magnético

El flujo magnético  $\phi_m$  a través de una superficie A se calcula de forma análoga al flujo de un campo eléctrico. Siendo dA un elemento de área infinitesimal de dicha superficie y  $\hat{n}$  el vector unitario perpendicular a dicho elemento  $^7$ , el flujo queda definido como sigue (siendo su unidad el Weber [Wb] que equivale a  $[T \cdot m^2]$ )

$$\phi_m = \int_S \tilde{\mathbf{B}} \hat{\mathbf{n}} dA = \int_S B_n dA \left[ Wb \right], \qquad (82)$$

Dado que el campo magnético es proporcional al número de líneas de campo por unidad de área, el flujo es proporcional al número de líneas que atraviesan dicha superficie. Por lo tanto, si la superficie es un plano de área A y el campo magnético es constante sobre la superficie, el flujo que la atraviesa es

$$\phi_m = \tilde{\mathbf{B}}\hat{\mathbf{n}}A = BA\cos\theta \left[Wb\right], \tag{83}$$

donde  $\theta$  es el ángulo que forman el campo magnético y la normal de la superficie. Frecuentemente, esta aproximación se utiliza para calcular el flujo magnético a través de una superficie rodeada por una bobina con N espiras

$$\phi_m = N\tilde{\mathbf{B}}\hat{\mathbf{n}}A = NBA\cos\theta \ [Wb] \ . \tag{84}$$

## FEM Inducida y Ley de Faraday

Si el flujo magnético a través de un área rodeada por un circuito varía por cualquier motivo, se induce una FEM que es igual en módulo a la variación por unidad de tiempo del flujo que atraviesa dicho circuito:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi_m}{dt} \left[ V \right]. \tag{85}$$

Los campos eléctricos estudiados con anterioridad eran producidos por cargas eléctricas estáticas por lo que su circulación (potencial como  $\oint_C \tilde{\mathbf{E}} \cdot d\tilde{\mathbf{I}}$ ) alrededor de una curva cerrada C era cero. No obstante, el campo eléctrico generador por un campo magnético variable no es conservativo ya que su circulación (potencial) es una FEM inducida por el flujo magnético que atraviesa cualquier superficie S encerrada por C tal y como comentamos anteriormente

$$\mathcal{E} = \oint_C \tilde{\mathbf{E}}_{\mathbf{nc}} \cdot d\tilde{\mathbf{I}} = -\frac{d}{dt} \int_S \tilde{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA = -\frac{d\phi_m}{dt} \left[ V \right]. \tag{86}$$




Figura 6: Superficie, campo y flujo magnético.

<sup>7</sup> Podemos observar además que, si bien hay dos direcciones normales posibles, su elección es arbitraria y el signo del flujo no depende de dicha elección.




Figura 7: Flujo magnético a través de una superficie S encerrada por una bobina con N espiras o vueltas.

## Ley de Lenz

Cuando se produce una variación del flujo magnético que atraviesa una superficie, el campo magnético debido a la corriente inducida genera un flujo magnético sobre la misma superficie que se opone a dicha variación. Dicho de otro modo, la Ley de Lenz es la responsable del signo negativo en la Ley de Faraday puesto que la FEM y la corriente inducidas poseen una dirección y sentido tal que tienden a oponerse a la variación que las produce.

#### FEM de Movimiento

La FEM inducida en un conductor que se mueve a través de un campo magnético se denomina FEM de movimiento. El ejemplo más claro es el de una varilla conductora que se desliza a lo largo de dos conductores unidos a una resistencia, todo ello en el seno de un campo magnético uniforme tal y como se muestra en la Figura 9.

En este caso, el área de la superficie S encerrada por el circuito se incrementa cuando la varilla se desplaza a la derecha por lo que el flujo magnético a través de la misma también crece y por ello se induce una FEM en el circuito. Si denominamos l a la distancia entre los raíles y x a la distancia entre el extremo izquierdo de los raíles y la varilla, el área es lx y por lo tanto el flujo es

$$\phi_m = BA = Blx [Wb]. \tag{87}$$

Si derivamos respecto al tiempo para obtener la variación del flujo respecto al mismo (teniendo en cuenta que x varía con el tiempo  $^8$ )

$$\frac{d\phi_m}{dt} = Bl\frac{dx}{dt} = Blv\left[V\right],\tag{88}$$

podemos deducir que la FEM inducida en el circuito es

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi_m}{dt} = -Blv [V] \tag{89}$$

#### Generadores y Motores

Un generador de corriente alterna se puede construir mediante una bobina giratoria en el seno de un campo magnético uniforme. Los extremos de la bobina se conectan a un anillo deslizante que gira con la bobina. Cuando la bobina gira por acción mecánica, el flujo magnético a través de ella varía y por lo tanto se induce una FEM en ella. El ángulo formado entre el campo magnético  $\tilde{\mathbf{B}}$  y la normal de la superficie de la bobina  $\hat{\mathbf{n}}$  viene dado por

$$\theta = \omega t \ [deg] \ , \tag{90}$$




Figura 8: Ejemplo de la Ley de Lenz.




Figura 9: Varilla conductora deslizante sobre raíles conductores (conectados a una resistencia) en el seno de un campo magnético.

<sup>8</sup> La variación de la longitud x con el tiempo es simplemente la velocidad a la que se desplaza la varilla  $v = \frac{dx}{dt}$ 




Figura 10: Generador de corriente alterna en el que una bobina girando con velocidad angular constante en el seno de un campo magnético genera una FEM inducida sinusoidal.

por lo tanto, el flujo magnético que atraviesa la bobina depende del tiempo y de la velocidad angular de rotación de la misma como sigue

$$\phi_m = NBA\cos\omega t = NBA\cos 2\pi f [Wb]. \tag{91}$$

Podemos deducir entonces que la FEM producida por la bobina es

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi_m}{dt} = \omega NBA \sin \omega t = \mathcal{E}_{max} \sin \omega t \ [V] \ , \tag{92}$$

donde

$$\mathcal{E}_{max} = \omega NBA [V]. \tag{93}$$

Inductancia

El flujo magnético generado a través de una bobina por una corriente que circula por la misma es proporcional a la intensidad de corriente según una constante  $L\left[H\right]$   $^9$ 

$$\phi_m = LI \left[ Wb \right], \tag{94}$$

esta constante se denomina autoinducción y depende de la geometría de la bobina. Para el caso de un solenoide enrollado determinamos anteriormente que el flujo máximo venía dado por *NBA*, por lo que desarrollando esta igualdad

$$\phi_m = NBA = N(\mu_0 nI)A = \mu_0 n^2 IAl [H],$$
 (95)

ya que el campo magnético es conocido  $B = \mu_0 nI$  y el número de vueltas de la bobina también N = nl. La constante de proporcionalidad respecto a la intensidad de corriente es la autoinducción y únicamente depende de factores geométricos

$$L = \phi_m / I = \mu_0 n^2 A l \ [H] \ . \tag{96}$$

Energía Magnética

De la misma forma que un condensador almacena energía eléctrica, un inductor almacena energía magnética. La energía almacenada en un inductor que transporta una corriente I es

$$U_m = \frac{1}{2}LI^2 [J] . (97)$$

Esa energía magnética puede ser expresada como

$$U_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\mu_0 n^2 A l(\frac{B}{\mu_0 n})^2 = \frac{B^2}{\mu_0 n} A l[J], \qquad (98)$$

 $^{9}$  La unidad del sistema internacional para la inductancia L es el Henry [H].

y a partir de la misma podemos derivar la densidad de energía magnética  $u_m$  como la energía por unidad de volumen Al

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu_0} \left[ J \cdot m^{-3} \right]. \tag{99}$$

Circuitos RL

Un circuito RL (ver Figura 11) es todo aquel que contiene una resistencia y un inductor. La aplicación de la regla de las mallas de Kirchoff arroja la siguiente expresión para el circuito

$$\mathcal{E}_0 - IR - L\frac{dI}{dt} = 0 \tag{100}$$

En el instante inicial, la corriente es nula por lo que IR es cero y la FEM de la batería es igual a la caída de potencial en el inductor. Cuando la corriente comienza a crecer, IR crece y la variación de la corriente con el tiempo disminuye  $^{10}$  hasta que en un tiempo breve, la corriente alcanza un valor positivo I. Su variación con el tiempo podemos resolverla separando variables e integrando

$$\frac{dI}{dt} = \mathcal{E} - \frac{IR}{L} \to \frac{dI}{\mathcal{E} - IR} = \frac{dt}{L}$$
 (101)

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = I_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) [A],$$
 (102)

donde  $I_0$  es el valor máximo o final de la corriente  $\mathcal{E}/\mathcal{R}$  [A] cuando  $t \to \infty$  y  $\tau$  es la constante de tiempo o tiempo característico del circuito L/R [s].




Figura 11: Circuito RL básico.

 $^{10}$  Cuando la inductancia L no es despreciable, I no puede saltar súbitamente de cero a un valor finito sino que dI/dt es finita y por lo tanto la corriente es continua en el tiempo.

Cuanto mayor es la autoinducción L o menor es la resistencia R del circuito, más tiempo es necesario para establecer una fracción determinada de la corriente final  $I_0$ .




Figura 12: Variación de la intensidad de corriente en función del tiempo en un circuito RL.

## Ondas Electromagnéticas

## Corriente de Desplazamiento

La Ley de Ampère relaciona la componente tangencial del campo magnético (integral lineal) alrededor de una curva cerrada C con la corriente  $I_S$  que atraviesa cualquier área S limitada por dicha curva

$$\oint_C \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\tilde{\mathbf{I}} = \mu_0 I_S . \tag{103}$$

Sin embargo, esta afirmación no es siempre cierta: no es válida cuando la corriente no es continua, como por ejemplo sucede al interrumpirse en la placa de un condensador (ver Figura 13).

No obstante, Maxwell demostró que esta Ley sí puede generalizarse a todas las situaciones si sustituimos la corriente  $I_S$  de la ecuación por la suma de dicha corriente  $I_S$  y otro término  $I_D$  conocido como corriente de desplazamiento de Maxwell y definido como

$$I_D = \mathcal{E}_0 \frac{d\phi_E}{dt} \,, \tag{104}$$

siendo  $\phi_e$  el flujo del campo eléctrico a través de la superficie limitada por la curva  $C^{11}$ . Así pues, la forma modificada de la Ley de Ampère, conocida como Ley de Ampère-Maxwell es

$$\oint_C \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\tilde{\mathbf{I}} = \mu_0 (I_S + I_D) = \mu_0 I_S + \mu_0 \mathcal{E}_0 \frac{d\phi_E}{dt} . \tag{105}$$

#### Ecuaciones de Maxwell

Maxwell dedujo que las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo podían resumirse de form matemática en lo que se conocen como las Leyes de Maxwell. Estas ecuaciones relacionan los campos eléctricos y magnéticos con sus fuentes: cargas en reposo, corrientes y campos variables.

La primera de estas ecuaciones la Ley de Gauss para el campo eléctrico, la cual afirma que el flujo a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada por la misma.

$$\oint_{S} \tilde{\mathbf{E}} \cdot d\tilde{\mathbf{S}} = \frac{Q_{int}}{\mathcal{E}_{0}} [V \cdot m].$$
(106)

La segunda ecuación es la Ley de Gauss del magnetismo, la cual implica la no existencia de monopolos magnéticos ya que en una superficie cerrada el número de líneas de campo que entran es igual a las que salen (el flujo es cero).

$$\oint_{S} \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\tilde{\mathbf{S}} = 0 \ [Wb] \ . \tag{107}$$




Figura 13: Dos superficies  $S_1$  y  $S_2$  limitadas por la misma curva C. La corriente atraviesa la superficie  $S_1$  pero no  $S_2$ . La ley de Ampère no es válida.

$$^{11} \phi_e = \oint_{S} \mathbf{\tilde{E}} \cdot d\mathbf{\tilde{S}}$$

La tercera ecuación es la Ley de Faraday, relacionando el flujo del campo magnético (a través de una superficie no cerrada) con el campo eléctrico.

$$\oint_{C} \tilde{\mathbf{E}} \cdot d\tilde{\mathbf{I}} = -\frac{d\phi_{m}}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\tilde{\mathbf{S}} \left[V\right]. \tag{108}$$

La cuarta ecuación es la Ley de Ampère-Maxwell que expresa que la circulación de campo eléctrico es proporcional a la corriente y a la variación de flujo eléctrico.

$$\oint_{C} \tilde{\mathbf{B}} \cdot d\tilde{\mathbf{I}} = \mu_{0} I_{s} + \mu_{0} I_{d} = \mu_{0} I_{s} + \mu_{0} \epsilon_{0} \frac{d}{dt} \oint_{S} \tilde{\mathbf{E}} \cdot d\tilde{\mathbf{S}} . \tag{109}$$

## Ecuación de Ondas Unidimensionales

Las ondas obedecen a una ecuación de derivadas parciales denominada ecuación de onda

$$v^2 \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} , \qquad (110)$$

donde y(x,t) es la función de onda y v es la velocidad de la misma  $^{12}$ . Esta ecuación tiene una solución general en

$$y(x,t) = y_1(x - vt) + y_2(x + vt), \qquad (111)$$

donde  $y_1$  e  $y_2$  son funciones de x-vt y x+vt respectivamente y pueden expresarse como una superposición de funciones de onda armónicas

$$y_1(x,t) = y_0 \sin(k(x - \omega t) + \phi)$$
 (112)

$$y_2(x,t) = y_0 \sin(k(x+\omega t) + \phi)$$
 (113)

donde  $y_0$  es la amplitud,  $k=2\pi/\lambda$  es el número de ondas,  $\omega=2\pi f$  es la frecuencia angular o velocidad de la onda y  $\phi$  es la fase. Adicionalmente,  $T=2\pi/\omega$  [s] es el período y se cumple la igualdad  $\lambda v=c$   $[m\cdot s^{-1}]$ . Además,  $v=\lambda f$ .

## Ondas Electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas planas son una solución de las ecuaciones de Maxwell en forma de ondas transversales con los campos  $\tilde{\mathbf{E}}$  y  $\tilde{\mathbf{B}}$  perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Tanto  $\tilde{\mathbf{E}}$  como  $\tilde{\mathbf{B}}$  obedecen a ecuaciones de onda semejantes a las expuestas anteriormente. Si suponemos que  $\tilde{\mathbf{E}}$  y  $\tilde{\mathbf{B}}$  son funciones del tiempo y de una sola coordenada espacial que tomaremos como x, nos encontramos ante una onda plana que se propaga paralelamente al eje x

 $<sup>^{12}</sup>$  En el caso de las ondas electromagnéticas que nos ocupan, la velocidad de onda es  $c=1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ 

siendo las componentes x de los campos nulas, de modo que  $\tilde{\mathbf{E}}$  y  $\tilde{\mathbf{B}}$  son perpendiculares al eje x y obedecen a las siguientes ecuaciones de onda

$$c^2 \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{E}}}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{E}}}{\partial t^2} \tag{114}$$

$$c^2 \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{B}}}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{B}}}{\partial t^2} \tag{115}$$

Energía, Intensidad y Potencia Como todo tipo de onda, las ondas electromagnéticas transportan energía y momento. La energía viene descrita por la intensidad, es decir, la potencia media por unidad de área incidente sobre una superficie perpendicular a la dirección de propagación.

Si consideramos una onda propagándose en una región del espacio de forma cilíndrica con longitud L y sección A, la energía electromagnética media  $U_m$  dentro de esta región es igual a  $u_m LA$  donde  $u_m$  es la densidad de energía media y LA es el volumen de la región cilíndrica. En el tiempo  $\Delta t$  que emplea la onda en recorrer la longitud L, toda la energía pasa a través de una de las bases de la región cilíndrica. Dado que el tiempo  $\Delta t$  es L/c, la potencia  $P_m$  (energía por unidad de tiempo) que pasa por dicha base es

$$P_m = \frac{U_m}{\Delta t} = \frac{u_m L A}{L/c} = u_m A c , \qquad (116)$$

y por lo tanto, la intensidad (potencia media por unidad de área)

$$I = \frac{P_m}{A} = u_m c \ . \tag{117}$$

La densidad de energía de la onda u es la suma de las densidades de energía eléctrica y magnética  $^{13}$ 

$$u_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \tag{118}$$

$$u_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{u_0} \tag{119}$$

En una onda electromagnética en el vacío, E=cB por lo que podemos expresar la densidad de energía magnética en función del campo eléctrico y viceversa

$$u_{mag} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{(E/c)^2}{2\mu_0} = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$$
 (120)

para finalmente determinar la densidad de energía total de la onda

$$u = u_e + u_{mag} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} = \epsilon_0 E^2$$
 (121)

 $<sup>^{13}</sup>$  Cabe destacar que estas expresiones obedecen a una onda que se propaga en el vacío, de tratarse de otro medio las constantes  $\epsilon_0$  y  $\mu_0$  cambiarían.

Vector de Poynting El vector de Poynting § apunta en la dirección de propagación de la onda electromagnética. El módulo medio del vector es la intensidad de la onda y su dirección es la dirección de propagación de la misma.

$$\tilde{\mathbf{S}} = \frac{\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{B}}}{\mu_0} \tag{122}$$

La intensidad (potencia por área) es el promedio temporal del módulo del vector de Poynting

$$I_{media} = \frac{1}{2} \frac{E_0 B_0}{\mu_0} = \frac{1}{2} S_0 \tag{123}$$

Dirección de Propagación Las ondas electromagnéticas son ondas transversales y los campos eléctrico y magnético están en fase y sus módulos relacionados, en cada punto del espacio, por la expresión  $E = cB^{-14}$  donde c es la velocidad de la onda. La dirección de propagación de una onda electromagnética es la dirección del producto vectorial  $\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{B}}$ . El vector de Poynting por lo tanto, apunta en la dirección de propagación de la onda electromagnética.

Momento y Presión El módulo del momento transportado por una onda electromagnética es

$$p = \frac{U_m}{c} \,, \tag{124}$$

como la potencia  $(P_m)$  de una onda es la energía por unidad de tiempo y la intensidad (I) es dicha potencia por unidad de área, la intensidad dividida por c es el momento transportado por la onda por unidad de tiempo y área. El momento por unidad de tiempo es una fuerza, por lo tanto la intensidad de la onda dividida por c es una fuerza por unidad de área que recibe el nombre de presión de radiación P<sub>r</sub>

$$P_r = \frac{I}{c} = \frac{1}{2} \frac{E_0 B_0}{\mu_0 c} \ . \tag{125}$$




Figura 14: Los vectores de campo eléctrico y campo magnético en una onda electromagnética. Los campos están en fase, perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda.

14 En el vacío.

Considerando una onda electromagnética que incide sobre una superficie, si la superficie absorbe una energía U de la onda electromagnética, también absorbe el momento p y la presión ejercida sobre la misma es igual a la presión de radiación. Si la onda se refleja, el momento transferido es 2p ya que la onda transporta el momento en sentido opuesto.

## Propagación de la Luz

La propagación de la luz es gobernada por la ecuación de onda, aunque mucho antes de que Maxwell desarrollara su teoría de las ondas electromagnéticas, la propagación de la luz fue descrita empíricamente por dos principios atribuidos a Christian Hyugens y a Pierrre de Fermat.

Principio de Hyugens Cada punto de un frente de onda primario sirve como foco de ondas esféricas secundarias que avanzan con una velocidad y frecuencia igual a las de la onda primaria. El frente de onda primario al cabo de un cierto tiempo es envolvente de estas ondas elementales.

Principio de Fermat La trayectoria seguida por la luz para pasar de un punto a otro es aquella para la cual el tiempo de recorrido es un mínimo. O lo que es lo mismo, la luz tiende a recorrer el camino óptico por el que tarda el mínimo tiempo.

## Reflexión y Refracción

La velocidad de la luz en un medio transparente como el aire, el agua o el vidrio es menor que la velocidad  $c=3\cdot 10^8~[m\cdot s^{-1}]$  en el vacío. Dichos medios se caracterizan por su índice de refracción  $n^{15}$  que se define por el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en dicho medio

$$n = \frac{c}{\tau} \tag{126}$$

Cuando un haz de luz incide sobre una superficie de separación entre dos medios, parte de la luz se refleja y parte entra en el segundo medio. Si la luz incidente no es perpendicular entonces la luz que entra en el segundo medio no es paralela a la incidente. En este caso, se produce un cambio de dirección denominado refracción. El ángulo entre el rayo incidente y la normal se denomina ángulo de incidencia  $\theta_1$ , el rayo reflejado forma un ángulo  $theta_1'$  con l anormal que es igual al de incidencia  $\theta_1 = \theta_1'$  (ver Figura 15). Este fenómeno se conoce como Ley de la Reflexión.

Por otro lado, cuando una onda cruza un límite en el cual su velocidad cambia se produce un efecto conocido como refracción. Si la velocidad se reduce, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia (se aproxima a la normal); si por el contrario, la velocidad aumenta, el ángulo de refracción es mayor (y se aleja de la <sup>15</sup> Existen medios homogéneos e isótropos (en los que *n* se mantiene constante en todo el medio), medios anisótropos (en los que *n* depende de la dirección) y medios heterogéneos (en los que *n* varía de un punto a otro).




Figura 15: El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia  $\theta_1$ , el ángulo de refracción  $\theta_2$  es menor que el ángulo de incidencia si la velocidad de la luz en el segundo medio es menor que en el primero.

normal). Así pues, el ángulo de refracción  $\theta_2$  depende del ángulo de incidencia y de la velocidad relativa. Este hecho se expresa en la Ley de Snell de la Refracción.

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \to \frac{1}{v_1} \sin \theta_1 = \frac{1}{v_2} \sin \theta_2$$
 (127)

Reflexión Interna Total A medida que cambia el ángulo de incidencia (dependiendo de si la velocidad del segundo medio es mayor o menor), el ángulo de refracción aumenta hasta que se alcanza un ángulo de incidencia crítico  $\theta_c$  para el cual el ángulo de refracción es de 90 [deg]. A partir de dicho ángulo, no existe rayo refractado por lo que toda la energía se refleja. A este fenómeno se le conoce como reflexión interna total. El ángulo  $\theta_c$  puede hallarse simplemente haciendo  $\theta_2 = 90$  [deg].

## Dispersión

El índice de refracción de un medio depende ligeramente con la frecuencia del rayo de luz, es decir, con su longitud de onda. Para la mayoría de los materiales, *n* disminuye ligeramente cuando crece la longitud de onda <sup>16</sup>. Esta dependencia se denomina dispersión y es la responsable de la separación de la luz blanca en sus diferentes longitudes de onda o componentes cuando atraviesa un prisma de cristal y se refracta (dispersión cromática).

## Interferencia

La interferencia es un fenómeno que consiste en la combinación por superposición de dos o más ondas (o rayos de luz) que se encuentran en un punto del espacio. Cuando dos ondas armónicas de la misma frecuencia y longitud de onda (pero de diferente fase) se combinan, la onda resultante es otra onda armónica cuya amplitud depende de dicha diferencia de fase.

Si la diferencia de fase es cero o múltiplo de 360 [deg], las ondas están en fase y la amplitud es la suma de las amplitudes individuales de forma que la intensidad es máxima<sup>17</sup>.

Si la diferencia de fase es igual a  $180 \ [deg]$  o un múltiplo impar del mismo, las ondas están desfasadas y la interferencia es destructiva y la amplitud resultante es la diferencia entre las amplitudes individuales de forma que la intensidad es mínima $^{18}$ .

TODO

<sup>16</sup> Por ejemplo, para la longitud violeta n es superior que para la longitud de onda roja. La luz violeta se refracta más que la roja.

El cielo es azul porque las moléculas de aire dispersan las longitudes de onda cortas (azules y violetas).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si las amplitudes son iguales, la intensidad máxima es cuatro veces la de cada uno de los focos.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Si las amplitudes son iguales, la intensidad mínima es cero.

## Difracción

La difracción es un fenómeno que se produce cuando las ondas alcanzan un obstáculo o abertura de dimensiones comparables a su longitud de onda. En ese caso, se produce una desviación alrededor de los bordes y esquinas cuando el frente de ondas se ve cortado por dicho obstáculo.

TODO

#### Sidenotes

One of the most prominent and distinctive features of this style is the extensive use of sidenotes. There is a wide margin to provide ample room for sidenotes and small figures. Any \footnotes will automatically be converted to sidenotes. If you'd like to place ancillary information in the margin without the sidenote mark (the superscript number), you can use the \marginnote command.

The specification of the \sidenote command is:

```
\sidenote[\langle number \rangle][\langle offset \rangle] \{Sidenote\ text.\}
```

Both the  $\langle number \rangle$  and  $\langle offset \rangle$  arguments are optional. If you provide a  $\langle number \rangle$  argument, then that number will be used as the sidenote number. It will change of the number of the current sidenote only and will not affect the numbering sequence of subsequent sidenotes.

Sometimes a sidenote may run over the top of other text or graphics in the margin space. If this happens, you can adjust the vertical position of the sidenote by providing a dimension in the  $\langle \textit{offset} \rangle$  argument. Some examples of valid dimensions are:

```
1.0in 2.54cm 254mm 6\baselineskip
```

If the dimension is positive it will push the sidenote down the page; if the dimension is negative, it will move the sidenote up the page.

While both the  $\langle number \rangle$  and  $\langle offset \rangle$  arguments are optional, they must be provided in order. To adjust the vertical position of the sidenote while leaving the sidenote number alone, use the following syntax:

```
\sidenote[][\langle offset \rangle] \{Sidenote\ text.\}
```

The empty brackets tell the \sidenote command to use the default sidenote number.

If you *only* want to change the sidenote number, however, you may completely omit the  $\langle offset \rangle$  argument:

```
\sidenote[\langle number \rangle] \{Sidenote\ text.\}
```

The \marginnote command has a similar offset argument:

```
\mbox{\mbox{\tt marginnote}[$\langle offset \rangle$] {\it Margin note text.}}
```

#### References

References are placed alongside their citations as sidenotes, as well. This can be accomplished using the normal \cite command. 20

The complete list of references may also be printed automatically by using the \bibliography command. (See the end of this document

<sup>19</sup> This is a sidenote that was entered using the \footnote command.

This is a margin note. Notice that there isn't a number preceding the note, and there is no number in the main text where this note was written.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> The first paragraph of this document includes a citation.

for an example.) If you do not want to print a bibliography at the end of your document, use the \nobibliography command in its place.

To enter multiple citations at one location,<sup>21</sup> you can provide a list of keys separated by commas and the same optional vertical offset argument: \cite{Tufte2006, Tufte1990}.

```
\cite[\langle offset \rangle] \{ bibkey1, bibkey2,... \}
```

## Figures and Tables

Images and graphics play an integral role in Tufte's work. In addition to the standard figure and tabular environments, this style provides special figure and table environments for full-width floats.

Full page—width figures and tables may be placed in figure\* or table\* environments. To place figures or tables in the margin, use the marginfigure or margintable environments as follows (see figure 16):

```
\begin{marginfigure}
  \includegraphics{helix}
  \caption{This is a margin figure.}
\end{marginfigure}
```

The marginfigure and margintable environments accept an optional parameter  $\langle \mathit{offset} \rangle$  that adjusts the vertical position of the figure or table. See the "Sidenotes" section above for examples. The specifications are:

```
\begin{marginfigure}[⟨offset⟩]
    ...
\end{marginfigure}
\begin{margintable}[⟨offset⟩]
    ...
\end{margintable}
```

Figure 17 is an example of the figure\* environment and figure 18 is an example of the normal figure environment.




Table 1 shows table created with the booktabs package. Notice the lack of vertical rules—they serve only to clutter the table's data.

<sup>21</sup> Edward R. Tufte. *Beautiful Eviden-ce*. Graphics Press, LLC, first edition, May 2006. ISBN 0-9613921-7-7; and Edward R. Tufte. *Envisioning Information*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1990. ISBN 0-9613921-1-8





Figura 16: This is a margin figure. The helix is defined by  $x = \cos(2\pi z)$ ,  $y = \sin(2\pi z)$ , and z = [0, 2, 7]. The figure was drawn using Asymptote (http://asymptote.sf.net/).

Figura 17: This graph shows  $y = \sin x$  from about x = [-10, 10]. Notice that this figure takes up the full page width.



Margin	Length
Paper width	81/2 inches
Paper height	11 inches
Textblock width	61/2 inches
Textblock/sidenote gutter	3/8 inches
Sidenote width	2 inches

Figura 18: Hilbert curves of various degrees *n*. Notice that this figure only takes up the main textblock width.

Cuadro 1: Here are the dimensions of the various margins used in the Tufte-handout class.

## Full-width text blocks

In addition to the new float types, there is a fullwidth environment that stretches across the main text block and the sidenotes area.

\begin{fullwidth}
Lorem ipsum dolor sit amet...
\end{fullwidth}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

## Typography

## **Typefaces**

If the Palatino, Helvetica, and Bera Mono typefaces are installed, this style will use them automatically. Otherwise, we'll fall back on the Computer Modern typefaces.

#### Letterspacing

This document class includes two new commands and some improvements on existing commands for letterspacing.

When setting strings of ALL CAPS or SMALL CAPS, the letterspacing—that is, the spacing between the letters—should be increased slightly.<sup>22</sup> The \allcaps command has proper letterspacing for

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Robert Bringhurst. *The Elements of Typography*. Hartley & Marks, 3.1 edition, 2005. ISBN 0-88179-205-5

strings of FULL CAPITAL LETTERS, and the \smallcaps command has letterspacing for SMALL CAPITAL LETTERS. These commands will also automatically convert the case of the text to upper-or lowercase, respectively.

The \textsc command has also been redefined to include letterspacing. The case of the \textsc argument is left as is, however. This allows one to use both uppercase and lowercase letters: The Initial Letters Of The Words In This Sentence Are Capitalized.

## Installation

To install the Tufte-LATEX classes, simply drop the following files into the same directory as your .tex file:

```
tufte-common.def
tufte-handout.cls
tufte-book.cls
```

#### More Documentation

For more documentation on the Tufte-LATEX document classes (including commands not mentioned in this handout), please see the sample book.

## Support

The website for the Tufte-IATEX packages is located at http://code.google.com/p/tufte-latex/. On our website, you'll find links to our svn repository, mailing lists, bug tracker, and documentation.

## Referencias

Robert Bringhurst. *The Elements of Typography*. Hartley & Marks, 3.1 edition, 2005. ISBN 0-88179-205-5.

Edward R. Tufte. *Envisioning Information*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1990. ISBN 0-9613921-1-8.

Edward R. Tufte. *Beautiful Evidence*. Graphics Press, LLC, first edition, May 2006. ISBN 0-9613921-7-7.