
Важно: установка всех программ из этой инструкции осуществляется на компьютере с кассовым аппаратом.

Установка Локального модуля честного знака:

Набираем в посковой строке бразуера локальный модуль честный знак попадаем на сайт https://честныйзнак.рф/local-module/. Там опускаемся ниже и скачиваем для Windows 7,10,11 Версии 2.5.1 (какая будет — самую последнюю).


Запускаем скаченный файл — начнётся установка локального модуля. При установке все настройки оставляем по умолчанию, кроме одной, в которой попросит создать имя профиля



Здесь указываем имя: admin, пароль: admin.


Установка FMU-API.

FMU-API скачивается с сайта https://github.com/shrayky/FMU-API из раздела Releases – последняя версия.




Распаковываем скаченный архив 11-12-x64-win.zip. Запускаем PowerShell от имени администратора, заходим в папку с распакованной программой (cd C:\Users\Enduro\Documents\fmu\11-12-x64-win\”). Удаляем старую версию программы командой .\fmu-api.exe —uninstall. Затем ставим новую версию командой: .\fmu-api.exe —install.


После установке заходим на сайт: http://localhost:2578/.
Попадаем на страницу:



Заходим на страницу настроек.



Добавляем организацию.



Указываем ИНН, название орагнизации.
Прописываем localhost и порт 51401.
Нажимаемс кнопку сохранить.
Остальные вкладки заполнять не обязательно — но очень рекомендуется для стабльиной работы. Так как на данный моент ТСПиОт очень сырая и часта просто отваливается. Поэтому заполнение остальных вкладок увеличивает устойчивость к сбоям ТСПиОТ.

Инструкци по заполнению остальнх вкладок, которые очень желательно тоже заполнить.
Вкладка локальный мод. Ставим галочку «используется». Прописываем имя пользователя и пароль admin, admin (тот который указали при установке честного знака). Переходим на вкладку разрешительного режима.

Вкладка разрешительного режима. Её тоже не обязательно заполнять. Но если она заполнена, то очень хорошо выручает, когда ТСПиОТ ломается.
Во вкладе разрешительного режима вводим только X-API key, инструкция по получению которого описана здесь https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/tabachniye-izdeliya/kak-poluchit-klyuch-dostupa-dlya-razreshitelnogo-rezhima-proverok-na-kkt?

ysclid=mrn6qxm6g3550099812. Получается для каждого ИНН свой. Нажимаем кнопку сохранить.
Попадаем опять на страницу настроек. На ней обязательно нажимаем кнопку сохранить.

Если токен на вкладке разрешительного режима был заполнен, то через минуту при клике на строке с организацией станет активна кнопка «Инициализация ЛМ». Её желательно провести (нажать). Инициализщация может происходить долго: от нескольикх минут, до суток. Если самим инициализацию не провести, то по идее ТСПиОТ её сам должен провести через какое-то время.

Чуть выше на странице настроек нажимаем галку «Для проверки маркировки использовать ТС ПиОТ». Нажимаем кнопку сохранить.

По идее все нстройки с FMU-API закончены. Иногда они не сразу применяются, поэтому я периодически захожу на страницу http://localhost:2578/ и смотрю на вкладке мониторинг появился ли ТСПиОТ и локальный модуль. Если не появился то проверяю настройки, перезапускаю служюу DS:FMU-API.

Но ТСПиОТ не появиттся, пока его не установите.

Установка ТСПиОТ

ТСПиОТ должны устанавливать те, кому вы за него заплатили. Но если они вам его не установили, то вот кратка инструкци по его установке. Скачивает дистрибутив (esmpack_windows_1.6.3*.zip) из личного кабинета ЕСМ. Из него сначала нужно утсановить драйвер ККТ Штрих из папки нужной разрядности 32-х. Затем устанавливаем сам ТСПИОТ — это файл esm_1.6.3.0-windows-signed-setup. При установке всё оставляем по умолчанию, кроме галочки установки контроллера — это галочку надо поставить.

После установки ТСПиОТ запускаем его (C:\Program Files\ESP\ESM\bin\esm-gui.exe). Затмем запускаем драйвер ККТ Штрих. В драйвере ККТ Штрих ставим галочку подключено. Открываем смены, если она закрыта. В ЕСМ нажимаем кнопку обновить список — должна появится ваша касса. Потом нажимаем «Зарегистрирровать». Дожидамсся, когда зарегистрируется. Нажимем кнопку «Обновить».

По сути, если только не возникает каких-то ошибок.

Установка proxy (cto_csharp_proxyfmu).

Берём установочный файл cto_csharp_proxyfmu_setup_*.exe у нас (позже будет ссылка на GitHub Releases). Запускаем его от имени администратора. При установке всё оставляем по умолчанию — служба установится и запустится сама.
После установки открывается страница настроек: http://localhost:2579.
Если всё стоит на одном компьютере — настройки по умолчанию не трогаем.
(Сюда скриншот страницы настроек proxy.)

Установка программы работы с ККТ (kktserverindy).

Берём программу kktserverindy (exe) у нас. Копируем её, например, в папку C:\CTO\kktserver\. Запускаем. Открываем настройки. Прописываем COM-порт кассы, скорость обмена, пароль ККТ (как в драйвере Штрих). Сохраняем.
(Сюда скриншот главного окна и окна настроек.)

Проверка: в браузере открываем http://localhost:2580/health — служба отвечает. Потом http://localhost:2580/info — касса должна отдать ИНН, ФН и прочее. Если не отдаёт — смотрим COM-порт, пароль и что касса включена.
Автозапуск: создаём ярлык на kktserverindy.exe и кладём его в автозагрузку Windows (Win+R → shell:startup → Enter → туда ярлык). При включении ПК программа стартует сама.

Настройка 1С 7.7.

Обновляем / кладём файлы (простыми словами):
— обработку ФР fr_elves-12.ert — в папку ExtForms\Equip\ вашей базы;
— обработку permissive_regime_2024.ert — в ExtForms\;
— обработку razresh_regim_check.ert — в ExtForms\;
— обработку razresh_regim_dialog_error.ert — в ExtForms\;
— в конфигурации обновляем глобальный модуль и модуль формы чека (тексты из поставки).

Открываем из 1с файл permissive_regime_2024.ert прописывыаем ip адрес компьюетера с кассовым аппаратом, порт оставляем 2579. Нажимаем сохранить настройки.

Если что-то не так — сначала смотрим мониторинг FMU (ЛМ/ТСПиОТ), потом окно программы ККТ (ошибки COM/драйвера), потом страницу proxy и /health. Часто помогает перезапуск службы DS:FMU-API или службы cto_csharp_proxyfmu, либо кнопка «Старт» в программе ККТ. Если после правок настроек FMU ничего не появилось — как раньше: перезапустили службу и снова зашли на localhost:2578.