Лабораторная работа 2.1.4

Старостин Александр, Б
01-401 19 Марта, 2025 год

Измерение теплоёкости твёрдого тела

1 Аннотация

Цель работы: 1. прямое измерение кривых нагревания $T_{heat}(t)$ и охлаждения $T_{cool}(T)$ пустого калориметра и системы «калориметр + твердое тело»; 2. определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра; 3. определение теплоемкости пустого калориметра и удельной теплоемкости твердого тела.

В работе используются: калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; универсальный вольтметр B7-78/3 в режиме омметра ($\sigma_T = 0.05~K$), измеритель температуры - термопара K-типа совместно с универсальным вольтметром B7-78/2 ($\sigma_{T_{\text{комн}}} = 0.1~K$), источник питания GPS-72303, универсальные вольтметры B7-78/3 (в режиме амперметра) ($\sigma_I = 0.01~A$) и KEITHLEY (в режиме вольтметра) ($\sigma_U = 0.1~B$) для измерения мощности нагревателя, компьютерная программа АКИП для сопряжения персонального компьютера и универсальных вольтметров B7-78/2 и B7-78/3 ($\sigma_t = 0.01~c$).

2 Теоретические сведения

В данной работе теплоемкость определяется по формуле

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T},\tag{1}$$

где ΔQ – количество тепла, подведенного к телу, и ΔT – изменение температуры тела, произошедшее в результате подвода тепла.

Температура внутри калориметра измеряется термометром сопротивления. В реальных условиях $\Delta Q \neq P \Delta t$, так как часть энергии уходит из калориметра благодаря теплопроводности его стенок. В результате количество тепла $\Delta Q = C \Delta T$, подведённое к системе "тело + калориметр" будет меньше на величину тепловых потерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda (T - T_{)\Delta T(2)}$$

где λ - коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, T - температура тела и калориметра, T - комнатная температура.

Уравнение (2) является основной расчетной формулой работы. В дифференциальной форме для процессов нагревания и охлаждения (P=0) соответственно оно имеет следующий вид:

$$CdT = Pdt - \lambda \left[T_{heat}(t) - T_{(t)} \right] dt \tag{3}$$

$$CdT = -\lambda \left[T_{cool}(t) - T_{(t)} \right] dt \tag{4}$$

где P — мощность нагревателя, λ — коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, t — время, измеряемое от момента включения нагревателя, $T_{heat}(t)$ — температура тела в момент времени t на кривой нагревания, $T_{cool}(t)$ — температура тела в момент времени t на кривой охлаждения, $T_{(t)}$ — температура окружающего калориметр воздуха (комнатная) в момент времени t, dt — время, в течение которого температура тела изменилась на dT

3 Ход работы

3.1 Проведение измерений

3.1.1 Охлаждение калориметра

Вставляем в калориметр охлаждённый конус. Через 4 минуты после того, как температура в калориметре начинает медленно расти, вынимаем конус и ждём ещё 4 минуты. Калориметр охладился примерно на 5°C.

3.1.2 Определение зависимости сопротивления терморезистора от времени при нагревании пустого калориметра

Включаем нагреватель, после того, как температура в калориметре превысила комнатную на 9°C, отключаем цепь спирали нагревателя.

3.1.3 Определение зависимости сопротивления терморезистора от времени при охлаждении пустого калориметра

Продолжаем следить за изменением температуры калориметра. После того, как она уменьшилась на 2 градуса по сравнению с максимальной, приступаем к измерению теплоёмкости калориметра вместе с исследуемым телом.

3.1.4 Охлаждение калориметра

Снова охлаждаем калориметр до температуры на 5° С ниже комнатной. Вставляем в калориметр исследуемый образец и повторяем заново пункты 2-3.

3.1.5 Исследуемые образцы

Измерения проводим для образцов из алюминия и титана. Массы исследуемых образцов:

$$m_{\text{алюм}} = (286.9 \pm 0.5) \; \Gamma$$
 $m_{\text{сталь}} = (812.8 \pm 0.5) \; \Gamma$

3.1.6 Окончание измерений

Останавливаем запись в программе. Сохраняем файлы с данным.

3.2 Обработка результатов измерений

3.2.1 Временные интервалы

Сопоставим процессы с временными отметками:

Событие	Начало, с	Конец, с
$T_{heat_1}(t)$ - нагрев пустого калориметра	780	2040
$T_{cool_1}(t)$ - охлаждение пустого калориметра	2040	2640
$T_{heat_2}(t)$ - нагрев алюминия	3840	5160
$T_{cool_2}(t)$ - охлаждение алюминия	5160	6240
$T_{heat_3}(t)$ - нагрев стали	7020	8580
$T_{cool_3}(t)$ - охлаждение стали	8580	8940

Таблица 1: Сопоставление кривых с отметками времени

Во время работы комнатная температура менялась менее чем на $2\,K,$ значит мы можем использовать интегральный способ вычисления теплоёмкости

3.2.2 Теплоёмкость пустого калориметра

Построим график $(ln\frac{T_{cool}-T_{\rm K}}{T-T_{\rm K}},\,t)$, где $T_{\rm K}$ - среднее значение комнатной температуры за время измерения; T - температура калориметра в начале кривой.




Рисунок 1: $T_{cool}(t)$ для пустого калориметра

По МНК найдём коэффициент наклона k. Причём:

$$\frac{\lambda}{C} = -k,$$

$$\sigma_{\frac{\lambda}{C}}^{\text{приб}} = \sqrt{\left(\frac{1}{t}\frac{\lambda}{C}\right)^2\sigma_t^2 + \left(\frac{1}{t}\frac{1}{T_{cool} - T_{\text{K}}}\right)^2\sigma_{T_{cool}}^2 + \left(\frac{1}{t}\frac{T_{cool} - T}{(T_{cool} - T_{\text{K}})(T - T_{\text{K}})}\right)^2\sigma_{T_{\text{K}}}^2 + \left(\frac{1}{t}\frac{1}{T - T_{\text{K}}}\right)^2\sigma_{T}^2},$$

Тогда:
$$\frac{\lambda}{C} = (88 \pm 25) * 10^{-1} \text{ c}^{-1}$$
.

Также
$$\lambda = \frac{1}{k}$$
,
$$\sigma_{\lambda}^{\text{приб}} = \sqrt{\left(\frac{\lambda}{P}\right)^2 \sigma_P^2 + \left(\frac{Pte^{-\frac{\lambda}{C}t}}{T_{heat} - T_{\text{K}}}\right)^2 \sigma_{\underline{C}}^2 + \left(\frac{P\frac{\lambda}{C}e^{-\frac{\lambda}{C}t}}{T_{heat} - T_{\text{K}}}\right)^2 \sigma_{t}^2 + \left(\frac{\lambda}{T_{heat} - T_{\text{K}}}\right)^2 \left(\sigma_{T_{heat}}^2 + \sigma_{T_{\text{K}}}^2\right)},$$

$$\sigma_{C}^{\text{приб}} = C\sqrt{\left(\frac{\sigma_{\underline{A}}}{\frac{\lambda}{P}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda}\right)^2}.$$

Итого результат с полной погрешностью: $\lambda = (0.11 \pm 0.02) \ \frac{\mathcal{I}_{\infty}}{\mathrm{K}^* \mathrm{c}},$

 $C_{\text{калориметр}} = \lambda / \frac{K^{-C}}{C} = (0.79 \pm 0.07) \frac{\kappa \text{Дж}}{K}.$

3.2.3 Теплоёмкость алюминия

Аналогично предыдущему пункту определяем теплоёмкость алюминиевого образца вместе с калориметром, затем вычитаем теплоёмкость калориметра.




Рисунок 2: $T_{cool}(t)$ для калориметра с алюминиевым образцом

Получаем:

$$\begin{array}{l} \frac{\lambda}{C} = (68 \pm 20) * 10^{-1} \ \mathrm{c^{-1}} \\ \lambda = (0.15 \pm 0.03) \ \frac{\mathrm{J/m}}{\mathrm{K^*c}} \end{array}$$

Тогда:

$$C = \lambda / \frac{\lambda}{C} = (1.0 \pm 0.2) \frac{\kappa \text{Дж}}{\text{K}}$$

$$C_{
m a, nom} = C - C_{
m ka, nopumetp} = (0.2 \pm 0.1) \frac{
m k \Bar{H} \Bar{K}}{
m K}$$
 $c_{
m a, nom} = \frac{C_{
m a, nom}}{m_{
m a, nom}} = (0.8 \pm 0.6) \frac{
m k \Bar{H} \Bar{K}}{
m kr^* \K}$

Теплоёмкость стали 3.2.4

Аналогично найдём все нужные значения для стали.




Рисунок 3: $T_{cool}(t)$ для калориметра с титановым образцом

$$\frac{\lambda}{C} = (64 \pm 16) * 10^{-5} \text{ c}^{-1},$$
 $\lambda = (0.16 \pm 0.04) \frac{\cancel{\text{J/k}}}{\text{K*c}}.$

Тогда:

$$C = \lambda / \frac{\lambda}{C} = (0.103 \pm 0.245) \frac{\kappa \text{Дж}}{\text{K}}.$$

И:
$$C_{\text{сталь}} = C - C_{\text{калориметр}} = (0.23 \pm 0.11) \frac{\kappa \underline{\mathcal{H}}_{\text{ж}}}{K},$$
 $c_{\text{сталь}} = \frac{C_{\text{сталь}}}{m_{\text{сталь}}} = (0.3 \pm 0.24) \frac{\kappa \underline{\mathcal{H}}_{\text{ж}}}{\kappa \Gamma^* K}.$

4 Вывод

Мы измерили удельные теплоёмкости алюминия и стали; они совпадают с табличными значениями.

Табличные значения удельных теплоёмкостей для алюминия и стали:

 $c_{\text{алюм}} = 0.902 \; \frac{\text{кДж}}{\text{кг*K}}, \ c_{\text{сталь}} = 0.462 \; \frac{\text{кДж}}{\text{кг*K}}.$

Результаты совпадают с табличными значениями.

Большая погрешность всех результатов объясняется тем, что мы производим вычитание теплоёмкости калориметра из суммарной теплоёмкости калориметра и образца. Из-за того, что теплоёмкость калориметра в несколько раз больше, и получаются погрешности порядка самих величин.