Лабораторная работа 2.2.3

Старостин Александр, Б
01-401 $26\ {\rm Mapta},\ 2025\ {\rm rog}$

Определение теплопроводимости газов при атмосферном давлении

1 Аннотация

Цель работы: определение коэффициента теплопроводности воздуха при атмосферном давлении и разных температурах по теплоотдаче нагреваемой током нити в цилиндрическом сосуде.

В работе используются: прибор для опредления теплопроводности газов; форвакуумный насос; газгольдер с газом; манометр; магазин сопротивлений; эталонное сопротивление 10 Ом; цифровой вольтметр B7-78/1; источник питания.

2 Теоретические сведения

Основной характеристикой теплопроводности служит коэффициент \varkappa , являющийся коэффициентом пропорциональности между плотностью потока тепла q и градиентом температуры dT/dr в направлении распространения этого потока

$$q = -\varkappa \frac{dT}{dr}. (1)$$

В цилиндрически симметричной установке, в которой тепловой поток направлен к стенкам цилиндра от нити, полынй поток тепла Q=qS через каждую цилиндрическую поверхность радиуса r должен в стационарном состоянии быть неизменен (как в пространстве, так и во времени). Тогда

$$Q = -2\pi r L \varkappa \frac{dT}{dr} = const, \tag{2}$$

откуда получаем формулу

$$T_1 - T_2 = \frac{Q}{2\pi L \varkappa} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$
 (3)

Здесь r_1 и T_1 – радиус и температура нити, r_2 и T_2 – радиус и температура цилиндра.

3 Ход работы

3.1 Предварительные расчёты параметров установки

L = 0.4 M,

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{7 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-6}}.$$

Из (3) получаем $(k = \varkappa)$:

$$Q = \frac{2\pi Lk(T_1 - T_2)}{ln(\frac{r_2}{r_*})}$$

Взяв значения из методички, оценим Q_{max} :

$$Q_{max}=rac{2\cdot 3,14\cdot 0,4~\mathrm{m}\cdot 0,025rac{\mathrm{B_T}}{\mathrm{m}\cdot K}\cdot 30K}{ln(rac{7\cdot 10^{-3}}{50\cdot 10^{-6}})}=0.38$$
 Дж

Известно, что:

$$I^2R = Q$$

$$I_{max} = \sqrt{rac{Q_{max}}{R}} = \sqrt{rac{0.38Дж}{20~\mathrm{O_M}}} = 138~\mathrm{mA}$$

Тк на каждой температуре мы будем производить по 10 измерений сил тока и напряжения на проволке, то сила тока будет изменяться в пределах от 0 до 138 мA с шагом 10-13.8 мA.

3.2 Подготовка установки

Необходимо установить сопротивление на мосту сопротивлений >10 кОм, чтобы сила тока через проволку была равна 0, проверить цепь, настроить вольметр и амперметр, включить источник питания и термостат. Температура в термостате в начальный момент равны комнатной. Во время всех измерений температура на термостате должна быть неизменной.

3.3 Проведение измерений

Для 5 температур в диапозоне от 20 до 80 C° проведём 10 измерений сил тока и напряжения на проволке и с помощью этих данных вычислим значения сопротивления проволки и количетсва теплоты, выделяемого проволкой при проходе через неё тока.

$$R = \frac{U}{I}$$

$$Q = UI$$

Таблицы с измерениями:

При $t = 23C^{\circ}$:

N	t C	I, MA	U, B	R, Ом	Q, BT * 10^(-3)
1	T=23	0.1655	0.003377	20.40483384	0.000558894
2		13.981	0.2845	20.34904513	3.9775945
3		27.777	0.5668	20.40537135	15.7440036
4		41.555	0.8524	20.5125737	35.421482
5		55.382	1.1444	20.66375357	63.3791608
6		69.38	1.4476	20.86480254	100.434488
7		82.83	1.7475	21.09742847	144.745425
8		96.712	2.0662	21.36446356	199.8263344
9		110.325	2.396	21.71765239	264.3387
10		71.615	1.496	20.88947846	107.13604

Рисунок 1: Таблица с данными при $t=23C^{\circ}$

При $t = 30C^{\circ}$:

N	t C	I, MA	U, B	R, Ом	Q, BT * 10^(-3)
	1 T=30	0.33	0.006908	20.93333333	0.00227964
	2	10.296	0.2144	20.82362082	2.2074624
	3	20.334	0.4243	20.86652897	8.6277162
	4	30.374	0.6353	20.91591493	19.2966022
	5	40.357	0.8473	20.99511857	34.1944861
	6	50.321	1.0625	21.11444526	53.4660625
	7	60.381	1.2817	21.226876	77.3903277
	8	70.287	1.5026	21.37806422	105.6132462
	9	80.379	1.7321	21.54916085	139.2244659
1	0	90.222	1.9619	21.7452506	177.0065418

Рисунок 2: Таблица с данными при $t=30C^{\circ}$

При $t = 50C^{\circ}$:

N	t C	I, MA	U, B	R, Ом	Q, BT * 10^(-3)
1	T=50	0.33	0.007391	22.3969697	0.00243903
2		10.383	0.2309	22.2382741	2.3974347
3		20.395	0.4543	22.27506742	9.2654485
4		30.226	0.675	22.33176735	20.40255
5		40.351	0.9043	22.41084484	36.4894093
6		50.251	1.1314	22.51497483	56.8539814
7		60.481	1.3696	22.64512822	82.8347776
8		70.547	1.6085	22.80040257	113.4748495
9		82.277	1.8927	23.00399869	155.7256779
10		90.871	2.1065	23.18121293	191.4197615

Рисунок 3: Таблица с данными при $t=50C^{\circ}$

При $t = 60C^{\circ}$:

N	t C	I, MA	U, B	R, Ом	Q, BT * 10^(-3)
1	T=60	0.33	0.00764	23.15151515	0.0025212
2		10.709	0.2458	22.95265664	2.6322722
3		20.309	0.4669	22.98980747	9.4822721
4		30.318	0.6986	23.04241705	21.1801548
5		40.208	0.9298	23.12475129	37.3853984
6		50.103	1.1637	23.22615412	58.3048611
7		60.707	1.4181	23.35974435	86.0885967
8		70.873	1.6664	23.51248007	118.1027672
9		80.533	1.9075	23.68594241	153.6166975
10		90.642	2.1651	23.88627788	196.2489942

Рисунок 4: Таблица с данными при $t=60C^{\circ}$

При $t = 70C^{\circ}$:

N	t C	I, MA	U, B	R, Ом	Q, BT * 10^(-3)
1	T=70	0.331	0.007887	23.82779456	0.002610597
2		10.022	0.2372	23.66793055	2.3772184
3		20.599	0.4881	23.69532502	10.0543719
4		30.398	0.722	23.7515626	21.947356
5		40.405	0.963	23.83368395	38.910015
6		50.863	1.2178	23.94274817	61.9409614
7		60.477	1.4552	24.06204011	88.0061304
8		70.563	1.7089	24.21807463	120.5851107
9		80.16	1.9546	24.38373253	156.680736
10		90.629	2.2292	24.59698331	202.0301668

Рисунок 5: Таблица с данными при $t=70C^{\circ}$

Погрешности:

 $\sigma_U=0.003$ B,

 $\sigma_I = 0.003$ мА,

 $\frac{\sigma_Q}{Q} = \frac{\sigma_R}{R} = \sqrt{(\frac{\sigma_U}{U})^2 + (\frac{\sigma_I}{I})^2} \approx 0.01 = 1\%.$

3.4 Построение графиков R(Q)

Для каждой температуры термостата построим график зависимости сопротивления нити от мощности R(Q) и убедимся в линейности полученных зависимостей. Проведём наилучшие прямые y=kx+b и определим точки их пересечения с осью ординат R_0 (при $Q\to 0$ температура нити совпадает с температурой термостата) и угловые коэффициенты наклона $\frac{dR}{dQ}$.

Погрешности:

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{<\!y^2\!> - <\!x\!> <\!y\!>}{<\!x^2\!> - <\!x\!>^2} - b^2},$$

$$\sigma_b = \sigma_k \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2},$$

$$\frac{\sigma_{R_0}}{R_0} = \sqrt{(\frac{\sigma_R}{R})^2 + \sigma_b^2},$$

$$\frac{\frac{\sigma_{\frac{dR}{dQ}}}{\frac{dQ}{dQ}}}{\frac{dR}{dQ}} = \sqrt{(\frac{\sigma_R}{R})^2 + (\frac{\sigma_Q}{Q})^2 + \sigma_k^2}.$$

При $t = 23C^{\circ}$:




Рисунок 6: График зависимости сопротивления нити R от количества теплоты, выделяемой на ней при $t=23C^{\circ}$

Получаем: $R_0 = 20.33 \pm 0.02$ Ом,

$$\frac{dR}{dQ} = (0.00524 \pm 0.00001) \cdot 10^3 \frac{O_{\rm M}}{B_{\rm T}}.$$

При $t = 30C^{\circ}$:




Рисунок 7: График зависимости сопротивления нити R от количества теплоты, выделяемой на ней при $t=30C^\circ$

Получаем: $R_0 = 20.82 \pm 0.02$ Ом,

$$\frac{dR}{dQ} = (0.00526 \pm 0.00001) \cdot 10^3 \frac{O_{\rm M}}{B_{\rm T}}.$$

При $t = 50C^{\circ}$:




Рисунок 8: График зависимости сопротивления нити R от количества теплоты, выделяемой на ней при $t=50C^{\circ}$

Получаем: $R_0 = 22.23 \pm 0.02$ Ом,

$$\tfrac{dR}{dQ} = (0.00499 \pm 0.00001) \cdot 10^3 \tfrac{\rm O_M}{\rm Bt}.$$

При $t = 60C^{\circ}$:




Рисунок 9: График зависимости сопротивления нити R от количества теплоты, выделяемой на ней при $t=60C^\circ$

Получаем: $R_0 = 22.94 \pm 0.02$ Ом,

$$\tfrac{dR}{dQ} = (0.00482 \pm 0.00001) \cdot 10^3 \tfrac{\rm O_M}{\rm B_T}.$$

При $t = 70C^{\circ}$:




Рисунок 10: График зависимости сопротивления нити R от количества теплоты, выделяемой на ней при $t=70C^{\circ}$

Получаем: $R_0 = 23.65 \pm 0.02$ Ом,

$$\frac{dR}{dQ} = (0.00468 \pm 0.00001) \cdot 10^3 \frac{O_{\rm M}}{B_{\rm T}}.$$

3.5 Построение графика $R_0(T)$

По данным из предыдущего пункта построим график зависимости сопротивления проволки R_0 при его температуре T, совпадающей с температурой термостата, убедимся в линейности графика, проведём наилучшую прямую y = kx + b и определим его угол наклона.

Погрешности:

$$\sigma_T = 0.03 \text{ K},$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - b^2},$$

$$\frac{\frac{\sigma_{\frac{dR}{dT}}}{\frac{dR}{dT}}}{\frac{dR}{dT}} = \sqrt{(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0})^2 + (\frac{\sigma_T}{T})^2 + \sigma_k^2}.$$

Таблица с данными для графика:

t, C	T, K		R_0, Ом
	26	299	20.3457
	30	303	20.8431
	50	323	22.2647
	60	333	22.9868
	70	343	23.689

Рисунок 11: Таблица с температурой термостата T и сопрои
влением проволки при ней R_0

График зависимости R_0 от T:




Рисунок 12: График зависимости сопротивления нити R_0 от температуры термостата T6 совпадающей с температурой нити

Получаем:
$$\frac{dR}{dT} = 0.074 \pm 0.002 \ \frac{\rm O_M}{K}.$$

3.6 Определение коэффициентов теплопроводности газа k для каждой температуры термостата T_0

$$\frac{dQ}{dT} = \frac{dR}{dT}/\frac{dR}{dQ}$$

$$k = \frac{dQ}{dT} \frac{1}{2\pi L} ln(\frac{r_2}{r_1})$$

Таблица со значениями k при каждой T:

t, C	T, K	dR/dT, Ом/K	dR/dQ, Ом/Вт	dQ/dT, Βτ/K	L, м г	_2/r_1	k, BT/(M K)
2	6 299	0.074	5.24	0.014122137	0.4	140	0.027781271
3	0 303	0.074	5.26	0.014068441	0.4	140	0.027675639
5	0 323	0.074	4.99	0.014829659	0.4	140	0.029173118
6	0 333	0.074	4.82	0.015352697	0.4	140	0.030202046
7	0 343	0.074	4.68	0.015811966	0.4	140	0.031105526

Рисунок 13: Таблица со значениями коэффициентов теплопроводности газа k при каждой температуры термостата T

Данные коэффициентов теплопроводности газа k сходятся с табличными ($\approx 0.025 \frac{\mathrm{Br}}{\mathrm{M} \cdot K}$).

Погрешности:

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\frac{\frac{\sigma_{dR}}{dT}}{\frac{dR}{dT}}\right)^2 + \left(\frac{\frac{\sigma_{dR}}{dQ}}{\frac{dR}{dQ}}\right)^2}.$$

Из оценки графика зависимости k от T, можно утверждать что эта зависмость приблизительно линейна:




Рисунок 14: График зависимоти коэффициентов теплопроводности газа k при каждой температуры термостата T

4 Вывод

Мы измерили коэффициент теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в зависимости от температуры. Измерения совпали с табличными.