Работа 5.1а Измерение коэффициента ослабления потока γ -лучей в веществе и определение их энергии

Валеев Рауф Раушанович группа 825

3 октября 2020 г.

Цель работы: С помощью сцинтилляционного счетчика измерить линейные коэффициенты ослабления потока γ -лучей в свинце, железе и алюминии; по их величине определить энергию γ -квантов.

Теория

Гамма-лучи возникают при переходе возбужденных ядер из одного энергетического состояния в другое, более низкое. Энергия γ -квантов обычно заключена между несколькими десятками килоэлектронвольт и несколькими миллионами электрон-вольт. Гамма-кванты не несут электрического заряда, их масса равна нулю. Проходя через вещество, пучок γ -квантов постепенно ослабляется. Ослабление происходит по экспоненциальному закону, который может быть записан в двух эквивалентных нормах:

$$I = I_0 e^{-\mu l}, \quad I_o e^{-\mu' m_1} \tag{1}$$

В этих формулах I, I_0 — интенсивности прошедшего и падающего излучений, l — длина пути, пройденного пучком γ -лучей, m_1 — масса пройденного вещества, приходящаяся на единицу площади, μ и μ' — константы, величина которых зависит от вещества, сквозь которое проходят ; γ -лучи. Длину пути l обычно выражают в сантиметрах, поэтому μ имеет размерность см⁻¹; величину m_1 измеряют в г/см², так что размерность μ' равна см²/г. Форма записи через массу является предпочтительной, потому что μ' , в отличие от μ , не зависит от плотности среды.

Ослабление потока γ -лучей, происходящее при прохождении среды, связано с тремя эффектами: фотоэлектрическим поглощением, комптоновским рассеянием и с генерацией электрон-позитронных пар. Рассмотрим эти эффекты.

Фотоэлектрическое поглощение.

При столкновении γ -квантов с электронами внутренних атомных оболочек может происходить поглощение квантов. Энергия γ -кванта передается соответствующему электрону, а импульс делится между этим электроном и оставшимся после его вылета ионом. Свободный электрон не может поглотить γ -квант, так как при этом невозможно одновременно удовлетворить законам сохранения энергии и импульса. Наружные электроны не принимают участия в фотоэлектрическом поглощении, потому что они слабо связаны в атоме, так что их практически можно считать свободными. Вероятность dP_{Φ} фотоэлектрического поглощения γ -квантов пропорциональна длине пути dl и плотности электронов в среде (в расчет должны приниматься только электроны, принадлежащие внутренним оболочкам атомов):

$$dP_{\Phi} = \sigma_{\Phi} n_1 dl, \quad \mu_{\Phi} = \sigma_{\Phi} n_1 \tag{2}$$

Здесь n_1 — плотность внутренних электронов, а σ_{Φ} — поперечное сечение фотоэлектрического поглощения. Поперечное сечение характеризует вероятность фотоэффекта, рассчитанную на один электрон. Связь между μ_{Φ} и σ_{Φ} устанавливается из формулы (1) и в явном виде определяет зависимости μ от плотности среды.

Пусть в результате фотоэффекта энергия γ -кванта передается электрону, находящемуся на i-й оболочке атома. Обозначим через W_i энергию связи этого электрона. После вылета из атома электрон приобретает кинетическую энергию $T_i = \hbar \omega - W_i$. Освободивше-

еся после вылета электрона место заполняется затем одним из электронов с вышележащих оболочек. При таких переходах возникает характеристическое рентгеновское излучение.




Рис. 1: Зависимость сечения фотоэффекта от энергии γ -квантов

Вероятность фотоэффекта сложным образом зависит от энергии γ -лучей и от заряда ядер. Для оценок можно пользоваться формулой

$$\sigma_{\Phi} \propto \frac{Z^5}{(\hbar\omega)^{3,5}} \tag{3}$$

Из формулы (3) видно, что вероятность фотоэффекта быстро возрастает при переходе от легких элементов к тяжелым резко падает с увеличением энергии γ -квантов. На рис. 1 показана энергетическая зависимость сечения фотоэффекта. Из рисунка видно, что при энергиях γ -квантов, лежащих в

области атомных энергий связи, сечение претерпевает резкие изменения: при возрастании энергии это сечение скачкообразно возрастает, когда становится возможным выбивание электронов с очередной оболочки (на рис. 1 это скачки при энергиях W_M, W_L, W_K , соответствующих энергиям связи M, L и K-электронов). В этой области сечение фотоэффекта очень велико по сравнению с сечениями других процессов. Поэтому фотоэффект является доминирующим механизмом поглощения γ -квантов при не очень высоких энергиях.

Комптоновское рассеяние.

Комптоновским рассеянием (или комптоновским эффектом) называется упругое столкновение γ -кванта с электроном. При таком столкновении γ -квант передает электрону часть своей энергии, величина которой определяется углом рассеяния. В отличие от фотоэффекта, который может идти только на сильно связанных электронах, комптоновское рассеяние происходит на свободных или слабосвязанных электронах. Роль эффекта Комптона становится существенной только тогда, когда энергия квантов становится много больше энергии связи электронов в атоме (когда достаточно падает вероятность фотоэффекта). Атомные электроны в этом случае можно считать практически свободными, что обычно и делается при теоретическом анализе.

Вероятность комптон-эффекта сложным образом зависит от энергии γ -квантов. В том случае, когда энергия γ -кванта много больше энергии покоя электрона, формула сильно упрощается, и выражение для сечения комптон-эффекта приобретает вид:

$$\sigma_{\kappa} = \pi r^2 \frac{mc^2}{\hbar\omega} \left(\ln \frac{2\hbar\omega}{mc^2} + \frac{1}{2} \right) \tag{4}$$

где $r\simeq 2,8\cdot 10^{13}$ — классический радиус электрона,m — его масса. Из формулы (4) следует, что сечение комптон-эффекта с ростом энергии фотонов падает далеко не так резко, как сечение фотоэффекта. Сечение $\sigma_{\rm k}$ относится к одному свободному электрону, в то время как приведенное выше сечение фотоэффекта (3) рассчитано на атом. Комптоновское рассеяние, отнесенное к атому, оказывается, естественно, в Z раз больше.

Комптоновский коэффициент линейного ослабления μ_{κ} связан с сечением σ_{κ} формулой, аналогичной (2). Под n следует в этом случае понимать плотность слабо связанных электронов, т. е. практически полную плотность электронов в веществе. Отметим в за-

ключение, что, в отличие от фотоэффекта, эффект Комптона приводит не к поглощению γ -квантов, а к их рассеянию и уменьшению их энергии.

Образование пар

При энергиях γ -лучей, превышающих $2mc^2=1,02$ МэВ, становится возможен процесс поглощения γ -лучей, связанный с образованием электрон-позитронных пар. Рождение пар не может происходить в вакууме, оно возникает в электрическом поле ядер. Вероятность этого процесса приблизительно пропорциональна Z^2 и сложным образом зависит от энергии фотона. При энергиях больше $2mc^2$ фотоэффект даже для самых тяжелых ядер уже не играет практически никакой роли. Вероятность образования пар должна поэтому сравниваться с вероятностью комптоновского рассеяния. При энергиях, с которыми приходится иметь дело при изучении ядер, рождение пар существенно только в самых тяжелых элементах. Так, даже для свинца вероятность рождения пар сравнивается с вероятностью комптоновского эффекта только при энергии около 4,7 МэВ.

Полный коэффициент ослабления γ -лучей

Полный линейный коэффициент μ ослабления пучка γ -квантов при прохождении через вещество равен сумме коэффициентов для всех трех рассмотренных процессов. На рис. 2 изображены графики μ для различных материалов.




Рис. 2: Полные коэффициенты ослабления потока γ -лучей в алюминии, железе и свинце

Обратимся вновь к формуле (1). Ее нетрудно получить из теоретических соображений. Рассмотрим опыты, поставленные в хорошей геометрии, т. е. в условиях, когда исследуется прохождение сквозь вещество узкого параллельного пучка γ -лучей. В этом случае не только фотоэлектрическое поглощение и генерация пар, но и комптоновское рассеяние выводит γ -кванты из пучка. Поэтому при прохождении через вещество меняется только количество, но не энергия γ -квантов в пучке, так что коэффициент μ , характеризующий поглощение γ -квантов в веществе, не зависит от длины пути. Обозначим через -dN число

 γ -квантов, выбывших из пучка на пути dl. Это число пропорционально имеющемуся их числу N и пройденному пути dl. Имеем, следовательно,

$$-dN = \mu N dl \Rightarrow N = N_0 e^{-\mu l} \tag{5}$$

т.е то же самое, что и формула (1). В плохой геометрии, когда рассеянные под небольшими углами γ -кванты остаются в пучке, их спектр с прохождением вещества меняется, и формула (1), вообще говоря, неприменима. Эта формула, однако, работает и в этом случае лучше, чем можно было бы ожидать. Причина хорошего согласия заключается в том, что γ -кванты с энергией 1-2 МэВ, потерявшие энергию из-за комптоновского рассеяния, быстро выбывают из пучка из-за резкого увеличения сечений σ_{Φ} и σ_{κ} .

В данной работе коэффициент ослабления μ измеряется в хорошей геометрии. Из формулы (1) или (5) имеем

$$\mu = \frac{1}{l} \ln \frac{N_0}{N} \tag{6}$$

Для определения коэффициента ослабления нужно, таким образом, измерить толщину образца l, число падающих частиц N_0 и число частиц N, прошедших через образец.

Экспериментальная установка




Рис. 3: Блок-схема установки, используемой для измерения коэффициентов ослабления потока γ -лучей: И — источник γ -лучей; Pb — свинцовый контейнер с коллиматорным каналом; П — набор поглотителей; С — сцинтиллятор (кристалл NaI(Tl)); Φ — формировательвыпрямитель

Схема установки, используемой в работе, показана на рис. 3. Свинцовый коллиматор выделяет узкий почти параллельный пучок γ -квантов, проходящий через набор поглотителей Π и регистрируемый сцинтилляционным счетчиком). Сигналы от счетчика усиливаются и регистрируются пересчетным прибором $\Pi\Pi$. Высоковольтный выпрямитель BB обеспечивает питание сцинтилляционного счетчика.

При недостаточно хорошей геометрии в результаты опытов могут вкрасться существенные погрешности. В реальных установках всегда имеется конечная вероятность того, что γ -квант провзаимодействует в поглотителе несколько раз до того, как попадет в детектор. Чтобы уменьшить число таких случаев, в данной работе сцинтилляционный счетчик расположен на большом расстоянии от источника γ -квантов, а поглотители имеют небольшие

размеры. Их следует устанавливать за коллиматорной щелью на некотором расстоянии друг от друга, чтобы испытавшие комптоновское рассеяние и выбывшие из прямого потока кванты с меньшей вероятностью могли в него вернуться.

Ход работы

Замечание 1. В работе считается, что погрешность измерения количества частиц, прошедших через счетчик, можно оценить как

$$\sigma_N = \sqrt{N}$$
,

 $\epsilon de\ N\ -\ \kappa o$ личество посчитанных частии.

Включим установку и для начала проверим, работает ли она, убрав все поглощающие элементы (далее нам это так же понадобиться). Здесь и далее погрешность среднего считаем по среднеквадратичному отклонению, т.е.

$$\sigma_{\overline{x}}' = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (\overline{x} - x_i)^2}{\sqrt{N(N-1)}}}$$

А погрешность итоговую среднего значения берем как

$$\sigma_{\overline{x}} = \sqrt{\sigma_{\overline{x}}^{\prime 2} + \overline{\sigma_{x_i}}^2}$$

| $N_{ m oпытa}$ | N | σ_N |
|------------------|---------|------------|
| 1 | 84314 | 300 |
| 2 | 84038 | 300 |
| 3 | 84555 | 300 |
| 4 | 83745 | 300 |
| 5 | 84351 | 300 |
| 6 | 84183 | 300 |
| 7 | 84527 | 300 |
| 8 | 83773 | 300 |
| 9 | 83774 | 300 |
| 10 | 84295 | 300 |
| Среднее значение | 84200 = | ± 300 |

Таблица 1: Измерения количества частиц без поглотителей

Далее измерим шум, вызванный внешними источниками, и т.п.

| $N_{ m oпытa}$ | N | σ_N |
|------------------|-------|------------|
| 1 | 157 | 13 |
| 2 | 150 | 12 |
| 3 | 137 | 12 |
| 4 | 172 | 13 |
| 5 | 131 | 11 |
| 6 | 127 | 11 |
| 7 | 147 | 12 |
| 8 | 148 | 12 |
| 9 | 151 | 12 |
| 10 | 163 | 13 |
| Среднее значение | 150 : | ± 13 |

Таблица 2: Измерение шума

Для измерения длины образцов мы используем штангенциркуль для измерения каждой "плашечки а потом складываем их друг с другом, поэтому погрешность итоговой ширины поглотителя можно оценить как

$$\sigma_{l_{sum}} = \sqrt{n}\sigma_{sh}$$

где n — количество "плашечек" в общем поглотителе. Здесь приведем сразу средние значения для каждой длины поглотителя, а исходные таблицы приведем в конце лабораторной работы. В этой таблице сразу посчитаем по формуле (6) коэффициент μ и погрешность по формуле

$$\sigma_{\mu} = \frac{\mu}{l} \sqrt{\frac{\varepsilon_{l}^{2}}{l^{2}} \ln^{2} \left(\frac{N_{0}}{N - N_{noise}}\right) + \frac{\varepsilon_{N_{0}}^{2}}{N_{0}^{2}} + \frac{\varepsilon_{N}^{2} + \varepsilon_{N_{noise}}^{2}}{(N - N_{noise})^{2}}}$$

| Алюминий | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| d_{plast} , mm | n_{plast} | n | σ_n | ε_n | $\mu, \text{ cm}^{-1}$ | $\sigma_{mu}, \text{ cm}^{-1}$ | |
| 20,2 | 1 | 55100 | 200 | $0,\!36\%$ | 0,211273 | 0,000011 | |
| 40,2 | 2 | 36600 | 200 | 0,55% | 0,208272 | 0,000005 | |
| 60,5 | 3 | 24200 | 200 | 0,83% | 0,207117 | 0,000004 | |
| 80,5 | 4 | 16280 | 140 | 0.86% | 0,205281 | 0,000003 | |
| 100,5 | 5 | 10910 | 100 | 0,92% | 0,204712 | 0,000002 | |
| | | | Жел | езо | | | |
| d_{plast} , mm | n_{plast} | n | σ_n | ε_n | μ , cm ⁻¹ | $\sigma_{mu}, \text{ cm}^{-1}$ | |
| 10 | 1 | 47400 | 200 | 0,42% | 0,5777 | 0,0003 | |
| 20,1 | 2 | 26600 | 200 | 0,75% | 0,57609 | 0,00016 | |
| 30,3 | 3 | 15000 | 120 | 0,80% | 0,57267 | 0,00011 | |
| 40,4 | 4 | 8590 | 100 | 1,16% | 0,56936 | 0,00008 | |
| 50,4 | 5 | 5000 | 100 | 2,00% | 0,56631 | 0,00006 | |

| Свинец | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------|------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--|
| d_{plast} , MM | n_{plast} | n | σ_n | ε_n | $\mu, \text{ cm}^{-1}$ | $\sigma_{mu}, \mathrm{cm}^{-1}$ | |
| 5 | 1 | 46800 | 200 | 0,43% | 1,181 | 0,006 | |
| 9,7 | 2 | 26700 | 200 | 0,75% | 1,19 | 0,003 | |
| 14,4 | 3 | 16210 | 140 | $0,\!86\%$ | 1,151 | 0,002 | |
| 19 | 4 | 9450 | 100 | 1,06% | 1,1596 | 0,0015 | |
| 23,8 | 5 | 5460 | 100 | 1,83% | 1,1612 | 0,0012 | |

Таблица 3: Таблица измеряемых величин для различных элементов

Далее, посчитав коэффициенты μ мы можем сказать, что

$$\mu_{Al} \approx (0, 2073 \pm 0, 0005) \text{cm}^{-1}$$

$$\mu_{Fe} \approx (0, 572 \pm 0, 003) \text{cm}^{-1}$$

$$\mu_{Al} \approx (1, 17 \pm 0, 01) \text{cm}^{-1}$$

Далее мы построим график зависимости $\ln N$ от l, после чего, из коэффициента наклона мы сможем найти μ' .




Рис. 4: График зависимости $\ln N$ от l

Взяв из данного графика коэффициенты наклона для каждого элемента, мы можем найти mu' по формуле (исходя из (1) и смысла m_1 в формуле (1)).

$$mu' = k/\rho,$$

| | k, 1/cM | σ_k , $1/c_{ m M}$ | ρ , Γ/cm^3 | μ' , cm ² / Γ | $\sigma_{\mu'},~{ m cm}^2/\Gamma$ |
|----|-----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Al | 0,201 | 0,001 | 2,7 | $0,\!0744$ | 0,0004 |
| Fe | $0,\!556$ | 0,003 | 7,874 | 0,0706 | 0,0004 |
| Pb | 1,13 | 0,07 | 11,34 | 0,1 | 0,006 |

где k — коэффициент наклона графика, а ρ — плотность исследуемого вещества.

В итоге, собрав все итоговые данные в одну таблицу, мы можем найти среднюю энергию γ -квантов, испускаемых источником

| | μ , cm ⁻¹ | μ' , cm ² / Γ |
|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Al | $0,2073 \pm 0,0005$ | $0,0744 \pm 0,0004$ |
| Fe | $0,572 \pm 0,003$ | $0,0706 \pm 0,0004$ |
| Pb | $1,17 \pm 0,01$ | $0,100 \pm 0,006$ |

Таблица 4: Контрольная таблица

Из этой таблицы можно сделать вывод, что средняя энергия γ -квантов в данной работе примерно

$$E_{\gamma} \approx 0,7$$
МэВ

Вывод

В этой работе мы изучили ослабление потоков γ -квантов в четырех различных веществах: свинце, железе, алюминии и пробке (древесине) и экспериментальным путем опередили коэффициенты ослабления (таблица $\ref{eq:property}$).

С помощью этих коэффициентов мы определили энергию γ -квантов — примерно 0,7 МэВ.

Приложение

Начальные таблицы с данными

| | $N_{ m ohha}$ | N | σ_N | $N_{ m oпытa}$ | N | σ_N | $N_{ m o\scriptstyle II bITa}$ | N | σ_N |
|----|-----------------|-------|------------|---------------------------------|-------|------------|--|-------|------------|
| | 1 | 55119 | 200 | 1 | 36363 | 200 | 1 | 24016 | 200 |
| | 2 | 55017 | 200 | 2 | 36477 | 200 | 2 | 24287 | 200 |
| | 3 | 55323 | 200 | 3 | 36787 | 200 | 3 | 24139 | 200 |
| | 4 | 54975 | 200 | 4 | 36488 | 200 | 4 | 24208 | 200 |
| Al | 5 | 55006 | 200 | 5 | 36524 | 200 | 5 | 24163 | 200 |
| | 6 | 55325 | 200 | 6 | 36770 | 200 | 6 | 24141 | 200 |
| | 7 | 54906 | 200 | 7 | 36391 | 200 | 7 | 24230 | 200 |
| | 8 | 55109 | 200 | 8 | 36653 | 200 | 8 | 24073 | 200 |
| | 9 | 55333 | 200 | 9 | 36915 | 200 | 9 | 23950 | 200 |
| | 10 | 55255 | 200 | 10 | 36423 | 200 | 10 | 24361 | 200 |
| | $N_{ m oпытa}$ | N | σ_N | $N_{ m o\scriptstyle II bITa}$ | N | σ_N | $N_{ m o{\scriptstyle \Pi}{\scriptstyle { m b}{ m Ta}}}$ | N | σ_N |
| | 1 | 47381 | 200 | 1 | 26668 | 200 | 1 | 14897 | 120 |
| | 2 | 47253 | 200 | 2 | 26832 | 200 | 2 | 14945 | 120 |
| | 3 | 47132 | 200 | 3 | 26394 | 200 | 3 | 14852 | 120 |
| | 4 | 47523 | 200 | 4 | 26668 | 200 | 4 | 14823 | 120 |
| Fe | 5 | 47403 | 200 | 5 | 26752 | 200 | 5 | 15013 | 120 |
| | 6 | 47755 | 200 | 6 | 26402 | 200 | 6 | 15026 | 120 |
| | 7 | 47719 | 200 | 7 | 26398 | 200 | 7 | 14964 | 120 |
| | 8 | 47203 | 200 | 8 | 26632 | 200 | 8 | 15006 | 120 |
| | 9 | 47587 | 200 | 9 | 26275 | 200 | 9 | 15083 | 120 |
| | 10 | 47332 | 200 | 10 | 26632 | 200 | 10 | 14970 | 120 |
| | $N_{ m on mta}$ | N | σ_N | $N_{ m o\scriptstyle \Pi b Ta}$ | N | σ_N | $N_{ m oпытa}$ | N | σ_N |
| | 1 | 46301 | 200 | 1 | 26878 | 200 | 1 | 16320 | 130 |
| | 2 | 46869 | 200 | 2 | 27015 | 200 | 2 | 16155 | 130 |
| | 3 | 46869 | 200 | 3 | 26927 | 200 | 3 | 16258 | 130 |
| | 4 | 46984 | 200 | 4 | 26918 | 200 | 4 | 15999 | 130 |
| Pb | 5 | 46932 | 200 | 5 | 26575 | 200 | 5 | 16155 | 130 |
| | 6 | 46862 | 200 | 6 | 26722 | 200 | 6 | 16053 | 130 |
| | 7 | 46632 | 200 | 7 | 26470 | 200 | 7 | 16478 | 130 |
| | 8 | 46679 | 200 | 8 | 26708 | 200 | 8 | 16068 | 130 |
| | 9 | 46573 | 200 | 9 | 26517 | 200 | 9 | 16408 | 130 |
| | 10 | 46827 | 200 | 10 | 26700 | 200 | 10 | 16240 | 130 |

Таблица 5: Данные измерений проводимости γ -квантов

| | $N_{ m oпытa}$ | N | σ_N | $N_{ m oпытa}$ | N | σ_N |
|----|-----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|
| | 1 | 16316 | 130 | 1 | 10949 | 100 |
| | 2 | 16416 | 130 | 2 | 10965 | 100 |
| | 3 | 16247 | 130 | 3 | 10922 | 100 |
| | 4 | 16043 | 130 | 4 | 10882 | 100 |
| Al | 5 | 16427 | 130 | 5 | 11018 | 100 |
| | 6 | 16089 | 130 | 6 | 10888 | 100 |
| | 7 | 16504 | 130 | 7 | 10907 | 100 |
| | 8 | 16146 | 130 | 8 | 10790 | 100 |
| | 9 | 16132 | 130 | 9 | 10874 | 100 |
| | 10 | 16461 | 130 | 10 | 10895 | 100 |
| | $N_{ m on hta}$ | N | σ_N | $N_{ m onmat}$ | N | σ_N |
| | 1 | 8560 | 100 | 1 | 4957 | 100 |
| | 2 | 8718 | 100 | 2 | 4946 | 100 |
| | 3 | 8560 | 100 | 3 | 5075 | 100 |
| | 4 | 8637 | 100 | 4 | 4948 | 100 |
| Fe | 5 | 8744 | 100 | 5 | 5011 | 100 |
| | 6 | 8534 | 100 | 6 | 4974 | 100 |
| | 7 | 8534 | 100 | 7 | 5128 | 100 |
| | 8 | 8409 | 100 | 8 | 4912 | 100 |
| | 9 | 8615 | 100 | 9 | 5105 | 100 |
| | 10 | 8620 | 100 | 10 | 4952 | 100 |
| | $N_{ m on bta}$ | N | σ_N | $N_{ m onma}$ | N | σ_N |
| | 1 | 9345 | 100 | 1 | 5472 | 100 |
| | 2 | 9447 | 100 | 2 | 5432 | 100 |
| | 3 | 9342 | 100 | 3 | 5388 | 100 |
| | 4 | 9494 | 100 | 4 | 5605 | 100 |
| Pb | 5 | 9581 | 100 | 5 | 5462 | 100 |
| | 6 | 9420 | 100 | 6 | 5453 | 100 |
| | 7 | 9462 | 100 | 7 | 5418 | 100 |
| | 8 | 9510 | 100 | 8 | 5437 | 100 |
| | 9 | 9333 | 100 | 9 | 5450 | 100 |
| | 10 | 9559 | 100 | 10 | 5441 | 100 |

Таблица 6: Данные измерений проводимости γ -квантов