# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА на тему: **«БИТОВЫЕ ПОЛЯ И МНОЖЕСТВА»**

Выполнил(а): ст	гудент(ка) группы
	/ Чистов А.Д. /
Подпись	
<b>Проверил:</b> к.т.н.	, доцент каф. ВВиСП
	/ Кустикова В.Д. /

# Содержание

В	ведени	ıe	3
1	Пос	тановка задачи	4
2	Руко	оводство пользователя	5
	2.1	Приложение для демонстрации работы битовых полей	5
	2.2	Приложение для демонстрации работы множеств	6
	2.3	Приложение «решето Эратосфена»	7
3	Руко	оводство программиста	8
	3.1	Использованные алгоритмы	8
	3.1.	1 Битовые поля	8
	3.1.	2 Множества	10
	3.1.	.3 Алгоритм «решето Эратосфена»	11
	3.2	Описание классов.	13
	3.2.	1 Класс TBitField	13
	3.2.	2 Класс TSet	16
3	аключе	ение	20
Л	[итерат	ypa	21
Γ	Ірилож	ения	22
	Прило	ожение А. Реализация класса TBitField	22
	Прило	ожение Б. Реализапия класса TSet	24

### Введение

**Битовое поле** — в программировании число, занимающее некоторый набор битов, напрямую не адресуемый процессором. Битовые поля часто используются для управления флагами или настроек [1].

Активное применение аппарата теории множеств в современной науке приводит к необходимости создания соответствующих программных решений. Они позволяют получать доступ до отдельных битов или групп битов. Доступ до отдельных битов можно осуществлять и с помощью битовых операций, но использование битовых полей часто упрощает понимание программы [2]. Важным преимуществом использования битовых операций является тот факт, что позволяют выполнять различные манипуляции с битами, такие как установка, сброс или инвертирование конкретных битов. Это может быть полезно, например, при работе с масками или фильтрами.

**Множества** поддерживают базовые операции, такие как объединение, пересечение и разность, что может быть очень удобным при работе с данными. Например, можно объединить два множества, чтобы получить новое множество, содержащее все элементы из обоих исходных множеств.

В целом можно сказать, что битовые поля и множества имеют широкое применение в различных областях, особенно в программировании и компьютерных системах. Они позволяют эффективно использовать память и упрощают работу с большим количеством данных.

# 1 Постановка задачи

**Цель** – разработать класс TBitField и класс TSet для работы с битовыми полями и множествами на их основе.

#### Задачи:

- 1. Исследовать тематическую литературу.
- 2. Реализовать класс TBitField.
- 3. Реализовать класс TSet.
- 4. Провести тестирование разработанных классов для проверки их корректной работы.
- 5. Сделать выводы о проделанной работе.

# 2 Руководство пользователя

## 2.1 Приложение для демонстрации работы битовых полей

1. Запустить sample\_bitfield.exe. В результате появится следующее окно, где вам будет необходимо ввести размерность битового поля (рис.1).

```
С:\Users\alexe\OneDrive\Pабочий стол\rep\01_lab\build\bin\sample_tbitfield.exe
```

Рис.1. Основное окно приложения битовых полей

2. Дальше вам необходимо ввести 2 битовых поля длины 5 (рис.2).

```
C:\Users\alexe\OneDrive\Pa6очий стол\mp2-practice\ChistovAD\01_lab\build\bin\sample_tbitfield.exe

Enter bf1: 1 0 1 0 1

1:1 0 1 0 1

Enter bf2: 1 1 1 1 1
```

Рис.2. Ввод битовых полей

3. После вы получите результат работы программы с введенными битовыми полями (рис.3).

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Enter bf1: 1 0 1 0 1

1:1 0 1 0 1

Enter bf2: 1 1 1 1 1

2:1 1 1 1

2:1 0 1 1 1

1&2:1 0 1 0 1

1|2:1 0 1 1 1

1==2:0

~1:0 1 0 1 0

Bitfield length: 5
```

Рис.3. Результат работы программы

### 2.2 Приложение для демонстрации работы множеств

1. Запустить sample\_bitfield.exe. В результате появится следующее окно, где вам будет необходимо ввести размерность множества (рис.4).

Рис.4. Основное окно работы множеств

2. Дальше вам необходимо ввести 2 множества длины 5 (рис.5).

```
С:\Users\alexe\OneDrive\Paбочий стол\rep\01_lab\build\bin\sample_tset.exe

Enter n:

5

Enter s1:
Enter the number of positions you want to insert:
```

Рис.5. Ввод множеств

3. После вы получите результат работы программы с введенными множествами (рис.6).

Рис.6. Результат работы программы

# 2.3 Приложение «решето Эратосфена»

1) Запустите sample\_primenumbers.exe. В результате появится следующее окно (рис.7).

Рис.7. Основное окно приложения

2) Далее необходимо ввести целое положительное число для того, чтобы получить все простые числа до введенного (рис.8).

```
Kонсоль отладки Microsoft Visual Studio

Input a number:23
2 3 5 7 11 13 17 19 23

Count of prime digits: 9

C:\Users\alexe\OneDrive\Pa6oчий стол\mp2-practice\ChistovAD\01_lab\build\bin\sample_primenumbers.exe (про ершил работу с кодом 0.

Нтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"
томатически закрыть консоль при остановке отладки".

Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рис. 8. Результат работы приложения решето Эратосфена

# 3 Руководство программиста

# 3.1 Использованные алгоритмы

#### 3.1.1 Битовые поля

Битовое поле — это структура данных, состоящая из одного или нескольких соседних битов, выделенных для определенных целей, так что любой отдельный бит или группа битов в структуре может быть установлен или проверен. Битовые поля обеспечивают удобный доступ к отдельным битам данных.

Пример:

С битовыми полями можно реализовать операции: взятие маски, получение значения бита, очистка бита, установка бит 1.

На основе битовых полей можно реализовать следующие побитовые операции:

#### • Операция побитовое «ИЛИ»:

Входные данные: 2 битовых поля.

Выходные данные: битовое поле, каждый бит которого равен 1, если он есть хотя бы в 1 битовом поле, которые объединяем, и 0 в противном случае.

Пример:

A	1	0	0	1	1
В	0	1	0	1	1
A B	1	1	0	1	1

#### • Операция побитовое «И»:

Входные данные: 2 битовых поля.

Выходные данные: битовое поле, каждый бит которого равен 1, если он есть в обоих в 1 битовом поле, которые объединяем, и 0 в противном случае.

Пример:

A	1	0	0	1	1
В	0	1	0	1	1
A&B	0	0	0	1	1

#### • Операция побитовое «Отрицание»:

Входные данные: битовое поле.

Выходные данные: битовое поле, каждый бит которого равен 0, если он равен 1 в исходном поле, и 1, в противном случае.

Пример:

A	1	0	0	1	1
~A	0	1	1	0	0

#### • Добавление и удаление бита:

Входные данные: битовое поле, индекс (номер) бита.

Выходные данные: битовое поле, с добавленным (удаленным) битом. Добавление и удаление бита ставит 1 и 0 соответственно на указанную позицию.

Пример:

A	0	1	0	0	0	1	
---	---	---	---	---	---	---	--

#### а) Установление отдельного бита в 1

Для реализации этой операции нам понадобится битовое поле, в котором все биты равны 0, и один бит равен 1. Этот бит должен стоять на разряде, который в исходном битовом поле необходимо установить в 1, обозначим за і. Такой битовой маски можно добиться сдвигом целочисленной 1 на і бит влево. Такое поле будем называть битовой маской. Если к исходному битовому полю и битовой маске применить операцию битового «ИЛИ»:

A	0	1	0	0	0	1
	0	0	1	0	0	0

В результате получим битовое поле, в котором бит на і-ом разряде установлен в 1, а все оставшиеся биты равны битам в исходном битовом поле:

#### **b)** Установление отдельного бита в 0

Битовая маска для этой операции имеет значение i-ого разряда 0, а значения всех остальных разрядов равны 1. Такую маску можно получить инвертированием маски, которая использовалась при установлении определенного бита в 1. При применении к исходному битовому полю и инвертированной маске операции битового «И»:

A	0	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	1	1

В результате получим битовое поле, в котором бит на і-ом разряде равен 0, а все оставшиеся биты равны битам исходного битового поля.

A 0 0 0 0 0 1
---------------

#### • Операции сравнения:

Операция равенства выведет 1, если два битовых поля равны, или каждые их биты совпадают, 0 в противном случае. Операция, обратная операции равенства, выведет 0, если хотя бы два бита совпадают, 1 в противном случае.

#### 3.1.2 Множества

Множества представляют собой набор целых положительных чисел и реализованы при помощи битового поля, соответственно каждый бит которых интерпретируется элементом, равным индексом бита. Битовые поля обеспечивают удобный доступ к отдельным битам данных и позволяют формировать объекты с длиной, не кратной байту, что позволяет экономить память и более плотно размещать данные.

Множество поддерживает следующие операции:

#### • Операция объединения множеств:

Входные данные: 2 множества.

Выходные данные: множество, равное объединению множеств, содержащее все элементы из двух множеств.

Пример:

$$A = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$A \quad | \quad 1 \quad | \quad 1 \quad | \quad 1 \quad | \quad 0 \quad | \quad 0$$

Результат объединения множеств AUB:

$$AUB = \{0, 1, 2, 3, 5\}$$

$$AUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1$$

#### • Операция пересечения множеств:

Операция пересечения множеств, содержащее все элементы, содержащиеся в обоих множествах.

Входные данные: множество.

Выходные данные: множество, равное пересечению множеств, содержащее элементы из двух множеств.

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$A \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

$$B = \{1,3,5\}$$

$$B \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1$$

Результат пересечения множеств А∩В:

$$A \cap B = \{1, 3\}$$

$$A \cap B \mid 0 \mid 1 \mid 0 \mid 1 \mid 0 \mid 0$$

#### • Операция дополнения множества:

Входные данные: отсутствуют.

Выходные данные: множество, равное дополнению исходного множества.

Пример:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$A \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

Результат дополнения множества ~А:

$$\sim A = \{0, 4, 5\}$$
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

#### • Операция сравнения множеств:

Операция равенства выведет 1, если два множества равны, или каждые их биты совпадают, 0 в противном случае. Операция, обратная операции равенства, выведет 0, если хотя бы два бита совпадают, 1 в противном случае.

# 3.1.3 Алгоритм «решето Эратосфена»

Алгоритм «решето Эратосфена» предназначен для поиска всех простые числа в отрезке от 2 до целого положительного числа.

Входные данные: целое положительное число (далее N).

Выходные данные: множество простых чисел.

Алгоритм выполнения состоит в следующем:

- 1) У пользователя запрашивается целое положительное число.
- 2) Заполнение множества.
- 3) Проверка до квадратного корня и удаление кратных членов (данный шаг повторяется несколько раз, пока остаются кратные числа).
- 4) Полученные элементы будут простыми числами.

Ниже представлен код этого алгоритма на основе битовых полей:

```
TBitField s(n + 1);
for (m = 2; m <= n; m++)
    s.SetBit(m);
for (m = 2; m * m <= n; m++)</pre>
```

```
if (s.GetBit(m))
             for (k = 2 * m; k \le n; k += m)
                 if (s.GetBit(k))
                     s.ClrBit(k);
    count = 0;
    k = 1;
    for (m = 2; m \le n; m++)
        if (s.GetBit(m))
             count++;
            cout << setw(3) << m << " ";
             if (k++ % 10 == 0)
                 cout << endl;</pre>
        }
    cout << endl;</pre>
    cout << "Count of prime digits: " << count << endl;</pre>
}
```

#### 3.2 Описание классов

#### 3.2.1 Класс TBitField

```
Объявление класса:
class TBitField
private:
  int BitLen;
  TELEM *pMem;
  int MemLen;
       GetMemIndex(const int n) const;
  TELEM GetMemMask (const int n) const;
public:
  TBitField(int len);
  TBitField(const TBitField &bf);
  ~TBitField();
  // доступ к битам
  int GetLength(void) const; // получить длину (к-во битов) void SetBit(const int n); // установить бит void ClrBit(const int n); // очистить бит
  void ClrBit(const int n); // очистить бит int GetBit(const int n) const; // получить значение бита
  // битовые операции
  int operator == (const TBitField &bf) const; // сравнение
  int operator!=(const TBitField &bf) const; // сравнение
  TBitField& operator=(const TBitField &bf); // присваивание
  TBitField operator (const TBitField &bf); // операция "или"
  TBitField operator&(const TBitField &bf); // операция "и"
  TBitField operator~(void);
                                                 // отрицание
  friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);
  friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);</pre>
};
      Поля:
      BitLen — длина битового поля.
      рмет – память для представления битового поля.
      MemLen – количество элементов Мем для представления битового поля.
      Конструкторы:
   TBitField(int len);
      Назначение: конструктор с параметром, выделение памяти.
       Входные параметры:
       len — длина битового поля.
       Выходные параметры:
       Отсутствуют.
```

#### • TBitField(const TBitField &bf);

Назначение: конструктор копирования. Создание экземпляра класса на основе другого экземпляра.

Входные параметры:

**bf** – ссылка, адрес экземпляра класса, на основе которого будет создан другой.

Выходные параметры:

Отсутствуют.

Деструктор:

#### ~TBitField();

Назначение: деструктор. Отчистка выделенной памяти.

Входные и выходные параметры отсутствуют.

Методы:

#### • int GetMemIndex(const int n) const;

Назначение: получение индекса элемента, где хранится бит.

Входные данные:

n – номер бита.

Выходные данные:

Индекс элемента, где хранится бит с номером п.

#### • TELEM GetMemMask(const n) const;

Назначение: получение битовой маски.

Входные данные:

n – номер бита.

Выходные данные:

Элемент под номером п.

#### • int GetLength(void) const;

Назначение: получение длинны битового поля.

Входные параметры отсутствуют.

Выходные параметры: длинна битового поля.

#### void SetBit(const int n)

Назначение: установить бит=1.

Входные параметры:

n - номер бита, который нужно установить.

Выходные параметры отсутствуют.

#### void ClrBit(const int n);

Назначение: отчистить бит (установить бит = 0).

Входные параметры:

n - номер бита, который нужно отчистить.

Выходные параметры отсутствуют

#### • int GetBit(const int n) const;

Назначение: вывести бит (узнать бит).

Входные параметры:

n - номер бита, который нужно вывести (узнать).

Выходные параметры: бит (1 или 0, в зависимости есть установлен он, или нет).

Операторы:

#### • int operator== (const TBitField &bf) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 битовых поля.

Входные параметры:

**bf** – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости равны они, или нет соответственно.

#### • int operator! =(const TBitField &bf) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 битовых поля.

Входные параметры:

**bf** – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости равны они, или нет соответственно.

#### • const TBitField& operator= (const TBitField &bf);

Назначение: оператор присваивания. Присвоить экземпляру \*this экземпляр &bf Входные параметры:

**bf** – битовое поле, которое мы присваиваем.

Выходные параметры: ссылка на экземпляр класса твіtfield, \*this.

#### • TBitField operator | (const TBitField &bf);

Назначение: оператор побитового «ИЛИ».

Входные параметры:

**bf** – битовое поле.

Выходные параметры: экземпляр класса, который равен { \*this | bf }.

#### TBitField operator&(const TBitField &bf);

Назначение: оператор побитового «И».

Входные параметры:

**bf** – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: Экземпляр класса, который равен { \*this & bf }.

• TBitField operator~(void);

Назначение: оператор инверсии.

Входные параметры отсутствуют.

Выходные параметры: Экземпляр класса, каждый элемент которого равен {~\*this}.

• friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);

Назначение: оператор ввода из консоли.

Входные параметры:

istr – буфер консоли

**bf** – класс, который нужно ввести из консоли.

Выходные параметры: Ссылка на буфер (поток) istr.

friend ostream & operator << (ostream & ostr, const TBitField &bf);</li>

Назначение: оператор вывода из консоли.

Входные параметры:

istr – буфер консоли.

**bf** – класс, который нужно вывести в консоль.

Выходные параметры: Ссылка на буфер (поток) istr.

#### **3.2.2** Класс TSet

Объявление класса:

```
class TSet
ł
private:
int MaxPower; // максимальная мощность множества
TBitField BitField; // битовое поле для хранения хар-го вектора
public:
TSet(int mp);
TSet(const TSet &s); // конструктор копирования
TSet(const TBitField &bf); // конструктор преобразования типа
operator TBitField(); // преобразование типа к битовому полю
// доступ к битам
int GetMaxPower(void) const; // максимальная мощность множества
void InsElem(const int n); // включить элемент в множество
void DelElem(const int n); // удалить элемент из множества
int IsMember(const int n) const; // проверить наличие элемента в
// множестве
// теоретико-множественные операции
```

```
int operator== (const TSet &s); // сравнение

TSet& operator=(const TSet &s); // присваивание

TSet operator+ (const int n); // включение элемента в множество

TSet operator- (const int n); // удаление элемента из множества

TSet operator+ (const TSet &s); // объединение

TSet operator* (const TSet &s); // пересечение

TSet operator~ (void); // дополнение

friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &bf);

friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &bf);
```

Назначение: представление множества чисел.

Поля:

**MaxPower** — максимальный элемент множества.

BitField - Экземпляр битового поля, на котором реализуется множество.

#### Конструкторы:

#### TSet(int mp);

Назначение: конструктор с параметром, выделение памяти.

Входные параметры:

тр - максимальный элемент множества.

Выходные параметры: Отсутствуют

#### • TSet(const TSet &s);

Назначение: конструктор копирования. Создание экземпляра класса на основе другого экземпляра.

Входные параметры:

**s** – ссылка, адрес экземпляра класса, на основе которого будет создан другой.

Выходные параметры: Отсутствуют.

Деструктор:

#### • ~TSet();

Назначение: деструктор. Отчистка выделенной памяти.

Входные и выходные параметры отсутствуют.

Метолы:

#### • int GetMaxPower(void) const;

Назначение: получение максимального элемента множества.

Входные параметры отсутствуют.

Выходные параметры: максимальный элемент множества.

#### • void InsElem(const int Elem)

Назначение: добавить элемент в множество.

Входные параметры: **Elem** - добавляемый элемент.

Выходные параметры отсутствуют.

#### void DelElem(const int Elem)

Назначение: удалить элемент из множества.

Входные параметры: Еlem - удаляемый элемент.

Выходные параметры отсутствуют.

#### • int IsMember(const int Elem) const;

Назначение: узнать, есть ли элемент в множестве.

Входные параметры:

**Elem** - элемент, который нужно проверить на наличие.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости есть элемент в множестве, или нет.

Операторы:

#### • int operator==(const TSet &s) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 множества.

Входные параметры: **s** – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости равны они, или нет соответственно.

#### • int operator!=(const TSet &s) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 множества.

Входные параметры: в – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 0 или 1, в зависимости равны они, или нет соответственно.

#### const TSet& operator=(const TSet &s);

Назначение: оператор присваивания. Присвоить экземпляру \*this экземпляр s.

Входные параметры:

**s** – множество , которое мы присваиваем .

Выходные параметры: ссылка на экземпляр класса TSet, \*this.

#### • TSet operator+(const TSet &bf);

Назначение: оператор объединения множеств.

Входные параметры: в - множество;

Выходные параметры: Экземпляр класса, который равен { \*this | s }.

#### • TSet operator\*(const TSet &bf);

Назначение: оператор пересечения множеств.

Входные параметры: в - множество;

Выходные параметры: Экземпляр класса, который равен { \*this & s }.

#### • TSet operator~(void);

Назначение: оператор дополнение до полного множества.

Входные параметры: отсутствуют.

Выходные параметры: Экземпляр класса, каждый элемент которого равен {~\*this}, т.е. если і элемент исходного экземпляра будет равен будет находиться в множестве, то на выходе его не будет, и наоборот.

#### • friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &s);

Назначение: оператор ввода из консоли.

Входные параметры:

istr – буфер консоли.

класс, который нужно ввести из консоли.

Выходные параметры: ссылка на буфер (поток) &istr

#### • friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &s);

Назначение: оператор вывода из консоли.

Входные параметры:

istr – буфер консоли.

**s** – класс, который нужно вывести в консоль.

Выходные параметры: Ссылка на буфер (поток) &istr

#### operator TBitField();

Назначение: вывод поля BitField.

Входные параметры отсутствуют.

Выходные данные: поле BitField.

#### • TSet operator+(const int Elem);

Назначение: оператор объединения множества и элемента. Данный оператор аналогичен метод добавления элемента в множество.

Входные параметры:

Elem - ЧИСЛО

Выходные параметры: исходный экземпляр класса, содержащий Elem.

#### • TSet operator+ (const int Elem);

Назначение: оператор объединения множества и элемента. Данный оператор аналогичен методу удаления элемента из множества.

Входные параметры: **Elem** – число.

Выходные параметры: исходный экземпляр класса, не содержащий Е1ем.

### Заключение

В результате данной лабораторной работы были изучены основы битовых полей и множеств, а также принципы их использования в программировании. Были проведены эксперименты с различными наборами данных, чтобы проверить работу программы и изучить ее производительность. Проведенный анализ результатов показал, что использование битовых полей и множеств может быть очень полезным в решении определенных задач. В целом, лабораторная работа помогла понять основные принципы работы с битовыми полями и множествами.

# Литература

- 1. Битовое поле [https://metanit.com/c/tutorial/6.7.php].
- 2. Битовое поле [https://en.wikipedia.org/wiki/Bit\_field].
- 3. Битовые поля [https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-bit-fields?view=msvc-170].

# Приложения

# Приложение A. Реализация класса TBitField

```
TBitField::TBitField(int len)
    if (len > 0) {
        BitLen = len;
        MemLen = ((len + bitsInElem - 1) >> shiftSize);
        pMem = new TELEM[MemLen];
        memset(pMem, 0, MemLen * sizeof(TELEM));
    else if (len == 0)
        BitLen = 0;
        MemLen = 0;
        pMem = nullptr;
    else {
        throw ("Bitfield size less than 0");
}
TBitField::TBitField(const TBitField& bf)
    BitLen = bf.BitLen;
    MemLen = bf.MemLen;
    if (MemLen) {
        pMem = new TELEM[MemLen];
        memcpy(pMem, bf.pMem, MemLen * sizeof(TELEM));
    else {
       pMem = nullptr;
}
TBitField::~TBitField()
    delete[] pMem;
int TBitField::GetMemIndex(const int n) const
    return n >> shiftSize;
TELEM TBitField::GetMemMask(const int n) const
    return 1 << (n & (bitsInElem - 1));</pre>
int TBitField::GetLength(void) const
   return BitLen;
void TBitField::SetBit(const int n)
    if (n \ge BitLen || n < 0)
        throw("bit position is out of range");
    pMem[GetMemIndex(n)] |= GetMemMask(n);
void TBitField::ClrBit(const int n)
    if (n \ge BitLen || n < 0)
        throw("bit position is out of range");
    pMem[GetMemIndex(n)] &= ~GetMemMask(n);
```

```
}
int TBitField::GetBit(const int n) const {
    if (n \ge BitLen || n < 0)
        throw("bit position is out of range");
    return (pMem[GetMemIndex(n)] & GetMemMask(n)) ? 1 : 0;
const TBitField & TBitField::operator=(const TBitField & bf)
    if (*this == bf) return *this;
    if (BitLen != bf.BitLen)
        delete[] pMem;
        BitLen = bf.BitLen;
        MemLen = bf.MemLen;
        pMem = new TELEM[MemLen];
    for (int i = 0; i < MemLen; ++i)
        pMem[i] = bf.pMem[i];
    return *this;
}
int TBitField::operator==(const TBitField& bf) const
     if (BitLen != bf.BitLen) return 0;
     for (int i = 0; i < MemLen; i++) {</pre>
         if (pMem[i] != bf.pMem[i]) {
             return 0;
         }
    return 1;
int TBitField::operator!=(const TBitField& bf) const
{
    return !((*this) == bf);
TBitField TBitField::operator|(const TBitField& bf)
    int len = max(BitLen, bf.BitLen);
    TBitField tmp(len);
    for (int i = 0; i < tmp.MemLen; i++)</pre>
        tmp.pMem[i] = pMem[i] | bf.pMem[i];
    return tmp;
TBitField TBitField::operator&(const TBitField& bf)
    int len = max(BitLen, bf.BitLen);
    TBitField tmp(len);
    for (int i = 0; i < tmp.MemLen; i++) {</pre>
        tmp.pMem[i] = pMem[i] & bf.pMem[i];
    return tmp;
}
TBitField TBitField::operator~(void)
    TBitField tmp(BitLen);
    for (int i = 0; i < BitLen; i++)</pre>
        if (GetBit(i)==0)
            tmp.SetBit(i);
    return tmp;
}
```

# Приложение Б. Реализация класса TSet

```
#include "tset.h"
TSet::TSet(int mp) :MaxPower(mp), BitField(mp) {}
TSet::TSet(const TSet& s) : BitField(s.BitField), MaxPower(s.GetMaxPower()) {}
TSet::TSet(const TBitField& bf) :MaxPower(bf.GetLength()), BitField(bf) {}
int TSet::GetMaxPower(void) const { return MaxPower;}
TSet::operator TBitField() { return BitField;}
int TSet::IsMember(const int Elem) const
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0) throw ("Elemet is out of universe");</pre>
    return BitField.GetBit(Elem);
void TSet::InsElem(const int Elem)
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0) throw ("Elemet is out of universe");</pre>
    return BitField.SetBit(Elem);
void TSet::DelElem(const int Elem)
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0) throw ("Elemet is out of universe");</pre>
    return BitField.ClrBit(Elem);
const TSet& TSet::operator=(const TSet& s)
    if (*this == s) return *this;
        MaxPower = s.MaxPower;
        BitField = s.BitField;
        return *this;
int TSet::operator==(const TSet& s) const
    if (MaxPower != s.GetMaxPower())
    { return 0;}
    return (BitField == s.BitField);
int TSet::operator!=(const TSet& s) const {
    return ! (*this == s);
}
TSet TSet::operator+(const TSet& s)
```

```
TSet tmp(max(MaxPower, s.GetMaxPower()));
    tmp.BitField = BitField | s.BitField;
    return tmp;
}
TSet TSet::operator+(const int Elem)
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0) throw ("Elemet is out of universe");</pre>
   TSet tmp(*this);
    tmp.InsElem(Elem);
   return tmp;
TSet TSet::operator-(const int Elem)
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0) throw ("Elemet is out of universe");</pre>
    TSet tmp(*this);
    tmp.DelElem(Elem);
   return tmp;
}
TSet TSet::operator*(const TSet& s)
    TSet tmp(max(MaxPower, s.GetMaxPower()));
    tmp.BitField = BitField & s.BitField;
    return tmp;
}
TSet TSet::operator~(void)
    TSet tmp(MaxPower);
    tmp.BitField = ~BitField;
   return tmp;
ostream& operator<<(ostream& ostr, const TSet& s)</pre>
     const int x = s.MaxPower - 1;
     for (int i = 0; i \le x; ++i)
         ostr << s.IsMember(i) << " ";</pre>
    return ostr;
 }
 istream& operator>>(std::istream& istr, TSet& s) {
     int elemt;
     int n;
     cout << "Enter the number of positions you want to insert:";</pre>
    for (int i = 0; i < n; i++)
    istr>>elemt;
    s.InsElem(elemt);
    return istr;
1
```