

Язык программирования С

B.Г.Тетерин – Microsoft Solution Developer (Visual C++) teterin@specialist.ru



МОДУЛЬ 9 УКАЗАТЕЛИ

Модуль 9. Указатели

- Декларация указателей
- Операции с указателями
- Использование указателей как аргументов функции
- Указатели на функции
- Указатели и массивы
- Указатели и строки

Декларация указателей

- Тип *указатель* имеют переменные, значениями которых являются *адреса* других объектов программы.
- В С указатель обязательно связывается с *типом* того объекта, на который он ссылается, что должно быть явно указано в описании:



 В одном описании можно совмещать определение обыкновенных переменных и указателей, как показано ниже:

```
int x, *px;
```

Здесь определены переменная х целого типа и указатель рж, который может адресовать любой объект целого типа.

- Основное применение указатели находят для косвенной адресации объектов программы, главным образом:
 - для передачи в функцию параметров "по адресу",
 - для работы с динамической памятью («кучей», heap).

Операции с указателями

- Адресные операции. В С существуют две специальных унарных адресных операции:
 - получение адреса объекта (получение ссылки на объект)
 - доступ к значению объекта по адресу (по ссылке, по указателю)
 - Операндом операции & может быть переменная или составной объект.
 - Нельзя получить адрес константы или выражения: недопустимы конструкции вида

- Нельзя получить адрес битового поля или переменной с классом памяти register.
- Операндом операции * должен быть указатель, результатом будет значение и тип того объекта, на который ссылается указатель.
 - Пример Пусть **x** и **y** переменные типа **int**, а **p** указатель на **int**:

тогда выражение

присвоит ${f y}$ содержимое того, на что указывает ${f p}$, то есть значение ${f x}$. Последнее выражению

выражение эквивалентно

$$y=x;$$

• Над указателями можно выполнять некоторые арифметические операции, которые реализуются по специальным правилам *адресной арифметики*, и ряд других специальных операций.

- Адресная арифметика рассматривает арифметические операции, в которые входят указатели.
 - Набор таких операций, где использование указателей является осмысленным, достаточно ограничен.
- Присваивание указателю значения другого указателя
 - Пример. Если р и q указатели на объекты, имеющие одинаковый тип, то выражение

p = q

копирует значение \mathbf{q} в \mathbf{p} , то есть \mathbf{p} будет указывать на тот же объект, что и \mathbf{q} .

- Если указатели ссылаются на разные типы данных, то при компиляции такого выражения выдается предупреждающее сообщение.
 - Такое предупреждение можно подавить с помощью операции *явного приведения типа*, когда такое присваивание имеет смысл.
- Если указатель р ссылается на тип void, то такому указателю можно присваивать значение указателя на любой тип данных.
- Указателю на функцию нельзя присвоить значение указателя на данные и наоборот.
- Присваивание указателю одного типа значения указателя другого типа лишь в крайне редких ситуациях может оказаться оправданным.

- Присваивание указателю числового значения.
 - Единственное числовое значение, которое разрешено присваивать указателю, это нулевое значение.

$$p = NULL$$

- Определение директивы #define содержится в заголовочных файлах <stdio.h>и
 <stdlib.h>.
- В С допускается присваивание указателям и иных значений целочисленных констант и переменных и, наоборот, переменным целого типа - значение указателя, но при компиляции таких выражений выдается предупреждающее сообщение.
 - Как обычно, такое предупреждение при необходимости можно подавить с помощью применения операции *явного приведения* типа, если присваиваемое значение является правильным адресом.
- Сравнение указателей.
 - К указателям можно применять все операции сравнения:

Сложение указателя с целым значением

Пусть указатель

int
$$i = 3$$
, $x = 0$, $*p = &x$;

«настроен» на некоторый допустимый адрес памяти, тогда значением выражения

$$p + 1$$

будет адрес памяти, расположенный сразу вслед за тем элементом типа int, который адресуется указателем p, а значением выражения

будет адрес, смещенный на і элементов типа int относительно точки, адресуемой указателем р.

- Это происходит благодаря специальному свойству адресной арифметики языка С перед сложением с адресом автоматически производится умножение і на sizeof(type) размер в байтах типа элемента, адресуемого указателем.
 - Это справедливо, для любых типов объектов, на которые ссылается указатель р компилятор будет масштабировать і в соответствии с типом из описания для р.

Вычитание из указателя целого значения

Операция вычитания

выполняется аналогично сложению — с *масштабированием* і в соответствии с типом из описания для р.

Продвижение указателя

- Операции

обеспечивают продвижение указателя к следующему, а операции

- к предыдущему адресу с автоматическим масштабированием величиной sizeof(type).
- Различие между префиксной и постфиксной формами этих операций проявляется тогда, когда продвижение указателя совмещается с обработкой.
 - Так результатом операции

$$*++p = 0$$

будет продвижение указателя, а затем присваивание нулевого значения, а операции

$$*p++ = 0$$

- вначале присвоение нулевого значения по текущему адресу, а потом продвижение указателя.
- Для продвижения указателя на і элементов используются операции

• Разность двух указателей

При вычитании двух указателей одного типа

разность адресов (значений этих указателей) автоматически делится на размер sizeof(type) общего для них типа, заданного в описании указателей.

• В противном случае результат операции не определен.

Другие свойства адресной арифметики

- Иные арифметические операции, кроме рассмотренных выше, к указателям не применимы:
 - Указатели нельзя складывать между собой, умножать, делить, использовать в операциях с ними значения плавающего типа и так далее.

• Многоступенчатая косвенная адресация

- Глубина косвенной адресации в Си не ограничивается, так описание

```
int **ptr;
```

вводит указатель **ptr**, значением которого будет адрес некоторого другого указателя, который в свою очередь будет ссылаться на объект целого типа (двухступенчатая косвенная адресация).

Например, если:

```
int x = 10,
int *p = &x;
int **ptr = &p;

тогда верны следующие равенства:
   *ptr == p;

**ptr == x;
```

Появление третьего символа ★ в описании приведет к трехступенчатой косвенной адресации и так далее.

Использование указателей как аргументов функции

- При рассмотрении функций отмечалось, что в языке С при вызове функции все ее параметры передаются "по значению":
 - вызванная функция получает в промежуточных переменных (фактически в стеке) *копии значений* своих аргументов.
 - если функция изменяет свои аргументы, то все эти изменения касаются лишь значений локальных копий и никак не отражаются на значениях переменных в вызвавшей ее функции.

Передача параметров по адресу

- Вызывающая функция может передавать вызываемой функции не значения, а адреса своих переменных.
 - В этом случае формальные аргументы в вызываемой функции должны быть *указателями*.
 - Тогда вызванная функция, используя *операцию разадресации* указателей, получает доступ к значениям этих объектов и возможность их изменения.
 - Пример:

Указатели на функцию

- В языке С можно определить указатель на функцию, его значением является адрес точки входа в соответствующую функцию.
 - Очевидно, что применение арифметических и условных операций к такому указателю не имеет смысла, зато его можно передавать в функции и получать оттуда, помещать в массивы и т.п.
 - Важнейшая операция это доступ по указателю, то есть вызов функции, на которую он ссылается.
- Объявление указателя на функцию:

```
double (*pf) (double, int);
```

сообщает, что pf - это указатель на функцию, возвращающую значение типа double и имеющую два аргумента типа double и int соответственно.

Заметим, что скобки вокруг *pf обязательны, без них описание

```
double *pf(double, int);
```

объявляло бы функцию pf, возвращающую указатель на переменную типа double.

 Подобно имени массива, имя функции без последующих круглых скобок трактуется как указатель-константа на функцию, поэтому присвоить указателю ссылку на конкретную функцию можно как явным присваиванием:

```
extern double sin(double);
double (*f)(double);
f = sin;
так и передачей имени как параметра в функцию:
```

```
s = integral(0., 3.14, 20, sin);
```

Указатели на функцию (продолжение)

Вызов функции по указателю осуществляется выражением:

```
(*f)(x)
```

- Здесь все согласовано с описанием: f указатель на функцию, *f сама функция, а (*f) (x) обращение к этой функции.
- Все скобки необходимы они требуемым образом выделяют компоненты обращения.
- Однако, поскольку указатель на функцию используется, главным образом, для ее вызова, допускается и упрощенная форма

 f (x)

Внешне она выглядит так, будто указатель f и есть имя функции.

Пример функции, использующей указатель на другую функцию:

```
/* вычисление методом трапеций интеграла от f на интервале
  [a, b] при разбиении его на n частей */
double integral(double a, double b, int n, double (*f)(double))
{
    int i; double s, h;
    h = (b-a) / n;
    s = ( f(a) + f(b) ) / 2;
    for(i=1, a+=h; i<n; i++, a+=h)
        s += f(a);
    return s*h;
}
```

Указатели и массивы

- Концепции массивов и указателей в С очень тесно взаимосвязаны. Пусть имеется следующее определение массива:
 - double list[10];
 - Как уже упоминалось, имя массива трактуется в Си как указатель-константа на первый элемент массива:
 - list есть адрес list[0].
 - Кроме того, оказываются верными и следующие соответствия:
 - list+1 есть адрес list[1] ,
 - list+2 есть адрес list[2] ,
 - и т.д.
 - Это вытекает из свойств адресной арифметики при увеличении (или уменьшении) значения указателя на целое число оно автоматически масштабируется на размер типа указателя, что и приводит к вычислению правильного адреса.
- В силу сказанного, получить доступ к элементам массива можно не только используя его имя с соответствующим индексом, но также и с помощью указателя подходящего типа, "настроенного" на этот массив.
 - Если определить указатель на тип double и присвоить ему адрес 1-го элемента массива list:

```
double *ptr = list;

то после увеличения

ptr=ptr+3;

указатель ptr будет равен адресу элемента list[3].
```

Указатели и массивы (продолжение)

- Для указателей и массивов в С справедливы следующие утверждения.
 - Если указатель «настроен» на массив:

```
double list[10], *ptr = list;
```

то выполняются равенства:

После разадресации имеем:

```
*ptr == list[0]

*(ptr+1) == list[1]

...

*(ptr+i) == list[i]
```

– Для выражения * (ptr+i) в С используется следующая сокращенная запись:

```
*(ptr+i) == ptr[i]
```

Тогда имеем:

откуда ясно видна тесная взаимосвязь массивов и указателей.

Указатели и массивы (продолжение)

• Функции, указатели и массивы

- Если функции в качестве ее параметра передается имя массива, то оно передается как местоположение начала массива.
- Внутри вызванной функции этот аргумент является переменной, поэтому аргумент, связанный с именем массива, фактически есть указатель, и в него копируется адрес первого элемента массива.
- В функции этот аргумент может использоваться двояко: его можно индексировать для получения доступа к требуемому элементу массива или применять операцию разадресации.
 - Можно даже, если это удобно, использовать вместе и то и другое толкование.
- Пример с индексированием:

```
int sum(int a[], int n)
{
    int i, s=0;
    for(i=0; i<n; ++i) s += a[i];
    return s;
}
Пример с указателем:
int sum(int *p, int n)
{
    int s=0;
    while(n-- > 0) s += *p++;
    return s;
}
```

Указатели и массивы (продолжение)

- Важно отметить принципиальную разницу в использовании имени массива и указателя на массив.
 - Имя массива является *указателем-константой*, что исключает любую попытку изменения его значения, но подобное ограничение не распространяется на указатель, "настроенный" на массив.
 - Другое различие состоит в том, что при определении массива для него резервируется требуемый объем памяти, в то время как при определении указателя его "настройка" на свободный участок памяти не происходит.
 - Для обеспечения возможности использования указателя необходимо
 - либо присвоить ему адрес предварительно зарезервированного массива,
 - либо выделить необходимую память с помощью библиотечных функций динамического распределения памяти:

```
void *malloc( size_t size ); - выделяет блок памяти размером size байт.
```

void *calloc(size_t nitems, size_t size); - выполняет то же, что и
malloc но размер блока вышисляется как nitems * size и выпол

malloc, но размер блока вычисляется как nitems * size и выполняется очистка (обнуление) выделенной памяти.

void *realloc(void *block, size_t newsize); - изменяет

первоначальный размер выделенного блока, приводя его к величине **newsize** и переписывая при необходимости в новое место памяти.

» Все три функции возвращают указатель на выделенный блок памяти или **NULL** при недостатке необходимого объема свободной памяти в "куче" (heap)

void free (void *block); - возвращают в "кучу" предварительно

распределенный предыдущими функциями блок; указатель **block** должен содержать адрес начала выделенного блока.

- Замечание. Прототипы всех функций содержатся в файле **<stdlib.h>**

Указатели и строки

- Строки в языке С это одномерные символьные массивы, завершенные нулевым байтом и потому не требующие при их обработке указания размера строки.
- Характерным приемом в С является использование указателей для работы со строками.
 - Пример часто используемого способа применения указателя на символьную строку:

```
const char *p = "Visual C++";
```

- В данном случае использование указателя вполне корректно, поскольку символьная строка физически размещается компилятором где-то в статической области памяти в виде массива символов, а затем указатель получает значение адреса первого символа этой строки.
- Пример функции копирования символьных строк:

```
void strcopy(char *t, const char *s)
{
    while(*t++ = *s++);
}
```

Итоги

- В этом модуле Вы изучили:
 - Понятие указателя и его роль в языке С
 - Виды указателей и синтаксис их определения
 - Семантику адресной арифметики
 - Основные способы применения указателей

Вопросы?

■ В.Г.Тетерин – Microsoft Solution Developer (Visual C++)

teterin@specialist.ru

www.specialist.ru



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАДАЧИ

Задачи

- 1. Рассмотрите возможности применения указателей в реализации задач модуля 8
- Примените динамические массивы в реализации задач модуля 8