Programare concurentă în C (V):

Comunicația inter-procese, partea I-a: Comunicația prin canale interne

Cristian Vidraşcu

vidrascu@info.uaic.ro

Sumar

- Introducere
- Canale interne. Primitiva pipe()
- Exemple: Comunicaţie între două procese
- Caracteristici şi restricţii ale canalelor interne
- Comportamentul neblocant

Introducere

Tipuri de comunicaţie între procese:

- comunicaţia prin memorie partajată
- comunicaţia prin schimb de mesaje
 - comunicaţie locală
 - canale interne
 - canale externe
 - comunicaţie la distanţă
 - socket-uri

Introducere (cont.)

Un canal de comunicaţie UNIX, sau pipe, este o "conductă" prin care pe la un capăt se scriu mesajele (ce constau în şiruri de octeţi), iar pe la celălalt capăt acestea sunt citite – deci este vorba despre o structură de tip coadă, adică o listă FIFO (First-In,First-Out).

Această "conductă" FIFO poate fi folosită pentru comunicare de către două sau mai multe procese, pentru a transmite date de la unul la altul. Canalele de comunicație UNIX se împart în două subcategorii:

- canale interne: aceste "conducte" sunt create în memoria internă a sistemului UNIX respectiv
- canale externe: aceste "conducte" sunt fişiere de un tip special, numit fifo, deci sunt păstrate în sistemul de fişiere (aceste fişiere fifo se mai numesc şi pipe-uri cu nume)

Un canal intern este un canal de comunicaţie aflat în memorie, prin care pot comunica local două (sau mai multe) procese.

Observaţie: deoarece canalele interne sunt anonime (i.e., nu au nume), pot fi utilizate pentru comunicaţie doar de către procese "înrudite" prin apeluri fork/exec.

Crearea unui canal intern se face cu ajutorul primitivei pipe. Interfața acestei funcții:

```
int pipe(int *p)
```

- p = parametrul efectiv de apel trebuie să fie un tablou int[2] ce va fi actualizat de funcție astfel:
 - p[0] va fi descriptorul de fişier deschis pentru capătul de citire al canalului
 - p[1] va fi descriptorul de fişier deschis pentru capătul de scriere al canalului
- valoarea returnată este 0, în caz de succes, sau -1, în caz de eroare.

Crearea unui canal intern se face cu ajutorul primitivei pipe. Interfața acestei funcții:

```
int pipe(int *p)
```

Efect: în urma execuţiei primitivei pipe se creează un canal intern şi este deschis la ambele capete – în citire la capătul referit prin p[0], respectiv în scriere la capătul referit prin p[1].

După crearea unui canal intern, scrierea în acest canal şi citirea din el se efectuează la fel ca pentru fişierele obișnuite, cu apelurile read şi write, prin intermediul celor doi descriptori p[0] şi p[1].

Observaţie importantă: pentru ca două (sau mai multe) procese să poată folosi un canal intern pentru a comunica între ele, acele procese trebuie sa aibă la dispoziţie cei doi descriptori p[0] si p[1] obţinuţi prin crearea canalului. Deci procesul care a creat canalul prin apelul pipe, va trebui să le "transmită" cumva celuilalt proces.

Observaţie importantă: pentru ca două (sau mai multe) procese să poată folosi un canal intern pentru a comunica între ele, acele procese trebuie sa aibă la dispoziţie cei doi descriptori p[0] si p[1] obţinuţi prin crearea canalului. Deci procesul care a creat canalul prin apelul pipe, va trebui să le "transmită" cumva celuilalt proces.

De exemplu, în cazul când se doreşte să se utilizeze un canal intern pentru comunicarea între două procese de tipul părinte-fiu, atunci este suficient să se apeleze primitiva pipe de creare a canalului **înaintea** apelului primitivei fork de creare a procesului fiu. În acest fel în procesul fiu avem la dispoziție cei doi descriptori necesari pentru comunicare prin intermediul acelui canal intern.

La fel se procedează şi în cazul apelului primitivelor exec (deoarece descriptorii de fişiere deschise se moştenesc prin exec).

Observaţie importantă: pentru ca două (sau mai multe) procese să poată folosi un canal intern pentru a comunica între ele, acele procese trebuie sa aibă la dispoziţie cei doi descriptori p[0] si p[1] obţinuţi prin crearea canalului. Deci procesul care a creat canalul prin apelul pipe, va trebui să le "transmită" cumva celuilalt proces.

Altă observație importantă: dacă un proces își închide vreunul din capetele unui canal intern, atunci nu mai are nicio posibilitate de a redeschide ulterior acel capăt al canalului.

Notă: vom vedea mai târziu că aceste două restricţii de folosire nu sunt valabile şi în cazul canalelor externe.

Exemple: Comunicație între 2 procese

Un prim exemplu: un program care exemplifică modul de utilizare a unui canal intern pentru comunicaţia între două procese, de tip producător–consumator.

A se vedea fişierul sursă pipe-ex1.c.

Efectul acestui program: procesul tată citeşte o secvență de caractere de la tastatură, secvență terminată cu combinația de taste CTRL+D (*i.e.*, caracterul EOF in UNIX), și le transmite procesului fiu, prin intermediul canalului, doar pe acelea care sunt litere mici. lar fiul citeşte din canal caracterele trasmise de procesul părinte și le afișează pe ecran.

Observaţie: programul foloseşte primitivele read si write (i.e., funcţiile I/O de nivel scăzut, ne-buffer-izate) pentru a citi din canal, respectiv pentru a scrie în canal.

Exemple: Comunicație între 2 procese

Evident, se pot folosi şi funcţiile I/O de nivel înalt pentru comunicaţia prin intermediul canalelor (în acest caz este necesară conversia descriptorilor de fişiere de la tipul int la tipul FILE*, cu ajutorul funcţiei de bibliotecă fdopen).

Un al doilea exemplu: un alt program care exemplifică modul de utilizare a unui canal intern pentru comunicaţia între două procese, de tip producător—consumator, cu observaţia că programul foloseşte funcţiile de bibliotecă fscanf şi fprintf (i.e., funcţiile I/O de nivel înalt, buffer-izate) pentru a citi din canal, respectiv pentru a scrie în canal.

A se vedea fişierul sursă pipe-ex2.c.

Efectul acestui program: procesul tată citeşte un şir de numere de la tastatură, şir terminat cu combinaţia de taste CTRL+D (i.e., caracterul EOF in UNIX), şi le transmite procesului fiu, prin intermediul canalului. lar procesul fiu citeşte din canal numerele trasmise de procesul părinte şi le afişează pe ecran.

- Canalul intern este un canal unidirecţional, adică pe la capătul p[1] se scrie, iar pe la capătul p[0] se citeşte. Însă toate procesele (ce au acces la acel *pipe*) pot să scrie la capătul p[1], şi să citească la capătul p[0].
- Unitatea de informaţie pentru canalul intern este octetul. Cu alte cuvinte, cantitatea minimă de informaţie ce poate fi scrisă în canal, respectiv citită din canal, este de 1 octet.
- Capacitatea canalului intern este limitată la o anumită dimensiune maximă (4 Ko, 16 Ko, etc.), ce poate diferi de la o versiune de UNIX la alta.

Canalul intern funcţionează ca o coadă, adică o listă FIFO (First-In, First-Out), deci citirea din canal se face cu distrugerea (i.e., consumul) din canal a informaţiei citite.

Aşadar, citirea dintr-un canal diferă de citirea din fişiere obişnuite, pentru care citirea se face fără consumul informației din fişier.

În plus, pentru canale nu există noţiunea de *offset* (*i.e.*, poziţie curentă), ca în cazul fişierelor obişnuite, la care se efectuează operaţia de citire/scriere.

- Citirea dintr-un canal intern (cu primitiva read) funcţionează în felul următor:
 - Apelul read va citi din canal şi va returna imediat, fără să se blocheze, numai dacă mai este suficientă informaţie în canal, iar în acest caz valoarea returnată reprezintă numărul de octeţi citiţi din canal.
 - Altfel, dacă canalul este gol, sau nu conţine suficientă informaţie, apelul de citire read va rămâne blocat până când va avea suficientă informaţie în canal pentru a putea citi cantitatea de informaţie specificată, ceea ce se va întâmpla în momentul când un alt proces va scrie în canal.

- Citirea dintr-un canal intern (cu primitiva read) funcţionează în felul următor:
 - Alt caz de excepţie la citire, pe lângă cazul golirii canalului: dacă un proces încearcă să citească din canal şi nici un proces nu mai este capabil să scrie în canal vreodată (deoarece toate procesele şi-au închis deja capătul de scriere), atunci apelul read returnează imediat valoarea 0 corespunzătoare faptului că a citit EOF din canal.

În concluzie, pentru a se putea citi EOF din canal, trebuie ca mai întâi toate procesele să închidă canalul în scriere (adică să închidă descriptorul p[1]).

Observaţie: la fel se comportă la citirea din canale interne şi funcţiile de citire de nivel înalt (fread, fscanf, etc.), doar că acestea lucrează buffer-izat.

- Scrierea într-un canal intern (cu primitiva write) funcţionează în felul următor:
 - Apelul write va scrie în canal şi va returna imediat, fără să se blocheze, numai dacă mai este suficient spaţiu liber în canal, iar în acest caz valoarea returnată reprezintă numărul de octeti efectiv scrişi în canal (care poate să nu coincidă întotdeauna cu numărul de octeti ce se doreau a se scrie, căci pot apare erori I/O).
 - Altfel, dacă canalul este plin, sau nu conţine suficient spaţiu liber, apelul de scriere write va rămâne blocat până când va avea suficient spaţiu liber în canal pentru a putea scrie informaţia specificată ca argument, ceea ce se va întâmpla în momentul când un alt proces va citi din canal.

- Scrierea într-un canal intern (cu primitiva write) funcţionează în felul următor:
 - Alt caz de excepţie la scriere, în afara umplerii canalului: dacă un proces încearcă să scrie în canal şi nici un proces nu mai este capabil să citească din canal vreodată (deoarece toate procesele şi-au închis deja capătul de citire), atunci sistemul va trimite acelui proces semnalul SIGPIPE, ce cauzează terminarea forţată a procesului, fără a afişa însă vreun mesaj de eroare. (Observaţie: versiunile mai vechi de kernel Linux afişau mesajul de eroare "Broken pipe".)

Observaţie: la fel se comportă la scrierea în canale interne şi funcţiile de scriere de nivel înalt (fwrite, fprintf, etc.), doar că acestea lucrează buffer-izat.

Notă: modul de lucru buffer-izat al funcţiilor de scriere din biblioteca standard de I/O din C, poate cauza uneori erori dificil de depistat, datorate neatenţiei programatorului, care poate uita să forţeze "golirea" buffer-ului în canal cu ajutorul funcţiei fflush, imediat după apelul funcţiei de scriere propriu-zise.

Comportamentul neblocant

Cele afirmate mai devreme, despre blocarea apelurilor de citire sau de scriere în cazul canalului gol, respectiv plin, corespund comportamentului implicit, de tip **blocant**, al canalelor interne.

Acest comportament implicit poate fi modificat într-un comportament de tip **neblocant**, situaţie în care apelurile de citire sau de scriere nu mai rămân blocate în cazul canalului gol, respectiv plin, ci returnează imediat valoarea –1, şi setează corespunzător variabila errno.

Comportamentul neblocant (cont.)

Modificarea comportamentului implicit în comportament neblocant se realizează prin setarea atributului O_NONBLOCK pentru descriptorul corespunzător acelui capăt al canalului intern pentru care se dorește modificarea comportamentului, cu ajutorul primitivei fcntl.

Spre exemplu, apelul

```
fcntl(p[1], F\_SETFL, O\_NONBLOCK);
```

va seta atributul $O_NONBLOCK$ pentru capătul de scriere al canalului intern referit de variabila p.

Temă: scrieţi un program prin care să determinaţi capacitatea canalelor interne pe sistemul Linux pe care lucraţi.

Bibliografie obligatorie

Cap.5, §5.1 şi §5.2 din manualul, în format PDF, accesibil din pagina disciplinei "Sisteme de operare":

• http://profs.info.uaic.ro/~vidrascu/SO/books/ManualID-SO.pdf

Programele demonstrative amintite pe parcursul acestei prezentări pot fi descărcate de la adresa următoare:

• http://profs.info.uaic.ro/~vidrascu/SO/cursuri/C-programs/pipe/