Meniuri

- permit lansarea uşoară a unor comenzi
- orice fereastră poate avea asociat un meniu
- de regulă, meniurile sunt asociate ferestrei principale a aplicației
- elemente ale unui meniu
 - comenzi
 - submeniuri
 - separatori

Exemplu de definire

```
IDM MENU1 MENU
BEGIN
  POPUP "&File"
  BEGIN
    MENUITEM "&Open", ID MYOPEN
    MENUITEM "&Save", ID MYSAVE
    MENUITEM "E&xit", ID MYEXIT
  END
END
```

Utilizarea meniurilor

- cum putem indica asocierea unui meniu cu o fereastră?
- 1. la stabilirea stilului ferestrei

```
wincl.lpszMenuName = menuName;
```

2. apelul unei funcții specializate

```
HMENU LoadMenu(HINSTANCE
    hInstance, LPCTSTR
    lpMenuName);
```

Acceleratori

- taste sau combinații de taste care permit accesarea rapidă a unor comenzi
- de regulă asociate elementelor din meniuri
 - dar nu obligatoriu
- pot fi
 - taste comune
 - taste comune împreună cu Alt, Ctrl, Shift (sau combinații ale acestora)

Exemplu de definire

```
IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS
BEGIN

"^O", ID_MYOPEN, ASCII, NOINVERT
   "^S", ID_MYSAVE, ASCII, NOINVERT
   "^X", ID_MYEXIT, ASCII, NOINVERT
END
```

Utilizarea acceleratorilor

2 etape

- 1. încărcarea resursei (tabel de acceleratori)
 - înainte de intrarea în bucla de mesaje a ferestrei
- 2. prelucrarea mesajelor primite de fereastră pentru identificarea acceleratorilor folosiți
 - în bucla de mesaje a ferestrei
- în ambele etape sunt apelate funcții specializate

Exemplu tipic de utilizare

```
hAcc = LoadAccelerators(hInstance,
 MAKEINTRESOURCE (IDC ACC1));
while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))
 if (!TranslateAccelerator (msg.hwnd,
 hAcc, &msq))
    TranslateMessage (&msg);
    DispatchMessage (&msg);
```

Preluarea mesajelor

- cum este notificată aplicația de declanșarea unei acțiuni prin intermediul meniurilor sau acceleratorilor?
- prin bucla de mesaje a ferestrei
 - la fel ca orice alt eveniment Windows
- este utilizat tot mesajul WM_COMMAND
 - la fel ca în cazul dialogurilor

Exemplu

```
case WM COMMAND:
   switch(LOWORD(wParam)) {
     case ID MYOPEN:
       break;
     case ID MYSAVE:
       // ...
       break;
```

IV. Afişarea în Windows

Contexte de dispozitiv

- DC (device context)
- obiecte ale sistemului Windows prin care se pot accesa interfețele cu utilizatorul
 - ecranul/fereastra
 - imprimanta etc.
- tipul de *handle* asociat HDC
- orice operație cu fereastra necesită obținerea unui *handle* către aceasta

Afișarea ferestrei (1)

- se poate produce
 - de câte ori decide Windows că este necesar
 - minimizarea ferestrei sau acoperirea de către alta
 - readucerea ferestrei în prim-plan
 - redimensionarea ferestrei
 - etc.
 - la cererea explicită a programului
 - prin apelul funcției InvalidateRect

Afișarea ferestrei (2)

- în toate aceste cazuri, Windows trimite ferestrei mesajul WM_PAINT
 - prin tratarea sa decidem ce se afișează în fereastră
- trebuie să obținem un *handle* către contextul de dispozitiv al ferestrei
 - iar la final să îl eliberăm
 - când nu mai este necesar

Obținerea handle-ului

```
HDC BeginPaint (HWND hwnd, LPPAINTSTRUCT lpPaint);
```

- hwnd handle către fereastră
- lpPaint pointer către o structură cu informații despre fereastră
 - tipul structurii PAINTSTRUCT
 - structura este completată de către funcție

Eliberarea handle-ului

```
BOOL EndPaint (HWND hwnd, CONST PAINTSTRUCT *lpPaint);
```

- parametrii aceiași ca la BeginPaint
- structura indicată de lpPaint trebuie să fie cea completată de BeginPaint

Forțarea redesenării ferestrei

- BOOL InvalidateRect (HWND hwnd, CONST RECT* lpRect, BOOL bErase);
- hwnd handle către fereastră
- lpRect pointer către un dreptunghi conţinând coordonatele zonei de redesenat
 - NULL întreaga fereastră
- bErase indică dacă fundalul trebuie șters sau nu la redesenare

Funcții de desenare

- odată obținut handle-ul către contextul de dispozitiv, putem utiliza funcțiile de desenare
 - forme geometrice
 - text
 - manipularea caracteristicilor contextului de dispozitiv

Exemple

```
BOOL Rectangle (HDC hdc, int
 nLeftRect, int nTopRect, int
 nRightRect, int BottomRect);
BOOL Ellipse (HDC hdc, int
 nLeftRect, int nTopRect, int
 nRightRect, int BottomRect);
int DrawText(HDC hDC, LPCTSTR
 lpString, int nCount, LPRECT
 lpRect, UINT uFormat);
```

Elementele unui DC

- un context de dispozitiv are o serie de elemente
 - bitmap
 - font
 - pen
 - brush
- fiecare poate fi modificat dacă este necesar

Modificarea elementelor unui DC

- trebuie creat un element de acelaşi tip, având caracteristicile dorite
- apoi elementul curent din DC este înlocuit cu elementul nou creat
 - cu ajutorul metodei SelectObject
 - aceasta returnează un *handle* către obiectul deselectat din DC, pentru a-l putea refolosi ulterior

Utilizarea de elemente noi

- predefinite
 - pot fi obţinute cu ajutorul funcţiei
 GetStockObject
- create prin program
 - cu ajutorul unor funcții specializate
 - exemple: CreateBitmap, CreateFont,
 CreateSolidBrush, CreatePen
 - după utilizare, trebuie distruse prin apelul funcției DeleteObject

Afişare fără WM_PAINT (1)

- putem utiliza funcțiile de afișare și în alte situații decât ca răspuns la WM PAINT?
- da
- dar efectul lor poate dispărea la următoarea redesenare
 - deci la primirea unui nou mesaj WM_PAINT
- pot fi utile şi pentru alte sarcini decât afişarea propriu-zisă

Afişare fără WM_PAINT (2)

 handle-ul către DC este obţinut/eliberat cu ajutorul altor funcţii

```
HDC GetDC(HWND hwnd);
int ReleaseDC(HWND hwnd, HDC
hDC);
```

• în rest, utilizarea este similară

DC-uri în memorie (1)

- un context de dispozitiv este un obiect Windows, stocat în memorie
- deci putem defini DC-uri care nu au legătură directă cu un dispozitiv fizic
- exemplu: menţinem o imagine complexă într-un DC din memorie
 - când este necesar, o copiem în DC-ul ferestrei
 - avantaj: afişarea este mult mai rapidă

DC-uri în memorie (2)

- nu toate DC-urile sunt identice
- trebuie ca DC-ul din memorie să fie compatibil cu DC-ul ferestrei
- deci trebuie creat printr-o funcție specializată

```
HDC CreateCompatibleDC(HDC
hdc);
```