Structura cursului

- prima jumătate a semestrului
 - curs elemente de programare C/C++
 - laborator limbaj de asamblare
 - evaluare test practic ASM (săptămâna a 8-a)
- a doua jumătate a semestrului
 - curs introducere în programarea Windows
 - laborator proiect folosind biblioteca MFC
 - evaluare notarea proiectului, pe etape

Cuprins - prima jumătate

- I. Alocarea memoriei
- II. Structuri
- III. Conversii de tip
- IV. Referințe și pointeri
- V. Clase
- VI. Metode virtuale

I. Alocarea memoriei

Tipuri de alocare a memoriei

• statică

 dimensiunea zonelor de memorie - stabilită la momentul compilării

• dinamică

- alocare/eliberare explicită
 - gestiunea este sarcina programatorului
 - risc apariția erorilor de programare
- garbage collection eliberare automată

Le ce nivele se pune problema

- nivelul programului
 - gestionarea memoriei proprii
- nivelul sistemului de operare
 - gestionarea memoriei întregului sistem
 - caz particular încărcarea programelor în memorie
 - la lansare
 - transferuri din memoria virtuală (swap)

Alocare statică și dinamică (1)

- depinde de punctul din care privim
- alocare statică la nivelul programului
 - spaţiul ocupat de variabile este cunoscut de la momentul compilării
 - pentru sistemul de operare, încărcarea
 programului în memorie reprezintă o problemă de alocare dinamică

Alocare statică și dinamică (2)

- alocare dinamică la nivelul programului
 - folosim o funcție de bibliotecă (ex. malloc)
 - aceasta gestionează o zonă de memorie dedicată
 - deci alocată static
 - ce se întâmplă când zona este plină?
 - următoarele cereri de alocare vor eșua
 - sau programul poate cere o zonă suplimentară de la sistemul de operare

Criterii de performanță

- 1. timpul maxim necesar pentru o operație
 - unele cereri de alocare trebuie deservite foarte rapid
- 2. timpul mediu necesar pentru o operație
 - performanţa globală a sistemului
 - situațiile cele mai defavorabile cât mai rar
- 3. gradul de fragmentare
 - internă sau externă

Criterii de performanță (cont.)

- 4. dimensiunea spaţiului de memorie ocupat de structurile de date ale alocatorului
 - reduce cantitatea de memorie disponibilă pentru programe
- 5. simplitatea în utilizare

I.1. Alocatorul cu hartă de resurse

Structură

- harta de resurse tablou cu informații despre zonele de memorie
 - adresa de început
 - dimensiunea
 - starea (liber/ocupat)

Alocarea unei zone noi

- se parcurge harta de resurse
- se alege zona liberă cea mai potrivită ca dimensiune
- algoritmi de selecție
 - First Fit
 - Best Fit
 - Worst Fit

Avantaje

- simplitate în concepție
- zonele libere adiacente pot fi concatenate

Dezavantaje

- spaţiu mare ocupat de harta de resurse
- timp de căutare relativ mare
 - trebuie parcurse toate zonele, inclusiv cele ocupate
- structură de tip tablou gestiune dificilă
 - inserări (alocări)
 - ștergeri (eliberări)

Îmbunătățiri

- a) Fiecare zonă conține și propria dimensiune
 - mai puţine informaţii în harta de resurse
 - câştig la zonele libere
 - nu consumă memorie suplimentară
 - dimensiunea unei zone libere cel puţin 4 octeţi
 - pentru a putea memora dimensiunea

Îmbunătățiri

b) Fiecare zonă liberă conține

- propria dimensiune
- adresa de început a următoarei zone libere
- se formează o listă înlănţuită
- harta de resurse redusă
 - informații despre zonele ocupate
 - adresa de început a primei zone libere
- dimensiunea unei zone libere cel puţin 8 octeţi

I.2. Alocatorul cu puteri ale lui 2

Structură

- zonele de memorie pot avea numai anumite dimensiuni puteri ale lui 2
- câte o listă cu zonele libere pentru fiecare dimensiune posibilă
- zonele ocupate conțin și propria dimensiune
- listă vidă se sparge o zonă din lista superioară

Avantaje

- timp de răspuns redus
 - nu se face o căutare în harta de resurse
 - se calculează puterea lui 2 care incude dimensiunea dorită
 - se preia o zonă liberă din lista zonelor cu dimensiunea respectivă
 - prima găsită

Dezavantaje

- fragmentare internă
- structuri de date de 2ⁿ octeți se alocă 2ⁿ⁺¹
 - se reţine şi propria dimensiune
 - situația apare des în nucleul sistemului de operare
- nu se pot concatena zonele libere adiacente

Alocatorul McKusick-Karels

- variantă a alocatorului cu puteri ale lui 2
- fiecare pagină de memorie conține numai zone de aceeași dimensiune
- alocatorul reține dimensiunea zonelor de memorie pentru fiecare pagină
 - zonele ocupate nu mai reţin propria dimensiune
 - structuri de 2ⁿ octeți se alocă exact 2ⁿ

Alocatorul buddy (1)

- variantă a alocatorului cu puteri ale lui 2
- poate concatena zonele libere adiacente
- dimensiunea unei zone: D · 2ⁿ
 - D dimensiune minimă (elementară)
- hartă de biți zone de dimensiune D
 - 1 ocupat
 - 0 liber

Alocatorul buddy (2)

- adresa de început a unei zone de memorie alocate multiplu al dimensiunii sale
 - perechi de zone adiacente de dimensiuni egale
 - facilitează reunirea zonelor libere vecine
- timp maxim mare pentru concatenare
- interfață de programare complicată
 - eliberarea unei zone trebuie precizată mărimea

Alocatorul lazy buddy (1)

- reduce timpul consumat pentru concatenarea zonelor adiacente
- numărul zonelor alocate dinamic
 - relativ constant în marea majoritate a timpului
 - concatenarea nu este necesară
 - foarte mare în anumite momente
 - multe cereri care trebuie servite într-un timp scurt

Alocatorul *lazy buddy* (2)

- concatenarea zonelor libere adiacente
 - nu se face la fiecare operație de eliberare
 - nu poate fi amânată până când devine strict necesară
 - timpul maxim de răspuns prea mare
 - se face în funcție de o anumită măsură a gradului de fragmentare

Alocatorul *lazy buddy* (3)

Starea unei zone

- liberă din punct de vedere local imediat după eliberare
- liberă din punct de vedere global după concatenare
- ocupată

Alocatorul *lazy buddy* (4)

 pentru fiecare dimensiune posibilă a zonelor de memorie

$$N = A + L + G$$

N - numărul total de zone de dimensiunea respectivă

A - numărul de zone ocupate (alocate)

L - numărul de zone libere din punct de vedere local

G - numărul de zone libere din punct de vedere global

Alocatorul *lazy buddy* (5)

$$S = N - 2L - G$$

- $S > 1 \rightarrow$ concatenarea nu este necesară
- $S = 1 \rightarrow$ concatenarea este necesară
- S = 0 → concatenarea este necesară și trebuie realizată de urgență

Alocatorul *lazy buddy* (6)

Avantaj

• timp de răspuns mai redus în cazul unui număr mare de cereri venite într-un timp scurt

Dezavantaj

• timp mai mare consumat pentru operația de eliberare a zonelor de memorie

I.3. Alocatorul slab

Structură (1)

- pentru zone mici puteri ale lui 2
- structuri de date mari caracter tipizat
 - cunoaște tipurile de obiecte cu care lucrează
 - gestiune mai eficientă
- lucrează cu blocuri continue de dimensiune fixă (*slabs*)

Structură (2)

- fiecare tip de obiecte un cache cu blocuri
 - structură de tip listă înlănţuită
- zone refolosite pentru obiecte de același tip
 - nu mai trebuie reiniţializate
 - obiectele din nucleu iniţializarea consumă mai mult timp decât alocarea

Operații asigurate de alocator (1)

- iniţializarea obiectelor
 - numai la preluarea de către cache-ul respectiv a unui bloc nou
 - se aplică asupra tuturor obiectelor din bloc
- alocarea unui obiect
- utilizarea obiectului

Operații asigurate de alocator (2)

- eliberarea spațiului ocupat de un obiect
 - nu este necesară reinițializarea la o nouă alocare
- distrugerea obiectelor
 - similar cu iniţializarea

Implementare (1)

- fiecare cache liste cu blocurile componente
 - blocurile complet libere
 - blocurile complet ocupate
 - blocurile parţial ocupate
- blocurile libere pot trece de la un cache la altul

Implementare (2)

- obiectele nu încap exact într-un bloc
- rămâne spațiu nefolosit în cadrul blocului
 - obiectele pot fi plasate în bloc de la un anumit deplasament
 - deplasamente diferite între blocuri se reduce numărul de suprapuneri în cache-ul procesorului

II. Structuri

Tipul struct

- colecție de variabile (membri)
 - accesate printr-un nume comun
- ar putea fi și variabile independente
- atunci de ce le grupăm?
 - logica aplicației impune tratarea lor comună
 - mai uşor de gestionat variabilele respective

Reprezentare internă

- membrii sunt plasaţi în memorie unul după altul
- la adrese consecutive
 - adresa de început a primului membru = adresa de început a structurii
 - adresa de început a fiecărui membru = suma dimensiunilor membrilor precedenți
- sau nu?

Exemplu

```
struct S {
  char a,b;
  int c;
  double d;
  char e;
  short f;
```

Exemplu (cont.)

```
Ss;
printf("Dimensiune structura: %d\n",sizeof(s));
printf("start:\t%p\n",&s);
printf("a:\t%p\t%2d\n",&s.a,(int)&s.a-(int)&s);
printf("b:\t%p\t%2d\n",&s.b,(int)&s.b-(int)&s);
printf("c:\t%p\t%2d\n",&s.c,(int)&s.c-(int)&s);
printf("d:\t%p\t%2d\n",&s.d,(int)&s.d-(int)&s);
printf("e:\t%p\t%2d\n",&s.e,(int)&s.e-(int)&s);
printf("f:\t%p\t%2d\n",&s.f,(int)&s.f-(int)&s);
```

Rezultat - exemplu de afișare

```
Dimensiune structura: 24
          0012FF4C
start:
          0012FF4C
a:
          0012FF4D
b:
          0012FF50
C:
                          8
          0012FF54
d:
                         16
          0012FF5C
e:
f:
          0012FF5E
                         18
```

Interpretare

- variabila c începe la deplasament 4
 - în loc de 2
- variabila f începe la deplasament 18
 - în loc de 17
- dimensiunea structurii 24
 - ar fi trebuit să fie 17
 - sau 20, dacă ținem cont de cele de mai sus

Alinierea adreselor (1)

- deplasamentul fiecărui membru este multiplu de dimensiunea sa
- motivație
 - transferurile cu memoria sunt mai simple
 - ocuparea memoriei este mai uşor de gestionat
- efect între membrii structurii pot apărea spații nefolosite

Alinierea adreselor (2)

- dezavantaj
 - consum de memorie mărit
 - în principiu, ne putem permite
- alinierea poate fi dezactivată

```
Project → Properties → C/C++ →
Code Generation → Struct
Member Alignment: 1 Byte (în loc de
Default)
```

Dimensiunea structurii (1)

- de multe ori este mai mare decât suma dimensiunilor membrilor
 - consecință a alinierii adreselor
 - pot fi spații neutilizate între unii membri
 - poate fi un spațiu neutilizat la finalul structurii

Dimensiunea structurii (2)

exemplu

```
S t[2];
```

```
printf("\nt[0]: %p\nt[1]: %p\n",&t[0],&t[1]);
```

rezultat afişare

```
t[0]: 0012FF14
```

t[1]: 0012FF2C

De ce ne interesează?

- calculul adreselor elementelor din tablourile de structuri
 - vezi anterior
- sunt și alte situații în care informația este importantă
 - exemplu citirea unei imagini dintr-un fişier în format BMP

Structură header BMP

```
typedef struct {
 unsigned char magic[2];
 unsigned long filesz;
 unsigned short creator1;
 unsigned short creator2;
 unsigned long bmp_offset;
} bmpfile_header_t;
```

Citire header

```
bmpfile_header_t bh;
FILE *fBMP=fopen("f.bmp","r");
// citire header fisier
fread(&bh,sizeof(bh),1,fBMP);
// ...
fclose(fBMP);
```

Probleme

sizeof(bh)=16

- în fișier nu există aliniere
- trebuie citiți 14 octeți
- deplasamentele câmpurilor sunt la rândul lor incorecte
- e mai sigur să citim membrii unul câte unul

Funcții cu parametri structuri

- limbajul C nu permite transmiterea structurilor ca parametri
 - doar pointeri la structuri
 - limbajul C++ o permite, dar cazul său îl vom discuta mai târziu
- accesarea membrilor
 - pe stivă avem doar un pointer, nu toată structura
 - atenție la aliniere

Returnarea valorilor din funcții

- unde trebuie pus rezultatul pentru a fi returnat?
- în mod uzual registrul eax
 - sau al/ax pentru dimensiuni mai mici
- dar dacă vrem să returnăm un tip mai mare de 4 octeți?

Unde apare problema

- tipurile elementare nu depășesc 4 octeți
- tipul double este returnat prin unitatea de virgulă mobilă
 - nu ne interesează aici
- structuri
 - nu pot fi returnate în limbajul C
 - doar pointeri la structuri
 - dar în C++ este posibil

Soluţii (1)

- depinde de compilator
 - aici discutăm despre Visual Studio
- structură cu dimensiune până în 8 octeți
 - regiştrii edx (partea mai semnificativă) şi eax
- ce înseamnă parte mai semnificativă?
 - Intel adresare little-endian
 - partea mai semnificativă dintr-un operand cea aflată la o adresă mai mare în memorie

Soluţii (2)

- structură cu dimensiune mai mare de 8 octeți
 - se mai transmite un parametru ascuns (nu apare în lista de parametri)
 - adresa structurii care trebuie completată cu rezultatul
 - acest parametru este plasat la adresa [ebp+8]
 - deci primul parametru "real" se găsește acum la [ebp+12]