# VI. Metode virtuale

#### Ce sunt metodele virtuale

- orice metodă definită într-o clasă de bază poate fi redefinită într-o clasă derivată
- un pointer spre clasa de bază ne poate indica un obiect dintr-o clasă derivată
- am vrea să putem apela metoda potrivită
  - în funcție de clasa de care aparține cu adevărat obiectul spre care indică pointerul
- acesta este rolul metodelor virtuale

## Exemplu 1

```
class A {
public:
  void afisare() {printf("A\n");}
};
class B: public A {
public:
  void afisare() {printf("B\n");}
```

# Exemplu 1 (cont.)

```
A a;
B b;
A *pa=&b;
pa->afisare();
```

- rezultat afişat: A
  - deoarece pa este pointer către clasa A
  - deci se apelează metoda afisare a clasei A

# Exemplu 2

```
class A {
public:
  virtual void afisare() {printf("A\n");}
};
class B: public A {
public:
  void afisare() {printf("B\n");}
```

# Exemplu 2 (cont.)

```
A a,*p;
Bb;
a.afisare();
b.afisare();
p=&a;
p->afisare();
p=&b;
p->afisare();
```

# Exemplu 2 (cont.)

• rezultate afișate

A

В

A

B

#### Interpretare

- când apelul se face prin intermediul obiectelor a şi b - acelaşi comportament ca la metodele obişnuite
- când apelul se face prin intermediul pointerului pa - se apelează metoda corespunzătoare clasei de care aparţine obiectul
  - este A sau B, după caz
  - deşi p este pointer spre clasa A

#### Cum se face? (1)

- pointerul p primeşte valori la momentul execuţiei
- abia atunci se vede cărei clase aparţine obiectul indicat de pointer
- deci nu compilatorul decide metoda apelată
- trebuie să avem disponibile informații suplimentare la momentul execuției
  - ca să putem decide ce metodă trebuie apelată

## Cum se face? (2)

#### Cum se face? (3)

```
printf("A\t%d\n",sizeof(A));
printf("B\t%d\n",sizeof(B));
```

rezultate afişate

```
A 8
```

B 12

• apar 4 octeți suplimentari

#### VMT (1)

- este un membru suplimentar
- pointer către un tablou
  - − VMT = *Virtual Method Table*
  - elementele tabloului pointeri
  - câte unul către fiecare metodă virtuală a clasei
- apelul unei metode virtuale
  - se preia din VMT pointerul spre metoda dorită și se face apelul metodei respective
  - la execuţie, nu la compilare

#### VMT (2)

- pointerul către VMT este plasat la începutul obiectului
  - deplasament 0
  - abia apoi urmează membrii de date
- clasa derivată nu moștenește și acest membru din clasa/clasele de bază
  - are propriul VMT
- VMT este utilizat la apelul metodelor virtuale numai prin pointeri sau referințe

## Apel din limbaj de asamblare

```
B x;
A *pa=&x;
_asm {
                        //(1)
  mov eax,pa
  mov ebx,[eax]
                        //(2)
                        //(3)
  mov ecx,pa
                        //(4)
  call dword ptr [ebx]
```

#### Detaliere

- linia 1
  - preluare pointer pa în registrul eax
- linia 2
  - preluare pointer către VMT în registrul ebx
- linia 3
  - plasare pointer this în registrul ecx
- linia 4
  - apelul metodei afisare; adresa metodei primul element din VMT

# Moștenire virtuală (1)

```
class A {
                            class B2: public A {
  int a;
                               int b2;
                            };
class B1: public A {
                            class C: public B1,
                               public B2 {
  int b1;
                               int c;
                            };
```

# Moștenire virtuală (2)

- un obiect din clasa C include două obiecte din clasa A
  - unul moștenit prin clasa B1
  - celălalt moștenit prin clasa B2
- uneori dorim să avem un singur obiect din clasa A
- apelăm la moștenirea virtuală

# Moștenire virtuală (3)

```
class A {...};
class B1: virtual public A {...};
class B2: virtual public A {...};
class C: public B1, public B2 {...};
```

 trebuie ca atât B1, cât şi B2 să moştenească virtual clasa A

#### Structura clasei (1)

• unde se găsește acum obiectul din clasa A în cadrul obiectului din clasa C?

```
printf("%d\n",sizeof(C));
```

- dacă nu foloseam moștenirea virtuală, rezultatul ar fi fost 20
- rezultat afişat: 24
- de ce?

#### Structura clasei (2)

- deplasament 0: obiectul moștenit de tip B1
- deplasament 8: obiectul moștenit de tip B2
- deplasament 16: membrul C
- deplasament 20: obiectul moștenit de tip A

• de ce obiectele de tip B1 şi B2 au câte 8 octeţi fiecare?

### Structura clasei (3)

- adăugăm clasei A încă un membru de tip int
- cu cât crește dimensiunea unui obiect din clasa C?
- ne așteptăm să crească cu 12 octeți
  - 4 octeți obiectul moștenit de tip B1
  - 4 octeți obiectul moștenit de tip B2
  - 4 octeți obiectul moștenit de tip A
- dar dimensiunea crește doar cu 4 octeți

#### Structura clasei (4)

- de fapt, și clasele B1 și B2 și-au modificat structura prin moștenirea virtuală
- primii 4 octeți nu reprezintă spațiu pentru obiectul moștenit din clasa A
- este un pointer către o structură de date
  - cu ajutorul său putem determina deplasamentul obiectului moștenit din clasa A
  - la momentul execuţiei