## V. Clase

#### Tipul class

- extinde noțiunea de structură
- grupează
  - date variabile (membri)
  - cod funcții (metode)
- reprezentare internă
  - cum putem pune împreună părți de date şi cod?
  - răspuns: nu putem

## Exemplu

```
class Tab {
  int n;
  int tab[20];
public:
  Tab() {n=0;}
  void add(int);
  void afisare();
```

printf("Dimensiune: %d\n",sizeof(Tab));

rezultat afişat

Dimensiune: 84

- deci o variabilă de tip Tab conţine doar membrii de date
- care este legătura cu metodele clasei?
- asigurată de compilator

#### Pointerul this

- reţine adresa obiectului curent
  - pentru ca membrii de date să poată fi accesați din cadrul metodelor clasei
- NU este membru al clasei
  - am văzut deja că dimensiunea unui obiect este suma dimensiunilor membrilor de date
  - când se apelează o metodă a clasei, primeşte adresa obiectului curent (this)

#### Accesul la membrii de date

- din interiorul unei metode prin pointerul *this*
- cum se ajunge la el?
- Visual Studio este pus în registrul ecx
  - alternativ la adresa [ebp-8]
  - dar adresa poate varia în funcție de versiunea compilatorului

## Exemplu

```
void Tab::add(int e) {
  _asm {
     mov eax,[ecx]
     inc eax
     mov edx,e
     mov [ecx+eax*4],edx
     mov [ecx],eax
```

## Membri publici și privați

- de ce avem membri privaţi?
- restricții impuse de programator
- scop evitarea erorilor de programare
- teoretic putem folosi doar membri publici
  - dar nu este recomandabil
- codul scris în limbaj de asamblare nu are restricțiile impuse de compilator
  - putem accesa membrii privaţi

## Exemplu

```
Tab t;
t.add(5);
t.add(2);
t.afisare();
_asm {
  mov dword ptr t[4],16
t.afisare();
```

#### Rezultate

- prima afişare
- 5 2
- a doua afişare
- 16 2
- s-a realizat o modificare la deplasamentul 4
  - adică tab[0]
  - a primit valoarea 16

#### Dar din C++?

```
Tab t;
int *p;
t.add(5);
t.add(2);
t.afisare();
p=(int^*)\&t;
p[2]=12;
t.afisare();
```

#### Rezultate

- prima afişare
- 5 2
- a doua afișare
- 5 12
- a fost modificat tab[1]
  - de ce nu tab[2]?

## Cum se explică?

- compilatorul poate bloca accesul la membrii privați
  - dacă folosim numele acestora
- în exemplul anterior am accesat adresa corespunzătoare unui membru privat
  - adresele se calculează la momentul execuției
  - când compilatorul nu mai are nici o influență
- nu e recomandabil să procedăm astfel

#### Constructori

- constructor metodă specială, apelată automat imediat după ce obiectul este creat
  - nu este corect spus că obiectul este creat de constructor
- rol inițializarea membrilor de date
- nu trebuie apelat în mod explicit
- nu returnează nimic

#### Destructori

- destructor similar constructorului
- apelat automat la distrugerea obiectului
  - nu și în alte situații
- când are sens să definim un destructor?
  - atunci când trebuie realizate unele acțiuni suplimentare înainte de distrugerea obiectului
  - cel mai des eliberare de memorie alocată dinamic

#### Moștenire

- în ce ordine se apelează constructorii în cazul claselor derivate?
- 1. constructorii claselor de bază
  - în C++ este permisă moștenirea multiplă
- 2. constructorii membrilor de date
- 3. constructorul clasei curente
- apelarea destructorilor în ordine inversă

#### Exemplu

```
int n=0;
class A {
public:
  A() \{n++; printf("A\t\%d\n",n); \}
class AA: public A {
public:
  AA() \{n++; printf("AA\t\%d\n",n); \}
};
```

```
class B {
public:
  B() \{n++; printf("B\t\%d\n",n); \}
class BB: public B {
public:
  BB() \{n++; printf("BB\t\%d\n",n); \}
```

```
class C {
public:
  C() {n++;printf("C\t%d\n",n);}
class D: public AA, public BB {
  C c;
public:
  D() \{n++;printf("D\t\%d\n",n);\}
};
```

```
Dx;
```

• rezultat afişat

A 1

AA 2

В 3

BB 4

C 5

D 6

#### Ordinea membrilor de date

- similar cu ordinea apelării constructorilor
- 1. membrii definiți în clasele de bază
- 2. membrii definiți în clasa curentă

## Exemplu

```
class A {
public:
  int a;
};
class AA: public A {
public:
  int aa;
```

```
class B {
public:
  int b;
};
class BB: public B {
public:
  int bb;
```

```
class C {
public:
  int c;
};
class D: public AA, public BB {
public:
  C c;
```

```
Dx;
printf("x:\t%p\n",&x);
printf("a:\t%p\n",&x.a);
printf("aa:\t%p\n",&x.aa);
printf("b:\t%p\n",&x.b);
printf("bb:\t%p\n",&x.bb);
printf("c:\t%p\n",&x.c);
```

rezultat afişat

x: 0012FF14

a: 0012FF14

aa: 0012FF18

b: 0012FF1C

bb: 0012FF20

c: 0012FF24

#### Apelul metodelor

- similar cu apelul funcțiilor
- deosebiri
  - numele clasei trebuie să însoţească numele metodei
  - apelantul trebuie să pună în registrul ecx adresa obiectului curent (this)
  - la final, parametrii sunt eliminaţi de pe stivă de către metoda respectivă (nu de apelant)

## Exemplu

```
Tab t;
// t.add(5) - apel din limbaj de asamblare
_asm {
  lea ecx,t
  push dword ptr 5
  call Tab::add
```

#### Apelul metodelor (cont.)

- excepţie metodele cu număr variabil de parametri
  - pointerul this este pus pe stivă (nu mai este în ecx) ca un parametru ascuns
  - urmează pe stivă adresa obiectului de returnat
    - dacă nu este un tip elementar
  - apoi urmează parametrii "reali"
  - la final, parametrii de pe stivă sunt eliminați de către apelant

#### Accesul la membrii statici (1)

- membri de date statici
  - sunt comuni pentru toate obiectele clasei
  - deci nu pot fi accesați prin pointerul this al unui obiect
  - de fapt, sunt variabile globale
  - singurul mod de acces folosindu-le numele
    - prefixat de numele clasei

#### Accesul la membrii statici (2)

```
    exemplu

class A {
  static int s;
public:
  void inc_s()
  { _ asm { inc A::s } }
};
```

#### Accesul la membrii statici (3)

- metode statice
  - apelul tot prin nume
    - prefixat de numele clasei
    - la fel ca la metodele obișnuite
  - la apel nu se primeşte nici o adresă a vreunui obiect (pointer this)
    - deci nu pot fi accesați decât membrii statici de date
  - la final, parametrii de pe stivă sunt eliminați de către apelant

## Accesul la membrii statici (4)

```
    exemplu

class A {
public:
  static void f() {
      //...
```

#### Accesul la membrii statici (5)

```
A a;
A::f();
a.f();
```

- apelul se poate face în ambele moduri
- oricum, nici în al doilea caz nu se transmite adresa obiectului a (pointer *this*)

## Metode - parametri

- de multe ori, parametrii sunt obiecte ai aceleiași clase
- ce putem transmite pe stivă
  - întregul obiect ineficient
  - adresa sa (pointer sau referință)
- de preferat referință
  - nu consumă memorie ca un obiect întreg
  - mai ușor de lucrat decât cu pointeri

#### Metode - valori returnate

- dacă sunt tipuri elementare în eax
- dacă sunt clase aceleași variante ca la parametri
  - preferăm tot referințele
  - dar uneori nu este indicat
- în cazul claselor, se returnează adresa obiectului în care a fost depus rezultatul
  - chiar dacă obiectul nu are mai mult de 8 octeți

## Exemplu

```
class A {...};
A A::f() {
  A tmp;
  // calcul valoare de returnat
  return tmp;
A a1,a2,a3;
a3=a1.f()+a2.f();
```

- la execuția instrucțiunii return, variabila locală tmp este copiată în obiectul rezultat
  - acesta va fi menţinut de compilator cât timp este necesar
- dacă tipul returnat ar fi referință, s-ar returna direct adresa variabilei tmp
  - variabila tmp din primul apel ar putea fi suprascrisă în al doilea apel

# V.1. Clase şi conversii de tip

#### Clase

• se pot converti între ele obiecte din clase aflate într-o relație de moștenire?

```
class A {
  int x;
};
class B: public A {
  int y;
};
```

## Conversii implicite

```
A a;
B b;
a=b;
```

 corect - obiectul a primeşte valoarea obiectului de tip A conţinut în b

#### b=a;

 eroare de compilare - nu putem da valori tuturor membrilor obiectului b

## Conversii explicite

- cum putem face ca instrucţiunea b=a; să fie corectă?
- constructor de copiere

• operator de atribuire

## Conversii explicite (cont.)

- care din cele două metode anterioare va fi utilizată?
- oricare este definită
- dacă sunt definite ambele, este apelat operatorul de atribuire

#### Pointeri la obiecte

```
A a,*pa;
B b,*pb;
pa=&b;
   corect
pb=&a;

eroare la compilare

pb = (B^*)&a;

    corect - conversie explicită
```