III. Conversii de tip

Conversii

explicite

 programatorul solicită ca o valoare de un anumit tip să fie convertită la alt tip

implicite

- expresii aritmetice care conţin variabile de tipuri diferite
- apeluri de funcții tipul parametrului efectiv nu corespunde cu tipul parametrului formal

Tipuri slabe și puternice (1)

a=b+c;

- variabilele b și c sunt de tipuri diferite
- ce tip va avea rezultatul sumei?
 - unul din tipurile variabilelor b şi c
 - cel mai puternic dintre ele
 - dar care este acesta?
- ce înseamnă de fapt că un tip este mai puternic decât altul?

Tipuri slabe și puternice (2)

- tipuri elementare
 - toate sunt numerice (inclusiv char)
 - fiecare poate reprezenta numere dintr-un anumit domeniu
 - tipul A este mai puternic decât B ⇔ orice valoare reprezentabilă în B poate fi reprezentată și în A
 - tipul A este mai puternic decât B ⇔ domeniul tipului A include domeniul tipului B

Tipuri slabe și puternice (3)

- tipul A este reprezentat pe mai mulţi octeţi decât tipul B
- înseamnă că A este mai puternic decât B?
 - sunt şanse bune să fie aşa
 - dar nu este obligatoriu
 - domeniul tipului A este mai mare decât domeniul tipului B
 - nu înseamnă automat că îl include complet

Exemple

- char
 - -128 .. 127
- unsigned char
 - 0...255
- int
 - -2147483648 .. 2147483647
- unsigned int
 - 0..4294967295

Exemple (cont.)

- tipul int este mai puternic decât char
- similar, unsigned int este mai puternic decât unsigned char
- şi int este mai puternic decât unsigned char
- dar unsigned int nu este mai puternic decât char

Cum facem deci conversiile?

- unde un tip este mai puternic decât celălalt conversie la tipul mai puternic
- tipurile signed și unsigned pe același număr de octeți sunt considerate interschimbabile
 - între ele nu există practic conversie
 - doar copiere bit cu bit

Rezumat

```
unsigned char < unsigned short <
  unsigned int (= unsigned long)
char < short < int (= long)
unsigned char < short
unsigned short < int
unsigned < float < double
int < float
```

Virgulă mobilă

- de fapt, tipul float nu este cu adevărat mai puternic decât int și unsigned
 - există valori din aceste tipuri care nu pot fi reprezentate exact ca float
 - dar se consideră astfel, deoarece putem obţine o aproximare a valorii corecte
- tipul double este mai puternic decât toate celelalte

Cazuri speciale

• când nici un tip nu este mai puternic decât celălalt

```
unsigned u;
char c;
c=-20;
u=c;
printf("%u\n%d\n",u,u);
```

Cazuri speciale (cont.)

rezultat afişat

4294967276

- -20
- afișat ca întreg cu semn, U are aceeași valoare ca și C
- s-a căutat un tip mai puternic decât char, echivalent cu unsigned int
 - deci char a fost convertit la int

Conversii explicite

- când avem nevoie de ele?
- atunci când modul implicit în care lucrează compilatorul cu tipurile nu produce efectul pe care îl dorim
- trebuie multă atenție la ordinea în care se fac operațiile

Exemplu 1

```
int i;
unsigned u;
if(i<u) ...</pre>
```

- le comparăm ca numere cu semn sau fără semn?
 - rezultatul comparației poate diferi

Exemplu 2

```
int a,b;
float f;
a=5;
b=14;
f=(a+b)/2;
printf("%f\n",f);
• rezultat afișat: 9.00000
```

- ordinea operaţiilor
 - întâi se adună a cu b
 - apoi se face împărţirea la 2
 - în final, rezultatul se depune în f
- la fiecare operație, operanzii trebuie să aibă același tip
 - altfel se realizează conversii implicite
- dar nu există o viziune globală asupra întregii expresii de calculat

- prima operaţie: a+b
 - ambii operanzi sunt de tip int
 - nu este necesară nici o conversie
 - rezultatul de tip int (19)
- a doua operație: împărțirea la 2
 - ambii operanzi sunt de tip int
 - rezultatul de tip int (9)
 - împărţirea se face prin trunchiere

- a treia operație: depunerea rezultatului în f
 - membrul stâng al atribuirii de tip float
 - membrul drept de tip int
 - membrul drept este convertit implicit la float
 - devine 9.0
 - trunchierea a fost făcută în pasul anterior
 - nu se mai poate reface valoarea corectă

- cum obţinem rezultatul corect?
- variantă incorectă

$$f=(float)((a+b)/2);$$

- conversia la float se face tot prea târziu
- variantă corectă

$$f=((float)a+b)/2;$$

 la fiecare operație, unul din operanzi va fi de tip float

Nivelul limbajului de asamblare

- conversiile cad în sarcina programatorului
- instrucțiunile procesorului necesită operanzi de aceeași dimensiune
 - aici nu contează tipul folosit în C/C++, ci dimensiunea sa

Conversie spre un tip mai slab (1)

```
int i;
char c;
//c=i;
_asm {
  mov al, byte ptr i
  mov c,al
```

Conversie spre un tip mai slab (2)

- similar pentru tipuri fără semn
- se poate pierde informație
 - exemplu: $i = -2000 \rightarrow c = 48$
- dar nu avem o soluţie mai bună
 - valoarea -2000 nu poate fi reprezentată prin tipul char
 - dacă valoarea variabilei i intră în domeniul reprezentabil pentru char, variabila c o va prelua în mod corect

Conversie spre un tip mai puternic

- se poate face întotdeauna fără pierdere de informație
- tipuri fără semn adăugarea de biţi 0 spre stânga
- tipuri cu semn multiplicarea bitului de semn spre stânga

Tipuri fără semn - varianta 1

```
unsigned int i;
unsigned char c;
//i=c;
_asm {
  mov eax,0
  mov al,c
  mov i,eax
```

Tipuri fără semn - varianta 2

```
unsigned int i;
unsigned char c;
//i=c;
_asm {
  mov al,c
                   //completare cu biti 0
  movzx eax,al
  mov i,eax
```

Tipuri cu semn

```
int i;
char c;
//i=c;
_asm {
  mov al,c
                 //extindere bit de semn
  movsx eax,al
  mov i,eax
```

Pointeri (1)

- cum se face conversia între pointeri spre diferite tipuri?
- se poate face întotdeauna
 - pointerii au întotdeauna 4 octeți

```
int i;
char *c;
c=(char*)&i;
```

Pointeri (2)

- în limbajul de asamblare
 - verificarea tipurilor se face doar când folosim numele variabilelor declarate în C/C++
 - în rest nu e necesară vreo conversie între pointeri

Exemplu

```
int i;
_asm {
  mov al, byte ptr i
                              //(1)
  inc al
                              //(2)
                              //(3)
  lea ebx,i
                              //(4)
  mov [ebx],al
```

- linia 1
 - variabila i este accesată la nivel de octet
 - este necesară conversia (byte ptr)
 - compilatorul știe că i este pe 4 octeți
 - registrul al este pe 1 octet
 - deci operanzii ar avea dimensiuni diferite
 - este o conversie de pointer
 - un operand de la o adresă din memorie (i) va fi accesat cu altă dimensiune (deci alt tip)

- liniile 3 și 4
 - ebx devine pointer spre variabila i
 - când accesăm locația respectivă, nu mai folosim numele i
 - nu este necesară nici o conversie

IV. Referințe și pointeri

Ce este o referință

- nu apare în limbajul C
- introdusă în C++
- reprezintă un alt nume (alias) pentru o variabilă deja existentă

Declarare

```
int a;
int &b=a;
```

- b este o referință pentru a
- a nu se confunda cu operatorul adresă
- moduri incorecte de declarare:

```
int &b;
int &b=20;
```

Utilizare

```
int a;
int &b=a;
a=3;
b=5;
printf("%d\n",a);
```

- rezultat afişat: 5
- deci a fost modificată chiar variabila a

Reprezentare internă (1)

- ne putem gândi la două posibilități
- a) compilatorul foloseşte două nume diferite pentru aceeaşi locaţie de memorie
- b) b este de fapt un pointer către adresa variabilei a

Reprezentare internă (2)

- rezultat afişat: 3
- dacă erau două nume pentru aceeași locație,
 s-ar fi afișat 5

Reprezentare internă (3)

```
a = 3;
_asm {
     mov eax,b
     mov dword ptr [eax],5
printf("%d\n",a);
• rezultat afişat: 5
```

Reprezentare internă (4)

- deci b este de fapt o variabilă separată
 - pointer conţine adresa variabilei a
- compilatorul ascunde aceste detalii
- se doreşte să privim b ca pe un alt nume pentru a
- putem verifica prin afişarea adreselor variabilelor a şi b

Preluare adrese din C++

```
int a;
int &b=a;
int *p1,*p2;
p1=&a;
p2=&b;
printf("%p\n%p\n",p1,p2);
```

rezultat afişare

0012FF60

0012FF60

 deci C++ raportează aceeași adresă

Preluare adrese din ASM

```
int a;
int &b=a;
int *p1,*p2;
_asm {
       lea eax,a
       mov p1,eax
       lea eax,b
       mov p2,eax
printf("%p\n%p\n",p1,p2);
```

rezultat afişare

0012FF60

0012FF54

 adresele sunt de fapt diferite

Utilitate (1)

- referințele sunt deci pointeri
- avantaj mai uşor de lucrat decât cu pointerii
 - nu mai trebuie să folosim operatorii & (adresă)
 și * (dereferențiere) → mai puține greșeli
- dezevantaj mai puţin flexibile
 - o referință este legată de o singură variabilă pe toată durata existenței sale

Utilitate (2)

- referințele nu pot deci înlocui pointerii în toate situațiile
- exemplu parcurgerea elementelor unui tablou char s[]="abcd",*p; for(p=s;*p!='\0';p++) // ...
- unde sunt totuși utile?
- cel mai des folosite parametri pentru funcții

Referințe ca parametri (1)

```
void f(int &m) {//...}
int x;
f(x);
```

- parametrul m este o referință pentru variabila x
- orice modificare asupra lui m se reflectă asupra lui x → transfer prin referință

Referințe ca parametri (2)

- atenţie la ce înseamnă referinţă void f(int &m) {//...}
 f(5);
- eroare la compilare referinţa este o adresă
- la fel ca în cazul pointerilor

Referințe vs. pointeri (1)

- care este de preferat?
- unde le putem folosi pe ambele referințe
 - sintaxă mai simplă
- în unele situații putem folosi doar pointeri
- cum stau lucrurile la nivelul limbajului de asamblare?
 - nici o diferență între referințe și pointeri

Referințe vs. pointeri (2)

```
void add_3(int &x)
void add_3(int *x)
_asm {
                         _asm {
 mov eax,x
                          mov eax,x
 add dword ptr [eax],3
                          add dword ptr [eax],3
```

Pointeri dubli

- un pointer conține adresa unei variabile
- această variabilă poate fi la rândul său un pointer
 - ş.a.m.d. (foarte rar)
- trebuie multă atenție la tratarea lor

Exemplu

- o funcție pentru inserarea unui element întro listă înlănțuită
- parametru capul listei
- ce tip are?
 - pointer
 - dar dacă elementul trebuie inserat înainte de primul din listă?
 - modificăm capul listei ne trebuie adresa sa

Mai des decât credem

• în limbajul de asamblare, pointerii dubli apar frecvent

```
void f(int *x)
mov eax,[ebp+8] // [ebp+8] - pointer dublu
mov dword ptr [eax],5 // *x=5;
```

eroare comună
 mov dword ptr [ebp+8],5