# Installer un domaine DNS

## Olivier Hoarau (olivier.hoarau@funix.org)

### V1.2 du 3.12.00

1	Historique	2
	Préambule	
	Présentation	
	Installation et configuration	
	Lancement automatique de named	
	Tests de fonctionnement.	

# 1 Historique

V1.2 03.12.00 Passage à Mandrake 7.2, changement de version des différents package

### 2 Préambule

Ce document a pour but de présenter l'installation d'un serveur DNS sur un poste Linux équipé de la Mandrake 7.2.

La dernière version de ce document est téléchargeable à l'URL <a href="http://www.funix.org">http://www.funix.org</a>. Ce document peut être reproduit et distribué librement dès lors qu'il n'est pas modifié et qu'il soit toujours fait mention de son origine et de son auteur, si vous avez l'intention de le modifier ou d'y apporter des rajouts, contactez l'auteur pour en faire profiter tout le monde.

Ce document ne peut pas être utilisé dans un but commercial sans le consentement de son auteur. Ce document vous est fourni "dans l'état" sans aucune garantie de toute sorte, l'auteur ne saurait être tenu responsable des quelconques misères qui pourraient vous arriver lors des manipulations décrites dans ce document.

## 3 Présentation

Un DNS (Domain Name System) sert à faire la correspondance entre l'adresse IP et le nom de la machine, on parle de résolution de noms (to resolve en anglais). Plus concrètement sans DNS vous seriez obligé de taper directement les adresses IP des machines sur lequel vous voulez accéder (sur le web, ftp, telnet et autres). Si vous êtes connecté à un fournisseur d'accès internet (FAI) de façon intermittente par PPP, ADSL ou autres, c'est généralement les serveurs DNS de votre FAI qui assurent la résolution des noms, ils vont généralement par pair, on trouve un serveur DNS primaire et un secondaire qui est là en cas de défaillance du premier.

Maintenant pourquoi configurer un serveur DNS sur un poste isolé, voire même sur un petit réseau de machines, parce qu'il peut servir à résoudre un certain nombre de problèmes fort génants qu'on rencontre essentiellement en mode off-line (non connecté au FAI) dont:

- lancement interminable de netscape voire blocage au boot (d'une durée de 3min),
- envoi des mails dans le répertoire d'attente de sendmail qui dure plus d'une minute.

On suppose que votre machine linux, se nomme **mamachine** et a pour adresse IP 192.168.13.10 (sur votre domaine privé et non attribuée par le FAI) et votre domaine privé **mondomaine.fr**. Les arborescences présentées (notamment au niveau du démarrage automatique) sont celles d'une Mandrake (donc a priori aussi d'une RedHat).

Je ne rentrerai pas dans les détails des fichiers de configuration pour cela vous avez le <u>DNS-Howto</u> (section linux puis HOW-TO)qui constitue une bonne introduction. Cette page n'a pas pour objet de se substituer à ce dernier document, elle réalise une synthèse pour installer un serveur de DNS rapidement, pour des explications détaillées voir le HOWTO. Elle est surtout destinée à un poste isolé voire à un petit réseau connecté de manière non permanente à internet.

# 4 Installation et configuration

La mise en place d'un serveur DNS nécessite l'installation de deux outils **bind** et **named**. Sur une mandrake 7.2, on dispose des packages **bind-8.2.2P5-12mdk.i586.rpm**, **bind-utils-8.2.2P5-12mdk.i586.rpm** et **caching-nameserver-6.2-6mdk.noarch.rpm** On les installe en tapant simplement et dans l'ordre:

```
rpm -ivh bind-8.2.2P5-6mdk.i586.rpm
rpm -ivh caching-nameserver-6.2-2mdk.noarch.rpm
rpm -ivh bind-utils-8.2.2P5-6mdk.i586.rpm
```

L'installation a créé un fichier /etc/named.conf dont voici le contenu:

// generated by named-bootconf.pl

\* port by default.

```
directory "/var/named";
     * If there is a firewall between you and nameservers you want
     * to talk to, you might need to uncomment the query-source
     * directive below. Previous versions of BIND always asked
     * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
     * port by default.
    // query-source address * port 53;
};
// a caching only nameserver config
zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
};
On va le modifier pour lire:
options {
    directory "/var/named";
     * If there is a firewall between you and nameservers you want
     * to talk to, you might need to uncomment the query-source
     * directive below. Previous versions of BIND always asked
```

\* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged

```
*/
    // query-source address * port 53;
    // ici vous mettez les adresses IP du serveur primaire et secondaire de votre FAI
    // vous pouvez éventuellement supprimer les 4 prochaines lignes
    // pour savoir à quoi ça sert voir le DNS-HOWTO
    forward first;
    forwarders {
         194.149.160.9;
         194.149.160.1;
    };
};
// a caching only nameserver config
//
zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
};
zone "mondomaine.fr" {
    notify no;
    type master;
    file "mondomaine.fr";
};
L'installation a créé un répertoire /var/named contenant named.local
(a)
      IN
            SOA
                   localhost. root.localhost. (
                      1997022700; Serial
                      28800
                               ; Refresh
                               ; Retry
                      14400
                      3600000 ; Expire
                      86400) ; Minimum
        IN
              NS
                    localhost.
           PTR
     IN
                  localhost.
On le modifiera pour lire:
(a)
      IN
                   mamachine.mondomaine.fr. root.mamachine.mondomaine.fr. (
            SOA
                      1997022700; Serial
                      28800
                               ; Refresh
                      14400
                               ; Retry
                      3600000 ; Expire
```

# 86400); Minimum IN NS mamachine.mondomaine.fr.

#### 1 IN PTR localhost.

On créera sous /var/named un fichier mondomaine.fr contenant:

**(**a) IN SOA mamachine.mondomaine.fr. root.mondomaine.fr. ( 1997022700; Serial 28800 ; Refresh 14400 ; Retry **3600000** ; Expire **86400**) ; Minimum "mondomaine.fr mon ch'tit domaine" **TXT** NS mamachine NS mamachine.mondomaine.fr.

MX 10 mamachine MX 20 mamachine.mondomaine.fr.

localhost A 127.0.0.1 mamachine A 192.168.13.10

Pour info MX correspond au serveur SMTP donc à votre machine si vous y faites tourner sendmail.

Maintenant dans le fichier /etc/nsswitch.conf on doit avoir à la ligne hosts:

#### hosts: files dns

Le DNS-HOWTO demande la création d'un fichier /etc/host.conf contenant

### order hosts, bind

Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire, ça me paraît redondant par rapport à **nsswitch.conf**, mais au cas où.

Pour terminer le /etc/resolv.conf:

search mondomaine.fr nameserver 127.0.0.1 nameserver 194.149.160.9 nameserver 194.149.160.1

Les deux dernières adresses IP sont évidemment celles de votre FAI favori.

# 5 Lancement automatique de named

Pour une installation sur une Mandrake, la configuration du lancement du serveur DNS est automatique à l'installation, vous pouvez ignorer ce chapitre.

Par défaut l'install de **bind** et **named** génère automatiquement les fichiers de démarrage, à tout hasard en voici le détail. Vous trouverez sous /**etc/rc.d/init.d** un fichier **named** qui a le contenu suivant:

```
#!/bin/sh
# named
              This shell script takes care of starting and stopping
           named (BIND DNS server).
# chkconfig: 345 55 45
# description: named (BIND) is a Domain Name Server (DNS) \
# that is used to resolve host names to IP addresses.
# probe: true
# Source function library.
./etc/rc.d/init.d/functions
# Source networking configuration.
./etc/sysconfig/network
# Check that networking is up.
[ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0
[-f/usr/sbin/named] || exit 0
[-f/etc/named.conf] || exit 0
# See how we were called.
case "$1" in
 start)
    # Start daemons.
    echo -n "Starting named: "
    daemon named
    echo
    touch /var/lock/subsys/named
    ;;
 stop)
    # Stop daemons.
    echo -n "Shutting down named: "
    killproc named
    rm -f /var/lock/subsys/named
    echo
    ;;
 status)
```

```
/usr/sbin/ndc status
    exit $?
 restart)
    /usr/sbin/ndc restart
    exit $?
reload)
    /usr/sbin/ndc reload
    exit $?
 probe)
    # named knows how to reload intelligently; we don't want linuxconf
    # to offer to restart every time
    /usr/sbin/ndc reload >/dev/null 2>&1 || echo start
    exit 0
    ;;
 *)
    echo "Usage: named {start|stop|status|restart}"
    exit 1
esac
```

exit 0

Le serveur DNS est lancé automatiquement à l'état de marche 3, 4 et 5, si ce n'est pas le cas chez vous, taper:

### chkconfig --level 345 named on

Pour un arrêt à l'état de marche 0, 1, 2 et 6

### chkconfig --level 0126 named off

Pour relancer **named** (après une modification de fichier), vous devez taper:

#### /etc/rc.d/init.d/named restart

Les autres arguments étant start, stop, status et restart.

## 6 Tests de fonctionnement

Tapez **nslookup** dans un shell, les commandes à taper apparaîssent en italique:

Default Server: localhost Address: 127.0.0.1 > set q=any > mondomaine.fr

Address: 127.0.0.1 mondomaine.fr preference = 10, mail exchanger = mamachine.mondomaine.fr preference = 20, mail exchanger = mamachine.mondomaine.fr mondomaine.fr mondomaine.fr nameserver = mamachine.mondomaine.fr mondomaine.fr text = "mondomaine.fr mon ch'tit domaine" mondomaine.fr origin = mamachine.mondomaine.fr mail addr = root.mondomaine.fr serial = 1997022700refresh = 28800 (8H)retry = 14400 (4H)expire = 3600000 (5 w 6 d 16 h) $minimum\ ttl = 86400\ (1D)$ mondomaine.fr nameserver = mamachine.mondomaine.fr mamachine.mondomaine.fr internet address = 192.168.13.10 > mamachine **Server: localhost** Address: 127.0.0.1

mamachine.mondomaine.fr internet address = 192.168.13.10 mondomaine.fr nameserver = mamachine.mondomaine.fr mamachine.mondomaine.fr internet address = 192.168.13.10 >exit

**Server: localhost** 

Si vous n'avez pas ce type de sortie, c'est que vous avez un problème au niveau de votre configuration.