Programación Orientada a Objetos

Unidad 4: Sobrecarga de Operadores

```
class Complejo {
    float m_preal, m_pimag;
public:
    Complejo(float pr=0, float pi=0);
    void CargarParteReal(float pr);
    void CargarParteImag(float pi);
    float VerParteReal() const;
    float VerParteImag() const;
};
```

```
int main() {
   Complejo c1(1,3), c2(4,5);
   Complejo suma(
      c1.VerParteReal() + c2.VerParteReal(),
      c1.VerParteImag() + c2.VerParteImag());
   cout << suma.VerParteReal() << "+";
   cout << suma.VerParteImag() << "i";
}</pre>
```

Dos alternativas:

```
suma = Sumar(c1, c2); // función global

suma = c1.Sumar(c2); // método de la clase
```

Suma mediante función global:

```
class Complejo { ... };

Complejo sumar (Complejo c1, Complejo c2) {
    Complejo suma(
        c1.VerParteReal()+c2.VerParteReal(),
        c1.VerParteImag()+c2.VerParteImag());
    return suma;
}
```

- No se puede acceder a los atributos privados, a menos que se declare amistad
 - La suma retorna un tercer complejo, que no es ninguno de los operandos

```
Complejo suma = sumar(c1,c2);
```

Suma como método de la clase Complejo:

```
class Complejo {
    float m_preal, m_pimag;
  public:
    Complejo sumar (Complejo c2) const {
        Complejo suma(
            this->m_preal+c2.m_preal ,
            this->m_pimag+c2.m_pimag );
        return suma;
```

☑El primer operando es *this, solo el segundo se recibe como argumento

```
Complejo suma = c1.sumar(c2);
```

SOBRECARGA DE OPERADORES

C++ permite especificar el comportamiento de sus operadores estándar al aplicarlos a tipos de datos no fundamentales (clases o estructuras).

```
int a, b, c;
cin >> a >> b;
c = a + b;
cout << c;
```

SOBRECARGA DE OPERADORES

C++ permite especificar el comportamiento de sus operadores estándar al aplicarlos a tipos de datos no fundamentales (clases o estructuras).

```
int a, b, c;
cin >> a >> b; //oper. >> aplicado al objeto cin y el tipo int
c = a + b; //opers. + e = aplicados a un tipo fundamental (int)
cout << c; //oper. << aplicado al objeto cout y el tipo int</pre>
```

```
class Complejo { ... };
...
Complejo a, b, c;
//operadores +, =, << y >> aplicados a una clase arbitraria
cin >> a >> b;
c = a + b;
cout << c;</pre>
```

Los operadores que se pueden sobrecargar son:

• El operador de asignación por defecto funciona de forma análoga al constructor de copia por defecto (igualando uno por uno los atributos).

! entonces va a tener los mismos problemas!

 Los operadores new y delete también tienen un funcionamiento por defecto, el resto no.

Hay dos formas de sobrecargar operadores:

 Como miembro de una clase (la del primer o único operando):

```
class Complejo {
  public:
    Complejo operator+ (Complejo c2) const;
};
```

• Como función global:

```
Complejo operator+ (Complejo c1,
Complejo c2);
```

Sobrecarga mediante función global:

Se declara y define igual que cualquier otra función, pero con el nombre operator+

Sobrecarga mediante función global:

Sobrecarga mediante método de la clase Complejo:

```
class Complejo {
    float m_preal, m_pimag;
  public:
    Complejo operator+ (Complejo c2) const {
        Complejo suma(
            this->m_preal+c2.m_preal ,
            this->m_pimag+c2.m_pimag );
        return suma;
```

Se declara y define igual que cualquier método, pero con nombre operator+

Sobrecarga mediante método de la clase Complejo:

SOBRECARGA Y PUNTERO this

Los operadores que modifican al primer operando, suelen retornar al mismo objeto (por referencia) para permitir la aplicación en cadena:

```
class Complejo {
    Complejo& operator=(const Complejo &c) {
         this->m_preal = c.m_preal;
         this->m_pimag = c.m_pimag;
         return *this;
Complejo a,b,c,d(1,1);
a = b = c = d; // Es equivalente a:
                 // a.operator=(b.operator=(c.operator=(d)));
```

OPERADOR DE ASIGNACIÓN

- C++ genera un operador de asignación por defecto para cualquier clase o estructura
 - copia atributo a atributo.
- Cuando la clase utiliza memoria dinámica, el operador de asignación debe sobrecargarse
 - por el mismo motivo que se debe implementar o prohibir el constructor de copia.

```
class VectorDbl { double *m_p; ... };
int main {
   VectorDbl v1,v2;
   v1 = v2;
```

lel mismo análisis se puede aplicar al op. de **move**

OPERADOR DE ASIGNACIÓN

```
class VectorDbl {
  double *m_p; // vector dinámico
  int m_n; //tamaño del vector a
public:
  VectorDbl() { ... }
  VectorDbl(const VectorDbl &v2) { ... }
  // ...otros métodos...
  VectorDbl& operator=(const VectorDbl &v2) {
      delete[] this->m_p;
      ojo! esta es la diferencia con el ctor de copia
      m_p = new double[v2.m_n];
      for(int i=0;i<v2.m_n;i++)
          this->m_p[i] = v2.m_p[i];
       this->m_n = v2.m_n;
       return *this;
```

LÍMITES DE LA SOBRECARGA DE OPERADORES

 La cantidad de operandos y la precedencia de un operador no pueden alterarse.

 En una sobrecarga, uno de los dos operandos debe ser un tipo definido por el usuario.

 No todos los operadores pueden sobrecargarse (ej. de operadores que todavía no: ?: :: . .*)

FUNCIÓN GLOBAL VS MÉTODO DE CLASE

- Función miembro:
 - recomendado: operadores asimétricos
 - obligatorios: = () [] -> ->*
- Función global:
 - recomendado: operadores simétricos
 - obligatorio: clases ajenas o tipos fundamentales

SOBRECARGA DE << Y >> PARA ENTRADA/SALIDA

- cout/cin son instancias de las clases ostream/istream
- Estas clases ya tienen sobrecargas para los tipos de datos fundamentales

```
ostream &operator<<(ostream &o,Complejo c) {
   o << c.VerParteReal() << "+";
        << c.VerParteImag() << "i";
   return o;
}
istream &operator>>(istream &i,Complejo &c) {
   float a; i >> a; c.CargarParteReal(a);
   float b; i >> b; c.CargarParteImag(b);
   return i;
}
```

CASOS ESPECIALES: PRE Y POST INCREMENTO

- Algunos operadores unarios pueden aplicarse de dos formas diferentes:
 - pre-incremento y post-incremento:

```
int c;
++c; // pre-incremento
c++; // post-incremento
```

 Para diferenciarlos se usa (arbitrariamente) un argumento ficticio de tipo int:

CASOS ESPECIALES: PRE Y POST INCREMENTO

```
class Fraccion {
    int m_num, m_den;
public:
    Fraccion &operator++() { // pre
        m_num += m_den;
        return *this;
    Fraccion operator++(int) { // post
        Fraccion aux = *this;
        m_num += m_den;
        return aux;
};
```

USO DE const EN MÉTODOS

```
class Alumno {
    string nombre;
    float promedio;
public:
    float VerProm() const {
        return promedio;
int MejorAlumno(const vector<Alumno> &v) {
        if (v[i].VerProm()<v[m].VerProm())</pre>
```

si un objeto es const, solo permite invocar métodos const

USO DE const EN OPERANDOS

```
struct Alumno {
    string nombre;
    float promedio;
    bool operator<(const Alumno &o) const {
        return promedio < o.promedio;
    }
};</pre>
```

- El const del argumento aplica al argumento o
- El const al final del prototipo aplica al *this

```
int MejorAlumno(const vector<Alumno> &v) {
    if ( v[i] < v[m] ) ...</pre>
```

OPERADOR []

```
class Complejo {
    float m_preal, m_pimag;
  public:
    float operator[] (int i) const { // p/ver
    retorna el valor (copia)
        if (i==0) return m_preal;
        else return m_pimag;
    float& operator[] (int i) { // p/modificar
    retorna la variable (referencia)
        if (i==0) return m_preal;
        else return m_pimag;
int main() {
    Complejo c;
    c[0] = 1; c[1] = 5;
    cout << c[0] << "+" << c[1] << "i";
```