## 23-旁路缓存: Redis是如何工作的?

你好,我是慈德钧。

我们知道,Redis提供了高性能的数据存取功能,所以广泛应用在缓存场景中,既能有效地提升业务应用的 帕应诸僚、还可以避免却事并发大压力的请求发送到数据库层。

但是,如果Redis健健存时出现了问题,比如说便存失效,那么,大量请求就会直接积压到数据库层,必然 会给数据指带来巨大的压力,很可能会导致数据库名机或是故障,那么,业务应用负收分办法存取数据、响 应用户请求了、这种中产事故,由学不服书们各种看到的。

正因为Redis用作缓存的普遍性以及它在业务应用中的重要作用,所以,我们需要系统地掌握缓存的一系列 内容,包括工作原理、替换策略、异常处理和扩展机制。具体来说,我们需要解决四个关键问题:

- · Redis網存具体是怎么工作的?
  - · Redis缓存如果满了,该怎么办?
- 为什么会有缓存一致性、缓存穿透、缓存弯崩、缓存击穿等异常、该如何应对?
- Redis的内存毕竟有限,如果用快速的固态硬盘来保存数据,可以增加缓存的数据量,那么,Redis缓存可以使用快速固态硬盘等2

这节课,我们来了解下编存的特征和Redis适用于编存的天然优势,以及Redis编存的具体工作机制。

# 缓存的特征

要规弄明白Redis为什么适合用作缓存,我们得清楚缓存都有什么特征。

首先,你要知道,一个系统中的不同层之间的访问速度不一样,所以我们才需要缓存,这样就可以把一些需 要损繁访问的数据放在缓存中,以加快它们的访问速度。

为了让你能更好地理解,我以计算机系统为例,来解释一下。下图是计算机系统中的三层存储结构,以及它 们各自的常用容量和访问性能。最上而是处理器,中间是内存。最下面是磁盘。



从图上可以看到,CPU、内存和磁盘这三层的访问速度从几十ns到100ns,再到几ms,性能的差异很大。

想象一下,如果每次CPU处其效器时,都要从ms级别的懵进磁盘中读取数据,然后再进行处理,那么, CPU只能等磁度的数据行确完成。这样一来,高速的CPU就被慢速的磁盘推累了,整个计算机系统的运行速 接合领籍未完

所以, 计算机系统中, 默认有两种缓存;

- CPU里面的末级缓存,即LLC,用来缓存内存中的数据,避免每次从内存中存取数据;
- 内存中的高速页缓存,即page cache,用来缓存磁盘中的数据,避免每次从磁盘中存取数据。



一个特征:在一个层次化的系统中,缓存一定是一个快速子系统,数据存在缓存中时,能避免每次从慢速子系统中存取数据。对应到互联网应用来说。Redis就是快速子系统,而数据库就是慢速子系统了。

知道了这一点,你就能理解,为什么我们必须想尽办法让Redis提供高性能的访问,因为,如果访问速度很 慢,Redis作为缓存的价值就不大了。

我们再看一下刚才的计算机分层结构。LLC的大小原MB级别,page cache的大小原总级别,而超盘的大小 是TB级别。这其实包含了缓存的第二个特征:维存系统的容量大小总是小于后德性连系统的,我们不可能 把所有数据数数在程序系统中。

这个很有意思,它表明,概存的容量终实是有限的,概存中的数据。也是有限的,肯定是没法对别都满足访 问简求的。所以,被存和后领搜要系统证则,必然存在数据写识和电读证的交互过程。简单来说,维存中的 数据需要按一定规则淘汰出去,不包后编系统,而特的数据文型从资本系中中读取出来,写入概存。

说到这儿,你肯定会想到,Redis本身是支持按一定规则淘汰数据的,相当于实现了缓存的数据淘汰,其 实,这也是Redis适合用作缓存的一个重要感况。

好了,我们现在了解了缓存的两个重要特征、那么,接下来,我们就来学习下,缓存是怎么处理请求的。实 际上,业务应用在访问Redfs缓存中的数据时,数据不一定存在,因此,处理的方式也不同。

### Redis缓存处理请求的两种情况

把Redis用作级存时,我们会把Redis部署在数据库的前端,业务应用在访问数据时,会先查询Redis中是否 保存了相应的数据。此时,根据数据是否存在缓存中,会有两种情况。

- · 缓存命中: Redis中有相应数据,就直接读取Redis,性能非常快。
- 獲存缺失: Redis中没有保存相应数据, 就从后端数据库中读取数据, 性能就会变使。而且, 一旦发生便 存起失, 为了让后续请求能从缓存中读取到取据, 我们需要拒缺失的数据写入Redis, 这个过程和性缓存 更新。缓存更新操作会涉及到保证缓存和数据库之间的数据一致性问题, 关于这一点, 我会在第25排中两 具体介绍。

我画了一张图,清晰地展示了发生缓存命中或缺失时,应用读取数据的情况,你可以看下这张图片。



假设我们在一个Web应用中,使用Robin为遵称。用户请求发送给Tomcat,Tomcat负责处理业务逻辑。 如果要访问数据,就需要易纳火501中读予数据、那么,我们可以把Robin影看在4550以前端,如果访问的数 据Refedish,此时课符争中,Tomcar可以直接从Redis中读取数据,加速应用的访问。否则,Tomcat树需 要从继进的数据最中试和复数字。

到这里,你可能已经发现了,使用Redis缓存时,我们基本有三个操作:

- · 应用读取数据时、需要先读取Redis:
- 发生缓存缺失时,需要从数据库读取数据;
- 发生缓存缺失时,还需要更新缓存。

那么,这些操作具体是由谁来做的呢?这和Redis缓存的使用方式相关。接下来,我就来和你聊聊Redis作为 旁路缓存的使用操作方式。

#### Redis作为旁路缓存的使用操作

Redis是一个独立的系统软件,和业务应用程序是两个软件,当我们部署了Redis实例后,它只会被动地等待 客户编定证请求,然后再进行效理。所以,如果应用程序想要使用Redis被存,我们就要在程序中靠加相应 的缓存操作代码。所以,我们也把Redis称为旁路缓存,也就是说,读取缓存、读取数据库和更新缓存的操 作器需要在印度程度由主命统

这和我刚才讲的计算机系统中的LLC和page cache不一样。你可以回想下,平时在开发程序时,我们是没有 专门正代码中显式地给建LLC版page cache的实例的,也没有显式调用过它们的GET排口。这是因为,我们 在构建计算机硬件系统时,已经把LLC和page cache放在了应用程序的数据访问路径上,应用程序访问数据 时直接效能用上组件。

那么,使用Redis缓存时,具体来说,我们需要在应用程序中增加三方面的代码:

- 如果缓存缺失了,应用程序需要再和数据库连接,从数据库中读取数据;
- 当缓存中的数据需要更新时,我们也需要在应用程序中显式地调用SET操作接口,把更新的数据写入缓存。

那么,代码应该怎么加呢? 我给你展示一段Web应用中使用Redis缓存的伪代码示例。

```
String cannessy = "productiol.listeness";
String cannessy = resistance get(cannesy);
Verification = (million = million = milli
```

可以看到,为了使用缓存,Web应用代序需要有一个表示缓存系统的实例对象redisCache,还需要主动调 用Redis的GET接口,并且要处理概存命中和缓存缺失时的逻辑,例如在缓存缺失时,需要更新缓存。

了解了这一点。我们在使用Archise存时,有一个地方就需要注意了:因为需要新增程序代码来使用缓存。 所以,Redis并不觉电子影響无法获得源码的应用,例如一些很早之前开发的应用程序,它们的源码已经没 有两维护了,"复考"第三方供应商开发的应用,没有提供源码,所以,我们就没有办法在这些应用中进行缓 存接作。

在使用旁路缓存时,我们需要在应用程序中增加操作代码,增加了使用Redis缓存的影外工作量,但是,也 正因为Redis缓旁路缓存,是一个放立的系统,我们可以单独对Redis缓存进行扩容或性能优化。而且,只要 保持操作接口不变,我们在应用程序中增加的代码就不用再修改了。

好了,到这里,我们知道了,通过在应用程序中加入Redsi的操作代码,我们可以让应用程序使用Reds缓存 数据了。不过,除了从Reds缓存中度询、读取数据以外,应用程序还可能会对数据进行修改,这时,我们 既可以在缓存中修宏,也可以在后端数据伸冲进行修改,我们该么必选择呢?

其实,这就涉及到了Redis機存的两种类型:只读概存和该等概存。只读模存能加速读请求,简读写概存可 以同时加速误写请求。而且,误写模存又有两种数据写回路路,可以让我们根据业务需求,在保证性能和保 证数据可靠性之间进行效料。所以,能下来,我们来操体了解下Redis的操作型型和租应的写图标题

#### 缓存的类型

按照Redis缓存是否接受写请求,我们可以把它分成只读缓存和读写缓存。先来了解下只读缓存。

#### 只读绿在

当Redis用作只读健存时,应用要读取数据的话,会先调用Redis GET接口,查询数据是否存在。而所有的 数据写请求,会直接发往后端的数据库,在数据库中增删完。对于删沉的数据来说,如果Redis已经银存了 相似的数据。向用需要和设地程态的数据制能。Redicta就没有经验数据了。 一来,这些数据后续再被读取时,就可以直接从缓存中获取了,能起到加速访问的效果。

我给你单个例子。假设业务应用要信效数据A、您时,数据ACRedis中也维存了,那么,应用会先直接在数据库里停改入,并把RGdis中的品酬给。等到应用需要该取数据A时,会发生缓存缺失,此时,应用从数据库中请收入。每年的人是一个企业人,并写入Bedis、以便所经验发从每年中直接证款。切下图所示:



只读缓存直接在状态中更新数据的好处是,所有最新的数据都在数据库中,而数据库是提供数据可靠性保 简的,这些数据不会有丢失的风险。当我们需要缓存图片、矩视频这些用户只读的数据时,就可以使用只读 释容这个想见了。

#### 读写缓存

知道了只读缓存,读写缓存也就很容易理解了。

对于请李概存来说,除了读请求众友送到婚存进行处理(简接在概存中查询数据报告存在),所有的写请求 也会发送到服存,在概存中直接对数据进行周围改構作。此时,得益于Redis的高性能访问特性,数据的增 最改操作可以在概存中快速完成,处理结果也会快速返回给业务应用,这就可以提升业务应用的响应速度。

但是,和只被維存不一样的是,在使用该写媒存时,最新的数据是在Redis中,而Redis是内存数据库,一旦 出现掉电或者机,内存中的数据就会丢失。这也就是说,应用的最新数据可能会丢失,给应用业务带来风 险。

所以、根据业务应用对数据可靠性和缓行性能的不同要求、我们会有同步直写和异步写回两种策略。其中, 同步直写振程优先保证数据问靠性,而诗步写回策略优先提供快速响应。学习了解这两种策略,可以帮助我 们根据业务需求、做出正确的设计选择。

接下来、我们来具体看下这两种策略。

同步直写是指,写请求发给缓存的同时,也会发给后端数据库进行处理,等到缓存和数据库都写完数据,才 给客户端返回。这样,即使缓存宕机或发生故障,最新的数据仍然保存在数据库中,这就提供了数据可靠性 不过。同步直写会低低缓存的访问性能。这是因为据存中处理写词求的速度是很快的。而数据库处理写请求 的速度较慢。即使媒存很快地处理了写请求,也黑要等待数据库处理完所有的写请求,才能给应用返回结 果,这做增加了键存的响应延迟。

而异步写图陶略,则是优先考虑了响应延迟。此时,所有写清末都永在缓存中心理。等到这些增改的数据要 故从缓存中淘汰出来时,缓存得它们写圆后颇数据库。这样一来,处理这些数据的操作是在缓存中进行的, 很快就能形成。只不过,如果处生了掉电,而它们还没有被写圆股数据,就会有丢验则风管了。

为了便于你理解,我也画了下面这张图,你可以看下。



关于是选择只读缓存,还是读写缓存,主要看我们对写请求是否有加速的需求。

- 如果需要对写请求进行加速,我们选择读写缓存;
- 如果写请求得少、或者是只需要提升读请求的响应速度的话。我们选择只读缓存。

舉令例子,在商品人保的的景中。商品房库存总盘企一直被修改。如果每次增改需要到数据库中交更,就会 指继整个应用,此时,我们通常会选择该写破存的模式。而近短视MA内的功绩中,虽然观察的属性有很多 多。但是,一般确定后,修改并不频繁,此时,在数据库中进行修改对极存影响不大,所以只被破存模式是 一个合适的选择。

## 小结

今天,我们学习了继存的两个特征,分别是在分层系统中,数据暂存在快速子系统中有助于加速访问;缓存 容量有限,缓存写演时,数据需要按淘汰。而Redis天然就具有高性能访问和数据淘汰机制,正好符合缓存 的这两一特征的要求,所以课程就会由用性都多。

另外,我们还学习了Redis作为旁路缓存的特性,旁路缓存就意味着需要在应用程序中新增缓存逻辑处理的 代码。当然,如果是无法修改源码的应用场景,就不能使用Redis做缓存了。

Redis做缓存时,还有两种模式,分别是只读缓存和读写缓存。其中,读写缓存还提供了同步直写和异步写

回这两种模式,同步直写模式侧重于保证数据可靠性,而异步写回模式则侧重于提供低延迟访问,我们要根据实际的业务核等需求事间行选择

这节课,虽然我提到了Redis有数据淘汰机制,但是并没有展开讲具体的淘汰策略。那么,Redis究竟是怎么 油法数据的呢?我会在下节课给你且体介绍。

### 毎课一问

按照惯例,我给你提一个小问题。这节课,我提到了Redis只读缓存和使用直等策略的读写缓存,这两种缓 在额会即数据图形写到后端数据库中。你觉得,它们有什么区别陷?

欢迎在留言区写下你的思考和答案,我们一起交流讨论。如果恢觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎你分享给你的朋友或/同事。我们下节课见。

#### 精洗留言:

- Kaito 2020-10-09 00:16:26
   Redis只读缓存和使用直写策略的读写缓存,这两种缓存都会把数据同步写到后端数据库中,它们的区别 在干:
  - 1. 使用只读疲存时,他无形性改革对后消费据库中,再把缓存中的数据删除。当下次访问这个数据时,会以后被数据库中的资务——要你放整制理中中。这样命的优点是。数据和缓存可以保证完全一般,并且缓存中未近守偏的场景和访问的热点数据。被是是偏为传统没情作态是现存中的数据解除。之后访问时都会先被关于之间转换。然后压缩数据库加度数据则解存中。这个过程访问甚么会变大。
  - 2. 使用读写概符时,是同时修改数据库和循存中的值。这样做的优点是,被修改后的数据永远在破存中存在,下次访同时,能等直接由中破存,不用用队后螺旋摆库中旋转,这个过程拥有比较好的性能,比较适合先修改又立即访问的业务场景。但就点是在高井发场景下,如果存在多个操作同时修改同一个值的情况,可能会导受缓存和数据库的不一致。
  - 3. 当使用只读做存时,如果修改数据库失败了,那么做存中的数据也不会被删除。此时数据库和破存中的数据依旧设持一致。而而其后或每件时,如果最先修改成件,后修改数据库,如果培存修改成功。而数据库给交先反了,那么此时数据库和做存数据就不一数了。如果先修改数据库,用修改破存。也会产生上圆所说的并及场景下的不一致。

我个人总结,只读缓存是格性了一定的性能,优先保证数据保和现存的一数性,它更适合对于一致性要求 比较要高的业务场景。而如果对于数据库和银存一致性要求不高,或者不存在并发修改同一个值的情况, 那么使用填写概序就比较合适,它可以保证更好的访问性能。[14赞]

#### . 可怜大灰狼 2020-10-09 12:19:11

对只读缓存方式的操作,先删redis,再修改db,最后删redis,用双删保证数据一致性。

#### 无道 2020-10-09 07:51:18

老师,我们平时经常将缓存一致性中的Cache Aside模式翻译为旁路缓存,具体为:写是更新数据库删除 缓存,读是miss后读db+回写。

但是专栏里面 "旁路缓存就意味着需要在应用程序中新增缓存逻辑处理的代码"。旁路缓存可以理解为 缓存中数据与db中数据的更新需要我们自己通过代码去实现,而不是由缓存自己实现的。

也就是 cache aside模式与专栏中的旁路缓存指的不是一个东西,这样理解对吗?