19-波动的响应延迟:如何应对变慢的Redis? (下)

你好,我是蒸德物。

上节课,我介绍了判断Redis变慢的两种方法,分别是响应延迟和基线性能。除此之外,我还给你分享了从 Redis的自身命令操作层面转音和解决问题的两种方案。

但是,如果在摔查时,你发现Redis没有执行大量的慢查询命令,也没有同时删除大量过期keys,那么,我 们是不是就来手无策了呢?

当然不是! 我还有很多"锦囊妙计",准备在这节课分享给你呢!

如果上节课的方法不管用,那就说明,你要关注影响性能的其他机制了,也就是文件系统和操作系统。

Redis会持久化保存数据到磁盘,这个过程要依赖文件系统来完成,所以,文件系统将数据写回磁盘的机 制,会直接影响到Redis持久化的效率。而且,在持久化的过程中,Redis也还在接收其他请求,持久化的效 素高低又多条锁则Redis分钟或效的体量。

另一方面,Redis是内存数据库,1947)(由非常频繁,所以,操作系统的内存机制会直接影响到Redis的处理 效率。比如说,如果Redis的内存不够用了,操作系统会自动swap机制,这就会直接指偿Redis。

那么,接下来,我再从这两个层面,继续给你介绍,如何进一步解决Redis变慢的问题。



文件系统: AOF模式

你可能会问, Redis是个内存数据库, 为什么它的性能还和文件系统有关呢?

段在前面讲过,为了保证数据可靠性,Redis会采用AOF日志成RDB快服。其中,AOF日志提供了三种日志 写回顶路: no, everysec、always。这三种写回顶幅依赖文件系统的两个系统调用完成,也就是write和 fourc.

write只要把日志记录写到内核缓冲区,就可以返回了,并不需要等待日志实际写回到磁盘;而fsync需要把 日志记录写回到磁盘后才能返回,时间较长。下面这张表展示了三种写回策略所执行的系统调用。

AOF写回策略	执行的系统调用
no	调用write写日志文件,由操作系统周期性地将日志写回磁盘
everysec	每秒调用一次fsync,将日志写回磁盘
always	每执行一个操作,就调用一次fsync将日志写回磁盘

当写回策略配置为everysec和always时,Redis需要调用fsync把日志写回磁盘。但是,这两种写回策略的 具体执行情况还不太一样。

在使用everysec时,Redis为许表示。此句操作记录,所以,Redis主线程并不需要确保部个操作记录日志都 可回磁盘。而且,fsync的执行时间提供,如果是在Redis主线程中执行fsync,就容易阻塞主线程,所以, 当写图指称配置为evesycet,Redis会使用后台的子线程学步克度tsync的操作。

而对于Alway)而既录记,Redis需要确保每个操作记录日志都写回磁盘,如果用后台子线程异步完成,主线 程就无法及时增加证据个操作是否已经完成了,这就不符合always指略的要求了。所以,always指略并不 使用后台子线程度执行。

另外,在使用AOF目志时,为了避免日志文件不断增大,Redis会执行AOF重写,生成体量锡小的新的AOF 日志文件。AOF重写本身需要的时间很长,也容易阻塞Redis主线程,所以,Redis使用子进程来进行AOF重写。

但是,这里有一个雅在的风险地:AOF重节会对磁盘进行大量の操作,同时,fsync又需要等数数据写到磁 最后才能返回,所以,当AOF重写的压力比较大时,就会导致fsync被阻塞。虽然fsync是由后台子线程负责 执行的,但是,主线程会监控Sync的执行进度。

当主线程使用后台子线程执行了一次fsync,需要再次把新线收的操作记客可圆值应时,如果主线程发现上 一次的fsync还没有执行完。那么它就会阻塞。所以,如果后台子线程执行的fsync频繁阻塞的话(比如ADF 据写品用了大量的磁氯10带宽),主线程也急阻塞,导致ecdetv能变慢。

为了帮助你理解,我再画一张图来展示下在磁盘压力小和压力大的时候,fsync后台子线程和主线程受到的 影响。



好了,说到这里,你已经了解了,由于fsynotick了我我和AOF里写于进程的存在,主心线程一般不会被阻 塞。但是,如果在里写目去时,AOF里写了起程的写入圈比较大,fsync线程也会被阻塞,进而阻塞主线 程,导致返过增加。现在,我来给他许查和解决建议。

首先,你可以检查下Redis解實文件中的appendfsync配置项,该配置项的取值表明了Redis实例使用的是哪 种ADF日表写问**服务**,领下所示:

X) \	**************************************
写回策略	配置项
no	appendfsync no
everysec	appendfsync everysec
always	appendfsync always

如黑AOF写回南略使用了everyaec處always配置,请先确认下业务方对数据可靠性的要求,明确是否需要每一秒或每一个操作都已已志。新的业务方不了解Redis AOF机制,模可能致直接使用效据可靠性最高等级的 由地域sp品置了。其实,在有些质荣 (例如Redis用于缓存),数据丢了还可以从后端数据库中获取,并不需要用品的数据可靠性。

如果业务应用对延迟非常敏感,但同时允许一定量的数据丢失,那么,可以把配置项no-appendfsync-onrewrite设置为ves。如下所示:

```
no-appendfayno-on-rewrite yes
```

这个配置项设置为yes时,表示在AOF重写时,不进行fsynci操作。也就是说,Redis实例把写命令写则内存 后,不调用招台线理进行fsynci操作。就可以直接返回了,当然,如果此时实例发生容闲,就会导致根据 失。反之,如果这个配置项设置为poo(也是数以配置),在AOF重写时,Redis实例仍然会调用后台线程进 行fsynci操作。这就会做实例明末相基。 如果的确需要高性能,同时也需要高可靠数据保证,我建议你考虑**采用高速的固态硬盘作为AOF日志的写入** 设备。

高速區态盛的带宽和并发度比传统的机械硬盛的要高出10倍及以上。在ADF重写和fsync居台线程同时执行 时,固态使量可以提供较为充足的磁盘lO资源,让ADF重写和fsync后台线程的磁盘lO资源竞争减少,从而 经任对存disk的计能影响。

操作系统: swap

如果Redis的AOF日去配置只是no。或者就没有采用AOF模式,那么,还会有什么问题导致性能变慢吗?

接下来,我就再说一个潜在的瓶颈:操作系统的内存swap。

内存swap是操作系统里将内存数据在内存和磁盘间束回换入和换出的机制,涉及到磁盘的读写,所以,一旦触发swap,无论是被换入数据的进程,还是被换出数据的进程,其性能都会受到愤速磁盘读写的影响。

Redis是内存数据库,内存使用量大,如果没有控制好内存的使用量,或者和其他内存需求大的应用一起运行了,就可能受到swap的影响,而导致性能变援。

说到这儿,我想给你分享一个我曾经遇到过的因为swap而导致性能降低的例子。

在正常情况下,我们运行的一个实例完成5000万个GET请求时需要300s。但是,有一次,这个实例完成 5000万GET请求,花了将近4个小时的时间,经过问题复现,我们发现,当时xeds处理请求用了近4小时的 信况下,该实例用在6的根据已经发生了swap。从300s例4个小时,延迟增加了将近48倍,可以看到swap对 性缘治症的严重影响。

那么,什么时候会触发swap呢?

通常,触发swap的原因主要是物理机器内存不足,对于Redis而言,有两种常见的情况:

- · Redis实例自身使用了大量的内存,导致物理机器的可用内存不足;
- 和Redis实例在同一台机器上运行的其他进程,在进行大量的文件读写操作。文件读写本身会占用系统内存,这会导致分配给Redis实例的内存量变少,进而触发Redis发生swap。

针对这个问题,我也给你提供一个解决思路:增加机器的内存或者使用Redis集群。

操作系统本身会在后台记录每个进程的swap使用情况,即有多少数据量发生了swap。你可以先通过下面的 命令查看Redis的进程号,这里是5332。

5 redis-cli info | grep process_id process_id: 5332 然后,进入Redis所在机器的/proc目录下的该进程目录中:

```
$ cd /proc/5332
```

最后,运行下面的命令,查看该Redis进程的使用情况。在这儿,我只截取了部分结果

```
Exit maps | egrep "(Doughtlas)"

Size Sex 18

Size 4 85

Size 4 85

Size 4 85

Size 6 85
```

每一行Size表为的是Redis实例所用的一块内存大小,而Size下方的Swap和它相对应,表示这块Size大小的 内存区级有多少已经按换出到超盘上了。如果这两个值相等,就表示这块内存区域已经完全被换出到超盘 了。

作为内存數据库,Redis本身会使用很多大小不一的内存块,所以,你可以看到有很多Size行,有的很小, 就是4KB、而有的很大,例如442044KB。**不同内存块被批出到组盘上的大小也不一样,**例如刚刚的结果中 的第一个4KB内存块,它下方的Swap也是4KB,这表示这个内存块已经被换出了;另外,462044KB这个内 存驻性被接出了462008KB,兼不奉4462MB.

这里有个重要的地方,我得提醒你一下,当出现百MB,甚至GB级别的swap大小时,就表明,此时,Redis 实例的内存压力很大,很有可能会变慢。所以,swap的大小是持查Redis性能变使是否由swap引起的重要 细紅

一旦发生内存swap,最直接的解决方法就是**增加机器内存**。如果该实例在一个Redis切片集群中,可以增加 Redis集群的实例个数,来分排每个实例服务的数据量,进而减少每个实例所需的内存量。

当然,如果peds返例和其他操作大量文件的程序 (例如数据分析程序) 共享机器,你可以将peds或例迁移 则单独的机器上运行,以满足它的内存需求量。如果该实例正好是Pedss主从集群中的主席,而从库的内存 极大,也可以考虑进行主从对换, 把大内存的从库变成主席,由它来处理客户端请求。

操作系统: 内存大页

除了内存swap,还有一个和内存相关的因素,即内存大页机制(Transparent Huge Page, THP),也会影响Redis性能。

Linux内核从2.6.38开始支持内存大页机制,该机制支持2MB大小的内存页分配,而常规的内存页分配是按 AKR的影響来抽行的

很多人都觉得: "Redis是内存数据库,内存大页不正好可以满足Redis的需求吗?而且在分配相同的内存量时,内存大页还能减少分配次数,不也是对Redis友好吗?"

其实,系统的设计通常是一个取舍过程,我们称之为trade-off。很多机制通常都是优势和劣势并存的。 Redis使用内存大百就是一个典型的例子。

温然内含大河可以给他的电师果内容分配方面的收益。但是,不愿见了。Recelon了提供数据可靠程程证:相 要得数据的协会化保存。这个写入过程由图外的线理执行,所以,此分,Add Et 就是可以被求多户域 写成来。另户周号写像不可是含得这正进合计例文化的数据。在20一过伊中,Reci的效金用用到对复制制 制、也就提供,一旦有数据整础收入,Reds并不全直接《包含中的效据》而是符这些数据得见一句,然 后期进行程况。

如果采用了内存大页,那么,即使客户降源多分修改3008的数据,Redis也需要持页2MB的大页。相反,如 果是常规内存页机制,只用拷贝4KB。两名机比,你可以看到,当客户嘱请求修改或新写入数据较多时,内 存大页机制将导致大量的拷贝。这加金影响Redis正常的访存操作,最终导致性能变慢。

那该怎么办呢?得简单、关闭内存头市、就行了。

首先,我们要先持备下内存大市。方法是: 在Redis实例运行的机器上执行如下命令:

```
cat/sys/kernel/sm/transparent_hugepage/enabled
```

如果执行结果是always,就表明内存大页机制被启动了; 如果是never,就表示,内存大页机制被禁止。

在实际生产环境中部署时,我建议你不要使用内存大页机制,操作也很简单,只需要执行下面的命令就可以 了:

```
echo nover/bys/kernal/ms/transparent_hugepage/enabled
```

小结

这节课,我从文件系统和操作系统两个维度,给你介绍了应对Redis变慢的方法。

为了方便你应用,我给你梳理了一个包含9个检查点的Checklist,希望你在遇到Redis性能变慢时,按照这 些步骤逐一检查,高效地解决问题。

- 1. 获取Redis实例在当前环境下的基线性能。
- 2. 是否用了慢查询命令?如果是的话,就使用其他命令替代慢查询命令,或者把聚合计算命令放在客户端

- 是否对过期key设置了相同的过期时间?对于我量删除的key,可以在每个key的过期时间上加一个随机数。当每回时删除
- 5. Redis AOF配置級別無什么?业务属面是否的确果要这一可靠性級別?如果我们果要高性能,同时也允许数据表先,可以将配置項no-appendfsync-on-rewrite设置为yes。避免AOF重至組5ync使申链盘记费源,导致Redis延迟增加。当然,如果既需要高性能又需要离可靠性,最好使用落2幅高值作为AOF日志的写入虚。
- 6. Redis实例的内存使用是否过大? 发生swap了吗? 如果是的话,就增加机器内容。或者是使用Redis集器,分摊单机Redis前键值对数量和内存压力。同时,要避免出现Redis机器也内容需求大的应用共享机器的偿况。
- 7. 在Redis实例的运行环境中,是否启用了透明大页机制2 如果是的话,直接关闭内存大页机制就行了。 8. 是否运行了Redis主从集群2 如果是的话,把主库实例的数据最大小控制在2-4GB,以免主从复制时、从
- 。 定占担付」「Redustの条件・知本定の場合、配工件条例が30分割へがはおけて"Rode、以光工外を例の)」 库因加敏大的RDB文件而阻塞。 9. 最否使用了多核CPUENIMA智料的相談協行Redis空例? 使用多核CPUBt, 可以給Redis空例係定物理
- 9. 是否使用了多核CPU或NUMA架构的机器可引Redis实例,使用多核CPU的,可以指Redis实例像是物理 核;使用NUMA架构时,注意把Redis实例和网络中断处理程序运行在同一个CPU Socket上。

实际上,影响系统性能的因素还有很多,这两节课给你讲的都是应对最常见问题的解决方案。

如果你遇到了一些移輪等。但不要慌,我再给你分享一个小技巧: 仔细检查下有没有協人的 "邻居",具体点说,就是Redis先许的新起上有没有一些发他占内存。磁盘(N和网络)的程序,比如说数据库程序或者数据来程序。从是有约击,提供设计模型

为了保证Redis高性能,我们需要给Redis充足的计算、内存和IO资源,给它提供一个"安静"的环境。

毎课一问

这两节课,我向你介绍了系统性定位、排查和解决Redis变慢的方法。所以,我想请你聊一聊,你遇到过 Redis变情的情况吗?如果有的话,你是怎么就涂的呢?

欢迎你在留言区分享一下自己的经验,如果觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎分享给你的朋友或同事, 我们下节课见。

精选留言:

- Kaito 2020-09-21 00:06:01
- 关于如何分析、排查、解决Redis变慢问题, 我总结的checklist如下:
- 1、使用复杂度过高的命令(例如SORT/SUION/ZUNIONSTORE/KEYS),或一次查询全量数据(例如LR ANGE key 0 N,但N很大)
- 分析: a) 查看slowlog是否存在这些命令 b) Redis进程CPU使用率是否飙升(聚合运算命令导致)
- 解决: a) 不使用复杂度过高的命令,或用其他方式代替实现(放在客户端做)b) 数据尽量分裁查询(LR ANGE key 0 N,建议N<=100,查询全量数据建议使用HSCAN/SSCAN/ZSCAN)
- 2、操作bigkey

分析: a) slowlog出现很多SET/DELETE变慢命令(bigkey分配内存和释放内存变慢) b) 使用redis-cli -h Shost -p Sport --bigkeys扫描出很多bigkey

解决: a) 优化业务,避免存储bigkev b) Redis 4.0+可开启lazy-free机制

3、大量kev集中过期

分析: a) 业务使用EXPIREAT/PEXPIREAT命令 b) Redis info中的expired_keys指标短期突增

解决:a) 优化业务,过期增加随机时间,把时间打散,减轻删除过期key的压力 b) 运维层面,监控expire d keys耕株,有招票突地及时报警转查

4. Redis内存达到maxmemory

分析:a) 实例内存达到maxmemory,且写入量大,淘汰key压力变大 b) Redis info中的evicted_keys指标短期突增

解决:a) 业务层面,根据情况调整淘汰策略《插机比LRU快》 b) 运维层面,监控evicted_keys指标,有短期实增及时接管 c) 集群扩容。多个实例减轻淘汰key的压力

5、大量短连接请求

分析: Redis处理大量短连接请求, TCP三次握手和四次挥手也会增加耗时

解决: 使用长连接操作Redis

6、生成RDB和AOF重写fork耗时严重

分析: a) Redis变慢只发生在生成RDB和AOF重写期间 b) 实例占用内存超大,fork拷贝内存页表越久 c) R edis info中latest fork usec耗时变长

解決: 3) 实例尽量小b) Redis尽量部署在物理机上c) 优化备份策略 (例如低峰期备份) d) 合理配置replbacklog和slave client-output-buffer-limit, 避免主从全量同步 e) 视情况考虑关闭AOF f) 监控latest_fork use_解制是否变长

7、AOF使用awalys机制

分析:磁盘IO负载变高

解决: a) 使用everysec机制 b) 丢失数据不敏感的业务不开启AOF

8. 使用Swap

分析: a) 所有请求全部开始变慢 b) slowlog大量慢日志 c) 查看Redis进程是否使用到了Swap

解决; a) 增加机器内存 b) 集群扩容 c) Swap使用时监控报警

9、进程绑定CPU不合理

分析: a) Redis进程只绑定一个CPU逻辑核 b) NUMA架构下,网络中断处理程序和Redis进程没有绑定在 同一个Socket下

解决: a) Redis讲程绑定多个CPU逻辑核 b) 网络中断处理程序和Redis讲程绑定在同一个Socket下

10 开启透明卡而机制

分析: 生成RDB和AOF重写期间, 主结释处理写请求耗时变长 (拷贝内存副本耗时变长)

解决: 关闭诱胆大而机制

11、网卡负载过高

分析: a) TCP/IP层延迟变大,丢包重传变多 b) 是否存在流量过大的实例占满带宽

解决: a) 机器网络资源监控,负载过高及时报警 b) 提前规划部署策略,访问量大的实例隔离部署

总之,Redis的性能与CPU、内存、网络、概需都息息相关,任何一处发生问题,都会影响到Redis的性能

主要涉及到的包括业多使用品面和通信层面:业务人员需要了解Redis基本的运行原理,使用合理的命令、规程的ipkell专和原理中文地创意。运输后需要DBA提前规划好是粤景路,预留足够的资源。同时做好监控,这样当场性问题多。能够为世发现并尽处处理。[27費]

《子华宝宝師研讨》 2020-09-21 09:58:01

echo never /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled 这个是不是得改成 echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled 这样? (3體)

yeek 2020-09-21 08:59:03
 如果redis是独立部署,那么当内存不足时,淘汰策略和操作系统的swap机制哪个会优先执行?

曾遇到过线上触发内存淘汰的场景,并未观察当时的swap情况,感谢老师的建议[1赞]

东 2020-09-21 08:33:40

"8.是否运行了 Redis 主从集解2 如果是的话,把主席实例的数据量大小控制在 2-4GB,以免主从复制时,从库因加载大的 RDB 文件而阻塞。"这个2-4G的经验值和主库的内存大小无关吗?比如主从库内存都是64G,这个主库数据量准然是2-4G7 [2赞]

• 云学 2020-09-21 23:35:33

除了绑定cpu也可以提升redis进程静态优先级,得到更多cpu调度

土豆白菜 2020-09-21 21:13:04
 老師会讲布路讨測器以2

• tt 2020-09-21 09:56:17

可以再仔细分析一下,在虚拟机上部署REDIS实例时,由于虚拟化软件本身的内存管理算法导致的SWAP

• yeek 2020-09-21 08:51:01

当主线程使用后台子线程执行了一次 fsync,需要再次把新接收的操作记录写回磁盘时,如果主线程发现 上一次的 fsync 还没有执行旁。那么它被急相塞。所以,如果后台子线程执行的 fsync 频繁用源的话(比 以 AOF 第5 — BT 大量的磁盘 10 一零页),主线程会图集,等段 Redis 性能变更

这段没懂,redis主线程和后台子线程之间有状态通信吗?主线程调用fsync对子线程暂言是任务队列的方式还是同步调用的方式? 我去看看酒品卵……