20-删除数据后,为什么内存占用率还是很高?

你好、我是慈德钦。

在使用Redis时,我们经常会遇到这样一个问题:明明做了数据删除,数据量已经不大了,为什么使用top命 令套看时,还会发现Redis与用了很多内容呢?

实际上,这是因为,当数据删除后,Redis释放的内存空间会由内存分配器管理,并不会立即返回给操作系统。所以,操作系统仍然会记录着给Redis分配了大量内存。

但是,这往往会伸随一个潜在的风险点:Redis释放的内容空间可能并不是连续的,那么,这些不连续的内 存空间侵机可能处于一种问题的状态。这就会导致一个问题:原为内空间空间,Redis和无法用来保存数据,不仅变减少Redis能够写形保存的数据量,还没体低标。disabrid最初的成本回脚率。

打个形象的比喻。我们可以把Recdis的内存空间比作高铁上的车周座位数。如常高铁的车周座位数很多,但 适近的乘客就是少,那么,高铁路行一次的效率后,成本高、性价比较会降低,Redis也是一样,如果你正 好趣用了一台16GB内内的三土机运行内Adds,与是却只保存了8GB的数据,那么,你相用这台三土机的成本 因展布也会做任一举。这个结果需要不知机量要价。

所以,这节课,我就和你到到Redu的内存空间存储效率问题,探索一下,为什么数据已经删除了,但内存 却闲置着没有用,以及相应的解决方案。

什么是内存碎片?

通常情况下,内存空间闲置,往往是因为操作系统发生了较为严重的内存碎片。那么,什么是内存碎片呢?

为了方便你理解,我还是借助高铁的车厢座位来进行解释。假设一个车厢的座位总共有60个,现在已经卖了 57张票,你起2个小伙伴要要是高张出门旅行,别好需要三张票。不过,你们想要座在一起,这样可以在路 上聊天。但是,在选座位封,你们却发现,已经买不到连续的座位了。于是,你们只好换了一趟车。这样一 来,你们需要变变出行时间。而且这路车就觉置了三个倍位。

其实,这插车的空座位是和你们的人数相匹配的,只是这些空座位是分散的,如下图所示;



我们可以把这些分的空室也叫说"连脚壁"(594°, 知道了这一点。接有系统的内容势外就很容易理解 7、虽然指标系统的资金内存空间分量影响。 他是,范用申请的是一块连续地址空间的科学书,但在剩余的 内空间中,没有大小为优争的命事的等价了,那么,这些剩余空间就是内存特片(比如上图中的"空间2 字节"和"空间1字节"对"建设体的特片)。

那么,Redis中的內存碎片是什么原因导致的呢?接下来,我带你来具体看一看。我们只有了解了内存碎片 的成因,才能对能下药,把Redis占用的内存空间充分利用起来,增加存储的数据量。

内存碎片是如何形成的?

其实,内存碎片的形成有内因和外因两个层面的原因。简单来说,内因是操作系统的内存分配机制,外因是 Redis的色戴特征。

内因: 内存分配器的分配策略

内存分配器的分配策略就决定了操作系统无法做到"按索分配"。这是因为,内存分配器一般是按固定大小 来分配内存,而不是完全按照应用程序申请的内存空间大小给程序分配。

Redis可以使用libc、jemalloc、tcmalloc多种内存分配器来分配内存,默认使用jemalloc。接下来,我就 以jemalloc为例,来具体解释一下。其他分配器也存在类似的问题。

jemalloc的分配策略之一,是按照一系列固定的大小划分内存空间,例如8字节、16字节、32字节、48字 节,…, 2/8B、4KB、8KB等。当程序申请的内存最接近某个固定值时,jemalloc会结它分配相应大小的空 细。

这样的分配对抗本身是为了减少分配次数。例如,Redis申请一个20字节的空间简序数据,jemalloc就会分 起32字节,此时,如果应用还要写入10字节的数据,Redis就不用再向操作系统申请空间了,因为刚才分配 的32字节已经每用了。这就准备了一次分配键作。

但是,如果Redis每次向分配器申请的内存空间大小不一样,这种分配方式就会有形成碎片的风险,而这正

外因:键值对大小不一样和删改操作

Redis通常作为共用的概存系统或键值数据库对外提供服务,所以,不则业务应用的数据都可能保存在Redis 中,这就会带来不同大小的键值对。这样一来,Redis申请内存空间分配时,本身就会有大小不一的空间需 求。这据第一个外园。

但是咱们刚刚讲过,内存分配器只能按固定大小分配内存,所以,分配的内存空间一般都会比申请的空间大一些,不会完全一致,这本身就会造成一定的调片,降低内存空间存储效率。

比如说,应用A保存6字节数据,jemalloc按分配策略分配8字节。如果应用A不再保存新数据,那么,这里 多出来的2字节空间就是内存碎片了,如下图所示:



第二个外别是,这些唯值对会被使改和删除。这会导致空间的扩影和释放。具体来说,一方面,如果他改后 的唯值对复大或变小了,就需要占用额外的空间或者解放不用的空间。另一方面,删除的键值对就不再需要 内存空间了,此时,就会把空间将放出来,形成空间空间。

我画了下面这张图来帮助你理解。



接了1个字书,这个1字书的内存空间就空出来了。紧键着,应用A模模了靠端,从3字节变成了4字书。为了 保持A效益的空间连往社,操作系统权需要品色的高端内可到的空间,比如用其似的拥挤在的空间中。此 约,应用C和DO型的排除了2字节31字节50字的线,是个内容全点上处分别也见了7字和12字节6空间 片。如果由用柜每一个3字节的连续空间,显然是不能得到洞足的。因为,虽然空间总量够,但却是将外 空间,并不是连续的

好了,到这里,我们就知道了造成内存碎片的内外因素,其中,内存分配器策略是内因,而Redis的负载属 干外因,包括了大小不一的键值对和键值对修改删除带来的内存空间变化。

大量内存碎片的存在,会造成Redis的内存实际利用率变低,接下来,我们就要来解决这个问题了。不过, 在解决问题前,我们要先判断Redis运行过程中是否存在内存碎片。

如何判断是否有内存碎片?

Redis是内存数据库,内存利用率的高低直接关系到Redis运行效率的高低。为了让用户能监控到实时的内存 使用情况。Redis自身提供了INFO命令。可以用来客询内存使用的详细信息、命令如下:

```
INFO memory
# Memory
used_memory:1073741736
used_memory_human:1024.00M
```

```
-
mex_fragmentation_ratio:1.86
```

这里有一个mem_fragmentation_ratio的指标,它表示的就是Redis当前的内存碎片率。那么,这个碎片率 是怎么计算的呢?其实,就是上面的命令中的两个指标used_memory_rss和used_memory相除的结果。

mem_fragmentation_ratio = used_memory_rss/ used_memory

used memory res human:1 866

used_memory_rss是操作系统实际分配给Redis的物理内存空间,是面就包含了碎片;而used_memory是 Redis为了保存数据实际申请使用的空间。

我简单举个例子。例如,Redis申请使用了100字节(used_memory),操作系统实际分配了128字节 (used_memory_rss),此时,mem_fragmentation_ratio就是1.28。

那么,知道了这个指标,我们该如何使用呢? 在这儿,我提供一些经验阈值:

- mem_fragmentation_ratio 大于1個小于1.5。这种情况是合理的。这是因为,刚才我介绍的那些因素是单位避免的。
 是有人为因的存分的程度一定要使用的,分配预略都是通用的,不会轻易修改;而外因由Bothio 由原本性、中干半期的、担心、在内立或或抽中指军等的。
- mem_fragmentation_ratio 大于 1.5。这表明内存碎片率已经超过了50%。一般情况下,这个时候, 我们就需要采取一些措施来降低内存碎片率了。

如何清理内存碎片?

当Redis发生内存碎片后,一个"简单粗暴"的方法就是**重启Redis实例**。当然,这并不是一个"优雅"的 方法,毕竟,重启Redis会带来两个后果:

- · 如果Redis中的数据没有持久化,那么,数据就会丢失;
- 即使Redis数据持久化了,我们还需要通过AOF或RDB进行恢复,恢复时长取决于AOF或RDB的大小,如 果只有一个Redis常例。恢复阶段无法提供联系。

所以,还有什么其他好办法吗?

幸运的是,从4.0-RC3版本以后,Redis自身提供了一种内存碎片自动清理的方法,我们先来看这个方法的基本和制。

内存碎片清理,简单来说,就是"搬家让位,合并空间"。

我还以刚才的高铁车厢选座为例,来解释一下。你和小伙伴不想耽误时间,所以直接买了座位不在一起的三 张票。但是,上车后,你和小伙伴通过和别人调换座位,又坐到了一起。

THE RESEARCH CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO

时,操作系统就会把数据拷贝到别处。此时,数据拷贝需要能把这些数据原来占用的空间都空出来,把原本 不连续的内存空间变成连续的空间。否则,如果数据拷贝后,并没有形成连续的内存空间,这就不能算是消 理了。

我而一张图来解释一下。



在进行時片清單局。这我10岁平的空间中分别有1个2字节和1个1字节的空间空间,只是这两个空间并不连 练。操作系统作清理电片时,会先把应用的的数据报贝到2字节的空间空间中,并释放印纸先后占的空间。然 后,再把印的数据贝贝则回来的空间中。这样一来,这段10字节空间的最后三个字节就是一块连续空间 了。 粉瓷里,每件清重结束。

不过,展社主命处:**將片海理基件代价**的,排片系统需要即多处据据非对则能位置,把每有空间转放 来,这会需求明明末期。因为中心信息电影性。在数据界均可,在60公共签卷,这就要安心已长光起的处 環境來,性能就合降低。而且,有的时候,数据将贝廷需要注意顺序,就像别别说的清理外奇异的内容并 操作系统需要先转到的,并将放印的空间后,才能将贝品。这种对排序性的要求。会进一步增加Reds的等特 时间。 另类性能够好

那么,有什么办法可以尽量缓解这个问题吗?这就要理想,Redis专门为自动内存碎片清理功机制设置的参 数了。我们可以通过设置参数,来控制附片清理的开始和结束时机,以及占用的CPU比例,从而减少碎片清 理对Redis.a.母:或多处理的作业解析。

首先,Redis需要启用自动内存碎片清理,可以把activedefrag配置项设置为yes,命令如下:

config set activedefrag yes

这个命令只是启用了自动清理功能,但是,具体什么智能清理,会受到下面这两个参数的控制。这两个参数 分别设置了敝发内存清理的一个条件,如果同时满足这两个条件,就开始清理。在清理的过程中,只要有一 个条件不满足了,数停止自动消息。 active-defrag-threshold-lower 10:表示内存碎片空间占操作系统分配给Redis的总空间比例达到10% 时,开始清理。

为了尽可能减少碎片清理对Redu正常清束处理的影响。自动内容碎片清理功能在执行时,还会监控清理操作占用的CPU时间,而且还设置了两个参数,分别用于控制清理操作占用的CPU时间比例的上、下限,既保证清理工作能正常进行,又避免了降低Redis性能。这两个参数具体如下:

- active-defrag-cycle-min 25:表示自动清理过程所用CPU时间的比例不低于25%。保证清理能正常开展;
- active-defrag-cycle-max 75:表示自动清理过程所用CPU时间的比例不离于75%,一旦超过,就停止清理,从而避免在清理时,大量的内存拷贝阻塞Redis,导致端边证3分离。

自动内存料片满理机制在控制树片清理局所的机上,既产近了解片的空间占比、对Redis内存使用效率的 影响,还考虑了清理机制本身的CPU时间占比、对Redis性重的影响。而且,清理机制还提供了4个参数,让 我们可以根据实际应用中的数据量需求和性影響求现法使用,接收例在实践中好好地把这个机制用起来。

小结

这节课,我和你一起了解了Redis的内存空间效率问题,这里面的一个关键技术点就是要识别和处理内存碎片。简单来说,就是"三个"

- info memory命令是一个好工具,可以帮助你查看碎片率的情况;
- 碎片率阈值是一个好经验,可以帮忙你有效地判断是否要进行碎片清理了;
- 内存碎片自动清理是一个好方法,可以避免因为碎片导致Redis的内存实际利用率降低,提升成本收益率。

内存磁片并不可怕。我们要做的就是了解它、重视它、并借用高效的方法解决它。

最后,我再给你提供一个小船士:内存每片自动清理涉及内存拷贝,这对Redis而言,是个著在的风险。如 案你在实践过程中遇到Redis性能变慢,记得通过日志看下是否正在进行碎片清理。如果Redis的确正在清理 碎片,那么,我建议你哪小Active defrag-cycle-max的偏,以减轻时正常请求处理的影响。

每课一问

按照惯例,我给你提一个小问题。在这节课中,我提到,可以使用mem_fragmentation_ratio来判断Redis 当前的内存碎片率是否严重,我给出的经验阈值都是大于1的。那么,我想请你来聊一聊,如果

mem_fragmentation_ratio小于1了,Redis的内存使用是什么情况呢?会对Redis的性能和内存空间利用率 造成什么影响呢?

欢迎你在留言区写下你的思考和答案,和我一起交流讨论,如果觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎分享 给你的朋友或同事,我们下节课见。

精选留言:

Kaito 2020-09-23 00:08:55
如果 mem_fragmentation_ratio 小于 1 了,Redis 的内存使用是什么情况呢? 会对 Redis 的性能和内存
 The Company of the Co

mem_fragmentation_ration/于1,说明used_memory_rss/外于Jused_memory,这意味着操作系统分 起始Redis起度的物理内存,更小于Redis近期存储就是的内存,也就是说Redis说有足够的物理内存可以 使用了,这会导致Redis一部分内存数据会被换到Swap中,之后当Redis访问Swap中的数据句,延迟会 专大、特本下降。

通过这篇文章了解到,Redis在进行内存碎片整理时,由于是主线程操作的,所以这块也是一个影响Redis 性能的风险占。

其中active-defrag-ignore-bytes和active-defrag-threshold-lower参数主要用于它形式到什么周值后开始 碎片整理,如果配置的原片大小和焊片率在可接受的范围内,那么Redis不会进行碎片整理,也就不会对 Redis字生性影響的。

而达到设定阈值开始简片整理后,active-defrag-cycle-mjartlactive-defrag-cycle-max参数则用来控制在 这期间,Redis主线程资源使用的上下限,这个需要根据设片整理的时间、Redis的响应延迟进行权制。合 理配置。

我个人认为,应该优先保证Redis性服务量不受影响,让碎片整理期间的资源消耗控制在稳定的范围内, 并尽量缩短序片整理的时间。 [34號]

- test 2020-09-23 08-81-50 mem_fragmentation_ration\rf +1, 说明redisn存不够用了, 挨了一部分到swap中, 会严重影响性能。[7階]
- 可怜大灰狼 2020-09-23 11:43:18
 老师您好、4.0-RC3 版本之前没有自动清理,是不是只能重启服务? [1號]
- 青青子衿 2020-09-23 09:02:06
 这篇写的很好,感觉受益不小[1赞]
- 小表 2020-09-24 22:33:16 为什么不说下内存整理具体是怎么实现的? jemalloc应该不能控制,那到底怎么处理?

。 明度2020-09-24 1842-215 实病案例,使68-cluster三圭三从,检查所有节点的内存碎片率均小于1,在0.7-0.9之间,used_memory 基本每个节点都只有12m左右,但是检查swap确认是没有虚拟内存交换的,不知道这种情况作例解释? 一百分周期日

yeek 2020-09-23 08:59:52
 小干的话,应该是发生了内在到磁像的swao闸,这个影响就很大了,swao的数据访问效率会严重降低