
Curvas ROC y PR

Aprendizaje Automático



Dr. Luis Eduardo Falcón Morales ITESM Campus Guadalajara



Exactitud

falsas alarmas


De los resultados de la matriz de confusión, definimos ahora la exactitud de manera más formal:

Exactitud o tasa de éxito:

$$exactitud = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

Tasa de error, es decir, tasa de clases mal clasificadas:


$$\frac{tasa\ de}{error} = 1 - exactitud$$



A la *exactitud* algunos autores también la llaman *precisión*, término que no usaremos en este curso para evitar confusión con el término definido más adelante.

Sensibilidad (Recall) y 1 – Especificidad

Estas métricas ayudan a dar un buen seguimiento de los verdaderos positivos y verdaderos negativos, estén estos bien o mal clasificados por nuestro estimador.



Sensibilidad (recall)

$$sensibilidad = \frac{VP}{VP + FN}$$
(recall)

Tasa de verdaderos positivos, con respecto a todos los positivos reales

Nos da la proporción de los positivos reales que están bien clasificados.

1 – Especificidad (specificity)

$$1 - especificidad = \frac{FP}{VN + FP}$$

Tasa de falsos positivos, con respecto a todos los negativos reales.

tasa de verdaderos negativos: $especificidad = \frac{VN}{VN+FP}$

exhaustividad = sensibilidad = recall

NOTA: Ambas métricas están entre 0 y 1. Se usarán para generar la curva ROC.

Precisión y Exhaustividad

Nos dan una medida sobre qué tan relevante son los resultados dados por un modelo.

Precisión (precision)

$$precision = \frac{VP}{VP + FP}$$

Tasa de predicciones positivas.

Cuando un modelo predice una clase positiva, ¿qué porcentaje de acierto hay en ello?

Y definimos la tasa de falsas alarmas:

$$1 - precisión$$

Sensibilidad (recall)


$$sensibilidad = \frac{VP}{VP + FN}$$
(recall)

Tasa de verdaderos positivos. Es decir, ¿qué porcentaje de los elementos de la clase positiva real son pronosticados correctamente?


Observa que:

exhaustividad = sensibilidad = recall

NOTA: Ambas métricas están entre 0 y 1. Se usarán para generar la curva PR.



$$\frac{1}{f1score} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{precision} + \frac{1}{recall} \right)$$



El reporte estándar que trae Python:


$$precision = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$\frac{sensibilidad}{(recall)} = \frac{VP}{VP + FN}$$

exhaustividad = sensibilidad = recall

Curva ROC / AUC (Característica Operativa del Receptor / Área Bajo la Curva)

- La curva ROC nos proporciona una representación gráfica de la (1 – especificidad) contra la sensibilidad.
- También podemos decir que es la representación gráfica de la tasa de falsos positivos contra la tasa de verdaderos positivos.
- Se puede interpretar como una relación de Costo-Beneficio, ya que se busca encontrar un balance adecuado entre la tasa de falsos positivos (costo), frente a la tasa de verdaderos positivos (beneficio).






$$especificidad = \frac{VN}{FP + VN}$$


$$1 - especificidad = \frac{FP}{FP + VN}$$

$$sensibilidad = \frac{VP}{VP + FN}$$

exhaustividad = sensibilidad = recall


 Las curvas ROC tratan de incrementar la tasa de verdaderos positivos, disminuyendo la tasa de falsos positivos.






Mientras más distante esté del clasificador de no determinación (clasificador completamente aleatorio), se tiene un mejor desempeño del modelo.

Curva ROC / Análisis ROC / Espacio ROC / Área AUC



- El análisis ROC a través de las gráficas en el llamado espacio ROC nos permite comparar el desempeño de diferentes modelos.
- AUC: área bajo la curva. Medida del desempeño del modelo dada por el valor del área entre el clasificador completamente aleatorio y la curva de prueba.
- El AUC toma valores entre 0.5 (no discrimina) y
 1 (discrimina de manera excelente).

Clases Desbalanceadas - Igualmente Importantes FN y FP < métrica G-mean>



Sensibilidad (recall)

$$sensibilidad = \frac{VP}{VP + FN}$$

Tasa de verdaderos positivos

Especificidad (specificity)

$$especificidad = \frac{VN}{VN + FP}$$

Tasa de verdaderos negativos

$$G\text{-}mean = \sqrt{Recall} \times Specificity$$

Media geométrica de sensibilidad y especificidad: un valor bajo en cualquier de los dos, implica un valor bajo para G-mean.

 $0 \le G$ -mean ≤ 1

Si las clases son no balanceadas, al menos un 80%-20% aproximadamente, conviene usar la métrica *G-mean* en lugar del *accuracy*. Esta métrica es independiente de la distribución de los casos entre clases.


Métricas de Desempeño

Exactitud o tasa de éxito:

$$exactitud = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

Precisión (precision)

$$precision = \frac{VP}{VP + FP}$$



Métrica G-mean

$$G\text{-}mean = \sqrt{recall \times especific idad}$$

Especificidad (specificity)

$$especificidad = \frac{VN}{VN + FP}$$

Valor F

$$f1$$
 -score =
$$\frac{2VP}{2VP + FP + FN}$$

Exhaustividad / Sensibilidad (recall / sensitivity)

$$\frac{exhaustividad}{(recall)} = \frac{VP}{VP + FN}$$

Curva PR (precision – recall)

- En los casos de clases desbalanceadas, la curva ROC no es lo más adecuado ya que generalmente proporciona resultados demasiado optimistas.
- Mientras mayor desbalanceadas estén las clases, mayor el sesgo que pueda tener la curva ROC debido a la poca cantidad de datos de la clase positiva.
- La alternativa para clases muy desbalanceadas es la gráfica de la curva PR.

$$precision = \frac{VP}{VP + FP}$$

Tasa de predicciones positivas


$$sensibilidad = \frac{VP}{VP + FN}$$

Tasa de verdaderos positivos


Sensibilidad=Exhaustividad=Recall



VP + FN









curva ROC vs curva PR

ROC: Receiver Operating Characteristic

PR: Precision - Recall




Se centra en la clase minoritaria.



0.2

0.0



tasa de Falsos Positivos (FP: 1 - especificidad)

1-especificidad

0.6


8.0

1.0

0.4

Curva ROC:

$$\frac{FP}{FP + VN}$$



tasa de Verdaderos Positivos

(VP:sensibilidad=recall)

$$\frac{VP}{VP + FN}$$