Documento: Resumen Extendido y Ejemplos Detallados de Ejercicios de Direccionamiento IP

1. Introducción a las Direcciones IP

• ¿Qué es una Dirección IP?

- Una dirección IP es un número de 32 bits que identifica de manera única un dispositivo en una red.
- Se representa en formato decimal punteado, con 4 octetos separados por puntos (ej., 192.168.1.1).

Clases de Direcciones IP

- Las direcciones IP se dividen en clases (A, B, C, D, E) para facilitar la asignación y administración.
- Cada clase tiene una estructura diferente que determina qué parte de la dirección identifica la red y qué parte identifica el host.
- Clase A: Primer bit es 0.
- Clase B: Los dos primeros bits son 10.
- Clase C: Los tres primeros bits son 110. [cite: 25, 26]

2. Máscaras de Subred

• ¿Qué es una Máscara de Subred?

- Una máscara de subred es una secuencia de 32 bits que se utiliza para dividir una dirección IP en la parte de red y la parte de host. [cite: 24, 620, 621]
- Los bits a 1 en la máscara indican la parte de la dirección IP que corresponde a la red, y los bits a
 0 indican la parte que corresponde al host. [cite: 25, 622, 623]

Máscaras por Defecto

- o Cada clase de dirección IP tiene una máscara de subred por defecto:
 - Clase A: 255.0.0.0
 - Clase B: 255.255.0.0
 - Clase C: 255.255.255.0 [cite: 27]

3. Subredes

• ¿Qué es Subredding?

- Subredding es el proceso de dividir una red IP en subredes más pequeñas. [cite: 128, 129, 130]
- Se logra "tomando prestados" bits de la parte del host de la dirección IP y utilizándolos para la parte de subred.

Cálculos de Subredes

Número de Subredes: 2^número de bits prestados

• **Número de Hosts por Subred**: 2^número de bits de host disponibles - 2 (restamos la dirección de red y la de broadcast) [cite: 83, 131, 183, 184, 185, 186, 187]

4. Bits en Subredes y Hosts

• Bits Prestados:

- Son los bits que se toman de la parte del host para crear subredes.
- o Cada bit prestado duplica el número de subredes disponibles (2^bits prestados). [cite: 81, 82]

Bits de Host:

- o Son los bits que quedan en la parte del host después de prestar bits para subredes.
- Determinan el número de direcciones IP disponibles para los hosts en cada subred (2^bits de host - 2). (Se restan 2 para la dirección de red y broadcast). [cite: 83, 131]

5. Cálculos Clave

- **Dirección de Red**: Se obtiene realizando una operación AND bit a bit entre la dirección IP y la máscara de subred. [cite: 27, 622, 623]
- **Dirección de Broadcast**: Es la última dirección IP en una subred, con la parte de host todos los bits a 1. [cite: 25]
- Rango de Direcciones IP Válidas: Las direcciones IP válidas para los hosts están entre la dirección de red + 1 y la dirección de broadcast 1.

6. Operación AND Bit a Bit

- La operación AND bit a bit compara cada bit de la dirección IP con el correspondiente bit de la máscara de subred.
- Si ambos bits son 1, el resultado es 1; de lo contrario, el resultado es 0.
 - o Ejemplo:
 - IP: 11000000.10101000.00001010.00001010 (192.168.10.10)

 - Resultado: 11000000.10101000.00001010.00000000 (192.168.10.0) (Dirección de Red) [cite: 24, 25, 27, 6]

7. Conversión Binario - Decimal y Decimal - Binario

• Decimal a Binario:

- 1. Dividir el número decimal entre 2.
- 2. Anotar el residuo (0 o 1).
- 3. Continuar dividiendo el cociente entre 2 hasta que el cociente sea 0.
- 4. Leer los residuos en orden inverso para obtener el número binario.
 - Ejemplo: 55 a binario
 - 55 / 2 = 27, residuo 1
 - 27 / 2 = 13, residuo 1
 - 13 / 2 = 6, residuo 1
 - \bullet 6 / 2 = 3, residuo 0
 - 3 / 2 = 1, residuo 1

- 1 / 2 = 0, residuo 1
- Binario: 110111

Binario a Decimal:

- 1. Asignar un valor posicional a cada bit, comenzando desde la derecha con 2^0, luego 2^1, 2^2, etc.
- 2. Multiplicar el valor de cada bit (0 o 1) por su valor posicional.
- 3. Sumar los resultados.
 - Ejemplo: 110111 a decimal
 - 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 55 [cite: 611, 612, 613, 614, 615]

8. Ejemplos de Ejercicios Detallados

Ejercicio 1: Identificación de Clase, Dirección de Red, Broadcast, etc.

• **Enunciado**: Dada la dirección IP 216.14.55.137, determina la clase, máscara por defecto, dirección de red, parte del host y dirección de broadcast. [cite: 22, 23, 24]

Solución:

1. Clase:

- Pasamos la IP a binario: 11011000.00001110.00110111.10001001
- Los primeros bits son 110, por lo tanto, es Clase C. [cite: 25, 26]
- Lógica: La Clase C se identifica porque los tres primeros bits son 110.

2. Máscara por Defecto:

- Clase C usa los 3 primeros octetos para la red, entonces la máscara es:
 1111111111111111111111111100000000
- En decimal: 255.255.255.0 [cite: 27]
- Lógica: La máscara por defecto de Clase C es 255.255.255.0, lo que significa que los primeros tres octetos identifican la red.

3. Dirección de Red:

- Se calcula haciendo AND entre la IP y la máscara, o poniendo la parte de host a 0: 11011000.00001110.00110111.00000000
- En decimal: 216.14.55.0 [cite: 27]
- *Lógica*: La dirección de red se obtiene al poner todos los bits de host en 0.

4. Parte del Host:

- Es el último octeto en Clase C: 10001001
- En decimal: 137 [cite: 6]
- Lógica: En Clase C, el último octeto identifica al host dentro de la red.

5. Dirección de Broadcast:

- Se obtiene poniendo la parte del host a 1: 11011000.00001110.00110111.11111111 [cite: 25, 28]
- En decimal: 216.14.55.255
- Lógica: La dirección de broadcast se obtiene al poner todos los bits de host en 1.

Ejercicio 2: Subredding Básico

• **Enunciado**: Dada la red 192.168.1.0/24, divídela en subredes utilizando la máscara 255.255.255.224. Determina cuántas subredes y hosts por subred se crean. [cite: 75, 76]

• Solución:

1. Bits Prestados:

- Comparando con la máscara por defecto (255.255.255.0 o /24), vemos que se tomaron 3 bits para subredes.
- Lógica: Se cuentan los bits adicionales a 1 en la nueva máscara respecto a la máscara por defecto.

2. Número de Subredes:

- 2^3 = 8 subredes [cite: 81, 82]
- Lógica: Cada bit prestado duplica el número de subredes.

3. Hosts por Subred:

- Quedan 5 bits para host.
- 2^5 2 = 32 2 = 30 hosts por subred (se resta 2 por la dirección de red y broadcast).
 [cite: 83]
- Lógica: Los bits restantes determinan cuántos hosts pueden existir en cada subred. Se restan 2 direcciones (red y broadcast) que no se pueden asignar a hosts.

4. Subredes Disponibles:

- 192.168.1.0, 192.168.1.32, 192.168.1.64, 192.168.1.96, 192.168.1.128, 192.168.1.160, 192.168.1.192, 192.168.1.224 [cite: 83, 84, 85, 87]
- Lógica: Las subredes se calculan incrementando el último octeto en saltos del valor del cuarto octeto de la máscara (224), en este caso de 32 en 32.

Ejercicio 3: Subredding Avanzado

• **Enunciado**: Dada la red 172.20.0.0, crea al menos 3 subredes y completa la tabla con la información de cada subred (IP de subred, rango de IPs, broadcast). [cite: 152, 153]

• Solución:

1. Clase:

- 172.20.0.0 es Clase B. [cite: 152, 153]
- Lógica: La Clase B se identifica porque los dos primeros bits son 10.

2. Máscara:

- Para crear al menos 3 subredes, necesitamos 2 bits (2^2 = 4).
- Máscara: 255.255.192.0 o /18 (tomamos 2 bits del tercer octeto) [cite: 153, 154]
- Lógica: Se determina cuántos bits se necesitan para el número requerido de subredes.

3. Hosts por Subred:

- Quedan 14 bits para hosts (16 en el tercer y cuarto octeto, menos los 2 prestados).
- 2^14 2 = 16382 hosts por subred. [cite: 154]
- Lógica: Se calcula el número de hosts disponibles con los bits restantes.

4. Subredes:

Subred IP subred Rango de IPs Broadcast

Subred	IP subred	Rango de IPs	Broadcast
1	172.20.0.0	172.20.0.1 - 172.20.63.254	172.20.63.255
2	172.20.64.0	172.20.64.1 - 172.20.127.254	172.20.127.255
3	172.20.128.0	172.20.128.1 - 172.20.191.254	172.20.191.255
4	172.20.192.0	172.20.192.1 - 172.20.255.254	172.20.255.255

• Lógica: Se listan las subredes y sus rangos, incrementando según los bits prestados.

Ejercicio 4: Diseño de Subredes

• **Enunciado**: Se desea crear 6 subredes para conectar 64 máquinas a cada una de ellas a partir de la dirección IP de red 220.130.145.0 y máscara por defecto 255.255.255.0. [cite: 182, 183]

• Solución:

1. Clase:

- **220.130.145.0 es Clase C. [cite: 165]**
- Lógica: La Clase C se identifica porque los tres primeros bits son 110.

2. Bits para Subredes:

- Para 6 subredes, necesitamos 3 bits (2³ = 8, suficiente para 6). [cite: 183, 184, 185]
- Lógica: Se calcula cuántos bits se necesitan para el número deseado de subredes.

3. Hosts por Subred:

- Quedan 5 bits para hosts.
- 2^5 2 = 30 hosts (insuficiente para 64 máquinas). [cite: 186, 187]
- Lógica: Se calcula el número máximo de hosts por subred y se compara con el requerimiento.

4. Conclusión:

- No es posible cumplir el requerimiento con una Clase C. Se necesitaría una Clase B o superredding para tener suficientes hosts por subred.
- *Lógica*: Se determina si la clase de