باسمه تعالى

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

۲۵۷۴۲ گروه ۴ \_ سیگنالها و سیستمها \_ بهار ۱۳۹۷ \_ ۹۸

يروژه فاز اول

موعد تحويل: ١٣ ارديبهشت ١٣٩٨، ساعت ٢٣:٥٥



- گزارش پروژه خود را در قالب یک فایل pdf. تحویل دهید. در گزارش لازم است تمامی خروجیها و نتایج نهایی،
  پرسشهای متن تمرین، و توضیح مختصری از فرآیند حل مسألهی خود در هر قسمت را ذکر کنید.
- کد کامل تمرین را در قالب یک فایل m. تحویل دهید. لازم است بخشهای مختلف پروژه در sectionهای مختلف تفکیک شوند و کد تحویلی منظم و دارای کامنتگذاری مناسب باشد. بدیهی است آپلود کردن کدی که به درستی اجرا نشود، به منزلهی فاقد اعتبار بودن نتایج گزارش شده نیز میباشد.
- توابعی را که (در صورت لزوم) نوشته اید، در فالب فایلهای m. در کنار فایلهای گزارش و کد اصلی پروژه، ضمیمه کنند.
- مجموعهی تمامی فایلها (گزارش، کد اصلی، توابع، و خروجیهای دیگر در صورت لزوم) را در قالب یک فایل cw تحویل دهید.
  - نامگذاری فایلهای تحویلی را به صورت

ProjectPh1 StudentNumber StudentNumber.pdf/.m/.zip/.rar

انجام دهید.

#### معیار نمره دهی:

- ساختار مرتب و حرفهای گزارش
- استفاده از توابع و الگوریتمهای مناسب
- پاسخ به سؤالات تئوري و توضيح روشهاي مطلوب سوال
  - كد و گزارش خروجي كد براي خواستههاي مسأله

#### نكات تكميلي:

- همواره در تمامی تمارین و پروژهها، تا سقف %۱۰ نمره اضافه برای قسمتهای امتیازی و نیز هر گونه روشهای ابتکاری و فرادرسی در نظر گرفته می شود و سقف نمره ی قابل کسب معادل با ۱۱۰/۱۰۰ می باشد.
- شرافت انسانی ارزشی به مراتب والاتر از تعلقات دنیوی دارد. رونویسی تمارین، زیر پا گذاشتن شرافت خویشتن است؛ به کسانی که شرافتشان را زیر پا میگذارند هیچ نمرهای تعلق نمیگیرد.

در این فاز از پروژه ابتدا به مباحث تئوری تبدیل فوریه گسسته و نمونهبرداری، تا حدی که در پروژه لازم است میپردازیم. بدیهی است که تمامی نکات ذکر نشدهاند و به صورت کامل تر در ادامهی درس و همچنین درس پردازش سیگنالهای دیجیتال به آنها پرداخته خواهد شد. در قسمت دوم فاز اول، با سیگنالهای EEG آشنا می شویم و به پیش پردازش دادهها نگاهی خواهیم کرد.

# تبديل فوريه گسسته

همانطور که میدانید، با ورود به دنیای کامپیوتر، همهی چیز کوانتیزه و گسسته می شود؛ پس نیاز داریم برای استفاده از تبدیل فوریه و امکاناتی که حوزه فرکانسی در اختیار ما قرار می دهد تعریفی برای تبدیل فوریه گسسته داشته باشیم. ابتدا به معرفی تبدیل فوریه زمانگسسته TTF۲ می پردازیم.

### تبدیل فوریه زمانگسسته \_ DTFT

برای محاسبه تبدیل فوریه سیگنالهای گسسته، از این تبدیل فوریه استفاده می شود. طبق تعریف، تبدیل فوریه سیگنال گسسته زمان x[n] به صورت زیر حساب می شود:

$$X(\Omega) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} x[n]e^{-i\Omega n} \tag{1}$$

در نگاه اول، به نظر میرسد که این تعریف همان تعریف تبدیل z به ازای  $z=e^{i\Omega}$  است اما این مشاهده دقیق نیست و تبدیل فوریه همان تبدیل z به ازای  $e^{i\Omega}$  نیست. چرا که ممکن است تبدیل z موجود نباشد اما تبدیل فوریه تعریف شده باشد. حالت تساوی شرطهایی دارد که یکی از آنها بودن دایره واحد در ROC تبدیل z است.

• نشان دهید که تبدیل فوریه گسسته زمان نسبت به  $\Omega$  متناوب است .

همانگونه که در بالا نشان دادیم، تبدیل فوریه گسسته زمان با دوره تناوب  $2\pi$  متناوب است و داشتن بازهی  $[-\pi,\pi]$ ، تمام محتوای فرکانسی را برای ما مشخص میکند.

• نشان دهید که برای سیگنالهای حقیقی، تنها داشتن بازه ی $[0,\pi]$  کافی است و میتوان سیگنال اولیه را از روی آن بازسازی کرد.

همانگونه که انتظار میرود، در این تبدیل، فرکانس صفر معادل فرکانس صفر برای سیگنال های پیوسته است اما اینکه فرکانس  $\pi$  نماینده چه فرکانسی است را در بخش بعدی فرا خواهیم گرفت.

### تبديل فوريه گسسته ـ DFT

در این قسمت ابتدا به بررسی ارتباط بین سری فوریه و تبدیل فوریه سیگنالهای پیوسته می پردازیم.

• سیگنال پیوسته و متناوب x(t) با دوره تناوب T را در نظر بگیرید. سیگنال  $\widetilde{x}(t)$  را یک دوره تناوب از سیگنال اولیه در نظر بگیرید؛ یعنی:

$$x(t) = \begin{cases} \widetilde{x}(t) & |t| < T/2 \\ 0 & O.W \end{cases}$$

نشان دهید که:

$$c_k = \frac{1}{T}X(w)|_{w = \frac{2k\pi}{T}} \tag{Y}$$

که در رابطه بالا، x(t) ضرایب سری فوریه مختلط سیگنال  $c_k$  هستند.

 $<sup>^{1}</sup>$ Discrete-Time Fourier Transform

تبدیل فوریه گسسته زمان اگرچه تبدیل فوریه یک سیگنال گسسته را بدست میدهد اما خروجی آن خود یک طیف پیوسته فرکانس است پس نمیتوان آن را در دنیای گسسته کامپیوتر پیاده کرد. در این جا است که تبدیل فوریه گسسته تعریف می شود. همانطوری که در بالا نشان دادید، سری فوریه را می توان به دید نمونه های تبدیل فوریه پیوسته دید. تعریف مشابهی برای تبدیل فوریه گسسته بر حسب DTFT داریم:

$$X[k] := \begin{cases} X_c(e^{j\Omega})|_{\Omega = \frac{2k\pi}{N}} & k = 0, 1, ..., N - 1\\ 0 & O.W \end{cases}$$
 (7)

که  $(e^{j\Omega})$  تبدیل فوریه زمان گسسته و X[k] تبدیل فوریه گسسته، متغیر N انقطهای سیگنال گسسته x[n] است.  $X_c(e^{j\Omega})$  اگر توجه کرده باشید متوجه می شوید که در تعریف تبدیل فوریه گسسته، متغیر N ای وجود دارد که خود یکی از مشخصه ها و متغیرهای تبدیل است؛ برخلاف سری فوریه که خود یک متغیر T (دوره تناوب) دارد اما به صورت یکتا از روی سیگنال تعیین می شود. متغیر N می تواند هر مقدار طبیعی به خود بگیرد اما به ازای تمام این مقادیر، لزوماً نمی توان سیگنال اولیه را بازسازی کرد. اگر سیگنال گسسته زمان x[n] به طول x[n] باشد، شرط لازم و کافی بازسازی x[n] از روی x[n] است.

- (امتیازی) لازم و کافی بودن شرط بالا را ثابت کنید
- یک روش بازسازی سیگنال اولیه از روی تبدیل فوریه گسسته، طی مراحل زیر است:
  - N . پریودیک کردن تبدیل فوریه گسسته با N
    - ۲. سری فوریه وارون گرفتن
    - N. انتخاب دوره تناوب اول N تایی

صحت مراحل ذکر شده را در حالتی که شرط  $N \geq N_1$  برقرار است، بررسی کنید. برای این کار تعریف سری فوریه گسسته را از اینترنت جستجو کنید و با طی مراحلی مشابه مراحل طی شده تا کنون، صحت مراحل فوق را بررسی کنید.

تعریف فرمال و دقیق روابط سنتز و آنالیز تبدیل فوریه گسسته N نقطهای به شکل زیر هستند:

$$x[n] := \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2k\pi}{N}n} & n = 0, 1, ..., N-1\\ 0 & O.W \end{cases}$$

$$X[k] := \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2k\pi}{N}n} & k = 0, 1, ..., N-1 \\ 0 & O.W \end{cases}$$

با توجه به اینکه انرژی سیگنال از مشخصه های مهم آن است، حکم زیر را نیز ثابت کنید:

• مشابه تبدیل فوریه پیوسته، رابطه پارسوال برای تبدیل فوریه گسسته نیز برقرار است؛ یعنی داریم:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 \tag{f}$$

اکنون که تعریف دقیق و ریاضی تبدیل فوریه گسسته را میدانیم، به بررسی دستور معادل تبدیل فوریه در متلب میپردازیم. تبدیل فوریه در متلب با استفاده از دستور fft انجام می شود. fft مخفف Fast Fourier Transform است و الگوریتمی سریع برای پیاده سازی تبدیل فوریه گسسته است. در این جا با نحوه پیاده سازی این تابع کاری نداریم و تنها از آن استفاده خواهیم کرد. اگر بردار x به طول N را به عنوان ورودی به این تابع بدهیم در خروجی سیگنالی به همان طول دریافت خواهیم

کرد. هر یک از این مقادیر معادل تبدیل فوریه زمان گسسته در فرکانسهای  $\frac{2k\pi}{N}$  به ازای k=0,1,...,N-1 است؛ پس مطابق آنچه که تا کنون یاد گرفته ایم، با فرض این که سیگنال ورودی ما تنها مقادیر حقیقی دارد انتظار داریم که اندازه این بردار ماهیت تقارنی داشته باشد.

- قسمت حقیقی تبدیل فوریه یک سیگنال حقیقی ماهیت زوج دارد یا فرد؟ مشابهاً به همین سوال در مورد قسمت موهومی تبدیل نیز پاسخ دهید.
- فایل داده شده تحت عنوان y.mat را لود کنید و اندازه و فاز fft آن را رسم کرده و در گزارش ذکر کنید. برای بررسی دقیق تر این مورد نیاز است که کدی بنویسید تا این بررسی را برای شما انجام دهد. تنها به دید خود از نمودار اکتفا نکنید. آیا ماهیت تقارنی ذکر شده مشهود است؟ علّت چیست؟ با حذف نویزهایی که باعث این مورد شدهاند، عکس نهایی تبدیل فوریه پس از حذف این دادهها را نیز در گزارش کار بیاورید.

### نمونهبرداری ـ Sampling

برای داشتن معادل یک سیگنال پیوسته در دنیای دیجیتال کامپیوتر و انجام محاسبات بر روی آن، بایستی از سیگنال پیوسته نمونه برداری کنیم. در واقع کار تمامی سنسورها و ابزارآلات ذخیرهسازی دیجیتال نیز همین نمونهبرداری است. نمونهبرداری معمولاً با یک نرخ ثابت Fs هرتز انجام میپذیرد؛ یعنی در هر  $\frac{1}{Fs}$  ثانیه، از ورودی سنسور اطلاعات خوانده می شود و در حافظه ذخیره می شود (بایستی توجه شود که بعد از فرایند نمونه برداری، هیچ نشانی از Fs در خود داده ها وجود ندارد و به همین دلیل خود Fs بایستی به صورت جداگانه در گزارش ها ذکر شود و هر کجا که لازم باشد، به صورت دستی به عنوان ورودی سیستم داده شود).

مشابه تعداد نمونههایی که در قسمت پیش برای نمونهبرداری از تبدیل فوریه گسسته زمان دیدیم، برای نمونه برداری نیز شرطی وجود دارد که با برقرار بودن آن، سیگنال و تبدیل فوریه آن یکتا از روی یکدیگر قابل بازسازی هستند اما در صورتی که آن را رعایت نکنیم، حتماً اطلاعاتی را از دست خواهیم داد.

رابطهی حوزهی زمان نمونهبرداری به صورت زیر است:

$$x[n] = x_c(nT) \tag{2}$$

در معادله بالا، سیگنال گسسته زمان است و  $x_c$  همان سیگنال پیوسته است. میتوان نشان داد که رابطه 0 معادلی در حوزه فرکانس با رابطه زیر دارد:


$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} X_c(j(\frac{\Omega}{T} - \frac{2r\pi}{T}))$$
 (9)

در واقع می توان به این دید به معادله بالا نگاه کرد که ابتدا طیف  $X_c$  را با T مقیاس می کنیم و سپس با پریود  $2\pi$  متناوب می کنیم و نهایتاً در یک ضریب  $\frac{1}{T}$  ضرب میکنیم. با استفاده از این تعریف می خواهیم حد پایین فرکانس نمونه برداری را بیابیم. با توجه به فرمول بالا می توان دید که اگر  $\omega$  را فرکانس برای سیگنال پیوسته در نظر بگیریم و  $\Omega$  را برای فرکانس سیستم گسسته، رابطه زیر برقرار است:

$$\Omega = \omega T \tag{V}$$

یعنی با ضرب مقادیر فرکانس گسسته در فرکانس نمونهبرداری، فرکانس معادل سیگنال پیوسته بدست میآید. همانگونه که قبلا گفته شد، اطلاعات T در نمونهبرداری از بین میروند؛ پس این که هر فرکانس  $\Omega$  نمایانگر چه فرکانس سیگنال پیوسته است، به فرکانس نمونهبرداری وابسته است.

در شکل زیر یک نمونه پوش اندازه تبدیل فوریه یک سیگنال حقیقی فرضی داده شده است. همانگونه که مشاهده میکنید، شکل تقارن ذاتی دارد.



شكل ١: تبديل فوريه گسسته زمان سيگنال نمونه

• با توجه به توضیحاتی که در قسمت قبل در مورد تبدیل فوریه گسسته و تابع fft گفته شد و به کمک شکل ۱ تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن سیگنال حقیقی، تبدیل فوریه آن را محاسبه کند و در خروجی برداری حاصل دهد که تنها فرکانسهای  $[0,\pi]$  را داشته باشد. توجه کنید که میخواهیم انرژی سیگنالی که در خروجی ظاهر می شود، در رابطه پارسوال صدق کند. نمودار اندازه این بردار را بکشید در گزارش بیاورید. تابع شما بایستی با ورودی گرفتن فرکانس نمونه برداری، محور فرکانس را به درستی نمایش دهد. تابع شما بایستی به شکل زیر باشد:

#### HalfBandFFT (InputSignal, Fs)


- در این سوال میخواهیم حد پایین فرکانس نمونه برداری را محاسبه کنیم. برای این کار فرض کنید که سیگنال شما حقیقی و پایینگذر است؛ یعنی بعد از فرکانسی مانند  $2\pi f_{max}$  محتوای فرکانسی ندارد. با توجه به نکاتی که تا کنون گفته شده از اینکه هر فرکانس گسسته نمایانگر چه فرکانس پیوسته ای است، نکات قسمت تبدیل فوریه گسسته و به کمک شکل ۱ حد فرکانس نمونه برداری را پیدا کنید که پهنای باند قسمت معادل  $[0,\pi]$  با پهنای باند متقارن خود که از نقطه ی  $2\pi$  شروع شده و تا  $\pi$  امتداد دارد، تداخلی نداشته باشد. به طور معادل، یعنی در شکل بالا دو مثلث ناقص با یکدیگر تداخلی نداشته باشند. این حد پایین فرکانس نمونه برداری، فرکانس نایکوئیست نام دارد.
- فرض کنید که نمودار شکل ۱ نمونه برداری شده از یک سیگنال با فرکانس نمونهبرداری 6 است. پهنای باند سیگنال اولیه چند بوده است؟ با استفاده از رابطه ۶ و تعبیری که از آن داده شد، اگر از سیگنال ذکر شده به جای فرکانس 6 با فرکانس 2 نمونه برمی داشتیم، چه اتفاقی می افتاد؟ شکل متناظر با این حالت را به کمک متلب رسم کرده و در گزارش کار ذکر کنید. به این پدیده aliasing گفته می شود.

## آشنایی با سیگنالهای EEG

برای دادهبرداری از مغز ابزارهای متفاوتی وجود دارند که هر یک مزایا و معایبی دارد. یکی از روشهای ذخیره سیگنالهای مغزی، مغزی، آEEG است. این نوع سیگنالها در واقع تغییرات سطح ولتاژهایی هستند که در اثر تغییرات و سیگنالهای مغزی، در سطح الکترودهای دستگاه حس شدهاند. این ولتاژها در سطح میکروولت هستند پس به شدت میتوانند تحت تاثیر کوچکترین نویزها قرار بگیرند. از مزایای EEG دقت زمانی بالا، یعنی فرکانس نمونه برداری بالا است اما از معایب آن، میتوان به دقت مکانی کم اشاره کرد. از دیگر مزیتهای EEG اندازه کوچکتر آن در مقایسه با مثلا دستگاه fMRI است که به خودی خود یک اتاق را اشغال میکنند در حالی که نسخههای قابل حمل EEG نیز موجودند.

• با جست جو در اینترنت فرق دادهگیری invasive و noninvasive سیگنالهای EEG را بیابید. هر کدام از روشهای فوق در چه حالاتی مورد استفاده قرار میگیرند؟

کلاههای EEG ابزار ذخیره سیگنالهای EEG هستند. این کلاهها میتوانند تعداد زیادی الکترود داشته باشند. برای مثال کلاههایی با ۲۵۶ الکترود موجود هستند. این که هر الکترود در کدام نقطه از سر قرار بگیرد به صورت استاندارد موجود است. برای مثال، استاندارد کلاه ۶۴ الکترودی به شکل زیر است:



هر کدام از الکترودها نیز اسمی دارند که بر حسب موقعیت مکانی روی سر و اینکه چه ناحیهای از مغز را پوشش میدهند تعیین شدهاست.

سیگنالهای EEG فعالیتهای متفاوت، مشخصههای متفاوتی دارند. برخی از این مشخصهها در حوزه زمان و برخی دیگر در حوزه فرکانس بیشتر مشهود هستند. برای مثال یک مشخصه حوزه زمان، P300 است و از مشخصههای فرکانسی میتوان به باندهای فرکانسی مختلف که هر یک نمایانگر دسته فعالیتهای متفاوت هستند اشاره کرد.

- با جستجو در اینترنت در مورد مشخصه P300 و دیگر مشخصه هایی که به عنوان ERP ۳ شناخته می شوند اطلاعات کسب کنید و به صورت خلاصه در گزارش ذکر کنید.
- با جستجو در اینترنت در مورد باندهای فرکانسی مختلف اطلاعات لازم را بدست آورید و در گزارش ذکر کنید. هر باند فرکانسی نمایانگر چه فعالیتهایی است؟
- با توجه به این باندهای فرکانسی و قضیه نایکوئیست، چه فرکانسهای نمونه بر داری مناسب سیگنالهای EEG است؟

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Electroencephalography

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Event Related Potential

سیگنالها و سیستمها پروژه۔ فاز اول

اکنون که با مبانی سیگنالهای EEG آشنا شده اید، به دادههای موجود می پردازیم. در این فاز از پروژه تنها به دادههای یک فرد دسترسی داریم. دادهگیری توسط کلاه EEG با ۸ الکترود است. اگرچه مقالهی موجود ذکر کرده است که این ۸ الکترود معادل کدام یک از الکترودهای یک کلاه ۶۴ کاناله هستند اما در هیچ جای دیتابیس موجود ذکر نشده است که هر یک از بردارهایی که در متلب موجودهستند، کدام یک از این ۸ الکترود هستند. این ۸ الکترود عبارتند از:

Fz, Cz, Pz, P4, P3, Oz, Po7, Po8

فایل داده شده تحت عنوان Subject1.mat را در متلب باز کنید. این فایل حاوی ماتریسی با ۱۱ سطر است. سطر اول، زمان آزمایش است و هر یک از سطرهای دوم تا نهم، داده های یکی از الکترودها هستند. سطرهای دهم و یازدهم مربوط به ساختار آزمایش هستند که در فاز بعدی با آن آشنا خواهیم شد.

• با استفاده از سطر اول، فركانس نمونه برداري را محاسبه كنيد.

دادههای EEG به شدت میتوانند تحت تاثیر نویز قرار بگیرند و به همین دلیل و برای حذف نویز یکی از مراحل ابتدایی پیشپردازش دادهها، فیلتر کردن آنها است. ساخت فیلتر خود یک مبحثی مهم است که در فاز دوم پروژه به آن خواهیم پرداخت. در این فاز با استفاده از توابع متلب میخواهیم فیلتری ساخته و نتیجهی اعمال آن را بر دادهها ببینیم.

- به کمک اطلاعاتی که از باندهای فرکانسی بدست آوردید، چه فرکانس قطعی مناسب است؟
- به کمک تابعی که در قسمت قبل نوشته اید، اندازه طیف فرکانسی کانالها را بکشید. با توجه به این نمودارها چه فرکانسی به عنوان فرکانس قطع مناسب است؟
- معیاری دیگر برای انتخاب فرکانس قطع میتواند انرژی سیگنال باشد. با استفاده از توابعی که نوشته اید، فرکانسی را بیابید که بخش بزرگی از انرژی سیگنال در فرکانسهای کوچکتر از آن تجمیع شده باشد. (برای این کار البته بهتر است از فرکانس DC که ممکن است بخش بزرگی از انرژی سیگنال در آن ذخیره شده باشد، صرف نظر کنید.)
  - به کمک موارد بالا، فرکانس قطع فیلتر پایینگذر را نهایی کنید

با توجه به اینکه فرکانس DC اطلاعاتی را منتقل نمیکند، آن را نیز از داده ها بایستی حذف کنیم. برای این کار، در مرحله اول میانگین سیگنال را از آن کم میکنیم و سپس یک فیلتر بالاگذر بر سیگنال اعمال میکنیم. با توجه به اینکه هم به یک فیلتر پایینگذر و هم یک فیلتر بالاگذر نیاز داریم، میتوانیم با استفاده از یک فیلتر میانگذر، مراحل بالا را خلاصه کنیم. پس به طور خلاصه، پس از کمکردن میانگین داده ها، یک فیلتر میانگذر بر سیگنال اعمال کنید.

• چرا تنها کم کردن میانگین داده ها از سیگنال برای حذف فرکانس DC کافی نیست؟

در نهایت با توجه به نکات بالا و اطلاعاتی که بدست آوردهاید فیلتری میانگذر را با استفاده از توابع متلب و یا هر تابع دیگری پیادهسازی کنید. میتوانید از افزونههای ساخت فیلتر متلب نیز استفاده کنید.

• پس از اعمال فیلتر، در یک بازه ی ثابت، نمودار داده ی زمانی سیگنال اولیه و سیگنال فیلتر شده را بر روی یک نمودار بکشید. واضح است که نویز بایستی کم شود اما آیا این تنها تغییر اعمال شده بر سیگنال است؟ آیا این دو سیگنال شبیه یکدیگر رفتار میکنند و در زمانهای یکسان مقادیر نزدیک به هم دارند؟

مرحلهی دیگری که معمولاً در پیش پردازش طی میشود، کاهش فرکانس نمونه برداری است. با توجه به اصل نایکوئیست، فرکانس نمونه برداری معادل با ۲ برابر پهنایباند سیگنال برای انتقال کامل اطلاعات سیگنال کافی است پس میتوان فرکانس نمونه برداری را در صورتی که بیشتر از حد نایکوئیست باشد، تا آن حد کاهش دهیم.


• با توجه به نکتهای که گفته شد و با توجه به فرکانس قطعی که در مرحله پیش انتخاب کردید، فرکانس نمونه برداری را کاهش دهید.

توجه اثبات اینکه چرا ما قادر هستیم بعد از نمونهبرداری از سیگنال، همچنان فرکانس نمونهبرداری را کاهش دهیم، در اینجا بررسی نشدهاست. البته این اثبات چندان پیچیده نیست و افراد مشتاق میتوانند با جستجو در اینترنت آن را فراگیرند. اغلب دادهگیریهایی که انجام میشوند به صورت آزمایش به آزمایش و یا دقیقتر، trial-trial هستند. یعنی به فرد در هر مرحله تحریکی داده میشود و یا از وی خواسته میشود که کاری را انجام دهد. پس میتوانیم این آزمایشهای پشتسرهم

را نیز از یک دیگر جدا کنیم تا بررسی راحت تر شود. به این عمل epoching گفته می شود.

● تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن سیگنال تمامی الکترودها و ۲ عدد اضافی، ماتریس epoch شده را در خروجی برگرداند. عدد اول، مشخص میکند که از چه زمانی قبل از اعمال تحریک، شروع به نگهداری داده برای هر پنجره بکنیم و عدد دوم نشانگر پایان هر پنجره است. مشخص است که به زمان شروع تحریکها نیاز داریم. سطر دهم دادهها، این اطلاعات را دارد. هرجایی که داده ی غیر صفر آمده باشد، تحریک به فرد اعمال شده تا زمانی که تحریک بعدی برسد. پس تابع شما به صورت زیر خواهد بود:

epoching (InputSignal, #BackwardSamples, #ForwardSamples, StimuliOnset) خروجی این تابع، ماتریسی ۳ بعدی به شکل زیر است:



• به کمک تابعی که نوشته اید، سیگال را به پنجره های حدودا ۱۰۰۰ میلی ثانیه ای تقسیم کنید که از حدود ۲۰۰۰ میلی ثانیه قبل از شروع تحریک، شروع به نگه داری داده کرده و تا حدود ۸۰۰ میلی ثانیه پس از اعمال تحریک ادامه دارد.

توجه در مراحلی که تا کنون طی کردهایم، لازم است که مرحله فیلترکردن داده قبل از همهی دیگر مراحل انجام شود. دلیل این امر را در سوالهای زیر بررسی میکنیم:

- با توجه به اصل نایکوئیست و پدیده aliasing بگویید که چرا نمیتوانیم فرکانس نمونهبرداری را قبل از فیلترکردن کاهش دهیم.
- فرض کنید از سیگنالی به طول ۱۰۰۰ نمونه، از نمونهی ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ به شما داده شده است. فرض کنید فیلتری به طول ۱۰۰ در اختیار دارید، یعنی تنها درایه های تا ۹۹ مقادیر غیرصفر دارند. نکتهی گفته شده در بالا را بررسی کنید؛ در واقع به بررسی این بپردازید که با این کار که ابتدا epoch کنیم و سپس فیلتر، چه فرقی خواهد داشت با این که ابتدا فیلتر کنیم و سپس پنجره را انتخاب کرده و جدا کنیم.
- با استفاده از نکته بالا بگویید که چرا لازم است در ابتدای دادهگیری حتماً مدت زمانی پس از شروع دادهگیری توسط کلاه، EEG هنوز آزمایش را شروع نکنیم.

نکات سوالهای بالا را در یاد داشته باشید به خصوص در قسمت استخراج انرژی باندهای فرکانسی که خود طول فیلتر می تواند مشکل زا باشد. با توجه به سوالهای بالا بدیهی است که بایستی طول فیلتر از طول سیگنال و همنچنین از طول و epoch ها نیز کمتر باشد. شرط اول که معمولا برقرار است چرا که طول خود سیگنال در حدود چند میلیون نمونه است اما شرط دوم همواره باید بررسی شود.

مراحلی که تاکنون انجام دادهایم، در کل برای پیش پردازش کافی است. البته کارهای فراتری نیز وجود دارند که برخی از آنها در برخی دیتاستها بیشتر نیاز هستند مانند اینکه برخی trial ها به صورت دستی حذف بشوند چرا که ممکن است فرد در آن آزمایش زیادی حرکت کرده باشد و داده ی نویزی داشته باشیم. برخی کارهای پیشرفته تری نیز مانند اعمال ICA وجود

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Independent Component Analysis

دارند که در مقال این پروژه نمی گنجد.

همانطور که قبلاً گفته شد، انرژی سیگنال از ویژگیهای مهم آن است. در این قسمت قرار است تابعی بنویسید که انرژی باندهای فرکانسی مختلف را در پنجرههای epoch شده بدست بیاورد. حتماً به نکاتی که در سوالهای بالا در مورد طول فبلتر گفته شد توجه کنید.

• تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن سیگنال epoch شده، و گرفتن پهنایباند فرکانسی موردنظر، سیگنال فیلترشده را در خروجی برگرداند. با استفاده از این تابع، انرژی باندهای فرکانسی سیگنالهای EEG را در هر پنجره محاسبه کنید. با توجه به سوالهای بالا بایستی توجه کنید که تمامی دادههای هر پنجره دیگر معتبر نیستند و بایستی در محاسبه انرژی، از برخی از آنها صرفنظر کنید. تابع شما بایستی به صورت زیر باشد:

y = freqband (x, passband1, passband2, Fs)

که در آن پهنای باند فرکانسی بین [passband1, passband2] نگه داشته می شود.

توجه در نوشتن تابع بالا ممکن است برای ساخت فیلتر با مشکل مواجه شوید. در صورتی که تابع مناسبی برای ساخت فیلترها با طول دلخواه پیدا نکردهاید میتوانید از فایل BPF.m که در فولدر پروژه است استفاده کنید.

# خوشهبندی بر مبنای همبستگی

در این بخش قصد داریم که الکترودهای مختلف را بر مبنای شباهت سیگنالهای زمانی هر کدام، به چند دسته تقسیم کنیم. یک معیار برای شباهت دو سیگنال زمانی، همبستگی متقابل این دو سیگنال در au= au است. فرض کنید دو سیگنال زمانی X(t) در اختیار داریم، همان طور که می دانیم مقدار تابع خودهبستگی این دو سیگنال در au= au برابر

$$R_{XY}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t)Y(t)dt$$

است.

• نشان دهید که


$$r_{XY} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} X(t)Y(t)dt}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} X^2(t)dt} \int_{-\infty}^{\infty} Y^2(t)dt}$$

عددی بین 1 و 1 است.

- نشان دهید  $|r_{XY}|=1$  تنها در حالتی رخ می دهد که دو سیگنال تنها در یک ضریب تفاوت داشته باشند یعنی  $|r_{XY}|=1$  .  $X(t)=\alpha Y(t)$ 
  - استدلال کنید که چرا این معیار، معیار مناسبی برای سنجش شباهت دو سیگنال است.

همانگونه که گفته شد، در دیتاست موجود، مکان ۸ الکترود به صورت دقیق مشخص نیستند و تنها می دانیم که این ۸ الکترود در کل کدام مجموعه الکترودها هستند. می خواهیم با استفاده از همبستگی و خوشه بندی به کمک آن، ببینیم که آیا می توانیم ارتباطی بین این الکترودها پیدا کنیم یا نه. برای این کار ابتدا بر روی دیتاست دیگری که مکان دقیق الکترودهای آن را می دانیم تابع خوشه بندی کننده را می نویسیم و پس از صحت از کارکرد آن، نهایتاً تابع را بر روی داده های آزمایش فعلی اعمال خواهیم کرد تا سعی کنیم ارتباطی میان الکترودها پیدا کنیم.

دیتاستی که برای این قسمت اضافه در اختیار دارید، برای یک آزمایش BCI دیگر با هدف تشخیص نوع حرکت است. این دیتاست با فرکانس نمونه برداری ۴۰۰ اخذ شدهاست و خود داده ها به صورت epoch شده هستند. مکان ۶۴ الکترود این آزمایش در شکل زیر آمدهاند.



مراحل زیر را برای دیتاست موجود انجام دهید. توجه کنید که برای انجام صحیح این قسمت بایستی قسمتهای قبل را به درستی فهمیده باشید و توجه شما به تمامی نکاتی که در قسمتهای پیشین گفته شده ضروری است. مراحلی که بایستی طی کنید را به دقت در گزارش ذکر کرده و علت هر یک را با توجه به قسمتهای پیشین بنویسید. عدم رعایت هر یک از مراحل باعث کسر نمره و مهمتر از آن باعث نویزی شدن نتایج و کم شدن دقت و صحت دادهها می شود.

- با مشاهده طیف فرکانسی، در صورت لزوم فیلتری را بر دادهها اعمال کنید تا نویز در نتایج حاصل اثر هرچه کمتری داشته باشد.
  - فرکانس نمونهبرداری را تا حد معقولی کاهش دهید.
- با توجه به اینکه شصت و چهار سیگنال زمانی از کانالهای مختلف در اختیار دارید، ماتریسی  $64 \times 64$  بسازید که درایهی ij آن برابر  $r_{X_iX_j}$  است. بدیهی است که این ماتریس، ماتریسی متقارن است. به این ماتریس، ماتریس همبستگی می گویند.
- به کمک ماتریسی که در بالا پیدا کردید، برای خوشه بندی (یعنی دسته بندی کانالها) بر مبنای معیار شباهت، می توان از ایده ای مشابه ایده ی زیر استفاده کرد.
  - ۱. هر کانال را در یک خوشه قرار دهید.
  - ۲. دو خوشه با نزدیک ترین فاصله را با هم ادغام کنید.
  - ۳. قدم قبل را آن قدر تكرار كنيد تا تمام كانالها در يك خوشه قرار بگيرند.
- برای فاصلهی دو کانال، که زیاد بودن آن نشان دهندهی عدم شباهت دو کانال است، چه رابطهای را پیشنهاد میکنید؟ دو پیشنهاد برای فاصلهی دو خوشه (هر کدام متشکل از چند کانال) نیز ارائه دهید.
- الگوریتم فوق را پیاده سازی کنید. در پیادهسازی خود، از فواصلی که در بخش قبل پیشنهاد کردید استفاده کنید. تابع خود را به صورت زیر تعریف کنید. اگر به ورودیهای دیگری نیز نیاز دارید آنها را بیافزایید.

CorrelationCluster (InputCorrMat, DistanceMeasure)

- در هر مرحلهای که الگوریتم فوق را متوقف کنیم، یک خوشه بندی به دست میآید. به نظر شما چگونه میتوان خوشه بندی مناسب را پیدا کرد؟ معیاری برای مقایسهی خوشه بندی های مختلف معرفی شده توسط الگوریتم بالا که هر کدام تعداد خوشه های متفاوتی دارند ارائه کرده و به کمک این معیار، یک خوشه بندی را به عنوان خوشه بندی منتخب معرفی کنید.
- با شهودی که خود دارید و یا با جست و جو در اینترنت به دنبال این بگردید که چه ارتباطی بین الکترودها می تواند برقرار باشد؟ آیا مثلاً الکترودهای سمت چپ از سمت راست مستقل هستند؟ چه انتظاری از الکترودهای نزدیک به یکدیگر دارید؟
- با توجه به نتایج حاصل از خوشهبندی و مکان الکترودها آیا رابطهای بین الکترودهای بین موجود در هر خوشه مشهود است؟
- پس از اطمینان از کارکرد الگوریتم و انتخاب معیار مناسب فاصله، تمام مراحل بالا را برای دیتاست اصلی ۸ الکترودی که میخواهیم بر روی آن کار کنیم پیادهسازی کنید. آیا ارتباطی بین الکترودها داریم؟