

المقدمة:

هل لديك برنامج خاص ترغب بربطه مع خدمة رسائل الجوال SMS ؟

نقدم لك في رسائل الجوال موبايلي خدمة بوابة الإرسال API التي تمكنك بكل سهولة من ربط برنامجك أو موقعك أو نظامك أياً كانت لغة البرمجة المستخدمة فيه ببوابات الإرسال الخاصة بنا لتحصل على خدمة رسائل نصية قصيرة SMS مميزة وآمنة وذات موثوقية عالية لتربطها مع نظامك الخاص وفق معطياتك ومواصفاتك الخاصة التي يقوم فريق المبرمجين الخاص بك ببرمجته ..كل هذا من خلال صفحات انترنت من خلال بروتوكول HTTP.

قبل البدء!:

من المهم الدراية ببعض الأمور البرمجيه، قبل البدأ بالتعامل مع هذا الملف.

2. في mobily.ws، وحرصا منا على تخفيف تكاليف عملية الفحص، فإننا نقدم عددا من الرسائل التجريبية المجانيه عند فتح حساب جديد.

3. عند عمل الفحص يفضل إرسال رسالة بتاريخ وقت لاحق، بحيث تتأكد من وصل الرسالة إلى الرسائل المؤقتة في موبايلي من خلال الدخول على حسابك بالموقع، وبعدها يمكنك حذفها وبهذا لن تخصم من الرصيد.

عند الإرسال.. يجب كتابة الأرقام المرسل لها بالصيغة الدولية بدون أصفار وبدون + .

ميزات Mobily.ws API:

الإتصال ببوابة Mobily.ws سـهل جداً ، وذلك من خلال النماذج forms والتي ترسـل البيانات على شـكل POST، أو بإرسـال البيانات من خلال URL بحيث تكون على شـكل GET. عند الحاجة لإرسـال كميات بيانات كبيرة نوصي في Mobily.ws بإسـتخدام الطريقة الأولى POST ، وذلك لأن الطريقة الثانية GET تدعم حد معين من البيانات، وقد تكون كمية البيانات المرسـلة أكبر منها .

عند الإتصال ببوابة Mobily.ws عن طريق البروتوكول HTTP بجب الإنتباه إلى أن تكون البيانات المرسله، مجهزة على الترميز المطلوب لها، ومثال ذلك، إسم المرسل يجب أن يكون على تشفير خاص وهو URL-Encoded، وكذلك نص الرساله يجب أن يكون على تشفير خاص هو Unicode.

ملاحظه بخصوص إسم المرسل: عند الإرسال بإسم المرسل المعرف، فإنه يجب التقيد بحالة الحروف من حيث Lower Case أو Upper Case، قبل تشفيرها إلى URL-Encoded، أي كما تم تعريفه في Mobily.ws.

دعنا نبدأ:

من أجل إستخدام بوابة الإرسال الخاصة بموقع Mobily.ws ، فإنه يجب الحصول على حساب خاص من الموقع، وفيما يلي شرح لعملية التسجيل ، بالإضافه لعرض الرصيد وعملية طلب شحن الرصيد من خلال موقعنا.

1. عملية التسجيل:

يمكنك التسجيل في الموقع من خلال الدخول على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/sms/index.php ، ومن ثم الذهاب إلى صفحة "سجل الآن مجانا" وستحصل على رصيد رسائل مجانية مباشرة وبإمكانك استخدام اسم المرسل وكلمة المرور للإرسال من خلال بوابة رسائل الجوال موبايلي Mobily.ws.

2. عملية عرض الرصيد وإعادة الشحن.

يمكنك معرَّفة رصِّيدكُ من خلال صَفْحة الرصيد في Mobily.ws API ، وهي موضجه في الأسفل، كذلك يمكنك معرفة رصيدك مباشره من خلال الدخول على حسابك في الموقع، ومن ثم الذهاب إلى صفحة الإرسال حيث يُعرض الرصيد أعلى الصفحة بالشكل التالي 100/70، حيث تمثل 100 رصيدك الكلي، و 70 رصيدك الحالي.

ملاحظه: تخصم النقاط بناء على طول الرسائل المرسله، وتمثل كل نقطه رساله، وتحسب طول الرساله كالتالي:

- 1. الرسائل باللغة الإنجليزيه: طول الرسالة 160 حرف (نقطه واحده)، وفي حال تم إرسال رسالة متصله باللغة الإنجليزيه طولها أكثر من 160 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 158 حرفا، والثانيه 158 حرفا، وهكذا...
- 2. الرسائل باللغة العربية: طول الرسالة 70 حرف (نقطه واحده)، وفي حال تم إرسال رسالة متصله باللغة العربية طولها أكثر من 70 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 67 حرفا، والثانيه 67 حرفا، وهكذا...

3. عملية طلب شحن الرصيد:

بعد الدخول على حسابك في موقع Mobily.ws ، فإنه يمكنك طلب شحن رصيدك، من خلال رابط شحن الرصيد الموجود في القائمة الجانبيه، وبعد الضغط على الرابط تظهر لك مجموعه من الأوامر، وعليك بإختيار الأمر: اضافه طلب شحن، ومن ثم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبه، من أجل تقديم طلب الشحن، مع العلم أنه يتم شحن الرصيد خلال ساعتين على الأكثر، وذلك بعد التحقق من الإشتراك والإيداع التابع لطلب الشحن.

العمليات الرئيسية من خلال API:

تقدم بوابات موقعنا مجموعه من البوبات الرئيسيه التي تخدم عملية الإرسال بشكل كامل من حيث التسجيل، وتفعيل إسم المرسل، إلى الإرسال وشحن الرصيد، وجميع البوبات تتكون من ثلاث أجزاء رئيسيه وهي على الشكل التالي:

- 1. الرابط الخاص بالبوابة.
- 2. معلومات المستخدم، اسم المستخدم وكلمة المرور.
 - 3. المعلومات المطلوبه من البوابة.

أمثله:

- 1. http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=96655555555\$password=123456
- 2. http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=9665 55555555&sender=NEW%20SMS&msg=0627064706440627002006480633064706440627002006280 6430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073&timeSend=0&dateSend=0&appli cationType=24&domainName=localhost

ملاحظه هامه: عند إدراج الرابط الخاص بالبوابة، بالإضافة للبيانات المطلوبه معه ضمن Address ملاحظه هامه: عند إدراج الرابط الخاص بالبوابة تقوم بإرجاع قيم معين تدل على نتيجة العملية المطلوبه.

شرح البوابات الرئيسيه الموجوده في موقع Mobily.ws:

1. بوابة التحقق من حالة الإرسال في موقع موبايلي

توفر هذه البوابة إمكانية التحقق اللحظي من حالة الإرسال في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/sendStatus.php

هذه البوابة لا تستقبل أية قيم.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: يمكنك الإرسال الآن.

غير ذلك: الإرسال متوقف الآن.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/sendStatus.php

بوابة تغيير كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية تغيير كلمة المرور الخاصه بحسابك في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/changePassword.php

تستقبل هذه البوابة القيم التاليه:

- 1. mobile: اسم المستخدم.
- password: كلمة المرور القديمه.
- newPassword: كلمة المرور الجديده.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال غير متوفر.
- 2: كلمة المرور القديمه خاطئه.
- 3: عملية تغيير كلمة المرور تمت بنجاح.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/changePassword.php?mobile=966555555558password=123456&newPassword=987654

3. بوابة إسترجاع كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية إسترجاع كلمة المرور الخاصه بحسابك في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php

تستقبل هذه البوابة القيم التاليه:

- 1. mobile: اسم المستخدم.
- 2. type: لتحديد مكان إرسال كلمة المرور (1: إرسال كلمة المرور على الجوال ، 2 : إرسال كلمة المرور على الجوال ، 2 السخصية في الموقع) المرور على الإيميل، ويجب توفر الإيميل بالشكل الصحيح ضمن المعلومات الشخصية في الموقع)

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال غير متوفر.
- 2: الإيميل الخاص بالحساب غير متوفر.
- 3: تم إرسال كلمة المرور على الجوال بنجاح.
 - 4: صيدك غير كافي لإتمام عملية الإرسال.
- 5: تم إرسال كلمة المرور على الإيميل بنجاح.
 - 6: الإيميل الخاص بالحساب غير صحيح.
 - 7: إسم الحساب المستخدم غير صحيح.

أمثله:

- 2. http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php?mobile=96655555555558type=2

4. الإستعلام عن الرصيد

توفر هذه البوابة خدمة الإستعلام عن رصيدك في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/balance.php

تستقبل هذه البوابة القيم التاليه:

- 3. mobile: أسم المستخدم.
 - password: كلمة المرور.

في حال كانت القيم صحيحة ستكون نتيجة الإستعلام الرصيد: على الشكل التالي على سبيل المثال 100/70، بحيث تمثل 70 الرصيد الحالي بالنقاط، و100 الرصيد الكلي للعميل في الموقع.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة بشكل خاطئ، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئه.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=96655555558password=123456

5. الإرسال

توفر هذه البوابة خدمة الإرسال من خلال موقع Mobily.ws ، البوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/msgSend.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- 1. mobile: رقم الجوال، وهو يمثل اسم المستخدم (إجباري).
 - 2. password: كلمة المرور (إجباري).
- الرقم أو مجموعة الأرقام التي سيتم الإرسال لها (إجباري)، ويجب أن تكون بالصيغة الدوليه وبدون أصفار أو الرمز (+)، ويفصل بين كل رقم وآخر الرمز (,)، وهو الموجود فوق حرق الواو، مع الإنتباه إلى أن أقصى عدد يمكن الإرسال له خلال المره الواحده، هو 120 رقم فقط.
 - sender: إسم المرسل.
- ملاحظة: في حال تم الإرسال إلى أرقام شبكات الجوال السعودي، فإنه يجب الإرسال من خلال الأسماء المفعله لك فقط.
 - 5. msg : نص الرسالة (إجباري)، ويجب أن تكون بصيغة Unicode، وفي ملفات الإرسال الجديده فإن عملية التحويل تتم بشكل تلقائي، حيث تقوم دالة الإرسال بتحويل النص إلى التشفير المطلوب.
- ملاحظه: في حالة قمت بإستخدام الرابط مباشره، فإن يجب تحويل نص الرسالة الى تشفير Unicode.
- dateSend : تاريخ إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى تاريخ adreSend : أ. معين من أجل إرسالها به، ويجب أن تكون على الشكل التالي mm/dd/yyyy.
- ملاحظة: في حالة عدم الحاجه لهذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة ، وفي حال إرسال قيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير أو في حالة وضع تاريخ خطأ أو قديم قبل تاريخ إرسال الرسالة فإن الرسالة سترسل فوراً .
- أ. itimeSend وقت الرسالة (اُختياري)، وهذه الدالة توفر إمْكانية جدولة الإرسال الى وقت معين من أجل إرسالها به، ويجب أن تكون على الشكل التالي hh:mm:ss.
 ملاحظات:
- أو عدم إدراجه ضمن المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة.
- 2. في حَالَة إرساًك القيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير ... وفي نفس الوقت كنت قد حددت متغير الـ dateSend فإن الوقت الذي سيعتمد لإرساك الرسالة هو الساعة 00:00:00 في التاريخ المحدد.
- ذ. في حالة تحديد تاريخ الإرسال بتاريخ اليوم وتحديد وقت الإرسال بوقت سابق للوقت الحالي سيتم إرسال الرسالة فوراً .
- 8. deleteKey: مفتاح حذف الرسائل (اختياري) ، ويمكنك من خلال هذه القيمة حذف الرساله قبل إرسالها من موقع موبايلي، وهذا المتغير يجب أن يحمل قيمة خاصة بكل إرساليه يتم إرسالها إلى البوابة بحيث يرتبط هذا الرقم بعملية الإرسال التي أرسل معها، وعليه يجب إستخدام قيمة مختلفة في كل عملية إرسال، أو سيتم حذف جنيع الرسائل التالبعه لهذا الرقم دفعه واحده في حال تم إستخدامه مع أكثر من إرساليه.
- ملاحظات: في حالة عدم الحاجة لهذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن البوابة.
- 9. applicationType: وهذه القيمه ثابته وتساوي (24)، ويجب تمريرها مع القيم التي يتم إرسالها للبوابة، وتمثل نوع البوابة المستخدمه في الإرسال.
- domainName .10: إسم الموقع (اختياري) ... ويمثل إسم الموقع الذي يتم منه الإرسال إلى بوابة الإرسال.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- -2: لم يتم الإتصال بالخادم.
- -1: لم يتم الإتصال بقاعدة البيانات.
 - 1: تم الإرسال.
 - 2: الرصيد = 0.
 - 3: الرصيد غير كافي.
 - 4: رقم الجوال غير متوفر.
 - 5: كلمة المرور خاطئه.
- 6ً: صفحة الانترنت غير فعالة , حاول الارسال من جديد.
 - 13: إسم المرسل غير مقبول.
- 14: أُسِم المرسلَ المُستخدم في الإرساليه غير معرف.
 - 15: أَلأَقَامُ المرسَلِ لها غير صحيحَه أُو فارغه.
 - 16: إسم المرسل فارغ.
 - 17: نص الرسالة غير مشفر بالشكل الصحيح.

مثال: رابط الإرسال بالقيم المطلوبه فقط

http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555558password=123456&numbers=9665555555558sender=NEW%20SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073&applicationType=24

مثال: رابط الإرسال بجميع القيم الموجوده

 $\label{lem:http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456&numbers=9665555555558\\ sender=NEW\%20SMS\&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073\&timeSend=0\&dateSend=0\&deleteKey=4T\&applicationType=24\&domainName=localhost$

مثال: الإرسال لاحقا (في وقت محدد)

http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555558password=123456&numbers=9665555555558password=123456&numbers=966555555558password=123456&numbers=9665555555558password=123456&numbers=9665555555558password=123456&numbers=9665555555558password=123456&numbers=9665555555558password=123456&numbers=96655555555558password=123456&numbers=96655555555558password=123456&numbers=96655555555558password=123456&numbers=96655555555558password=123456&numbers=96655555555558password=123456&numbers=96655555555558password=123456&numbers=96655555555558password=123456&numbers=9665555555558password=123456&numbers=966555555558password=123456&numbers=96655555558password=123456&numbers=96655555558password=123456&numbers=96655555558password=123456&numbers=9665555558password=123456&numbers=9665555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=9665555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=9665555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=966555558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655558password=123456&numbers=96655569password=123456&numbers=9665569password=123456&numbers=9665569password=123456&n

مثال: إستخدام deleteKey مع الإرسال لاحقا، وقيمته 4T لحذف الرساله بإستخدام نفس القيمة، ومن خلال بواية حذف الرسائل..

القيمة، ومن خلال بوابة حذف الرسائل. http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456&numbers=96655555558sender=NEW+SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073&timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2009&deleteKey=4T&applicationType=24

الإرسال بإستخدام قالب رساله موحد

توفر هذه البوابة خدمة إرسال رساله ذات قالب موحد لأرقام مختلفه، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/msgSendWK.php

مثال على الإرسال بإستخدام قالب للرساله:

نص الرساله "القالب العام": مرحباً بك أخي (1)، تاريخ إشتراكك لغاية (2).

عند الإرسال إلى مجموعه من الأرقام يتم تعريف قيمه خاصه بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمزين (1) و (2) بالقيم الخاصه بالإرقام، وهذه القيمة تسمى msgKey.

Unicode مشفره بتشفير // *** unicode مشفره بتشفير // ***

شرح الرموز:

- (1)، (2)،...: للدلاله على الرموز التي يجب التعويض عنها
- * تفصل بين الرمز المطلوب إستبداله في الرساله والقيمة المستبدل بها.
 - شعريف الرمز الأول وقيمته والرمز الثاني وقيمته.
 - *** تفصل بين قيم الرساله الأولى وقيم الرساله الثانيه.

تطبيق المثال:

نص الرّساله "القالب العام": مرحبا بك أخي (1)، تاريخ إشتراكك لغاية (2).

:msgKey", محمد, @, (2), *, *, (2) ***2008/10/12, *, أحمد, @, (2) ***2008/10/10, * أحمد, "(1) ***3008/10/10, *

اللون الأخضر: قيم الرساله الأولى.

اللون الأحمر: قيم الرساله الثانيه

الأرقام: عدد الأرقام يجب أن يساوي عدد الرسائل في msgKey، وبالتالي فإنه سوف نستخدم رقمين حسب المثال الموجود: 966555555555 ،

سوف تصل الرسالة إلى الأرقام بالشكل التالي:

الرقم 5555555555555562: مرحبا بك أخي محمد ، تاريخ إشتراكك لغاية 2008/10/12.

الرقم 9664444444444 مرحبا بك أخي <mark>أحمد</mark> ، تاريخ إشتراكك لغاية <mark>2008/10/10</mark>.

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
- .numbers .3
 - .sender .4
 - .msg .5
- .dateSend .6
- .timeSend .7
- .deleteKey .8
- 9. msgKey: مجموعة القيم التعويضية في نص الرسالة، ويجب الإنتباه إلى أن الرموز المستخدمة هنا يجب أن تطابق الرموز المستخدمة في نص الرسالة وكذلك عدد القيم التعويضية للرسالة الواحدة يجب أن يساوي عدد الرموز في نص الرساله، كذلك عدد مجموعات القيم التعويضيه يجب أن يساوي عدد الأرقام. وفي النهايه يجب أن تكون بصيغة Unicode.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: تم الإرسال.
- 2: الرصيد = 0.
- 3: الرصيد غير كافي.
- 4: رقم الجوال غير متوفر.
 - 5: كلمة المرور خاطئه.
- 6: يوجد مشكله بالإرسال، ويجب المحاوله لاحقا.
 - 10: عدد الأرقام لا يساوي عدد الرسائل.
 - 13: إسم المرسل غير مقبول.
- 14: إسم المرسل المستخدم في الإرساليه غير معرف.
 - 15: الأرقام المرسل ها غير صحيحه او فارغه.
 - 16: إسم المرسل فارغ.
 - 17: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.

مثال:

7. حذف الرسائل

توفر هذه البوابة خدمة حذف الرسائل اللاحقة قبل أن يحين موعد إرسالها، والبوابة موجوده على الرابط http://www.mobily.ws/api/deleteMsg.php

ملاحظه هامه: هذه البوابة تقوم بحذف الرسائل من خلال متغير deleteKey ، وفي حال لم يتم إرسال هذا المتغير مع الإرساليه فإنه لا يمكنك حذفها من خلال هذه البوابة.

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
- deleteKey: مفتاح حذف الرسائل، وهي نفس القيمة التي تم إرسالها مع الرساله.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: عملية الحذف تمت بنجاح.
 - 2: رقم الجوال غير متوفر.
 - 3: كلمة المرور خاطئه.
 - deleteKey :4 خاطئ.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/deleteMsg.php?mobile=96655555558password=123456&deleteKey=4T

8. طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل في موقع موبايلي

عند إستخدامك رقم الجوال (غير الذي تم التسجيل به) كإسم مرسل في عملية الإرسال، فإن هذا الرقم يجب أن يكون مرخص من خلال موقعنا، وتوفر البوابة التاليه خدمة طلب ترخيص رقم الجوال، وهي موجوده يجب أن يكون مرخص من خلال موقعنا، وتوفر البوابة التالي: http://www.mobily.ws/api/addSender.php ، حيث تتم عملية التفعيل من خلال إرسال المعلومات اللازمه لهذه البوابة، وتقوم البوابة بدورها بإرجاع قيمة عدديه على الشكل التالي (XXXX#) ، الإضافة إلى إرسال كود التفعيل لرقم الجوال، من أجل إستخدام هذه المعلومات في البوابة التاليه التي تقوم بترخيص رقم الجوال كإسم مرسل.

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
- sender: إسم المرسل المراد ترخيصه للإرسال به "رقم جوال دولي".

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3: إسم المرسل "الرقم الدولي" غير صحيح.
 - 4: إسم المرسل لا يحتاج إلى تفعيل!
 - 5: رصيدك غير كافي لإرسال كود التفعيل.

senderId: وهَي قيمه عددية ستحتاجهاً في عملية الترخيص وتكون على الشكل التالي: #100 وعند إستخدامها في الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز '#' من الرقم.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/addSender.php?mobile=9665555555&password=123456&sender=966511111111

و. ترخیص رقم جوال کاسم مرسل في موقع موبایلي

توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال) الذي تم طلبه في بوابة "طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل"، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/activeSender.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التالية:

- .mobile .1
- .password .2
- senderId: القيمه العددية الراجعه من عملية طلب ترخيص رقم الجوال، ويجب إرسالها بدون الرمز /#'.
 - 4. activeKey: كود التفعيل الذي تم إستلامه على رقم الجوال المراد ترخيصه كإسم مرسل.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال غير متوفر.
 - 2: كُلَّمَة الْمُرور خَاطئة.
- 3: تم تفعيل إُسم المرسل.
- 4: كود التفعيل غير صحيح.
 - senderId :5 خاطئ.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/activeSender.php?mobile=966555555558password=123456&senderId=100&activeKey=9801

10. التحقق من ترخيص رقم جوال كإسم مرسل في موقع موبايلي

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال)، ويمكنك إستخدامها بعد طلب ترخيص رقم الجوال، للتحقق من حالة الطلب أولا، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/checkSender.php

- تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:
 - .mobile .1 .password .2
- senderId : القيمه العددية الراجعه من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز '#'..

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 0: اسم المرسل غير مفعل.
 - 1: إسم المرسل مفعل.
- 2: أسمُ المرسل مرفوض "تم ادخال كود التفعيل لهذا المرسل 3 مرات خطأ".
 - 3: رقم الجوال غير متوفر.
 - 4: كلمة المرور خاطئه.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/checkSender.php?mobile=966555555558password=123456&senderId=100

ملاحظات هامه بخصوص ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل:

- 1. عملية ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، تستخدم مره واحد فقط لكل رقم جديد، وفي حال تكرار عملية الترخيص لنفس الرقم أكثر من مره، فإنه يتم إيقاف الرقم، وعدم ترخيص للتحقق من ملكية الرقم للشخص.
- 2. عند ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، ولنأخذ المثال التالي: 966511111111 ، في حال قبول الرقم يتم ترخيصه في موقع موبايلي بالشكل التالي للإرسال به: 0511111111

11. طلب ترخيص إسم مرسل في موقع موبايلي

عند إستخدامكُ إسم مرسل (علَى شَكل أُحرف إنجليزيةً أو أحرف إنجليزية وأرقام) كإسم مرسل في عملية الإرسال، فإن هذا الإسم يجب أن يكون مرخص من خلال موقعنا، وتوفر البوابة التاليه خدمة طلب ترخيص إسم المرسل، وهي موجوده على الرابط التالي:

http://www.mobily.ws/api/addAlphaSender.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2
- 3. sender: إسم المرسل المراد ترخيصه.

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3: طول اسم المرسل المطلوب أكبر من 11 خانة.
 - 4: تم إضافة الطلب بنجاح.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/addAlphaSender.php?mobile=966555555558password=123456 &sender=senderName1

12. التحقق ترخيص إسم مرسل مكون من أحرف في موقع موبايلي

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل، وكذلك التحقق من حالة جميع أسماء المرسل (إسم المرسل المكون من رقم جوال وأو إسم المرسل المكون من أحرف إنجليزيه)، والبوابة موجوده على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/checkAlphasSender.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- .mobile .1
- .password .2

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3: [notActive] pending] (active] ، وبعد كل قيمة مجموعه من أسمال المرسل، وهذه القيم تدل على التالي:
- a. pending ، إسماء المرسل الظاهره بعد هذه القيمة مباشره بإنتظار الترخيص من موقع موبايلي، ولا يمكنك الإرسال بها الآن.
- active .b ، إسماء المرسل الظاهره بعد هذه القيمة مباشره قد تم ترخيصها من موقع موبايلي، ويمكنك الإرسال بها الآن.
- notActive .c ، إسماء المرسل الظاهره بعد هذه القيمة مباشره مرفوضه من موقع موبايلي، ولايمكنك الإرسال بها الآن.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/checkAlphasSender.php?mobile=9665555555&password=123456