# ALİ ASAF POLAT 16011079

- \*Yaptığım açıklamalar kod dosyamda da yazılıdır.
- \*Soru2'nin exe dosyası DosBox üzerinden çalıştığım için açılmamaktadır. Dosbox ortamında çalışacaktır.

```
void sagaDondur(short N, int resim) {
      //KODUNUZU BURADAN BASLAYARAK YAZINIZ
      __asm {
            //İlk işim asal köşegene göre transpozesini almak.
            //Sonrasında sağa veya sola çevirme durumlarına göre islem
uygulamak.
            //Bu kısımda saga cevirme anlatılacaktır.
            //Saga cevirme: Transpozesini al.Sonrasında sütun sayısının
yarısından itibaren simetri al.
            XOR ESI, ESI
                              //ESI :Dış döngünün i değeri.
                                     //EBX :İç döngünün i değeri.
            XOR EBX, EBX
            XOR EAX, EAX
                                     //EAX :İşlemlerimi yaptığım register.
            XOR ECX, ECX
                                     //ECX :Döngü değerlerimi tuttuğum
register.
            XOR EDI, EDI
                                    //EDI :Resimi atadığım register .
            MOV CX, N
                                    //Döngü değerimi atadım.
            Lopp1:
                  XOR EAX, EAX
                                     //AX registerı akümülator olarak
kullanılacak.Sıfırladım.
            PUSH CX
                                                 //İçteki for için CX
kullanacagım.Dış döngümü kaybetmemek icin yığına atama yaptım.
                  MOV EAX, ESI
                                           //Dış döngümün değeri N-i kadar
olacak.
                  SHR EAX, 1
                                           //SI yi her turda 2 arttırdığım için
ikiye böldüm. Amacım i değerini elde etmek.
                  MOV CX, N
                                           //CX registerina N değeri atandı.
                  SUB ECX, EAX
                                           //Simdi N-i değeri gerçeklenmiş
oldu.İç döngümün değeri artık belli.
```

XOR EBX, EBX //İç döngümün değeri her turda i ye eşit olacak. //Transpoze alan algoritmada j=i den başlıyorduk hatırlarsak. MOV EBX, ESI //j=i gerçeklendi. Lopp2: XOR EAX, EAX //EAX registerını her bir dönme için kullanacağım.Bu yüzden içinde değer bırakmıyorum. XOR EDX, EDX //EDX registerını her bir döngü için kullanacağım.İçinde değer bırakmıyorum. //N\*ESI+EBX BULUNDUGUM YERI MOV AX, N GOSTERIYOR.Matris olarak düşünürsek N\*i+j bulundugum yerdir. MUL ESI //N\*ESI gerçeklendi. ADD EAX, EBX //N\*ESI + EBX gerçeklendi. **PUSH CX** //EAX üzerinden işlem yapmaya devam edeceğim. MOV ECX, EAX //Bu sebeple ECX registerina EAX i alıp daha sonra tekrardan EAX e atayacağım. XOR EAX.EAX //EAX değerini kullanacağımdan içinde değer bırakmıyorum. **PUSH BX** //EBX registerı hatırladığımız gibi iç döngü elemanıydı.Ben EBX registarını //yer değiştireceğim değişkenlerde hedef adresi gösteren olarak ayarlayacağım. //Swap işlemi bittikten sonra iç döngü değerimin değişmesini istemediğim için yığına atıyorum. MOV AX, N //N\*EBX+ESI GITMEK ISTEDIGIM YERI

//Mantiken arr[i][j]=arr[j][i]

GOSTERIYOR.

MUL EBX

yapacağım.Dolayısıyla gitmek istediğim adres N\*EBX+ESI olmalı.

ADD EAX, ESI //N\*EBX+ESI gerçeklendi. MOV EBX,EAX //Hedef adresim EBX registera atandı. MOV EAX,ECX //BULUNDUGUM YER ECX DEN GERI ALINDI.Daha önce saklamak için ECX'e almıştım hatırlarsak. //\*\*SWAP İŞLEMLERİ **BAŞLIYOR.\*\*** //EAX:Bulunduğum yeri işaret ediyor. //EBX:Bulunduğum yer ile swap yapmak istediğim kısmı işaret ediyor. XOR EDX, EDX //DX İ TMP OLARAK KULLANACAGIM. MOV EDI, resim //EDI registerina resimi her atadığımda en başını gösteriyor.Ben sadece başından istediğim kadar ilerleyip //swap işlemini gerçeklemek istiyorum. Yani EDI yı sadece resime ulaşmak için kullanıyorum. //Resimdeki hedef adresime ADD EDI, EBX ulaşıyorum. MOV DX, WORD PTR[EDI]//Hedef adresdeki değeri DX:tmp olarak alıyorum. **PUSH DX** //Hedefteki değeri saklıyorum daha sonra bulunduğum yere atayacağım. XOR DX, DX //DX registeri kullanacağım.İçinde değer bırakmıyorum.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resim EDI ya alındı.

ADD EDI, EAX //Bulunduğum yer EAX de

saklanıyordu.Başlangıçtan EAX kadar ilerledim

MOV DX, WORD PTR[EDI]//Bulunduğum yerdeki değeri tmp olarak aldım.DİKKAT!:Daha önceden hedefi alıp yığına atmıştım.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resmin en başına gidiyorum.

ADD EDI, EBX //Hedef kadar ilerliyorum.

MOV WORD PTR[EDI], DX//Önceki adımda bulunduğum yerden aldığım DX değerini atıyorum.Swapın ilk adımı gerçekleşti.

POP DX //Hedeften alıp yığına attığım

Tmp değerini çekiyorum.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resmin başlangıcından

bulunduğum yer kadar ilerliyorum

ADD EDI, EAX

MOV WORD PTR[EDI], DX//Yığından çektiğim hedef değerini bulunduğum yere koyup swapı tamamlıyorum.

XOR ECX,ECX //CX değerini sıfırlıyorum.

XOR EBX,EBX //EBX değerini sıfırlıyorum.

POP BX //Yığına attığım iç döngü

değişkenini çekiyorum böylelikle ara işlemlerde döngü değerim korunmuş oluyor.

POP CX //CX i EAX değerini saklanmak

için yığına atmıştım.Çekiyorum.

ADD EBX, 2 //İç döngü değerimi 2 arttırıyorum.

LOOP Lopp2

POP CX //Dış döngü değerini

çekiyorum.

ADD ESI, 2 //Dış döngü indisimi 2 artırıyorum.

//TRANSPOZE TAMAM.

//Bu kısımda sağa çevirmek

istediğimden matrisin ortasındaki sütünuna göre simetri alacağım.

//Kullanacağım registerları önceki değerleri (kalmış ise)

sıfırlıyorum.

XOR EAX, EAX //EAX :Bulundugum yer olacak.

XOR EBX.EBX //EBX :İç döngü değerim

olacak.İlerleyen kısımda ise hedef değerim olacak.

XOR ECX,ECX //ECX :Döngü değerim olacak.

XOR EDX, EDX //EDX :Tmp olarak kullanacağım.

//EDI :Resimin başlangıç adresini tutacak. XOR EDI, EDI

XOR ESI, ESI //ESI :Dış döngü değerim olacak.

MOV CX,N //Dış döngü değeri atandı.

Lup1:

PUSH CX //Dış döngü değerini kaybetmemek

için yığına atıldı.

MOV CX,N //Matrisin ortadaki sütununa göre simetri

alacaktım

SHR CX,1 //N değerinin yarısı alınarak gerçeklendi.

XOR EBX,EBX //İç döngü her bittiğinde EBX

değeri(indis) sıfırlanıyor.

Lup2:

XOR EAX.EAX //EAX' bulunduğum yeri atacağım

yani EAX=N\*ESI+EBX(N\*i+j)

MOV AX,N

**MUL ESI** //ESI\*N gerçeklendi. ADD EAX,EBX //ESI\*N+EBX gerçeklendi.\*\*BURASI

**BULUNDUGUM YER\*\*** 

PUSH CX //EAX registerı işlemler için

kullanılacağından ECX'i EAX değerini saklamak için kullanacağım.

//Döngü değerimi kaybetmemek için

yığına atıyorum.

MOV ECX,EAX //EAX üzerinden işlem yapacağım

için ECX değerinde saklıyorum.

XOR EAX,EAX //Artık EAX registerini sıfırlayabilirim.

MOV AX,N //Önce EBX değeri belirlenecek.Sütunlar

arası yer değişimi olacak yani arr[i][j]=arr[i][n-j-1]

//Buradaki n-j-1 değeri baktığımız

zaman iç döngü değerine karşılık geliyor o halde EBX i güncellemem gerekli.

SHL EAX, 1 //Her elemanım 2 byte olduğundan N

değerini 2 ile çarpıyorum aslında.

SUB EAX,2 //Haliyle -1 değerim de -2 olacak.

SUB EAX,EBX //Şimdi ise -j değerini gerçekledim.

PUSH BX //Bu işlemleri yaparken iç döngü

değerimi kaybetmek istemiyorum.Bunu yığına atıyorum.

XOR EBX,EBX

MOV EBX,EAX //Artık [n-j-1] değerim belli ve bunu

EBX atıyorum.Hedef değerini hesaplarken bu indis kullanılacak.

XOR EAX,EAX //EAX kullanılacak.Sıfırlıyorum.

MOV AX,N //Hedef değerimi belirliyorum.

MUL ESI //Dış döngü değerimle çarpıyorum.

[i].

ADD EAX,EBX //[n-j-1] değerimle topluyorum.

MOV EBX,EAX //\*\*ARTIK HEDEF ADRESİM BELLI\*\*.

XOR EAX, EAX

MOV EAX,ECX //Bulunduğum yeri ECX'e atmıştım o

değeri geri çekiyorum.

XOR EDX, EDX //DX Tmp olarak olarak kullanılacak.

MOV EDI, resim //Resimin başlangıcı alındı.

ADD EDI, EBX //Hedef adresime ulaştım.

MOV DX, WORD PTR[EDI]//Hedefteki değeri Tmp olarak aldım.

PUSH DX //Ve yığına attım.

XOR DX, DX //Tekrar tmp olarak kullanılcak.Sıfırlandı.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resimin başlangıç adresi alındı.

ADD EDI, EAX //Bulunduğum yer kadar ilerledim.

MOV DX, WORD PTR[EDI]//Bulunduğum yerdeki değer Tmp

olarak alındı.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resimin başlangıç adresi alındı.

ADD EDI, EBX //Hedef değerime gidiyorum.

MOV WORD PTR[EDI], DX//Bulundugum yerden aldıgım degeri hedef değere atıyorum ve Swapın ilk adımı gerçekleşiyor.

POP DX //Yığına attığım hedefdeki değer

çekiliyor.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resmin en başına gidiyorum

ADD EDI, EAX //Bulundugum yer kadar ilerliyorum

MOV WORD PTR[EDI], DX//Bulundugum yere hedefteki değer

atılıp Swap tamamlanıyor.

XOR ECX, ECX

XOR EBX, EBX

```
POP BX
                                           //İç döngü indisini korumak için
yığına atmıştım.Çekiyorum.
            POP CX
                                           //ECX, EAX değerini korumak için
kullanılmıştı.İç döngü değerimi çekiyorum.
                                     //İç döngü indisini artırıyorum.
                  ADD EBX, 2
                  LOOP Lup2
                  POP CX
                                           //Dış döngü değerini çekiyorum.
                  ADD ESI, 2
                                    //Dış döngü indisini artırıyorum.
                  LOOP Lup1
      }
      //KODUNUZU YAZMAYI BURADA BITIRINIZ
}
void solaDondur(short N, int resim) {
      //KODUNUZU BURADAN BASLAYARAK YAZINIZ
      __asm {
            //İlk işim asal köşegene göre transpozesini almak.
            //Sonrasında sağa veya sola çevirme durumlarına göre islem
uygulamak.
            //Bu kısımda sola cevirme anlatılacaktır. Transpoze alana kadar sağa
çevirmeyle aynı işlemler uygulandı.
            //Sola cevirme: Transpozesini al.Sonrasında satır sayısının yarısından
```

itibaren simetri al.

XOR ESI, ESI //ESI :Dış döngünün i değeri. XOR EBX, EBX //EBX :İç döngünün j değeri. //EAX :İşlemlerimi yaptığım register. XOR EAX, EAX XOR ECX, ECX //ECX :Döngü değerlerimi tuttuğum register. XOR EDI, EDI //EDI :Resimi atadığım register . MOV CX, N //Döngü değerimi atadım. Lupp1: XOR EAX, EAX //AX registerı akümülator olarak kullanılacak.Sıfırladım. **PUSH CX** //İçteki for için CX kullanacagım.Dış döngümü kaybetmemek icin yığına atama yaptım. MOV EAX, ESI //Dış döngümün değeri N-i kadar olacak. SHR EAX. 1 //SI yi her turda 2 arttırdığım için ikiye böldüm. Amacım i değerini elde etmek. MOV CX, N //CX registerına N değeri atandı. SUB ECX, EAX //Şimdi N-i değeri gerçeklenmiş oldu.İç döngümün değeri artık belli. //İç döngümün değeri her turda i ye XOR EBX, EBX eşit olacak. //Transpoze alan algoritmada j=i den başlıyorduk hatırlarsak. MOV EBX, ESI //j=i gerçeklendi. Lupp2:

XOR EAX, EAX //EAX registerını her bir dönme için kullanacağım.Bu yüzden içinde değer bırakmıyorum.

XOR EDX, EDX //EDX registerını her bir döngü için kullanacağım.İçinde değer bırakmıyorum.

MOV AX. N //N\*ESI+EBX BULUNDUGUM YERI GOSTERIYOR.Matris olarak düşünürsek N\*i+j bulundugum yerdir. MUL ESI //N\*ESI gerçeklendi. ADD EAX, EBX //N\*ESI + EBX gerçeklendi. **PUSH CX** //EAX üzerinden işlem yapmaya devam edeceğim. MOV ECX, EAX //Bu sebeple ECX registerina EAX i alıp daha sonra tekrardan EAX e atayacağım. XOR EAX, EAX //EAX değerini kullanacağımdan içinde değer bırakmıyorum. **PUSH BX** //EBX registeri hatırladığımız gibi iç döngü elemanıydı.Ben EBX registarını //yer değiştireceğim değişkenlerde hedef adresi gösteren olarak ayarlayacağım. //Swap islemi bittikten sonra iç döngü değerimin değişmesini istemediğim için yığına atıyorum. MOV AX, N //N\*EBX+ESI GITMEK ISTEDIGIM YERI GOSTERIYOR. MUL EBX //Mantiken arr[i][j]=arr[j][i] yapacağım.Dolayısıyla gitmek istediğim adres N\*EBX+ESI olmalı. ADD EAX, ESI //N\*EBX+ESI gerçeklendi. MOV EBX, EAX //Hedef adresim EBX registera atandı. MOV EAX, ECX //BULUNDUGUM YER ECX DEN GERI ALINDI.Daha önce saklamak için ECX'e almıştım hatırlarsak. //\*\*SWAP İŞLEMLERİ BAŞLIYOR.\*\* //EAX:Bulunduğum yeri işaret

ediyor.

XOR EDX, EDX

//DX İ TMP OLARAK KULLANACAGIM.

MOV EDI, resim //EDI registerina resimi her atadığımda en başını gösteriyor.Ben sadece başından istediğim kadar ilerleyip

//swap işlemini gerçeklemek

istiyorum. Yani EDI yı sadece resime ulaşmak için kullanıyorum.

ADD EDI, EBX

//Resimdeki hedef adresime

ulaşıyorum.

MOV DX, WORD PTR[EDI]//Hedef adresdeki değeri DX:tmp

olarak alıyorum.

PUSH DX //Hedefteki değeri

saklıyorum daha sonra bulunduğum yere atayacağım.

XOR DX, DX //DX registerı kullanacağım.İçinde

değer birakmıyorum.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resim EDI ya alındı.

ADD EDI, EAX //Bulunduğum yer EAX de

saklanıyordu.Başlangıçtan EAX kadar ilerledim

MOV DX, WORD PTR[EDI]//Bulunduğum yerdeki değeri tmp olarak aldım.DİKKAT!:Daha önceden hedefi alıp yığına atmıştım.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resmin en başına gidiyorum.

ADD EDI, EBX //Hedef kadar ilerliyorum.

MOV WORD PTR[EDI], DX//Önceki adımda bulunduğum yerden aldığım DX değerini atıyorum.Swapın ilk adımı gerçekleşti.

POP DX //Hedeften alıp yığına attığım Tmp değerini çekiyorum. XOR EDI, EDI MOV EDI, resim //Resmin başlangıcından bulunduğum yer kadar ilerliyorum ADD EDI, EAX MOV WORD PTR[EDI], DX//Yığından çektiğim hedef değerini bulunduğum yere koyup swapı tamamlıyorum. XOR ECX, ECX //CX değerini sıfırlıyorum. XOR EBX, EBX //EBX değerini sıfırlıyorum. POP BX //Yığına attığım iç döngü değişkenini çekiyorum böylelikle ara işlemlerde döngü değerim korunmuş oluyor. POP CX //CX i EAX değerini saklanmak için yığına atmıştım.Çekiyorum. ADD EBX, 2 //İç döngü değerimi 2 arttırıyorum. LOOP Lupp2 POP CX //Dış döngü değerini çekiyorum. ADD ESI, 2 //Dış döngü indisimi 2 artırıyorum. LOOP Lupp1 //TRANSPOZE TAMAM. //Bu kısımda sola çevirmek istediğimden matrisin ortasındaki satıra göre simetri alacağım. //Kullanacağım registerləri önceki değerleri (kalmış ise) sıfırlıyorum. XOR EAX, EAX //EAX :Bulundugum yer olacak.

//EBX :İç döngü değerim

XOR EBX, EBX

olacak.İlerleyen kısımda ise hedef değerim olacak.

	XOR ECX, ECX	//ECX :Döngü değerim olacak.
tutacak.	XOR EDX, EDX	//EDX :Tmp olarak kullanacağım.
	XOR EDI, EDI	//EDI :Resimin başlangıç adresini
	XOR ESI, ESI	//ESI :Dış döngü değerim olacak.
kadar gideceğim.	MOV CX, N	//Bu kısımda satır sayısının yarısına
simetri alıyorum.	SHR CX,1	//Çünkü satırların ortasına göre

Lup1:

PUSH CX //Dış döngü değerimi kaybetmek istemiyorum.Yığına atıldı.

MOV CX, N //İç döngü değerim atandı.Tüm

sütunlar gezilecek N atandı.

XOR EBX, EBX //İç döngü değerim dış döngü her

döndüğünde sıfırlanacak.

Lup2:

XOR EAX, EAX //Bulunduğum yeri belirleyeceğim.

MOV AX, N //N\*ESI+EBX (N\*i+j) bulunduğum

yerdir.

MUL ESI //N\*ESI gerçeklendi

ADD EAX, EBX //N\*ESI+EBX gerçeklendi.\*\*BURASI

**BULUNDUGUM YER\*\*** 

PUSH CX //EAX'deki değeri saklamam gerekecek.Döngü değerimi saklıyorum.

MOV ECX, EAX //EAX işlem yapacağım için buradaki değerimi ECX de sakladım.İşlemler bittikten sonra tekrar EAX'e atılacak.

XOR EAX, EAX

MOV AX, N //Satır üzerinde işlem yapacağım yani arr[i] [j]=arr[n-i-1][j] olacak. SHL EAX, 1 //Burada word tipinde çalıştığım için aslında 2\*N yapmalıyım. //-1 ise -2 değerinde olacak.(word) SUB EAX, 2 SUB EAX, ESI //-i değerini gerçekledim **PUSH BX** //EBX hedef değerimi gösterecek. Döngüdeki indis değerini kaybetmemesi için yığına atıyorum. **PUSH SI** //ESI değişen indis değerini yani(n-i-1) i gösterecek.Dış döngü değerini kaybetmek istemiyorum. XOR ESI, ESI MOV ESI, EAX //ESI = (n-i-1) gerçeklendi. XOR EAX, EAX MOV AX, N //Hedef değerimi hesaplayacağım. **MUL ESI** //Satır sayısıyla boyutu çarpıyorum.DİKKAT!:Değişen satır sayısıyla işlem yapıldı.[i][j] değil [n-i-1][j] yani. //N\*ESI+EBX gerçeklendi. ADD EAX, EBX MOV EBX, EAX //EBX hedef değerim.\*\*\*ARTIK HEDEF **DEGERİ BELLI\*\*** POP SI //SI ile işim bitti dış döngü değerimi korumuş oldum. XOR EAX, EAX MOV EAX, ECX //Bulunduğum yeri ECX de korumuştum.Çekiyorum. XOR EDX, EDX //DX Tmp olarak kullanılacak. MOV EDI, resim //Resmin başlangıcı alındı. ADD EDI, EBX //Hedef adresine gidildi. MOV DX, WORD PTR[EDI]//Hedefteki değer Tmp olarak alındı.. **PUSH DX** //Hedefteki değeri yığında saklıyorum.

XOR DX, DX

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resmin başlangıç adresine gidildi.

ADD EDI, EAX //Bulundugum yere ilerledim.

MOV DX, WORD PTR[EDI]//Bulunduğum yerdeki değer Tmp

olarak alındı.

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resmin başlangıç adresine gidildi.

ADD EDI, EBX //Hedef konuma ilerledim

MOV WORD PTR[EDI], DX//Bulunduğum yerden aldığım değeri

hedef değerine yazdım swapın ilk adımı gerçekleşti.

POP DX //Hedeften aldığım tmp değeri

çekiyorum

XOR EDI, EDI

MOV EDI, resim //Resmin başlangıç adresi alındı.

ADD EDI, EAX //Bulundugum adrese gidildi.

MOV WORD PTR[EDI], DX//Hedeften aldığım değer atıldı.

XOR ECX, ECX

XOR EBX, EBX

POP BX //İç döngü indisim bozulmadan

yığından alındı.

POP CX //ECX de EAX korunmuştu.

Döngü değerimi geri çekiyorum.

ADD EBX, 2 //İç döngü indisini artırıyorum

LOOP Lup2

POP CX //Dış döngü değerim çekiliyor.

ADD ESI, 2 //Dış döngü indisim artırıldı.

LOOP Lup1

```
}
      //KODUNUZU YAZMAYI BURADA BITIRINIZ
}
SORU2:
PAGE 60,80
TITLE QUICK-SORT PROGRAM
STACKSG SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DW 20 DUP (?)
STACKSG ENDS
DATASG SEGMENT PARA 'DATA'
      CR
                 EQU 13
      LF
                  EQU 10
      ISMIM DB 'ALI ASAF POLAT 16011079 ','$'
      MSG0 DB 'Dizi boyutunu belirleyiniz.',0
      MSG1 DB 'Dizi elemanini giriniz.',0
      HATA DB 'Girdiginiz eleman -128,127 arasında degil veya tamsayı degil!
Yeni giris:',0
      EKSI DB '-','$'
      SUNUM1 DB ' Girdiginiz degerler: ','$'
      SUNUM2 DB ' Siralanmis hali: ','$'
      DIZI DB 100 DUP(?)
      BOYUT
                  DB?
```

**DATASG ENDS** 

# CODESG SEGMENT PARA 'CODE'

# ASSUME CS:CODESG,DS:DATASG,SS:STACKSG

# **BASLA PROC FAR**

PUSH DS ;DONUS ICIN GEREKLI

XOR AX,AX ;OLAN DEGERLER

PUSH AX ;YIGINDA SAKLANIYOR.

MOV AX, DATASG ; DATASG TANIMLI OLAN

MOV DS,AX ;KISMA ERISMEK ICIN.

LEA DX,ISMIM ;EKRANA ISMIMI BASMAK ICIN KESME.

MOV AH,09H

INT 21H

XOR AX,AX

XOR DX,DX

XOR CX,CX

MOV AX,OFFSET MSG0 ;DIZININ BOYUTUNU ISTEYEN MESAJ

CALL PUT\_STR ;YAZDIRILDI.

CALL GETN

MOV CL,AL ;DIZININ BOYUTU CL'YE ATANDI.

MOV BOYUT,AL ;AYRICA BOYUT DEGISKENINE

YERLESTIRILDI.

XOR AX,AX

XOR SI,SI ; DİZİNİN BASLANGIC DEGERINE

GITTIM.

DİZİ\_LOOP:

MOV AX, OFFSET MSG1

CALL PUT\_STR ;MESAJ1'I GOSTER.

XOR AX,AX ;AX SIFIRLANDI.

CALL GETN ;DİZİ ELEMANINI OKU.

MOV DIZI[SI], AL; ALINAN DEGER DIZININ ILGILI OFFSETINE

YAZILDI.

INC SI

XOR AX,AX ;SAGLAMA ICIN.

LOOP DİZİ\_LOOP ;ARTIK TUM ELEMANLARIM DIZIDE.

LEA DX,SUNUM1 ;DOSBOX TERMINALDE

MOV AH,09H ;GIRILEN DEGERLER

INT 21H ;YAZDIRMAK ICIN KESME

SIFIRRLIYORUM.

XOR SI,SI ;KULLANACAGIM REGISTERLARI

XOR CX,CX

XOR AX,AX

XOR SI,SI ;DİZİYİ EKRANA YAZDIRMAK ICIN.

MOV CL,BOYUT ;DIZININ BOYUTUNU ATIYORUM.

YAZDIR:

MOV AL, DIZI[SI] ; YAZDIRMAK ISTEDIGIM ELEMANI

ATIYORUM.

CMP AL,0 ;EGER SAYI NEGATIF ISE EKRANA '-'

BASTIRACAGIM

JGE EKSIDEGER1 ;NEGATIF DEGILSE ZIPLATIYORUM

LEA DX,EKSI ;EKRANA EKSI BASMAK ICIN KESME.

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AH,255; NEGATIF DEGERI 255 DEN ÇIKARTIP 1

EKLEDIGIMDE

SUB AH,AL ;POZITIF HALINI ALMIS OLUYORUM.EKRANA ZATEN

'-' BASILMIŞTI.

MOV AL, AH ; ÇIKARMA SONUCUNU AL'YE ATIP AH'I

SIFIRLIYORUM.

XOR AH,AH

INC AL ;+1 EKLEME GERCEKLENDI.

**EKSIDEGER1**:

CALL PUTN ;YAZDIRACAK YORDAM CAGIRILDI.

XOR AX,AX ;ONCEKI DEGERIMI TEMIZLIYORUM.

INC SI ;BIR SONRAKI DIZI ELEMANINA GIDIYORUM.

LOOP YAZDIR

MOV BL,0 ;LOW DEGERIMI

MOV BH,BOYUT ;HİGH DEGERİM

DEC BH ;QUICKSORTA GIDERKEN HIGH-1

DEGERIMI ATIYORUM.

CALL QUICKSORT ; REGISTERLAR UZERINDEN DEGER

GONDERMEK ISTIYORUM.

LEA DX,SUNUM2 ;DOSBOX TERMINALDE 'SIRALANMIS

HALI'

;YAZDIRMAK ICIN KULLANDIGIM MOV AH,09H **KESME** INT 21H XOR SI,SI ;KULLANACAGIM REGISTERLARI **SIFIRLIYORUM** XOR CX,CX XOR AX,AX ;\*\*QUICKSORT UYGULANDIKTAN SONRA TEKRAR EKRANA YAZDIRIYORUM\*\* MOV CL,BOYUT ;DIZININ BOYUTUNU ATIYORUM. YAZDIR1: MOV AL, DIZI[SI] ;YAZDIRMAK ISTEDIGIM ELEMANI ATIYORUM. CMP AL,0 JGE EKSIDEGER ;EGER NEGATIF DEGILSE **ZIPLATIYORUM** ;EKRANA EKSI BASMAK ICIN KESME. LEA DX,EKSI MOV AH,09H INT 21H MOV AH,255 ;SAYI NEGATIFSE 255 DEN ÇIKARIP 1 **EKLEDIGIMDE** SUB AH,AL ;POZITIF HALINI ELDE ETMIS OLUYORUM. ;ZATEN '-' YAZDIRILMIŞTI. MOV AL,AH

:AH DEGERIMI

;+1 EKLEME GERCEKLENDI.

XOR AH.AH

INC AL

SIFIRLIYORUM.KARISIKLIK ONLENIYOR.

**EKSIDEGER:** 

CALL PUTN ;YAZDIRACAK YORDAM CAGIRILDI.

XOR AX,AX ;ONCEKI DEGERIMI TEMIZLIYORUM.

INC SI ;BIR SONRAKI DIZI ELEMANINA GIDIYORUM.

LOOP YAZDIR1

KISMI BASLIYOR\*

RETF

**BASLA ENDP** 

QUICKSORT PROC NEAR

CMP BL,BH ;LOW VE HIGH DEGERLERINI

KARSILASTIRIYORUM

JGE SON ;EGER LOW BUYUK VEYA HIGH

DEGERINE ESITSE SON'A.

PUSH BX ;BH VE BL DEGERLERIMI

KAYBETMEMEK ICIN YIGINA ATIYORUM.

**CALL PARTITION** 

XOR CX,CX

MOV CL,AL ;PARTITIONDAN DONEN AL DEGERINI CL YE

ATTIM.

PUSH CX ;CL DEGERINI DIGER QUICKSORTA

VEREBILMEK ICIN YIGINDA SAKLIYORUM.

DEC CL ;ILK QUICKSORTA PI-1 DEGERI GIDECEKTI. MOV BH,CL ;HIGH DEGERIME PI-1 DEGERINI ATTIM. CALL QUICKSORT ;QUICKSORT YORDAMINI CAGIRDIM. POP CX ;2.QUIKSORTTAN ONCE CL DEGERIMI ALDIM. POP BX ;LOW VE HIGH DEGERLERIM GERI **ALINDI** INC CL ;IKINCI QUICKSORTA PI+1 DEGERI GIDECEKTI. MOV BL,CL ;LOW DEGERIM PI+1 DEGERINI ALDI. CALL QUICKSORT ;QUICKSORT YORDAMI TEKRAR ÇAĞIRILDI SON: RET ;RET ILE BITIRIYORUM. **QUICKSORT ENDP** PARTITION PROC NEAR **PUSH BX PUSH CX PUSH DX** ;BL LOW ;BH HIGH

;DH PIVOT

;DI ->J

;SI ->İ

XOR AX,AX ;DI YA DOGRUDAN BH ATAMIYORUM

MOV AL, BH ;AL UZERINDEN ATACAGIM

MOV DI,AX ;HIGH DEGERIM DI YA ATANDI

MOV DH,DIZI[DI] ;PIVOT DEGERIM ARTIK DH.

(PIVOT=ARR[HIGH])

XOR AX,AX ;BL DEGERINI SI'YA DOGRUDAN

**ATAMADIGIM** 

MOV AL,BL ;ICIN AX REGISTERI UZERINDEN ATACAGIM.

DEC AL ;BASLANGIC INDISI LOW-1=İ OLACAK

CMP AL, OFFH ;BURADAKI AL DEGERIM -1

**OLUYORSA** 

JNE FF\_DEGIL ;SI DEGERINI DE FFFF YAPMAK ISTIYORUM.

MOV AH,AL

FF DEGIL: MOV SI,AX ;SI DEGERIM INDEX DEGERI YANİ =i

XOR CX,CX ;DONGU DEGISKENI ATANACAK.

MOV CL,BH ;DONGU DEGERIM HIGH ATANDI.AMA HIGH-

LOW KERE DONMELI.

SUB CL,BL ;DONGU DEGERIM HIGH-LOW

GERCEKLENDI.

XOR DI,DI ;DI'YI KULLANACAGIM.SIFIRLADIM.

XOR AX,AX ;DONGUNUN İLK DEGERI OLAN LOW

**DEGERINI** 

MOV AL,BL ;DI YA ATMALIYIM BUNUN ICIN AX

**UZERINDEN** 

MOV DI,AX ;DI REGISTERINA GECIRDIM.

PART\_LOOP:

CMP DIZI[DI],DH ;PIVOT DEGERIMLE DIZININ SIRADAKI

ELEMANI CMP.

JG PART\_SON ;BUYUK ISE ISLEM YOK.

INC SI ;DEGIL ISE SI DEGERIM SI+1.

XOR AX,AX

MOV AL, DIZI[SI]; SWAP ISLEMI YAPILACAK.

MOV AH, DIZI[DI]; DEGERLER ARTIK AX REGISTERDA

MOV DIZI[SI],AH

MOV DIZI[DI], AL ; SWAP GERCEKLESTI.

PART\_SON:

INC DI ;DONGU INDISIMI ARTIRIYORUM(BYTE)

LOOP PART\_LOOP

INC SI ;LOOPTAN SONRAKI SWAP ISLEMI ICIN SI+1

XOR DI,DI

XOR AX,AX ;DI YA DOGRUDAN BH ATAMIYORUM

MOV AL, BH ;AL UZERINDEN ATACAGIM

MOV DI,AX ;DI=BH BUNU ARR[HIGH]'A ERISMEK ICIN

**KULLANACAGIM** 

XOR AX,AX

MOV AL, DIZI[SI] ;SWAP ISLEMINI YAPACAGIM.

MOV AH, DIZI[DI] ; DEGERLERIM ARTIK AX UZERINDE.

MOV DIZI[SI],AH

MOV DIZI[DI],AL ;SWAP ISLEMIM GERCEKLESTI.

MOV AX,SI ;RETURN DEGERI ICIN AX

DONDURUYORUM.

POP DX ;YUKARIDA PUSHLADIGIM SEKILDE

**TERS** 

POP CX ;SIRAYLA TEKRAR POP ISLEMINI GERCEKLESTIRIYORUM. POP BX **RET** ;YORDAMDAN CIKIYORUM. **PARTITION ENDP** ;\*\*\*DIZIYE ELEMAN ALMA YAZDIRMA KISMI BASLIYOR.\*\*\* **GETC PROC NEAR** MOV AH,1H INT 21H **RET GETC ENDP** PUTC PROC NEAR **PUSH AX** ;AX DX YAZMACLARININ **DEGERLERINI PUSH DX** ;KORUMAK ICIN PUSH ISLEMI YAPILIR. MOV DL,AL MOV AH,2 INT 21H ;GEREKLI VERIYI YAZDIRMAK ICIN YAPILAN ISLEMLER. POP DX POP AX **RET PUTC ENDP** PUT\_STR PROC NEAR ;AX DE ADRESI VERILEN SONUNDA 0 OLAN ;DIZGEYI KARAKTER KARAKTER

YAZDIRIR.

PUSH BX ;BX DIZGE INDISI OLARAK

**KULLANILACAK** 

MOV BX,AX ;ADRESI BX E AL.

MOV AL, BYTE PTR[BX] ;AL'DE ILK KARAKTER VAR.

PUT\_LOOP: CMP AL,0

JE PUT FIN ;0 GELDI ISE DIZGE SONA ERDI

DEMEK.

CALL PUTC ;AL'DEKI DEGERI EKRANA YAZAR.

INC BX ;BİR SONRAKI KARAKTERE

GEC.

MOV AL,BYTE PTR[BX]

JMP PUT\_LOOP ;YAZDIRMAYA DEVAM ET.

**PUT FIN:** 

POP BX ;BX'I GERI CEKIYORUM.

**RET** 

PUT\_STR ENDP

GETN PROC NEAR ;KLAVYEDEN BASILAN DEGERI

OKUR. SONUC AX'DE DONER.

; DX:SAYININ ISARETLI OLUĞ OLMADIĞINI BELIRLER.1(+) -1(-).

; BL:HANE BILGISINI TUTAR.

; CX:OKUNAN SAYININ ISLENMESI SIRASINDA ARADEGERI TUTAR.

; AL:KLAVYEDEN OKUNAN KARAKTERI TUTAR

; AX DONUS DEGERI OLARAK DEGISMEK DURUMUNDA FAKAT DIGER DEGERLER

; KORUNMALIDIR.

**PUSH BX** 

**PUSH CX** 

**PUSH DX** 

GETN\_START:

MOV DX,1 ;SAYININ POZİTİF OLDUĞUNU

DUSUNELIM.

XOR BX,BX ;OKUMA YAPMADI HANE 0 OLUR.

XOR CX,CX ;ARA TOPLAM DEGERI 0 DIR. NEW: CALL GETC ;KLAVYEDEN ILK DEGERI AL'YE OKU. CMP AL,CR JE FIN\_READ ENTER TUSUNA BASILMIS ISE OKUMA BITER. CMP AL,'-' ;AL '-' GELDIYSE. ;GELEN SAYI 0-9 ARASI MI? JNE CTRL NUM **NEGATIVE:** MOV DX,-1 ;- BASILDIYSA DX=-1 JMP NEW CTRL\_NUM: ;SAYININ 0-9 ARASINDA OLDUGUNU CMP AL,'0' KONTROL ET. JB HATALI CMP AL, '9' JA HATALI ;DEGIL ISE HATA MESAJI. SUB AL,'0' :RAKAM ALINDI HANEYI TOPLAMA DAHIL EDIYOR. MOV BL,AL ;BL YE OKUNAN DEGERI KOY. MOV AX,10 ;HANEYI EKLERKEN \*10 YAPAR. **PUSH DX** ;MUL KOMUTUNDAN ETKILENMEMESI ICIN. **MUL CX** POP DX MOV CX,AX CX'DEKI ARADEGER 10 ILE CARPILDI. ADD CX,BX ;OKUNAN HANE ARA DEGERE EKLENDI. JMP NEW ;KLAVYEDEN YENI BASILAN DEGER ALINDI. HATALI: MOV AX,OFFSET HATA

;HATA MESAJINI GOSTERIR.

CALL PUT STR

JMP GETN\_START ;O ANA KADAR YAPILANLARI UNUT YENIDEN SAYI ALMAYA BASLA.

FIN\_READ:

MOV AX,CX ;SONUC AX UZERINDEN DONECEK
CMP DX,1 ;ISARETE GORE SAYI AYARLANACAK

JE FIN\_GETN

NEG AX ;AX=-AX.

FIN GETN:

CMP AX,127 ;EGER SAYI 127 DEN BUYUKSE HATA

MESAJI ALACAK.

JG HATALI

CMP AX,-128 ;EGER SAYI -128DEN KUCUKSE

HATA MESAJI ALACAK.

JL HATALI

POP DX POP CX

POP BX

**RET** 

**GETN ENDP** 

PUTN PROC NEAR ;AX DE BULUNAN SAYIYI EKRANA

YAZDIRIR.

**PUSH CX** 

PUSH DX ;DX BOLUMDEN ETKILENMESIN

DIYE.

XOR DX,DX

PUSH DX ;KAC HANE ALACAGIMIZI

BILMEDIGIMIZDEN

## :YIGINA 0 KOYUP ONU ALANA

## KADAR DEVAM EDELIM.

MOV CX,10

CMP AX,0

JGE CALC\_DIGITS

NEG AX ;SAYI NEG İSE POZITIF YAPILIR

PUSH AX ;AX I SAKLA

MOV AL,'-' ;ISARETI EKRANA YAZDIR.

CALL PUTC

POP AX ;AX I GERI AL

CALC\_DIGITS:

DIV CX ;BOLUM=AX KALAN=DX

ADD DX,'0' ;KALAN DEGERI ASCII OLARAK BUL.

**PUSH DX** 

XOR DX,DX

CMP AX,0 ;BOLEN 0 ISE ISLEM BITTI DEMEKTIR.

JNE CALC DIGITS ;ISLEMI TEKRARLA.

DISP\_LOOP:

;YAZILACAK TUM HANELER YIĞINDA.SIRA SIRA ALALIM.

POP AX

CMP AX,0 ;AX=0 OLDUGUNDA SONA ERDI

DEMEKTIR.

JE END\_DISP\_LOOP

CALL PUTC ;AL'DEKI DEGERI YAZ.

JMP DISP LOOP ;ISLEMI TEKRARLA

END\_DISP\_LOOP:

POP DX ;YIGINDAN DEGERLERIMI

ALIYORUM.

POP CX

**RET** 

**PUTN ENDP** 

**CODESG ENDS** 

**END BASLA**