


TP-DHCP

17.01.2023

Des premières IP pleuvent... [©]

Auteur: Pascal Fougeray



Source: Moi ©

1 Préambule

- Nous allons voir
 - Les adresses IP statiques et dynamiques
 - Ce qu'est le protocole DHCP
 - Ce qu'est un client DHCP
 - À quoi sert un serveur DHCP
- Chez vous vous avez une box et bien elle fait plein de choses, du routage et serveur DHCP entre autres!!!
- Prenez des notes sur ce que vous comprenez, ces notes vous y aurez le droit de les avoir avec vous au CT!

2 Introduction

Dans ce 3ième TP, je vous propose de voir le principe du DHCP Nous allons voir

- Les IP dynamiques
- Installer un serveur DHCP, le configurer et le lancer
- Capturer des paquets de types DHCP
- Voir les ports 67 et 68
- Voir 2 serveurs DHCP différents mais rendant le même service
 - Serveur à l'aide d'un routeur (Votre Box chez vous)
 - Serveur à l'aide d'un PC (Le cas dans les grandes entreprises!)
- etc...


3 Théorie, rappels

 $1. \ \ Quelles \ sont \ les \ 4 \ informations \ qu'un \ serveur \ DHCP \ de \ base \ doit \ donner?$

4 Pratique

- 1. Récupérez sur ecampus le projet nommé Mikrotik-Serveur-DHCP
- 2. Lancez gns3 et importez le projet

4.1 Le serveur DHCP de virtualbox



Sur la maquette dans gns3 le "nuage" qui sert de pont doit être relié à l'interface "Vboxnet0" du HOST qui doit être dans la VM **enp0s8** ou **enp0s9** ou du moins au réseau **192.168.56.0/24** de la VM!!!

Vous devez donc avoir une adresse IP sur cette interface.

Si ce n'est pas le cas!

- 1. Lancez la commande dhclient enp0s8
- 2. La commande dhclient enp0s9
- 3. Lancez la commande ifconfig
- 4. **Relevez** le nom de l'interface qui est sur le réseau 192.168.56.0/24
- 5. **Cliquez** sur le nuage, bouton droit, configure, show special ethernet interface, choisissez celle qui est sur le réseau 192.168.56.0 et cliquez sur le bouton ADD (Je vous montre au vidéo projecteur ©)
- 6. Mettez une sonde wireshark entre le nuage et le switch
- 7. Sélectionnez le protocole bootp
- 8. Lancez les 3 PC Linux PC6, 7 et 8
- 9. Regardez ce que vous relevez sur wireshark. Est-ce conforme au cours? DORA est là?
- 10. Ouvrez un terminal sur les 3 PC Linux PC6, 7 et 8 et sur chaque PC
 - (a) Relevez l'IP
 - (b) Faites cat /etc/resolv
 - (c) Lancez la commande ip route ls
- 11. Expliquez ce que vous comprenez!

4.1.1 Serveur DHCP routeur Mikrotik

Je rappelle que pour se loguer sur un routeur c'est le login **admin** et il n'y a pas de MDP!

Cette partie juste pour voir le principe et voir qu'un routeur peut servir de serveur DHCP (Votre Box chez vous).

4.1.1.1 Sur le serveur (le routeur) Voici l'extrait de la conf du routeur

[admin@Serveur-DHCP] > /export

```
/ip address
```

add address=192.168.0.1/24 interface=ether1 network=192.168.0.0

/ip pool

add name=dhcp pool0 ranges=192.168.0.3-192.168.0.254

/ip dhcp-server

add address-pool=dhcp pool0 disabled=no interface=ether1 lease-time=1d name=dhcp1

/ip dhcp-server network

add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.2 gateway=192.168.0.1

1. **Expliquez** les 3 lignes :

/ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.0.3-192.168.0.254

/ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether1 lease-time=1d name=dhcp1

/ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.2 gateway=192.168.0.1

- 2. Lancez le routeur et les 3 PC
- 3. Mettez une sonde wireshark sur le câble entre le routeur et le switch et filtrez avec bootp
- 4. Relevez les captures

ο.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info				
- [7 3.472779	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0xfc23095				
	9 4.171216	192.168.0.1	192.168.0.254	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction ID 0xfc23095				
	10 4.475597	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Request - Transaction ID 0xfc230958				
	11 4.490610	192.168.0.1	192.168.0.254	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0xfc230958				
	16 7.506802	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0xc9f14b3				
	18 8.030624	192.168.0.1	192.168.0.253	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction ID 0xc9f14b3				
	19 8.506924	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Request - Transaction ID 0xc9f14b3				
	20 8.512266	192.168.0.1	192.168.0.253	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0xc9f14b3				
	22 9.048932	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0x487f1456				
	28 9.564437	192.168.0.1	192.168.0.252	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction ID 0x487f1456				
	29 10.046120	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Request - Transaction ID 0x487f1456				
	30 10.050675	192.168.0.1	192.168.0.252	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x487f1456				
F	rame 7: 342 byte	es on wire (2736	bits), 342 bytes capt	ured (2736	6 bits) on interface -, id 0				
E	thernet II, Src:	0c:82:31:6e:00	:00 (0c:82:31:6e:00:00), Dst: Br	roadcast (ff:ff:ff:ff:ff)				
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255									
110	ser Datagram Pro	tocol Src Port	: 68, Dst Port: 67						

- (a) Pourquoi a-t'on 12 lignes (**Pensez** à Dora ①)
- (b) Est-ce logique vue la structure?
- (c) Quels sont les ports utilisés?

Conf du routeur en couleurs, plus facile à lire ©

```
[admin@Serveur-DHCP] > /export
# jan/13/2023 04:53:05 by RouterOS 6.43.8
# software id =
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp pool0 ranges=192.168.0.3-192.168.0.254
/ip dhcp-serv
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether1 lease-time=1d name=dhcp1
/ip address
add address=192.168.0.1/24 interface=ether1 network=192.168.0.0
/ip dhcp-server networ
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.2 gateway=192.168.0.1
/svstem identity
set name=Serveur-DHCP
[admin@Serveur-DHCP] >
```

Mystère?: Si sur le routeur on lance la commande:

/ip service print on ne voit pas le port 67 d'ouvert ... Pourquoi?

Réponse : Je ne sais pas ②, si vous trouvez dites le moi ③

- **4.1.1.2** Sur les clients Sur chaque client, ici des microLinux, si on tape
 - 1. la commande \boldsymbol{ps} , on récupère le processus suivant :

XXXX root /sbin/udhcpc -b -i eth0 -x hostname box -p /var/run/udhcpc.eth0.

XXXX étant le PID du processus qui change selon l'état du système! On voit qu'il est client DHCP!

- 2. Lancez la commande ls -rtl /etc/, quel est le dernier fichier créé?
- 3. Quel est le rôle de ce fichier sous Linux?

4. Lancez la commande *cat /etc/resolv.conf* , on récupère nameserver 192.168.0.2

Est-ce logique par rapport à la conf du routeur vue précédemment?

Une capture wireshark renvoie

4.1.2 Serveur isc-dhcp-server

Le serveur **isc-dhcp-server** remplace **dhcp3-server**

Pour cette partie nous allons travailler que sur cette partie de la structure.



- 1. Ce serveur sera installé sur la VM et devra
 - (a) **Écouter** l'interface virtuelle TAP0 de la VM qui a pour IP 172.31.1.254/24
 - (b) **Donner** un pool de 172.31.1.10 à 172.31.1.253
 - (c) **Donner** l'adresse d'un DNS 172.31.1.2
 - (d) **Donner** une passerelle 172.31.1.1
 - (e) **Donner** un @IP fixe au serveur WEB
- 2. Voyons si le serveur est déjà installé et si le port est ouvert à l'aide de la commande **netstat -lnpu** | **grep 67**
- 3. Pourquoi 67?
- 4. Pas de port ouvert?
- 5. Installez le serveur à l'aide de la commande : apt install isc-dhcp-server

Elle ne fonctionne pas? Vous êtes root?

Generating /etc/default/isc-dhcp-server...

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-dhcp-server.service /lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service.

 $\label{lem:condition} Created\ symlink\ / etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-dhcp-server6.service/lib/systemd/system/isc-dhcp-server6.service.$

On voit qu'on a un service qui est créé : /lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service.

Il y a aussi IPv6 Mais on ne va pas s'en servir!

6. Voyons si le démon tourne :

Lancez la commande systemctl list-units --type=service | grep dhcp renvoie :

root@PAF:~# systemctl list-units —type=service | grep dhcp isc-dhcp-server.service | loaded failed ISC DHCP IPv4 server

(a) C'est quoi ce loaded failed failed?

Normal nous n'avons pas configuré le serveur!

- 7. Une fois installé, il faut définir
 - (a) les interfaces d'écoutes dans le fichier /etc/default/isc-dhcp-server.
 - (b) nano/etc/default/isc-dhcp-server
 - (c) INTERFACESv4="tap0"
 - (d) Cela nécessite un redémarrage donc :
 - i. root@PC:/etc/dhcp# systemctl stop isc-dhcp-server.service
 - ii. root@PC:/etc/dhcp# systemctl start isc-dhcp-server.service
- 8. Voyons si cela fonctionne : systemctl status isc-dhcp-server.service

```
root@debian:/etc/dhcp# systemctl status isc-dhcp-server.service
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2023-01-12 09:06:56 CET; 22h ago
    Docs: man:dhcpd(8)
Main PID: 3106 (dhcpd)
    Tasks: 1 (limit: 38288)
Memory: 5.2M
    CPU: 107ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
    3106 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/
```

- 9. Expliquez la valeur 3106 ici ou autre bien sur pour vous
- 10. Puis Il faut saisir la configuration dans /etc/dhcp/dhcpd.conf

Le fonctionnement de la configuration est simple.

Toutes configurations sera valide pour toutes les plages sauf si une configuration différente est indiqué dans celle-ci.

- (a) Sauvegardez le fichier de conf d'origine! cp dhcpd.conf dhcpd.conf-sav
- (b) Éditez avec nano le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf : nano -l /etc/dhcp/dhcpd.conf
- (c) Tout ce qui commence par # ce sont des commentaires et donc non pris en compte!!!
- (d) **Dé commentez** les lignes 33 et 34 et **mettez** 172.31.1.0 et **modifiez** comme ci-dessous, **expliquez** ces différentes valeurs

```
subnet 172.31.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range dynamic—bootp 172.31.1.20 172.31.1.253;
    option domain—name—servers 172.31.1.2;
    option routers 172.31.1.1;
}
```

(e) Expliquez les lignes suivantes

```
default—lease—time 600; max—lease—time 7200;
```

- 11. Relancez correctement le serveur
 - (a) root@PC:/etc/dhcp# systemctl stop isc-dhcp-server.service
 - (b) root@PC:/etc/dhcp# systemctl start isc-dhcp-server.service
 - (c) root@PC:/etc/dhcp# systemctl status isc-dhcp-server.service
 - (d) Expliquez le rôle de ces 3 commandes

```
Renvoie:
```

12. Voyons si le **daemon** tourne : Son PID vient de nous être donné, voyons voyons : **ps aux | grep dhcpd** renvoie :

```
On explique? oui oui!!!
```

```
root@PAF:/etc/dhcp# ps aux| grep dhcpd
           11105 0.0
                             6392 4632 ?
                                                       09:43
                                                               0:00 dhcpd -user dhcpd -group dhc
dhcpd
                       0.0
                                                 Ss
root
           11119 0.0
                       0.0
                           11620 2272 pts/3
                                                 R+
                                                       09:47
                                                               0:00 grep —color=auto dhcpd
root@PAF:/etc/dhcp# netstat -lunp | grep 11105
                  0 0.0.0.0:67
                                             0.0.0.0:*
                                                                                 11105/dhcpd
           0
root@PAF:/etc/dhcp#
```

- 13. Vérifiez sur les 2 clients PC4 et serveur Web en lançant sur chaque les commandes suivantes .
 - (a) ifconfig eth0
 - (b) cat /etc/resolv.conf Expliquez nameserver 172.31.1.2
 - (c) ip route ls

```
gns3@box:~$ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 0C:9E:51:54:00:00
inet addr:172.31.1.10 Bcast:172.31.1.255 Mask:255.255.255.0

gns3@box:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 172.31.1.2

gns3@box:~$ ip route ls
default via 172.31.1.1 dev eth0
127.0.0.1 dev lo scope link
172.31.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 172.31.1.10

(a) L'@IP est-elle correcte?
```

- (b) Le masque est-il correcte?
- (c) L'@IP du serveur DNS est-elle correcte?
- (d) La route par défaut, donc la passerelle est-elle correcte?
- 14. Une capture wireshark renvoie, **faites** là!

■ bootp										
No	. Time	Source	Destination	Protocol	Length Info					
_	1 0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover	- Transaction ID 0x1e52d46b				
	2 0.000705	172.31.1.254	172.31.1.16	DHCP	342 DHCP Offer	- Transaction ID 0x1e52d46b				
	3 0.005868	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Request	- Transaction ID 0x1e52d46b				
	4 0.006126	172.31.1.254	172.31.1.16	DHCP	342 DHCP ACK	- Transaction ID 0x1e52d46b				
	5 1.009325	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover	- Transaction ID 0xe00cb62e				
	7 2.010829	172.31.1.254	172.31.1.10	DHCP	342 DHCP Offer	- Transaction ID 0xe00cb62e				
L	8 2.013774	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Request	- Transaction ID 0xe00cb62e				
	9 2.017679	172.31.1.254	172.31.1.10	DHCP	342 DHCP ACK	- Transaction ID 0xe00cb62e				

15. Concluez!

4.2 Le cas du serveur WEB

J'écris serveur WEB mais ce pourrai être tout autre serveur d'un LAN tels le serveur DNS, le serveur de Mails, le serveur de NFS etc!!!

Quand on installe un serveur, il faut que son adresse IP soit toujours la même!

Elle peut dynamiquement lui être donnée par un serveur DHCP, mais il faut que ce dernier lui attribue toujours la même.

Ici nous allons considérer que l'@ MAC du serveur WEB est **16 :64 :33 :51 :CA :FE** (Un grand buveur ce serveur Web ©) et nous voulons qu'il ait toujours la même @IP soit **172.31.1.16**

ATTENTION je rappelle que l'on ne peut pas changer l'@MAC d'une interface physique donc d'une vraie carte réseau.

Ici nous sommes dans du virtuel!!!

1. **Ajoutez** dans le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf les 4 lignes suivantes

```
host Serveur_Web {
  hardware ethernet 16:64:33:51:CA:FE;
  fixed—address 172.31.1.16;
}
```

- (a) Expliquez ce que vous comprenez!
- 2. Relancez correctement le serveur comme précédemment
 - (a) root@PC:/etc/dhcp# systemctl stop isc-dhcp-server.service
 - (b) root@PC:/etc/dhcp# systemctl start isc-dhcp-server.service
 - (c) root@PC:/etc/dhcp# systemctl status isc-dhcp-server.service
- 3. **Relancez** le serveur Web en l'éteignant et en le rallumant
- 4. Vérifiez!
- 5. Concluez!

4.3 Le cas du serveur QUE VOUS VOULEZ!

S'il vous reste du temps!

Si vous arrivez à le faire c'est que tout est compris!

- 1. Ajoutez un serveur à la structure
- 2. Modifiez son @MAC en faisant un clic droit dessus et configure!
- 3. Attribuez lui une @IP disponible inférieure à 172.31.1.20
- 4. Testez que ça fonctionne

5 Conclusion

À partir de maintenant vous savez ce qu'est

- Une adresse IP dynamique
- Une adresse IP statique
- Le protocole DHCP
- Un client DHCP
- Un serveur DHCP, les 4 informations qu'il donne :
 - un IP
 - Un masque
 - Une passerelle
 - l'@IP du DNS

N'oubliez pas de faire une synthèse!!!!