


TP VRRP & Load balancing

20.02.2023

Auteur: Pascal Fougeray



Source : Moi ©

1 Introduction

Dans le domaine d'Internet on ne veut pas de panne. Certains ISP doublent les routeurs. Les routeurs se surveillent!


Le protocole VRRP ($\it Virtual Router Redundancy Protocol$) permet d'avoir 2 routeurs dont l'un est le maître et l'autre l'esclave

2 L'étude théorique

1. Rappelez ce qu'est le protocole VRRP et à quoi sert-il?

3 L'étude pratique

1. Récupérez sur ecampus le design de cette structure intitulé TP VRRP et ouvrez le avec gns3



- 2. Mettez une sonde wireshark entre les 2 routeurs et sélectionnez les protocoles arp et VRRP
- 3. Voici un extrait des configurations des 2 routeurs R1 et R2

Pour R1

/interface vrrp add interface=ether1 vrid=49 priority=254
/ip address add address=192.168.1.254/32 interface=vrrp1 network=192.168.1.254

Pour R2

/interface vrrp add interface=ether1 name=vrrp1 vrid=49 priority=100 /ip address add address=192.168.1.254 interface=vrrp1 network=192.168.1.254

Expliquez ce que vous comprenez

4. Sur les 2 routeurs R1 et R2 lancez la commande /ip route print

Vous devez obtenir cela

[admin@R1] > /ip address print

 $Flags\colon\thinspace X-\ disabled\,,\ I-\ invalid\,,\ D-\ dynamic$

#	ADDRESS	NETWORK	INTERFACE
0	192.168.1.1/24	192.168.1.0	ether1
1	172.31.1.1/24	172.31.1.0	ether2
2	192.168.1.254/32	192.168.1.254	vrrp1

[admin@R2] > /ip address print

 $Flags\colon\thinspace X-\ disabled\,,\ I-\ invalid\,,\ D-\ dynamic$

#	ADDRESS	NETWORK	INTERFACE
0	192.168.1.2/24	192.168.1.0	ether1
1	172.31.1.2/24	172.31.1.0	ether2
2 1	192.168.1.254/32	192.168.1.254	vrrp1

Bizarre ce /32 pour l'interface vrrp1, non? Pourquoi ce /32?

5. Pourquoi a-t'on le I pour *Invalid* sur l'interface vrrp1 de R2?

Quelle est l@IP de l'interface vrrp1?

6. Sur les 2 routeurs R1 et R2 lancez la commande /interface print

Vous devez obtenir cela

[admin@R1] > /interface print

Flags: D- dynamic, X- disabled, R- running, S- slave

#		NAME	TYPE	ACTUAL-MIU L2MIU	MAX-L2MTU MAG-ADDRESS
0	R	ether1	ether	1500	0C:4E:8E:96:00:00
1	R	ether2	ether	1500	0C:4E:8E:96:00:01
2	R	vrrp1	vrrp	1500	00:00:5E:00:01:31

[admin@R2] > /interface print

Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave

#		NAME	TYPE	ACTUAL-MTU L2MTU	MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
0	R	ether1	ether	1500	0C:89:8A:A5:00:00
1	R	ether2	ether	1500	0C:89:8A:A5:00:01
2		vrrp1	vrrp	1500	00:00:5E:00:01:31

- (a) Pourquoi l'interface vrrp1 de R2 n'est pas **R** running?
- (b) Pourquoi les 2 interfaces vrrp1 ont-elles la même adresse Mac?
- 7. Que **voyez** vous sur la sonde wireshark?

Pourquoi est-ce seulement R1 qui parle et s'adresse à @IP 224.0.0.18?

C'est quelle type d'@IP? **Relevez** la valeur du champ *priority* (254)

- 8. **Lancez** les commandes suivantes sur le PC
 - sudo su
 - hostname Intranet
 - ifconfig eth0 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0
 - ip route add default via 192.168.1.254

9. Lancez à la commande traceroute 16.16.16.16 sur le PC

Par où passe-t'il?

```
root@Intranet:/home/gns3# traceroute 16.16.16.16 traceroute to 16.16.16.16.16 (16.16.16.16.16), 30 hops max, 38 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.620 ms 1.107 ms 1.391 ms 2 16.16.16.16 (16.16.16.16) 2.442 ms 2.250 ms 2.375 ms
```

Quelle est la route par défaut du PC? Lancez la commande ip route ls sur le PC

Bizarre il ne passe pas par sa route par défaut?

- 10. **Éteignez** le routeur R1
- 11. Lancez à nouveau la commande traceroute 16.16.16.16 sur le PC

Par où passe-t'il?

Quelle est la route par défaut du PC? Lancez la commande ip route ls sur le PC

Bizarre il ne passe toujours pas par sa route par défaut?

12. Lancez la commande arp sur le PC. Que constatez-vous?

```
root@Intranet:/home/gns3# arp
? (192.168.1.2) at 0c:89:8a:a5:00:00 [ether] on eth0
? (192.168.1.1) at 0c:4e:8e:96:00:00 [ether] on eth0
? (192.168.1.254) at 00:00:5e:00:01:31 [ether] on eth0
```

13. Que voyez vous sur la sonde wireshark?

Cela vous semble-t'il normal?

Pourquoi est-ce seulement R1 qui parle et s'adresse à @IP 224.0.0.18?

C'est quelle type d'@IP?

Relevez la valeur du champ *priority* (100)

- 14. Si on rallume R1 que va-t'il se passer? Faites-le.
- 15. **Mettez** une sonde wireshark sur la borne Ether1 du routeur PE et **sélectionnez** le protocole ICMP
- 16. Lancez la commande suivante sur le PC : ping 172.31.1.3
- 17. **Laissez** le ping continuer indéfiniment **regardez** ce qui se passe sur wireshark ainsi que sur la console du PC
- 18. **Éteignez** le routeur R1. Le ping continue-t'il?
- 19. **Rallumez** le routeur R1. Le ping continue-t'il?
- 20. Concluez sur l'utilité de cette structure

Vous avez fini?

 Modifiez la structure pour faire du load balancing ou sharing: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:VR examples

4 Conclusion

Internet ne tombe "jamais" en panne!

Il y a tout en double ou presque pour que ça ne tombe pas en panne \odot

