
## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ В САПР

Методические указания к лабораторным работам (часть 2)



#### УДК 004.4'22

Программные средства моделирования в САПР: методические указания к лабораторным работам (часть 2)/ Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: Е.Ю. Скоз, Ю.М. Цыцаркин.— Рязань, 2013.— 16 с.

Содержат основные приемы и методы быстрой разработки программного обеспечения с помощью современных средств. Даются основные конструкции языка UML, назначение каждого типа диаграмм и их моделирование с помощью Rose — объектно-ориентированного подхода при разработке программных проектов.

Предназначены для студентов направления 2203 «Системы автоматизированного проектирования» в рамках курса «Программные средства моделирования в САПР» и других курсов этого направления.

Библиогр.: 2 назв.

Диаграмма Классов, диаграмма Состояний

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензент: кафедра САПР ВС Рязанского государственного радиотехнического университета (зав. кафедрой акад. МАИ, проф. В.П. Корячко)

# Программные средства моделирования в САПР Составители: С к о з Елена Юрьевна Ц ы ц а р к и н Юрий Михайлович

Редактор М.Е. Цветкова Корректор Н.А Орлова Подписано в печать 29.09.13. Формат бумаги 60х84 1/16. Бумага газетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 20 экз. Заказ Рязанский государственный радиотехнический университет. 390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1. Редакционно-издательский центр РГРТУ.

#### Лабораторная работа № 3

#### Создание диаграмм Классов

Цель работы: научиться создавать диаграммы Классов и работать с ними.

Для создания новой диаграммы Классов:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на Логическом представлении браузера;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт New>Class Diagram>(Создать>Диаграмма Классов);
  - 3) введите новое имя диаграммы;
  - 4) дважды щелкнув на диаграмме в браузере, откройте ее.

Если нужно открыть существующую диаграмму Классов:

- 1) найдите её в Логическом представлении браузера;
- 2) дважды щелкнув на диаграмме, откройте её.

Для удаления элемента из модели:

- 1) выделите его на диаграмме;
- 2) в меню модели выберите пункт Edit > Delete from Model (Правка > Удалить из модели) или нажмите комбинацию клавиш CTRL+D.

Для удаления диаграммы Классов:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме в браузере;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Delete (Удалить).

Для прикрепления файла к диаграмме Классов:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме Классов в браузере;
- 2) выберите пункт New > File (Создать > Файл);
- 3) в диалоговом окне открытия файла укажите прикрепляемый файл;
- 4) для завершения процесса нажмите кнопку Open (Открыть).

Для прикрепления ссылки к диаграмме Классов:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме Классов в браузере;
- 2) выберите пункт New >- URL (Создать >Ссылка);
- 3) введите адрес прикрепляемой ссылки.

Чтобы открыть прикрепленный файл, дважды щелкните на нем в браузере. Rose откроет соответствующее приложение и загрузит в него этот файл.

Если нужно открыть связанную с диаграммой ссылку, дважды щелкните на ней мышью в браузере, Rose автоматически запустит ваш Web-браузер и загрузит в него эту ссылку.

Для удаления связанного с диаграммой файла или ссылки:

1) щелкните правой кнопкой мыши на файле или ссылке в браузере;

2) в открывшемся меню выберите пункт Delete (Удалить).

Чтобы поместить новый класс на диаграмму, нажмите кнопку Class (Класс) панели инструментов.

Можно также добавить новый класс с помощью диаграмм Взаимодействия:

- 1) откройте диаграмму Последовательности или Кооперативную диаграмму;
  - 2) щелкните правой кнопкой мыши на объекте диаграммы;
- 3) в появившемся меню выберите пункт Open Specification (Открыть спецификацию);
- 4) в раскрывающемся списке классов выберите пункт <New> (Создать). Перед вами появится окно спецификации нового класса;
  - 5) в поле Name введите имя вашего класса.

Если нужно поместить на диаграмму Классов существующий класс, перетащите его из браузера на открытую диаграмму Классов.

Добавление нового класса в браузер:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на Логическом представлении браузера. Если вы добавляете класс к пакету, щелкните правой кнопкой на имени пакета;
- 2) в открывшемся меню укажите пункт New > Class (Создать > Класс). Если вы создаете утилиту > класса или интерфейс, выберите пункт New > Class Utility (Создать > Утилита класса) или <New > Interface (Создать > Интерфейс). Новый класс под названием NewClass появится в браузере;
  - 3) выделите класс и введите его имя;
- 4) чтобы расположить новый класс на диаграмме Классов, перетащите его на открытую диаграмму мышью.

Для удаления класса из модели:

- 1) выделите его на диаграмме;
- 2) в меню модели выберите пункт Edit > Delete from Model (Правка > Удалить из модели) или нажмите комбинацию клавиш CTRL+D.

Открыть спецификацию класса можно следующим образом:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на классе в браузере или на диаграмме Классов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Open Specifications (Открыть спецификацию).

Для добавления параметризованного класса:

1) нажмите кнопку Parameterized Class (Параметризованный класс) панели инструментов;

- 2) щелкните мышью где-нибудь на диаграмме, чтобы поместить туда новый класс;
  - 3) введите имя класса.

Для добавления аргумента параметризованного класса:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) щелкните правой кнопкой мыши в поле Name области Formal Arguments (Формальные аргументы);
  - 4) в открывшемся меню выберите пункт Insert (Вставить);
  - 5) введите имя аргумента;
- 6) щелкнув мышью, раскройте список Туре (Тип). Выберите один из типов аргумента или введите свой;
- 7) щелкните в поле Default Value (Значение по умолчанию) и введите значение аргумента по умолчанию (не обязательно).

#### Для удаления аргумента:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Detail;
- 3) щелкните правой кнопкой мыши на удаляемом аргументе;
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Delete.

#### Для добавления класса-наполнителя:

- 1) нажмите кнопку Instantiated Class панели инструментов;
- 2) щелкните мышью на диаграмме там, где будет располагаться новый класс:
- 3) введите имя класса с аргументами, заключив их в угловые скобки (< >).

## Для добавления утилиты класса:

- 1) нажмите кнопку Class Utility (Утилита класса) панели инструментов;
- 2) щелкните мышью на диаграмме там, где будет находиться новый класс;
  - 3) введите его имя.

## Для добавления утилиты параметризованного класса:

- 1) нажмите кнопку Parameterized Class Utility (Утилита параметризованного класса) панели инструментов;
- 2) щелкните мышью на диаграмме там, где будет находиться новый класс;
  - 3) введите его имя.

## Для добавления утилиты класса-наполнителя:

1) нажмите кнопку Instantiated. Class Utility панели инструментов;

- 2) щелкните мышью на диаграмме там, где будет находиться новый класс;
  - 3) введите его имя.

#### Для добавления метакласса:

- 1) с помощью одного из описанных выше методов добавьте класс на диаграмму Классов или в браузер;
  - 2) откройте окно спецификации класса;
  - 3) в поле Туре (Тип) укажите MetaClass (Метакласс);
  - 4) нажмите ОК.

## Дать классу имя можно следующим образом:

- 1) выделите класс в браузере или на диаграмме классов;
- 2) введите его имя.

#### Назначить стереотип классу можно следующим образом:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) в раскрывающемся списке выберите нужный стереотип или введите его сами.

#### Для вывода имени стереотипа на диаграмму:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на классе диаграммы Классов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Options > Stereotype Display > Label (Параметры > Показ стереотипа > Метка). Над именем этого класса появится имя стереотипа, заключенное в двойные угловые скобки (« »).

Если нужно показать пиктограмму стереотипа на диаграмме:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на классе диаграммы Классов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Options > Stereotype Display > Icon (Параметры > Показ стереотипа > Пиктограмма);
- 3) представление класса на диаграмме изменится в соответствии с используемой пиктограммой.

Отключить показ стереотипов на диаграмме можно следующим образом:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на классе диаграммы Классов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Options > Stereotype Display > None (Параметры > Показ стереотипа > Ничего). У класса по-прежнему будет стереотип, видимый в окне спецификации, но не отображаемый на диаграмме.

## Для добавления к модели Rose нового стереотипа:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) введите новый стереотип в поле Stereotype. Теперь новый стереотип будет появляться в раскрывающемся списке, но только для текущей модели.

## Для добавления нового стереотипа ко всем моделям Rose:

1) завершите работу с Rose;

- 2) в файле DefaultStereotypes.ini перейдите в раздел [Stereotyped Items];
- 3) добавьте в этот раздел соответствующую строку для нового стереотипа. Например, чтобы добавить стереотип Boundary, следует ввести:

[Stereotyped Items]

Class: Boundary;

4) добавьте в файл DefaultStereotypes. ini соответствующий новому стереотипу раздел. Здесь нужно указать, для чего будет использоваться стереотип (для классов, сценариев и т.д.), и ввести его имя. Для стереотипа Boundary, в частности, следует указать:

[Class:Boundary]

Item=Class

Stereotype=Boundary.

Для установления видимости класса:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на классе в браузере или диаграмме классов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Open Specification (Открыть спецификацию);
- 3) установите параметр Export control (Контроль экспорта) в значение Public; Protected, Private или Implementation.

Для задания множественности класса:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) укажите множественность в раскрывающемся списке или введите ее значение сами.

Для указания пространства класса:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Detail;
- 3) в поле Space введите требования по хранению класса.

Задать устойчивость класса можно следующим образом:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) в области Persistence выберите пункт Persistent или Transient.

Для указания параллелизма класса:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) установите переключатель Concurrency в значение, соответствующее требуемому параллелизму.

Для создания абстрактного класса:

1) создайте класс одним из описанных выше способов;

- 2) откройте окно спецификации класса;
- 3) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 4) установите флажок Abstract.

Если нужно просмотреть атрибуты класса:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Attributies (Атрибуты). Здесь перечисляются атрибуты класса с указанием их видимости, стереотипа, имени, типа данных и значения по умолчанию.

Если нужно просмотреть операции класса:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Operations (Операции). Здесь перечисляются все операции класса, включая их видимость, стереотип, сигнатуру и тип возвращаемого значения.

Для просмотра связей класса:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Relations.

Здесь перечисляются все связи, в которых участвует класс.

Для создания вложенного класса:

- 1) откройте окно спецификации родительского класса;
- 2) перейдите на вкладку Nested (Вложенные);
- 3) щелкните правой кнопкой мыши на белом поле этой вкладки.
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Insert (Вставить);
- 5) введите имя вложенного класса.

Если нужно показать вложенный класс на диаграмме Классов:

- 1) откройте диаграмму классов;
- 2) выберите в меню модели пункт Query>Add Classes(Запрос>Добавить классы);
- 3) перетащите вложенный класс из списка Classes(Классы) в список Selected Classes(Выбранные классы). Вложенный класс представлен в формате: Родительский класс : Вложенный класс;
  - 4) щелкните мышью на ОК.

Для удаления из модели вложенного класса:

- 1) откройте окно спецификации родительского класса;
- 2) перейдите на вкладку Nested (Вложенные);
- 3) щелкните правой кнопкой мыши на имени вложенного класса, который нужно удалить;
  - 4) в открывшемся меню выберите пункт Delete (Удалить).

Для прикрепления файла к классу:

- 1) откройте окно спецификации класса;
- 2) перейдите на вкладку Файлы;
- 3) щелкните правой кнопкой мыши где-нибудь на белом поле вкладки;
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Вставить файл;
- 5) в диалоговом окне открытия файла укажите файл, который нужно прикрепить;
  - 6) нажмите на кнопку Открыть для завершения процесса.

Открыть связанный файл можно следующим образом:

- 1) найдите файл в браузере;
- 2) дважды щелкните мышью на его имени.

Для просмотра всех диаграмм Взаимодействия, содержащих определенный класс:

- 1) укажите класс в диаграмме классов;
- 2) в меню модели выберите пункт Отчет>Показать экземпляры;
- 3) вы увидите список всех диаграмм Последовательности и Кооперативных диаграмм, содержащих экземпляры данного класса. Чтобы открыть диаграмму, дважды щелкните на ней в списке или нажмите кнопку Обзор.

Поместить на диаграмму примечание можно следующим образом:

- 1) нажмите кнопку Note (Примечание) панели инструментов;
- 2) щелкните мышью внутри диаграммы в том месте, куда нужно поместить примечание;
  - 3) введите текст примечания.

Для прикрепления примечания к элементу на диаграмме:

- 1) нажмите кнопку Anchor Note to Item (Прикрепить к элементу) панели инструментов;
  - 2) нажав кнопку, проведите мышью от примечания к элементу;
  - 3) между примечанием и элементом появится пунктирная линия.

Если нужно поместить на диаграмму текстовую область:

- 1) нажмите кнопку Text Box(Текстовая область) панели инструментов;
- 2) щелкните внутри диаграммы, чтобы расположить там текстовую область;
  - 3) введите текст.

При необходимости можно удалить примечание с диаграммы. Это разрешается делать непосредственно на диаграмме Классов.

Для удаления примечания или текстовой области:

- 1) выделите примечание или текстовую область;
- 2) нажмите клавишу Delete.

Поместить на диаграмму Классов новый пакет можно следующим образом:

- 1) нажмите кнопку Package(Пакет) панели инструментов;
- 2) щелкните мышью внутри диаграммы Классов, чтобы поместить туда пакет;
  - 3) введите его имя.

Для добавления пакета в браузер:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на Логическом представлении браузера. Если вы создаете пакет внутри существующего пакета, щелкните правой кнопкой мыши на нем в браузере;
  - 2) выберите пункт меню модели New>Package(Новый>Пакет);
  - 3) введите имя нового пакета.

Для удаления пакета с диаграммы Классов:

- 1) выделите его на диаграмме Классов;
- 2) нажмите клавишу Delete;
- 3) обратите внимание на то, что, хотя пакет и исчез с диаграммы Классов, он сохранился в браузере и на других диаграммах.

Для удаления пакета из модели:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на пакете в браузере;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Delete(Удалить).

**Задание.** Создать диаграмму Классов для системы обработки заказов мебельного магазина.

## Лабораторная работа № 4

## Создание диаграмм Состояний

**Цель работы:** научиться создавать диаграммы Состояний и работать с ними.

Для добавления состояния нажмите кнопку State (Состояние) панели инструментов или:

- 1) выберите в меню пункт Tools -> Create -> State (Инструменты -> Создать -> Состояние);
- 2) щелкните мышью на диаграмме Состояний в том месте, куда нужно поместить состояние.

Для добавления к состоянию текстового описания:

1) дважды щелкнув мышью на состоянии, откройте окно спецификации состояния;

- 2) перейдите на вкладку General (Общие);
- 3) введите описание в поле документации.

#### Для добавления деятельности:

- 1) откройте окно спецификации требуемого состояния;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) щелкните правой кнопкой мыши в окне Actions (Действия);
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Insert (Вставить);
- 5) дважды щелкните мышью на новом действии;
- 6) введите действие в поле Actions (Действия);
- 7) в окне When (Когда) укажите Entry Until Exit (Выполнять до выхода из состояния), чтобы сделать новое действие деятельностью.

#### Для добавления входного действия:

- 1) откройте окно спецификации требуемого состояния;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) щелкните правой кнопкой мыши в окне Actions (Действия);
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Insert (Вставить);
- 5) дважды щелкните мышью на новом действии;
- 6) введите действие в поле Actions (Действия);
- 7) в окне When (Когда) укажите On Entry (При входе).

#### Для добавления выходного действия:

- 1) откройте окно спецификации требуемого состояния;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) щелкните правой кнопкой мыши в окне Actions (Действия);
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Insert (Вставить);
- 5) дважды щелкните мышью на новом действии;
- 6) введите действие в поле Actions (Действия);
- 7) в окне When (Когда) укажите On Exit (При выходе).

#### Если нужно послать событие:

- 1) откройте окно спецификации требуемого состояния;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) щелкните правой кнопкой мыши в окне Actions (Действия);
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Insert (Вставить);
- 5) дважды щелкните мышью на новом действии;
- 6) в качестве типа действия укажите Send Event (Послать событие);
- 7) в соответствующие поля введите событие (event), аргументы (arguments) и целевой объект (target).

#### Для добавления перехода:

- 1) нажмите кнопку Transition (Переход) панели инструментов;
- 2) щелкните мышью на состоянии, откуда осуществляется переход;
- 3) проведите линию к тому состоянию, где переход завершается.

Для добавления рефлексивного перехода нажмите кнопку Transition to Self (Переход к себе) панели инструментов.

#### Для добавления к переходу текстового описания:

- 1) дважды щелкнув мышью на переходе, откройте окно его спецификации;
- 2) перейдите на вкладку General (Общие);
- 3) введите описание в поле Documentation (Документация).

#### Для добавления события на диаграмму:

- 1) дважды щелкнув мышью на переходе, откройте окно его спецификации;
- 2) перейдите на вкладку General (Общие);
- 3) введите событие в поле Event (Событие).

#### Для добавления аргументов к событию:

- 1) дважды щелкнув мышью на переходе, откройте окно его спецификации;
- 2) перейдите на вкладку General (Общие);
- 3) введите аргументы в поле Arguments (Аргументы).

## Если нужно задать ограждающее условие:

- 1) дважды щелкнув мышью на переходе, откройте окно его спецификации;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) введите ограждающее условие в поле Condition (Условие).

#### Для добавления действия:

- 1) дважды щелкнув мышью на переходе, откройте окно его спецификации;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) введите действие в поле Action (Действие).

## Отправить событие можно следующим образом:

- 1) дважды щелкнув мышью на переходе, откройте окно его спецификации;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) введите событие в поле Send Event (Отправляемое событие);
- 4) введите аргументы в поле Send Arguments (Отправляемые аргументы);
- 5) укажите цель в поле Send Target (Цель события).

#### Задание специальных состояний

Для указания начального состояния:

- 1) нажмите кнопку Start State (Начальное состояние) панели инструментов;
- 2) щелкните мышью на диаграмме Состояний в том месте, куда нужно поместить начальное состояние.

#### Для указания конечного состояния:

- 1) нажмите кнопку End State (Конечное состояние) панели инструментов;
- 2) щелкните мышью на диаграмме Состояний в том месте, куда нужно поместить конечное состояние.

Вложить состояния друг в друга можно следующим образом:

- 1) нажмите кнопку State (Состояние) панели инструментов диаграммы;
- 2) щелкните мышью на состоянии, в которое нужно вложить новое состояние.

Если требуется задействовать историю состояний:

- 1) откройте окно спецификации состояния;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) установите флажок States History (История состояний);
- 4) если имеется несколько уровней вложенности, можно отслеживать историю всех состояний, вложенных в данное суперсостояние. Для этого установите флажок Substates History (История подсостояний).

Для создания диаграммы Компонентов в представлении Компонентов:

- 1) в браузере щелкните правой кнопкой мыши на пакете, в который нужно поместить диаграмму Компонентов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт New > Component Diagram (Создать > Диаграмма Компонентов);
- 3) введите имя новой диаграммы.

Для удаления диаграммы Компонентов:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме в браузере;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Delete (Удалить).

Для добавления нового компонента:

- 1) нажмите кнопку Component панели инструментов диаграммы;
- 2) щелкните мышью на диаграмме в том месте, куда нужно поместить новый компонент;
- 3) введите имя нового компонента.

Для добавления к компоненту текстового описания:

введите описание в поле документации.

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на компоненте;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Open > Specification (Открыть
- > Спецификация). Появится окно спецификации компонента;
- 3) перейдите на вкладку General (Общие);

#### Для удаления компонента с диаграммы:

1) выделите его на диаграмме;

4)

2) нажмите клавишу Delete (Удалить).

#### Для удаления компонента из модели:

- 1) выделите его на диаграмме;
- 2) в меню модели выберите пункт Edit -> Delete from Model (Правка -> Удалить из модели) или нажмите комбинацию клавиш CTRL+D.

#### Для назначения компоненту стереотипа:

- 1) откройте стандартное окно спецификации компонента;
- 2) перейдите на вкладку General (Общие);
- 3) укажите стереотип в поле Stereotype (Стереотип).

#### Для назначения компоненту языка:

- 1) откройте стандартное окно спецификации компонента;
- 2) перейдите на вкладку General (Общие);
- 3) укажите язык в поле Language (Язык).

## Для добавления деклараций:

- 1) откройте стандартное окно спецификации компонента;
- 2) перейдите на вкладку Detail (Подробно);
- 3) укажите декларации в поле Declarations (Декларации).

## Если нужно соотнести классы с компонентом:

- 1) откройте стандартное окно спецификации компонента;
- 2) перейдите на вкладку Realizes (Реализует);
- 3) щелкните на классе правой кнопкой мыши;
- 4) в открывшемся меню выберите пункт Assign (Назначить).

## Связывание файлов и ссылок с компонентом

## Для прикрепления файла к компоненту:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на компоненте в браузере или на диаграмме Компонентов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Open Standard Specification (Открыть стандартную спецификацию);

- 3) перейдите на вкладку Files (Файлы);
- 4) щелкните правой кнопкой мыши внутри белого поля этой вкладки;
- 5) в открывшемся меню выберите пункт Insert File (Вставить файл);
- 6) в диалоговом окне открытия файла укажите прикрепляемый файл;
- 7) для завершения процесса нажмите на кнопку Open (Открыть).

Прикрепить к компоненту ссылку на Web-страницу можно следующим образом:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на компоненте в браузере или на диаграмме Компонентов;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Open Standard Specification (Открыть стандартную спецификацию);
- 3) перейдите на вкладку Files (Файлы);
- 4) щелкните правой кнопкой мыши внутри белого поля этой вкладки;
- 5) в открывшемся меню выберите пункт Insert URL (Вставить ссылку);
- 6) введите адрес прикрепляемой ссылки.

Если нужно открыть связанный с компонентом файл:

- 1) найдите файл в браузере;
- 2) дважды щелкните мышью на имени файла. Rose автоматически запустит соответствующее приложение и загрузит в него файл.

Если нужно открыть связанную с компонентом ссылку на Web-страницу:

- 1) найдите ссылку в браузере;
- 2) дважды щелкните мышью на ссылке. Rose автоматически запустит ваш Web-браузер и загрузит в него эту ссылку.

Для удаления связанного с компонентом файла или ссылки:

- 1) щелкните правой кнопкой мыши на файле или ссылке в браузере;
- 2) в открывшемся меню выберите пункт Delete (Удалить).

Для создания зависимости между компонентами нажмите кнопку Dependency (Зависимость) панели инструментов.

Для удаления зависимости между компонентами:

- 1) выделите зависимость на диаграмме;
- 2) в меню выберите пункт Edit -> Delete (Правка -> Удалить) или нажмите клавишу Delete.

Задание. Создать диаграмму Состояний для информационной системы обработки заказов в мебельном магазине.

Этапы выполнения упражнения

#### Создание диаграммы

- 1. Найдите в браузере класс Order.
- 2. Щелкните на классе правой кнопкой мыши и в открывшемся меню укажите пункт Open State Diagram (Открыть диаграмму состояний).

#### Добавление начального и конечного состояний

- 1. Нажмите кнопку Start State (Начальное состояние) панели инструментов.
  - 2. Поместите это состояние на диаграмму.
- 3. Нажмите кнопку End State (Конечное состояние) панели инструментов.
  - 4. Поместите это состояние на диаграмму.

#### Добавление суперсостояния

- 1. Нажмите кнопку State (Состояние) панели инструментов.
- 2. Поместите это состояние на диаграмму.

#### Добавление оставшихся состояний

- 1. На панели инструментов нажмите кнопку State (Состояние).
- 2. Поместите состояние на диаграмму.
- 3. Назовите состояние Cancelled (Отменен).
- 4. На панели инструментов нажмите кнопку State (Состояние).
- 5. Поместите состояние на диаграмму.
- 6. Назовите состояние Filled (Выполнен).
- 7. На панели инструментов нажмите кнопку State (Состояние).
- 8. Поместите состояние на диаграмму внутрь суперсостояния.
- 9. Назовите состояние Initialization (Инициализация).
- 10. На панели инструментов нажмите кнопку State (Состояние).
- 11. Поместите состояние на диаграмму внутрь суперсостояния.
- 12. Назовите состояние Pending (Выполнение заказа приостановлено).

#### Описание состояний

- 1. Дважды щелкните мышью на состоянии Initialization (Инициализация).
  - 2. Перейдите на вкладку Detail (Подробно).
  - 3. Щелкните правой кнопкой мыши в окне Actions (Действия).
  - 4. В открывшемся меню выберите пункт Insert (Вставить).
  - 5. Дважды щелкните мышью на новом действии.
  - 6. Назовите его Store order date (Сохранить дату заказа).
- 7. Убедитесь, что в окне When (Когда) указан пункт On Entry (На входе).
  - 8. Повторив шаги 3 7, добавьте следующие действия:
- Collect customer info (Собрать клиентскую информацию), в окне When укажите Entry until Exit (Выполнять до завершения);

- Add order items (Добавить к заказу новые позиции), укажите Entry until Exit (Выполнять до завершения).
  - 9. Нажмите два раза на ОК, чтобы закрыть спецификацию.
  - 10. Дважды щелкните мышью на состоянии Cancelled (Отменен).
- 11. Повторив шаги 2 7, добавьте действие: Store cancellation data (Сохранить дату отмены), укажите On Exit (На выходе).
  - 12. Нажмите два раза на ОК, чтобы закрыть спецификацию.
  - 13. Дважды щелкните мышью на состоянии Filled (Выполнен).
- 14. Повторив шаги 2 7, добавьте действие: Bill customer (Выписать счет), укажите Entry until Exit.
  - 15. Нажмите два раза на ОК, чтобы закрыть спецификацию.

#### Добавление переходов

- 1. Нажмите кнопку Transition (Переход) панели инструментов.
- 2. Щелкните мышью на начальном состоянии.
- 3. Проведите линию перехода к состоянию Initialization (Инициализация).
  - 4. Повторив шаги с первого по третий, создайте следующие переходы:
    - от состояния Initialization (Инициализация) к состоянию Pending (Выполнение заказа приостановлено);
    - от состояния Pending (Выполнение заказа приостановлено) к состоянию Filled (Выполнен);
    - от суперсостояния к состоянию Cancelled (Отменен);
    - от состояния Cancelled (Отменен) к конечному состоянию;
    - от состояния Filled (выполнен) к конечному состоянию.
- 5. На панели инструментов нажмите кнопку Transition to Self (Переход к себе).
- 6. Щелкните мышью на состоянии Pending (Выполнение заказа приостановлено).

## Описание переходов

- 1. Дважды щелкнув мышью на переходе от состояния Initialization (Инициализация) к состоянию Pending (Выполнение заказа приостановлено), откройте окно спецификации перехода.
- 2. В поле Event (Событие) введите фразу Finalize order (Выполнить заказ).
  - 3. Щелкнув на кнопке ОК, закройте окно спецификации.
- 4. Повторив шаги с первого по третий, добавьте событие Cancel Order (Отменить заказ) к переходу между суперсостоянием и состоянием Cancelled (Отменен).
- 5. Дважды щелкнув мышью на переходе от состояния Pending (Выполнение заказа приостановлено) к состоянию Riled (Выполнен), откройте окно его спецификации.

- 6. В поле Event (Событие) введите фразу Add order item (Добавить к заказу новую позицию).
  - 7. Перейдите на вкладку Detail (Подробно).
- 8. В поле Condition (Условие) введите No unfilled items remaining (Не осталось незаполненных позиций).
  - 9. Щелкнув на кнопке ОК, закройте окно спецификации.
- 10. Дважды щелкните мышью на рефлексивном переходе (Transition to Serf) состояния Pending (Выполнение заказа приостановлено).
- 11. В поле Event (Событие) введите фразу Add order item (Добавить к заказу новую позицию).
  - 12. Перейдите на вкладку Detail (Подробно).
- 13. В поле Condition (Условие) введите Unfilled items remaining (Остаются незаполненные позиции).
  - 14. Щелкнув на кнопке ОК, закройте окно спецификации.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Боггс У., Боггс М. UML Rational Rose. Секреты эффективного проектирования сопровождаемых объектно-ориентированных приложений. Лори, 2008. 580 с.
- 2. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose. М., 2009) 316 с.