





گفتار پردازی رقمی

رقمی سازی و پیش پردازش سیگنال گفتار

حمیدرضا برادران کاشانی پاییز ۱۴۰۱



سرفصل مطالب

- ❖رقمی سازی
- 🌣 نمونه برداری
- 💸 چندی سازی

- 🌣 پیش پردازش
 - 🌣 فریم بندی
 - 💠 پیش تاکید
- 💠 پنجره گذاری




رقمی سازی

اولین گام در آماده سازی سیگنال گفتار 🛠

- نالوگ به دیجیتال (Digitization) سیگنال گفتار: تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال 💠
 - 💠 گفتار انسان در هوا بصورت موج انتشار می یابد.
- پ میکروفون این موج صوتی را دریافت کرده و تبدیل به یک سیگنال الکتریکی (ولتاژ) کرده که یک سیگنال پیوسته در دامنه و زمان است (سیگنال آنالوگ)


چرا کامپیوترها نمی توانند سیگنال آنالوگ را ذخیره کنند؟





رقمی سازی


- 💸 کامپیوترها حجم دخیره سازی محدودی دارند و فقط اعداد باینری را ذخیره می کنند
 - 💠 رقمی سازی یعنی گسسته سازی سیگنال هم در دامنه و هم در زمان
 - ❖ گسسته سازی سیگنال در زمان: نمونه برداری (Sampling)
 - 💠 گسسته سازی سیگنال در دامنه: چندی سازی (Quantization)



Digitization



- 💠 نمونه برداری معمولا توسط یک نمونه بردار با نام sample&hold انجام می شود.
 - 💠 سرعت باز و بسته شدن کلید: فرکانس نمونه برداری



❖ کلید بسته: ولتاژ ورودی باعث شارژ خازن و مقدار ولتاژ خروجی برابر ولتاژ ورودی


❖ کلید باز: نگه داشتن ولتاژ خروجی توسط خازن

Hamidreza Baradaran Kashani




💠 مهمترین مساله:

حداقل مقدار فركانس نمونه برداري چقدر مي تواند باشد؟




Hamidreza Baradaran Kashani






Hamidreza Baradaran Kashani






Hamidreza Baradaran Kashani






Hamidreza Baradaran Kashani





Hamidreza Baradaran Kashani





Hamidreza Baradaran Kashani




- در واقع مشاهده می شود که حداقل فرکانس نمونه برداری ۲ برابر بزرگترین فرکانس موجود در سیگنال است.
 - ❖ به نصف فرکانس نمونه برداری، فرکانس نایکوئیست (Nyquist) می گوییم.

❖ طبق قضیه نمونه برداری نایکویست – شنون،

برای جلوگیری از رخ دادن پدیده aliasing هنگام بازسازی سیگنال از نمونه های نتیجه شده از نمونه برداری، فرکانس موجود در سیگنال باشد. سیستم نمونه بردار، بایستی بیشتر از دو برابر بزرگترین فرکانس موجود در سیگنال باشد.


Hamidreza Baradaran Kashani






Hamidreza Baradaran Kashani













چندی سازی (Quantization)

- ❖ فرآیند چندی سازی در حوزه دامنه سیگنال را گسسته می کند.
- 💸 هر چه تعداد سطوح چندی سازی بیشتر باشد سیگنال به سیگنال آنالوگ نزدیکتر است.
 - ❖به تعداد بیت مورد استفاده برای چندی سازی ، رزولوشن یا bit depth می گوییم.
- پیک مقدار bit depth رایج در حوزه چندی سازی پردازش گفتار، مقدار ۱۶ بیت است. به عبارتی هر نمونه سیگنال آنالوگ با ۱۶ بیت ذخیره می شود.
 - با ۱۶ بیت تعداد سطوح چندی سازی برابر $65536=2^{16}$ است که از مقدار ۳۲۷۶۸– تا ۳۲۷۶۷ است.









پیش پردازش

- قبل از آنالیز و استخراج ویژگی از گفتار ۳ مرحله پیش پردازشی بر روی سیگنال گفتار انجام می شود.
 - 💠 اساس پیش پردازش گفتار مبتنی بر آنالیز زمان کوتاه (Short-term Analysis) است.
 - (frame blocking) فریم بندی
 - (pre-emphasis) پیش تاکید
 - 💠 پنجره گذاری (windowing)






فریم بندی



❖ سیگنال گفتار غیر ایستان است. به همین دلیل گفتار به قطعات با طول بین ۲۰
 تا ۳۰ میلی ثانیه بخش بندی می شود.

هر بخش به عنوان یک فریم زمان کوتاه (short-term frame) گفتار مورد آنالیز قرار می گیرد.


 در فریم بندی، فریم های مجاور با یکدیگر همپوشانی دارند (معمولا از شیفت فریم به اندازه ۱۰ میلی ثانیه استفاده می شود).





پیش تاکید

- است. (G(z)) دارای شیب 12db/oct است.
- ابع تششع لبها (R(z)) دارای شیب +6db/oct است که در نتیجه اثر آن روی طیف خروجی چاکنای و +6db/oct مجرای گفتار، طیف نهایی گفتار +(S(z)) دارای شیب +(S(z)) دارای دا
- ❖ برای رسیدن به تابع اصلی مجرای گفتار از یک فیلتر بالاگذر با عنوان فیلتر پیش تاکید با شیب
 ★ برای روی طیف گفتار خروجی از دهان استفاده می شود تا اثر شیب نزولی طیف بطور کامل برطرف شود.




فیلتر پیش تاکید بطور مستقیم بر روی نمونه های سیگنال (مثلا نمونه
 های یک فریم زمان کوتاه) اعمال می شود.


$$S'[n] = S[n] - aS[n-1], \quad a \in [0,1]$$




پیش تاکید

نمایش دامنه و فاز فیلتر پیش تاکید a=0.97








Hamidreza Baradaran Kashani






وجود تغییرات ناگهانی و ناپیوستگی در ابتدا و انتهای فریم به خاطر استفاده از پنجره مستطیلی

Hamidreza Baradaran Kashani






- ❖ استفاده از پنجره های مخروطی شکل برای کاهش اثر ناپیوستگیابتدا و انتهای هر فریم
 - 💠 ضرب یک تابع پنجره در نمونه های هر فریم
- ❖ نتیجه اعمال پنجره در حوزه فرکانس، متناظر با کانولوشن طیف های فریم و پنجره است.
 - استفاده از پنجره همینگ (Hamming)

$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46\cos(\frac{2\pi n}{N}) & 0 \le n \le N - 1\\ 0 & otherwise \end{cases}$$






Hamidreza Baradaran Kashani




- طیف پنجره همینگ در مقابل مستطیلی:
- 💠 پنجره همینگ عرض لوب اصلی بیشتر و دامنه لوب های فرعی کمتر




Hamidreza Baradaran Kashani




اثر پنجره مستطیلی (چپ) و همینگ (راست) بر روی یک فریم واکدار /A/









اثر پنجره مستطیلی (چپ) و همینگ (راست) بر روی یک فریم بیواک /p/







Hamidreza Baradaran Kashani

Windowing 26

5000

4000

Frequency (Hz)

1000

2000



با تشکر از اساتید و همکاران گرامی: آقای دکتر همایونپور آقای دکتر کبودیان آقای دکتر کبودیان