


■ 第七章 项目成本管理

知识领域	项目管理过程组				
	启动过 程组	规划过程组	执行过程 组	监控过程组	收尾过 程组
7. 项目成 本管理		7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算		7.4 控制成本	

- 1、规划成本管理:制定成本管理计划,用来指导后续的项目成本管理工作。
- 2、估算成本:估算各项进度活动的成本。
- 3、制定预算:把估算成本过程得出的各活动或工作的成本逐层向上汇总,建立成本基准。
- 4、控制成本: 监督项目成本绩效,管理成本基准变更。


估算成本:

1、定义:对完成项目活动所需资金进行近似估算。



- 2、估算成本的工具:类比估算、参数估算、三点估算。与估算活动持续时间的使用方法相同,上一章讲解过。
- 3、估算成本的工具: 自下而上估算


首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算,然后将这些细节性成本向上汇总或"滚动"到更高层次。



- 1)为应对成本方面的不确定性或风险,估算时需考虑应急储备。应急储备应包含在成本基准中,用来应对已经接受的已识别风险。随着项目信息越来越明确,可以动用、减少或取消应急储备。
- 2)管理储备是为了管理控制的目的而特别留出来的项目预算,用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备不包含在成本基准中,但属于项目总预算和资金需求的一部分。当动用管理储备资助不可预见的工作时,就要把动用的管理储备增加到成本基准中,从而导致成本基准的变更。

制定预算:

- 1、定义: 汇总所有单个活动或工作包的估算成本,建立一个经批准的成本基准的过程。
 - 1) 成本基准不包含管理储备。
 - 2) 项目预算是用于项目的全部资金。项目预算=成本基准+管理储备。



2、制定预算的工具:成本汇总

先把成本估算汇总到 WBS 的工作包,再由工作包汇总至 WBS 更高层次(如控制账户),最终得出整个项目的总成本。逐层累加工作包成本,形成项目的总成本。

这个和自下而上估算比较相似

3、制定预算的工具: 历史信息审核:

适用于类比估算和参数估算,都是利用项目的特征(参数)通过建立数学模型来预测项目总成本。

4、制定预算的工具:资金限制平衡

资金限制平衡:和资源平衡比较像,保证整个项目的现金流,保持平稳。不要突然一下花很多钱、也不要这段时间不花钱。应该根据项目资金的限制,来平衡资金。

5、制定预算的工具:融资

融资是指为项目获取外部资金。在工期较长的大型项目上,不可能一次就准备好全部资金。 需要使用融资来分阶段获取项目资金,特别是外部资金。


如果项目使用外部资金,出资实体可能会提出一些必须满足的条件。


6、制定预算的输出:成本基准

按时间段分配的项目预算,通常是 S 曲线。包括了应急储备,不包括管理储备。只有通过正式的变更控制程序才能变更。

控制成本:

1、过程定义:监督项目状态,以更新项目成本,管理成本基准变更的过程。





- 2、这个过程重点在于挣值管理工具的使用。
- 1) 在某个特定时间点,针对每个工作包和控制账户,计算并监测以下三个关键指标:
- a、计划价值(Planned value) PV: 在某个时间点,计划完成工作的预算价值,pv=计划单价*计划工作量。
- b、**挣值**(Earned value) EV: 在某个时间点,实际完成工作的预算价值,把计划工作挣回来的价值、"实现价值"。EV 的上限是 BAC, EV=计划单价*实际工作量。
- **c、实际成本(Actual cost)AC**: 在某个时间点,实际完成工作所花费的成本,AC 没有上限,AC=实际单价*实际工作量。

我们来看一道题:

原计划 12 个小时,包 100 个饺子,每个饺子计划 1 块钱 1 个。但是包的过程中发现打掉了一袋面粉,这下饺子的成本提高了,要 2 块钱一个了。在 6 小时的时候发现实际包了 20 个饺子。请问这时的 PV、EV、AC 是多少?

解析: 三个指标是要在某个时间点来监控

这个时间点取得是 6 小时, 6 小时是原计划 12 小时的一半, 时间过了一半, pv 也是一半原计划 12 小时, 包 100 个。6 小时:

pv=50 个*1 块钱=50

EV=实际完成工作量*预算单价=20*1=20

AC=实际完成工作量*实际单价=20*2=40


完工预算 BAC (budget at completion):项目的总计划价值,PV 的总和,又称为完工预算 BAC。

2) 挣值管理还能够监测偏差

比如原计划今天为止用 1 万,而实际只用了 8 千,没用到那么多钱,进度落后。如果实际用了 2 万,用了很多钱,说明进度提前。

3) 监测实际绩效与基准之间的偏差:

进度偏差 SV=EV-PV, 小于 0 进度落后, 等于 0 进度正好, 大于 0 进度提前;



成本偏差 CV=EV-AC, 小于 0 成本超支,等于 0 成本刚好,大于 0 成本结余; 进度绩效指数 SPI=EV/PV,小于 1 进度落后,等于 1 进度刚好,大于 1 进度提前; 成本绩效指数 CPI=EV/AC,小于 1 成本超支,等于 1 成本刚好,大于 1 成本结余;

4) 预测未来:

A: 完工尚需估算 ETC:

分两种情况

非典型偏差: ETC=BAC-EV; 典型偏差: ETC=(BAC-EV)/CPI:

B:完工估算 EAC=ETC+AC

由于 ETC 有多种计算方法, 所以 EAC 也有多种算法 非典型偏差: EAC=BAC-CV; 典型偏差: EAC=BAC/CPI;

5) 计算最新工期的方法,EACt=原计划工期/SPI; (典型)

那么,什么是典型和非典型呢?

非典型偏差:未来绩效将会改进,接下来的工作按时、按预算完成; 典型偏差:继续保持目前绩效,按目前趋势;(题目没有特殊说明默认典型偏差);

- 3、控制成本的工具: TCPI 完工尚需绩效指数, 衡量未来完成工作的难度 完工尚需绩效指数=剩余工作/剩余资金。
 - 1) 基于 BAC: TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC); (没有特殊说明默认基于 BAC)
 - 2) 基于 EAC: TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC);

◇ 练习题:

1、项目即将完工一半。挣值=1000, BAC=1500, AC=1350.按照目前绩效状况, 项目此时的 EAC 为多少?

A, 1850

B₂₀₂₅

C、1150

D、信息不足,无法计算

答案 B. "按照目前绩效状况",说明是典型偏差。典型偏差: EAC=BAC/CPI,由于CPI=EV/AC=1000/1350,所以EAC=1500*1350/1000=2025

- 2、项目经理分析后得出结论,项目的成本绩效指数(CPI)为80%。到目前为止,项目的实际成本为100,000美元,但是预计到目前的成本应为120,000美元。项目的进度绩效指数(SPI)是多少?
- A. 0.96
- B. 0.83
- C. 0.76
- D. 0.67
- 答案 D。CPI=0.8=EV/AC,AC=100000,求得 EV=80000。SPI=EV/PV=80000/120000=0.67
- 3、项目的实际成本为 2,000 美元, 挣值为 2,100 美元, 计划价值为 2,400 美元。下列哪一项将会是项目的进度偏差(SV)和成本偏差(CV)?
- A. SV = 300 美元, CV = -100 美元
- B. SV = -300 美元, CV = 100 美元
- C. SV = 300 美元, CV = 100 美元
- D. SV = -300 美元, CV = -100 美元
- 答案: B。SV=EV-PV=2100-2400=-300, CV=EV-AC=2100-2000=100.