Práctica de Organización del Computador II Stack Frame

Segundo Cuatrimestre 2022

Organización del Computador II DC - UBA

Uso de la pila y ejemplos de interacción

Datos temporales



Anteriormente, cuando hablamos de la temporalidad de los datos, mencionamos que íbamos a tener datos temporales que iban a ubicarse en la pila.

Datos temporales



Anteriormente, cuando hablamos de la temporalidad de los datos, mencionamos que íbamos a tener datos temporales que iban a ubicarse en la pila.

Ahora vamos a ver que la forma de acceder a los datos temporales y a los registros pasados por pila va a ser en direcciones relativas al registro RBP ,que apunta a la base actual de la pila.



Vamos a referirnos a dos partes del código de nuestra función de ASM con nombres distinguidos:



Vamos a referirnos a dos partes del código de nuestra función de ASM con nombres distinguidos:

 Prólogo: es donde se reserva espacio en la pila para datos temporales, se agrega padding para mantenerla alineada a 16 bytes y se preserva los valores de los registros no volátiles.



Vamos a referirnos a dos partes del código de nuestra función de ASM con nombres distinguidos:


- Prólogo: es donde se reserva espacio en la pila para datos temporales, se agrega padding para mantenerla alineada a 16 bytes y se preserva los valores de los registros no volátiles.
- Epílogo: es donde restauramos los valores de los registros no volátiles y devolvemos la pila a su estado inicial.



Veamos como recibimos los datos en relación a la pila:



Veamos como recibimos los datos en relación a la pila:






¿Cómo se construye? ¿De qué operación son resultado?



¿Cómo se construye? ¿De qué operación son resultado?






Veamos como queremos que quede la pila luego del prólogo:



Veamos como queremos que quede la pila luego del prólogo:






¿Cómo se construye? ¿De qué operación son resultado?



¿Cómo se construye? ¿De qué operación son resultado?





Supongan que deseamos llamar a la siguiente función desde main:

```
uint32_t sum_9(uint8_t x1, uint8_t x2, uint8_t x3,
uint8_t x4, uint8_t x5, uint8_t x6, uint8_t x7,
uint8_t x8, uint8_t x9)
```

¿Cómo pasamos los parámetros? En registros:



Supongan que deseamos llamar a la siguiente función desde main:

```
uint32_t sum_9(uint8_t x1, uint8_t x2, uint8_t x3,
uint8_t x4, uint8_t x5, uint8_t x6, uint8_t x7,
uint8_t x8, uint8_t x9)
```

¿Cómo pasamos los parámetros? En registros:

x1	\rightarrow	RDI	x2	\rightarrow	RSI	хЗ	\rightarrow	RDX	x4	\rightarrow	RCX
x5	\rightarrow	R8	x6	\rightarrow	R9						



Supongan que deseamos llamar a la siguiente función desde main:

```
uint32_t sum_9(uint8_t x1, uint8_t x2, uint8_t x3,
uint8_t x4, uint8_t x5, uint8_t x6, uint8_t x7,
uint8_t x8, uint8_t x9)
```

¿Cómo pasamos los parámetros? En registros:

x1	\rightarrow	RDI	x2	\rightarrow	RSI	хЗ	\rightarrow	RDX	x4	\rightarrow	RCX
x5	\rightarrow	R8	x6	\rightarrow	R9						

En la pila:



Supongan que deseamos llamar a la siguiente función desde main:

```
uint32_t sum_9(uint8_t x1, uint8_t x2, uint8_t x3,
uint8_t x4, uint8_t x5, uint8_t x6, uint8_t x7,
uint8_t x8, uint8_t x9)
```



Supongan que deseamos llamar a la siguiente función desde main:

```
uint32_t sum_9(uint8_t x1, uint8_t x2, uint8_t x3,
uint8_t x4, uint8_t x5, uint8_t x6, uint8_t x7,
uint8_t x8, uint8_t x9)
```

Corramos el siguiente comando para conseguir un volcado del código ASM que ejecutaría el procesador:

objdump -M intel -d main



Supongan que deseamos llamar a la siguiente función desde main:

```
uint32_t sum_9(uint8_t x1, uint8_t x2, uint8_t x3,
uint8_t x4, uint8_t x5, uint8_t x6, uint8_t x7,
uint8_t x8, uint8_t x9)
```

Corramos el siguiente comando para conseguir un volcado del código ASM que ejecutaría el procesador:

objdump -M intel -d main

Ahora veamos lo que conseguimos.



```
uint32_t sum_9(uint8_t x1[rdi], uint8_t x2[rsi], uint8_t x3[rdx],
uint8_t x4[rcx], uint8_t x5[r8], uint8_t x6[r9],
uint8_t x7[rbp+0x10], uint8_t x8[rbp+0x18], uint8_t x9[rbp+0x20])
```

Veamos la llamada desde main:

```
main:
push
       rbp
                                       call
                                              sum 9
mov
       rbp.rsp
                                       add
                                               rsp.0x20
sub
       rsp,0x8
                                              eax, al
                                       movsx
push
       0 \times 9
                                               esi, eax
                                       mov
push
       0×8
                                               rdi,[rip+0xde7]
                                       lea
push
       0 \times 7
                                               eax,0x0
                                       mov
mov
       r9d .0x6
                                       call
                                               printf
mov
       r8d .0 x5
                                       mov
                                               eax.0x0
mov
       ecx,0x4
                                       leave
mov
       edx,0x3
                                       ret
mov
       esi,0x2
mov
       edi,0x1
```



```
uint32_t sum_9(uint8_t x1[rdi], uint8_t x2[rsi], uint8_t x3[rdx],
uint8_t x4[rcx], uint8_t x5[r8], uint8_t x6[r9],
uint8_t x7[rbp+0x10], uint8_t x8[rbp+0x18], uint8_t x9[rbp+0x20])
```

main ·

push rbp

mov rbp.rsp

La primera parte carga el valor RBP de la función llamadora y asigna el RBP de la función llamada al valor de tope de la pila así como estaba la ingresar a la función.



```
uint32_t sum_9(uint8_t x1[rdi], uint8_t x2[rsi], uint8_t x3[rdx],
uint8_t x4[rcx], uint8_t x5[r8], uint8_t x6[r9],
uint8_t x7[rbp+0x10], uint8_t x8[rbp+0x18], uint8_t x9[rbp+0x20])
```

main ·

push rbp

mov rbp,rsp

Esto es necesario para poder preservar el valor de RBP anterior y utilizar el RBP actual para hacer referencia a los valores temporales y a los parámetros pasados por pila.



```
uint32_t sum_9(uint8_t x1[rdi], uint8_t x2[rsi], uint8_t x3[rdx],
uint8_t x4[rcx], uint8_t x5[r8], uint8_t x6[r9],
uint8_t x7[rbp+0x10], uint8_t x8[rbp+0x18], uint8_t x9[rbp+0x20])
```

```
main: ;estaba alineada a 8
push rbp ;queda en 16
mov rbp,rsp
sub rsp,0x8 ;vuelve a 8
push 0x9
push 0x8
push 0x7
```

Luego se desplaza el tope de pila para dejarla alineada a 8 bytes. ¿Por qué?



```
uint32_t sum_9(uint8_t x1[rdi], uint8_t x2[rsi], uint8_t x3[rdx],
uint8_t x4[rcx], uint8_t x5[r8], uint8_t x6[r9],
uint8_t x7[rbp+0x10], uint8_t x8[rbp+0x18], uint8_t x9[rbp+0x20])
```

push	0×9
push	0x8
push	0×7
mov	r9d,0x6
mov	r8d,0x5
mov	ecx, 0x4
mov	edx , 0×3
mov	esi, 0×2
mov	edi,0 $\times1$
call	sum_9


A continuación se pushean de derecha a izquierda los valores de los parámetros que no caben en los registros, y se asignan aquellos que sí. En la instrucción siguiente realizamos el llamado a la función.



Así recibe sum_9 a la pila:



Así recibe sum_9 a la pila:





```
uint32_t sum_9(uint8_t x1[rdi], uint8_t x2[rsi], uint8_t x3[rdx],
uint8_t x4[rcx], uint8_t x5[r8], uint8_t x6[r9],
uint8_t x7[rbp+0x10], uint8_t x8[rbp+0x18], uint8_t x9[rbp+0x20])
```

Veamos que pasa en sum_9:

```
sum 9:
push
        rbp
mov
        rbp, rsp
sub
        rsp ,0 x40
mov
        eax.ecx
        r11d, r8d
mov
        r10d, r9d
mov
        r9d, DWORD PTR [rbp+0\times10]
mov
        r8d, DWORD PTR [rbp+0x18]
mov
        ecx, DWORD PTR [rbp+0x20]
mov
        BYTE PTR [rbp-0x14], dil
mov
```

Sólo estudiaremos las primeras líneas. Aquí también preserva RBP, actualiza el valor de la base de la pila y luego desplaza el tope en 64 bytes reservando espacio para los valores temporales (sub rsp, 0x40).



```
uint32_t sum_9(uint8_t x1[rdi], uint8_t x2[rsi], uint8_t x3[rdx],
uint8_t x4[rcx], uint8_t x5[r8], uint8_t x6[r9],
uint8_t x7[rbp+0x10], uint8_t x8[rbp+0x18], uint8_t x9[rbp+0x20])
```

Veamos que pasa en sum_9:

```
sum 9:
push
        rbp
mov
        rbp, rsp
sub
        rsp ,0 x40
mov
        eax.ecx
        r11d, r8d
mov
        r10d, r9d
mov
        r9d, DWORD PTR [rbp+0\times10]
mov
        r8d, DWORD PTR [rbp+0x18]
mov
        ecx,DWORD PTR [rbp+0x20]
mov
        BYTE PTR [rbp-0x14], dil
mov
```


Nota: siempre que vean que se suma un valor al RBP, por ejemplo RBP + 0x10 deben entender que estamos accediendo a un valor que recibimos de la función llamadora, ya que se pushearon antes de actualizar RBP.



Así prepara sum_9 la pila:



Así prepara sum_9 la pila:






A la región de la pila comprendida entre los parámetros recibidos y el tope de pila actual le llamaremos stack frame. Durante la ejecucion del programa, en nuestra pila suele haber varios stack frames apilados, uno por cada llamada a función de la cual no se regresó aún.



A la región de la pila comprendida entre los parámetros recibidos y el tope de pila actual le llamaremos stack frame. Durante la ejecucion del programa, en nuestra pila suele haber varios stack frames apilados, uno por cada llamada a función de la cual no se regresó aún.





Es importante intentar comprender la estructura de la pila, antes, al ingresar y al salir de la función sobre la que estamos trabajando.



Es importante intentar comprender la estructura de la pila, antes, al ingresar y al salir de la función sobre la que estamos trabajando. Junto con los registros conforman los elementos utilizados para pasar información entre funciones, pero a diferencia de los registros se trata de una estructura dinámica y sobre la que hay que considerar las convenciones estructurales y de uso.

Cierre





Hoy vimos:

• Estructura de un programa en assembly x86



- Estructura de un programa en assembly x86
- Interpretación de convenciones en funciones como contratos.



- Estructura de un programa en assembly x86
- Interpretación de convenciones en funciones como contratos.
- Uso de la pila y registros en llamadas a funciones.



- Estructura de un programa en assembly x86
- Interpretación de convenciones en funciones como contratos.
- Uso de la pila y registros en llamadas a funciones.
- Definición de stack frame