第四章

多元系的复相平衡和化学平衡 热力学第三定律

§ 4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

一、基本概念:

多元系是含有两种或两种以上化学组分的系统。

多元系可以是均匀系, 也可以是复相系。

在多元系中既可以发生相变,也可以发生化学变化。

二、多元均匀(单相)系的热力学函数

设均匀系含有k个组元。

引进各组元的物质的量 n_1 , ..., n_k 作为描述平衡态的状态参量,即引进化学参量。

选T, p, n_1 , ..., n_k 为状态参量,系统的三个基本热力学函数体积、熵和内能分别为

$$V = V(T,p,n_1,...,n_k),$$

$$S = S(T,p,n_1,...,n_k),$$

$$U = U(T,p,n_1,...,n_k)$$

如果保持系统的温度和压强不变而令系统中各组元的物质 的量都增为 \(\alpha\) 倍,系统的体积、熵和内能也将增为 \(\alpha\) 倍

$$V(T,p, \lambda n_1, ..., \lambda n_k) = \lambda V(T,p,n_1,...,n_k),$$

$$S(T,p, \lambda n_1,..., \lambda n_k) = \lambda S(T,p,n_1,...,n_k),$$

$$U(T,p, \lambda n_1,..., \lambda n_k) = \lambda U(T,p,n_1,...,n_k)$$

这说明,体积、熵和内能都是各组元物质的量的一次齐函数。

如果函数 $f(x_1,...,x_k)$ 满足以下关系

$$f(\lambda x_1,...,\lambda x_k) = \lambda^m f(x_1,...,x_k)$$

则函数f 称为 $x_1,...,x_k$ 的m次齐函数。

此式称为欧勒定理。

将上式对 λ 求导数后再令 $\lambda=1$, 可得

$$\sum_{i} \frac{\partial f}{\partial (\lambda x_{i})} \frac{\partial (\lambda x_{i})}{\partial \lambda} = m \lambda^{m-1} f$$

$$\sum_{i} x_{i} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} = mf$$

既然体积、熵和内能都是各组元摩尔数的一次齐函数,由欧勒定理可知

$$V = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial V}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{j}}, \quad S = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial S}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{j}}, \quad U = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial U}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{j}}$$

定义:

$$v_i = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}, \quad s_i = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}, \quad u_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} \\ \text{ the partical constant of the particular of the particular$$

偏摩尔体积

偏摩尔内能

偏摩尔体积 偏摩尔熵 偏摩尔内能
$$V = \sum_i n_i v_i, \quad S = \sum_i n_i S_i, \quad U = \sum_i n_i u_i \quad G = \sum_i n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_i} = \sum_i n_i \mu_i$$

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dn$$

对于吉布斯函数 $G=G(T,p,n_1,...,n_k)$,求其全微分可得

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} dp + \sum_{i} \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_i} dn_i$$

在所有组元物质的量都不发生变化的条件下,我们已知

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} = -S, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} = V \qquad \qquad \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$$

(第i组元的偏摩尔吉布斯函数, i组元的化学势.)

所以吉布斯函数的全微分可写为:

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

可见,吉布斯函数G是以T, p, n_1 , ..., n_k 为变量的特性函数。

对于内能:
$$dU=TdS-pdV+\mu dn$$
 $U=G+TS-pV$

$$U = TdS - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

此式是多元(单相)系的热力学基本方程。

同理得到其他的热力学微分方程,以T, p, n_1 , ..., n_k 为变量

$$dH = TdS + Vdp + \mu dn$$

$$\longrightarrow dH = TdS + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dn$$

$$dF = -SdT - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$dJ = -SdT - pdV - nd\mu$$

$$dJ = -SdT - pdV - \sum_{i} n_{i} d\mu_{i}$$

根据U、F、H的全微分可知,化学势 μ_i 也可表为

$$\mu_{i} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_{i}}\right)_{T,p,n_{j}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_{i}}\right)_{T,p,n_{j}} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_{i}}\right)_{T,p,n_{j}}$$

由前面 $G=\Sigma n_i \mu_i$,求微分有

$$dG = \sum_{i} n_{i} d\mu_{i} + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

将此式与G的全微分式:

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

相比较,得

$$SdT - Vdp + \sum_{i} n_i d\mu_i = 0$$

此式称为吉布斯关系。它指出,在k加上2个强度量变量T,p, μ_1 ,…, μ_k 中,只有k+1个是独立的。

> 多元复相系

对于多元复相系,每一个相各有其热力学函数和热力 学基本方程。例如, α 相的基本方程为

$$dU^{\alpha} = T^{\alpha}dS^{\alpha} - p^{\alpha}dV^{\alpha} + \sum_{i} \mu_{i}^{\alpha}dn_{i}^{\alpha}$$

 α 相的焓 $H^{\alpha}=U^{\alpha}+p^{\alpha}V^{\alpha}$,自由能 $F^{\alpha}=U^{\alpha}-T^{\alpha}S^{\alpha}$,吉布斯函数 $G^{\alpha}=U^{\alpha}-T^{\alpha}S^{\alpha}+p^{\alpha}V^{\alpha}$ 。

根据广延量的性质,整个复相系的体积、熵、内能和*i*组元的物质的量为

$$V = \sum_{\alpha} V^{\alpha}, \quad S = \sum_{\alpha} S^{\alpha},$$
 $U = \sum_{\alpha} U^{\alpha}, \quad n_{i} = \sum_{\alpha} n_{i}^{\alpha}$

在一般情形下,整个复相系不存在总的焓、自由能和吉布斯函数。

仅当各相压强相同时, 总焓才有定义

$$H = \sum_{\alpha} H^{\alpha}$$

$$H^{\alpha}=U^{\alpha}+p^{\alpha}V^{\alpha}, \stackrel{\text{de}}{=} p^{\alpha}=p^{\beta}=.....,$$

$$\sum_{\alpha} H^{\alpha} = \sum_{\alpha} U^{\alpha} + p \sum_{\alpha} V^{\alpha} = U + pV = H$$

当各相温度相等时,总自由能才有定义(F = U - TS)

$$F = \sum_{\alpha} F^{\alpha}$$

当各相的温度和压强都相等时,总吉布斯函数才有定义 (G=U-TS+pV)

$$G = \sum_{\alpha} G^{\alpha}$$

§ 4.2 多元系的复相平衡条件

设两相 α 和 β 都含有k个组元,组元间不发生化学反应,并具有相同的温度和压强,且温度和压强保持不变。

$$T^{\alpha}=T^{\beta}; p^{\alpha}=p^{\beta}$$

设想系统发生一虚变动。在虚变动中两相各组元物质的量分别发生改变 δn_i^{α} 和 δn_i^{β} (i=1,...,k)。

在不发生化学反应的情形下,有

$$\delta n_i^{\alpha} + \delta n_i^{\beta} = 0 \ (i = 1, ..., k)$$

根据吉布斯函数全微分,温度和压强不变时,两相的吉布斯函数在虚变动中的变化分别为

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$\delta G^{\alpha} = \sum_{i} \mu_{i}^{\alpha} \delta n_{i}^{\alpha}, \quad \delta G^{\beta} = \sum_{i} \mu_{i}^{\beta} \delta n_{i}^{\beta}$$

$$\delta n_i^{\alpha} + \delta n_i^{\beta} = 0$$

总吉布斯函数的变化为

$$\delta G = \delta G^{\alpha} + \delta G^{\beta}$$

$$\delta G^{\alpha} = \sum_{i} \mu_{i}^{\alpha} \delta n_{i}^{\alpha}, \quad \delta G^{\beta} = \sum_{i} \mu_{i}^{\beta} \delta n_{i}^{\beta}$$

将前面两式代入此式,得

$$\delta G = \sum \left(\mu_i^{\alpha} - \mu_i^{\beta}\right) \delta n_i^{\alpha}$$

平衡态的吉布斯函数最小,必有 $\delta G = 0$ 。由于虚变动中各 δn_i^{α} 任意,故有

$$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta} \ (i = 1, ..., k)$$

此式即多元系的相变平衡条件。它指出整个系统达到平衡时,两相中各组元的化学势必须分别相等。

如果平衡条件不满足,系统将发生相变。相变朝着使 $(\mu_i^{\alpha}-\mu_i^{\beta})\delta n_i^{\alpha}<0$ 的方向进行。

§ 4.3 吉布斯相律

两相平衡在一条线上(汽化线、熔解线、升华线),线的自由度为1。

三相平衡,点的自由度为零。

设多元复相系有 ϕ 个相,每相有k个组元,彼此间不发生化学反应。

由热平衡、力学平衡和相变平衡条件可知,系统是否达到热动平衡是由强度量决定的。

因此,为了确定 α 相的强度量性质,除温度T和压强p外,应用描述各组元相对比例的强度量变量 x_i^{α} 代替广延量变量 n_i^{α} 作为状态参量。

$$x_i^{\alpha} = \frac{n_i^{\alpha}}{n^{\alpha}}$$

式中 $n^{\alpha} = \sum n_i^{\alpha}$ 是 α 相中的总物质的量。 x_i^{α} 称为 α 相中i 组元的摩尔分数,满足

$$\sum_{i=1}^{k} x_i^{\alpha} = 1$$

由此式可知,k个 x_i ^{α}中只有k-1个是独立的,加上温度T和压强p,描述 α 相共需k+1个强度量变量。

整个系统有φ个相,共有(k+1)φ个强度量变量。

这些变量必须满足热平衡、力学平衡和相变平衡条件。

热平衡条件是各相温度相等

$$T^1 = T^2 = \ldots = T^{\varphi}$$

力学平衡条件是各相压强相等

$$p^1 = p^2 = \dots = p^{\varphi}$$

相变平衡条件是每一组元在各相的化学势都相等

$$\mu_i^1 = \mu_i^2 = \dots = \mu_i^{\phi} (i = 1, \dots, k)$$

这三个平衡条件共有 $(k+2)(\varphi-1)$ 个方程。因此总数为 $(k+1)\varphi$ 个的强度量变量中可以独立改变的只有f个

$$f = (k+1)\varphi^{-}(k+2)(\varphi^{-}1)$$

即 $f = k + 2 - \varphi$

此式称为吉布斯相律。f称为多元复相系的自由度数,是 多元复相系可以独立改变的强度量变量的数目。

对于水: **k=1**, $\varphi = 1$, f = 2

盐水溶液: k=2, $\varphi=1$, f=3

溶液、蒸汽两相平衡: k=2, $\varphi=2$, f=2

溶液、蒸汽、冰三相平衡: k=2, $\varphi=3$, f=1

溶液、蒸汽、冰、盐四相平衡: k=2, $\varphi=4$, f=0

§ 4.5 化学平衡条件

单相化学反应:


例如:
$$2H_2O + O_2 \leftrightarrow 2H_2O$$

$$2H_2O - 2H_2 - O_2 = 0,$$

 $\sum_{i} v_i A_i = 0,$

化学平衡条件

$$\delta n_i = v_i \delta n, \quad \delta G = \sum_i \mu_i \delta n_i = \delta n \sum_i v_i \mu_i = 0,$$



化学反应方向: 反应进行的方向必使吉布斯函数减小

$$\delta G = \delta n \sum_{i} v_{i} \mu_{i} < 0,$$

$$\sum_{i} v_{i} \mu_{i} < 0, \qquad \Delta n > 0$$

$$\Delta n > 0$$
, (正方向)

$$\sum v_i \mu_i > 0, \qquad \Delta n < 0,$$

$$\Delta n < 0$$
,

化学反应度:

$$n_i = n_i^0 + v_i \Delta n, \quad i = 1, 2, ..., k.$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta n - \Delta n_b}{\Delta n_a - \Delta n_b}, \quad \Delta n_a \le \Delta n \le \Delta n_b.$$

§ 4.6 混合理想气体的性质——基本热力学方程

设混合气体含有k个组元,各组元的物质的量分别为 n_1 , ..., n_k 。混合气体的温度为T,体积为V。

实验指出,混合气体的压强等于各组元的分压之和:

$$p = \sum_{i} p_{i}$$

此式称为道尔顿分压定律,其中pi是i组元的分压强。

道尔顿分压定律对实际气体并不完全正确,只是低压下的极限性质,因而只适用于混合理想气体。

由理想气体的物态方程有

$$p_i = n_i \frac{RT}{V}$$

代入道尔顿分压定律,可得

$$pV = (n_1 + \dots + n_k)RT \qquad p_i = n_i \frac{RT}{V}$$

此式就是混合理想气体的物态方程。

上两式相比较,又可得到i 组元的分压 p_i 与混合理想气体的总压强p的关系

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i}{n_1 + \dots + n_k} = x_i$$

式中xi是i组元的摩尔分数。

实验指出,一个能通过半透膜的组元,它在膜两边的分压在平衡时相等。

假设半透膜的一边是混合气体,另一边是纯*i*组元气体。

如果*i* 组元可以通过半透膜,则达到平衡时,两边温度相等,*i* 组元在两边的化学势也相等,再加上*i* 组元在两边的分压相等,即有

$$\mu_i = \mu'(T, p_i)$$

式中 μ_i 是i 组元在混合理想气体中的化学势, μ' 是纯i 组元 理想气体的化学势。

第2.4节例题一中给出了纯理想气体的化学势

其中
$$\mu = G_m = RT (\varphi + \ln p)$$

$$\varphi = \frac{H_{m0}}{RT} - \int \frac{dT}{RT^2} \int C_{p,m} dT - \frac{S_{m0}}{R}$$

利用此式,可以求得此处i组元的化学势

$$\mu_i = RT (\varphi_i + \ln p_i) = RT [\varphi_i + \ln(x_i p)]$$

其中

$$\varphi_i = \frac{h_{i0}}{RT} - \int \frac{dT}{RT^2} \int c_{pi} dT - \frac{s_{i0}}{R}$$

 c_{pi} 、 h_{i0} 和 s_{i0} 分别是i 组元理想气体的定压摩尔热容、摩尔 焓常量和摩尔熵常量。若热容可以看作常量,则有

$$\varphi_i = \frac{h_{i0}}{RT} - \frac{c_{pi}}{R} \ln T + \frac{c_{pi} - s_{i0}}{R}$$

由第1节公式,混合理想气体的吉布斯函数为

$$G = \sum_{i} n_{i} \mu_{i} = \sum_{i} n_{i} RT \left[\varphi_{i} + \ln \left(x_{i} p \right) \right]$$

此式是混合理想气体的特性函数 $G(T,p,n_1,...,n_k)$ 。由

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

可得

$$V = \frac{\partial G}{\partial p} = \frac{\sum_{i} n_{i}RT}{p}$$

$$G = \sum_{i} n_{i}\mu_{i} = \sum_{i} n_{i}RT \left[\varphi_{i} + \ln(x_{i}p) \right]$$

这正是混合理想气体的物态方程。而由 $S = -\frac{\partial G}{\partial T}$,得

$$S = \sum_{i} n_{i} \left[\int c_{pi} \frac{dT}{T} - R \ln(x_{i}p) + s_{i0} \right]^{CI}$$

此式给出混合理想气体的熵函数。它表明,混合理想气体的熵等于各组元的分熵之和。

由H=G+TS,代入前面G和S的表达式,可得

$$H = \sum_{i} n_i \left(\int c_{pi} dT + h_{i0} \right)$$

此式为混合理想气体的焓。它表明,混合理想气体的焓等于各组元的分焓之和。

由 $U=G+TS\neg pV$,代入前面 $G\setminus S$ 和V 的表达式,可求得混合理想气体的内能

$$U = \sum_{i} n_i \left(\int c_{Vi} dT + u_{i0} \right)$$

此式表明,混合理想气体的内能等于分内能之和。

从微观角度看,混合理想气体的压强(内能、焓等)等于其分 压(分内能、分焓等)之和的原因是,理想气体分子间没有相互作用。

对于混合理想气体的熵函数,可将其表达式改写为

$$S = \sum_{i} n_{i} \left[\int c_{pi} \frac{\mathrm{d}T}{T} - R \ln p + s_{i0} \right] + C$$

其中

$$C = -R \sum_{i} n_{i} \ln x_{i}$$

因为 $x_i < 1$,C必大于零。

在此熵函数的表达式中,右边第一项是各组元气体单 独存在且具有混合理想气体的温度和压强时的熵之和;而 第二项C则是各组元气体在等温等压混合后的熵增。

理想气体的等温等压混合是一个不可逆过程。

假设有两气体,物质的量各为n。令它们在等温等压下混合,由上式可知,混合后熵增为

 $C = 2nR\ln 2$

这结果与气体的具体性质无关。

对于同种气体,由熵的广延性可知,"混合"后气体的熵应等于"混合"前两气体的熵之和。

吉布斯佯谬:由性质任意接近的两种气体过渡到同种气体,熵增由 $2nR\ln 2$ 突变为零。

例 实验发现,稀溶液中某溶质蒸气的分压与该溶质在溶液中的摩尔分数成正比。这结果称为亨利定律。如果在任意浓度下亨利定律均成立,溶液称为理想溶液。求理想溶液各组元的化学势。

解 将稀溶液的饱和蒸气看作混合理想气体。蒸气中 i 组元的化学势为

$$\mu_i = RT \left[\varphi_i(T) + \ln p_i \right]$$

以xiL表示溶液中i溶质的摩尔分数,有

$$\left(\frac{\partial \mu_{i}}{\partial x_{i}^{L}}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial \mu_{i}}{\partial p_{i}}\right)_{T,p} \left(\frac{\partial p_{i}}{\partial x_{i}^{L}}\right)_{T,p} = \frac{RT}{p_{i}} \left(\frac{\partial p_{i}}{\partial x_{i}^{L}}\right)_{T,p} = RT \frac{\partial}{\partial x_{i}^{L}} \ln p_{i} = \frac{RT}{x_{i}^{L}}$$

最后一步用了亨利定律。积分可得

$$\mu_{i}(T,p) = g_{i}(T,p) + RT \ln x_{i}^{L}$$

其中 $g_i(T,p)$ 是待定函数。上式给出了溶质i 蒸气的化学势。 平衡时i 组元在两相中的化学势相等,所以上式也是稀溶 液中溶质的化学势。

对于理想溶液,上式适用于包括溶剂在内的任何组元。 $\Diamond x_i^L \rightarrow 1$,知 $g_i(T,p)$ 是纯i 组元的化学势。

§ 4.8 热力学第三定律

1906年,能斯特在研究各种化学反应在低温下的性质时引出一个结论,称为能斯特定理,简称能氏定理。它的内容如下:

凝聚系的熵在等温过程中的改变随热力学温度趋于零, 即

$$\lim_{T\to 0} (\Delta S)_T = 0$$

其中 $(\Delta S)_T$ 指在等温过程中熵的改变。

1912年,能斯特根据他的定理推出一个原理,名为**绝对零度**不能达到原理。其内容如下:

不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到热力学温度的零度。

热力学第三定律的正确性依赖于其推论的正确性

▶能氏定理

已知,在等温过程中

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

上式两边同除以T,得

$$\frac{\Delta H - \Delta G}{T} = \Delta S$$

在 $T \rightarrow 0$ 时等式左边是0/0型不定式,应用洛必达法则,有

$$\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_{T=0} - \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_{T=0} = \lim_{T \to 0} \Delta S$$

如果假设

$$\lim_{T\to 0} \left(\Delta S\right)_T = 0$$

则 ΔH 和 ΔG 在 $T \rightarrow 0$ 处不但相等而且有相同的偏导数。

$$\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_{T=0} = \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_{T=0}$$
热力学第三定律的正确性依赖于其推论的正确性

> 应用

→ 能氏定理的一个重要推论是T→0时物质系统的热容趋于零。

以T、y表为状态参量,参照定容热容和定压热容,状态参量y不变时的热容可表为

$$C_{y} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{y} = \left(\frac{\partial S}{\partial \ln T} \right)_{y}$$

 $T \rightarrow 0$ 时 $\ln T \rightarrow -\infty$,而S是有限的,由此可知 $T \rightarrow 0$ 时

$$\lim_{T\to 0} C_y = 0$$

→ 根据能氏定理,T→0时物质系统的熵与体积和压强无 关,即

$$\lim_{T\to 0} \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = 0, \quad \lim_{T\to 0} \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 0$$

利用麦氏关系

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T}, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T}$$

可得

$$\lim_{T\to 0} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0, \quad \lim_{T\to 0} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0$$

此式意味着, T→0时物质的体胀系数和压强系数趋于零。

由克拉珀龙方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1}$$

知7→0时一级相变的相平衡曲线斜率为零。

▶ 热力学第三定律的几种表述

$$\lim_{T\to 0} (\Delta S)_T = 0$$

$$\lim_{T\to 0} S_0 = 0$$

不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到热力学温度的零度。

作业: 4.3