
电磁感应


- §1 法拉第电磁感应定律
- §2 动生电动势与感生电动势
- §3 自感与互感
- §4 磁场能量
- §5 匀速运动点电荷的磁场



一、电磁感应现象


1831年, 法拉第:






通过一个闭合导体回路的<mark>磁通量</mark>发生<mark>变化</mark>时,回路中就有电流产生。 (这电流称为感应电流)

——该现象称为电磁感应现象




二、法拉第定律

$$arepsilon = -rac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$
 单位:伏特



N匝相同的线圈组成回路



$$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

$$\Psi = N\Phi$$
 全磁通

二、法拉第定律


$$arepsilon=-Nrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-rac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$
 方向的判定:

"—"表示感应电动势的方向, ε 和 Φ 都是标量,方向只是相对回路的绕行方向而言。

(1)
$$(\vec{B}, \vec{n}) < \pi/2 \quad \Phi > 0$$

$$\Phi \uparrow \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} > 0$$
 则 $\varepsilon < 0$,与绕行方向相反


$$\Phi\downarrow \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}<0$$
则 $\varepsilon>0$, 与绕行方向相同



三、楞次定律

感应电流所激发的磁场总是<mark>抵抗</mark> 回路中磁通量的变化.

能量守恒的体现



四、感应电流和感应电量

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

 $t_1 \sim t_2$ 时间内通过导线截面的电量:

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi$$

$$Q = \frac{1}{R}(\Phi_1 - \Phi_2)$$

磁通计的设计原理

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\iint_{S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \right)$$
$$\iint_{S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iint_{S} B \cos\theta \,\mathrm{d}S$$


 B, θ, S 任一量变化,回路中存在 ε

动生电动势

——磁场中的导线运动、形状变化 而产生的电动势


感生电动势

——磁场变化使导线中产生电动势



一、动生电动势


设直导线以 v 的速度沿 x 轴滑动,回路磁通量增加,产生动生电动势



方向?

 $|\varepsilon| = |\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}| = \vec{B} \cdot \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$

动生电动势怎么产生的?



动生电动势的本质是 洛伦兹力作用的表现 洛伦兹力可以看作电子受 的非静电力。

非静电场 $ec{E_k} = ec{v} imes ec{B}$

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E_k} \cdot d\vec{l}$$


$$\varepsilon = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

例: 长度为L的金属棒绕一端在垂直于均匀磁场的平面内以角速度 w 旋转。求:棒中的感应电动势。

解法1:

设想一个回路,金属棒的旋转使 回路面积变化→磁通量变化

$$\varepsilon = B \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = B \frac{\mathrm{d}(L^2\theta/2)}{\mathrm{d}t}$$
$$= \frac{1}{2}BL^2\omega$$



解法2: O X Ax

棒上离端点 x处 $v = \omega x$

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r}$$

$$\varepsilon = -\int_0^L vB dx$$

$$= -\int_0^L \omega x B dx = -\frac{1}{2}\omega BL^2$$


例: 已知 I l a v 。 金属棒与直导线共面, 求:金属棒中 ε

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r}$$

$$= -vBdx \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$= -\frac{\mu_0 I v}{2\pi x} dx$$

$$\varepsilon = -\int_{a}^{a+l} \frac{\mu_0 I v}{2\pi x} dx$$
$$= -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$$




二、感生电动势与感生电场

静止的导线圈,只要磁场变化,其中就会有电流。

有电流产生,必存在电动势,非静电力是什么?





麦克斯韦假设:变化的磁场在周围激发了感生电场(涡旋电场),推动了电流。导线圈只起探测器作用。

电场线闭合

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\iint_{S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \right) = -\iint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

电动势定义:
$$arepsilon = \oint_L ec{E} \cdot \mathrm{d} ec{l}$$

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \longrightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

涡旋电场是有旋场

涡旋电场是非保守场,所以不再有电势的概念了。一段导线 在涡旋电场中,两端的感应电动势不仅与两端位置有关,而 且与导线的形状有关。

静电场与涡旋电场比较

相同点:

对电荷有作用力

不同点:

静电场

涡旋电场

起源

静止电荷

性质

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

变化磁场

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

保守场


非保守场

例:空间均匀磁场被限制在半径为R的圆柱形空间 $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}>0$

求: 涡旋电场

解:对称的磁场→对称的涡旋电场→ 、电场线是一系列同心圆、方向逆时针。


分别求直导线MN及弧形导线MN两端 ε ?



注意:电场线与半径处处正交,所以

$$\varepsilon_{\scriptscriptstyle NO} = \int_N^O \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0$$

$$\varepsilon_{\scriptscriptstyle OM}=0$$




$$\varepsilon_{\scriptscriptstyle 1} + \varepsilon_{\scriptscriptstyle NO} + \varepsilon_{\scriptscriptstyle OM} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

$$\varepsilon_1 = S_\Delta \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

$$\varepsilon_1 = S \cup \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

限制在圆柱形空间的磁场随时间变化,讨论:以下各导线中的感应电动势和感应电流




	ε	I
1	×	×
2	✓	×
3	√	✓
4	✓	×
5	✓	×


涡旋电流

产生的原因: 块状导体在

1、涡旋电场作用下

2、在磁场中运动





电磁阻尼: 阻尼摆