第八章 稳恒磁场

一、真空中磁场及其性质

电流(运动电荷)



磁场

高斯定理

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

无源场

安培环路定理

$$\oint_L ec{B} \cdot \mathrm{d}ec{l} = \mu_0 \sum_i I_{i riangle j}$$

有旋场

- 二、求磁感应强度
 - 1. 毕奥----萨伐尔定律

$$\mathbf{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\mathbf{d}\vec{l} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

2. 利用安培环路定理求磁感应强度

⇒电流分布有高度对称性

三、带电粒子在均匀场中的运动

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

磁力(洛仑兹力)只改变粒子的速度方向,而不改变速度的大小。

霍尔效应

四、安培力

$$\vec{F} = \int_{L} d\vec{F} = \int_{L} (Id\vec{l} \times \vec{B})$$

一段载流导线

受的安培力

1、均匀磁场作用载流导线上的安培力

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

2、均匀磁场作用在载流线圈上的磁力矩

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

3、稳恒磁场中磁力、磁力矩的功

$$A = I\Delta\Phi$$

五、有磁介质存在时的磁场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i \in \mathbb{P}} \longrightarrow 有磁介质时的$$
安培环路定理

$$|\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M}|$$
 磁场强度

均匀各向同性的磁介质 中,物理量的关系:

$$\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \chi_m = \mu_r - 1$$

顺磁质 $\mu_r \ge 1$; 抗磁质 $\mu_r \le 1$; 铁磁质 $\mu_r >> 1$

磁化机制, 铁磁质的性质

第九章 电磁感应

一、法拉第电磁感应定律

$$\varepsilon = -N \frac{\mathrm{d} \Phi}{\mathrm{d} t} = -\frac{\mathrm{d} \Psi}{\mathrm{d} t}$$

楞次定律 判断感应电流方向

二、动生电动势

$$\varepsilon_i = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

本质: 洛伦兹力提供非静电力

方向: 在电源内部由负极指向正极

三、感生电动势

$$\varepsilon = \oint_{L} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{r} = -\iint_{S} \left(\frac{\partial B}{\partial t}\right) \cdot d\vec{S}$$

本质: 变化的磁场在周围激发了涡旋电场

涡旋电场是非保守场, 所以不再有电势的概念了。

注意比较静电场与涡旋电场的异同

均匀磁场被限制在半径为R的圆柱形空间,求涡旋电场

四、自感与互感

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_{12} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

L、M 与线圈大小、形状、相对位置、周围介质的磁导率有关; 与线圈是否通电流无关。

长直螺线管

$$L = \mu n^2 V$$

五、磁场的能量

$$w_{m} = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2\mu}B^{2} = \frac{1}{2}\mu H^{2}$$

$$W_m = \int_0^{W_m} \mathrm{d}W_m = \frac{1}{2} \int_V BH \mathrm{d}V$$

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

第十章 Maxwell方程组 电磁场

一、位移电流、全电流定律

$$I_d = \frac{\mathrm{d} \, \Phi_D}{\mathrm{d} t}$$

$$\boldsymbol{J}_d = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{D}}{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}$$

位移电流的本质是变化的电场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{r} = I + I_d$$

注意与传导电流的异同

二、 Maxwell 方程组

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q = \int \rho \, dv$$

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{r} = \int_{S} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

三、电磁波

- (1) 电磁波是横波
- (2) 电场与磁场振动方向垂直
 - (3) 变化的电磁场以波的形式向前传播 $\vec{u} \rightarrow \vec{E} \times \vec{H}$ 方向 $\vec{v} \rightarrow \vec{E} \times \vec{H}$

(4)产, 产的频率、相位和振幅的关系

$$\vec{E}$$
, \vec{H} 同相、同频 $\sqrt{\varepsilon}E_0 = \sqrt{\mu}H_0$

(5) 电磁波的能量关系 $w = w_e + w_m$

辐射强度 (玻印亭矢量)

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$