ФИЗИКА Лекция 5 Динамика волнового движения

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

Упругие волны

Волновой процесс (волна) – процесс распространения колебаний в среде (волны на поверхности жидкости, упругие волны, электромагнитные волны).

Основное свойство волны:

перенос энергии без переноса вещества, т.к. при распространении волны частицы среды не двигаются вместе с волной, а колеблются около своих положений равновесия.


Упругие (механические) волны – механические возмущения, распространяющиеся в упругой среде.

Тело называется **упругим**, а его деформации, вызываемые внешними воздействиями, называются упругими деформациями, если они полностью исчезают после прекращения этих воздействий.

Упругие волны

Газ, жидкость обладают только **объёмной упругостью**, т.е. способностью сопротивляться изменению объёма. Твёрдое тело — **объёмная упругость** и **упругость формы**.

Звуковые (акустические) волны — упругие волны малой интенсивности.



Упругие волны

Интенсивность звука (сила звука) — величина, определяемая средней по времени энергией, переносимой звуковой волной в единицу времени сквозь единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны:

 $I = \frac{W}{S \cdot t}, \left\lfloor \frac{Bm}{M^2} \right\rfloor$

Физиологический закон Вебера—Фехнера: с ростом интенсивности звука громкость возрастает по логарифмическому закону.

По измеренному значению интенсивности звука (объективная характеристика) вводят объективную оценку громкости звука (субъективная характеристика) – уровень интенсивности звука:


а: $L = lg \frac{I}{I_0}$, [бел = $10 \ децибел$]


 I_0 -интенсивность звука на пределе слышимости, I_0 =10-12 Вт/м².

Продольные и поперечные волны

Упругая волна называется *продольной (Р-волны)*, если частицы среды колеблются в направлении распространении волны.


Продольные волны связаны с объёмной деформацией упругой среды, следовательно, могут распространяться в





Продольные и поперечные волны

Упругая волна называется *поперечной (s-волны)*, если частицы среды колеблются, оставаясь в плоскостях, перпендикулярных к направлению распространения волн. Они связаны с деформацией сдвига упругой среды, следовательно, распространяются в средах, обладающих упругостью формы, т.е. твёрдых телах.



Продольные и поперечные волны

Поверхностные волны (волны Рэлея и Лава) — волны, распространяющиеся вдоль свободной поверхности. Возмущения этой поверхности возникают под влиянием внешних воздействий.



Джон Унльям Стретт (лорд Рэлей 1842-1919



Огастес Эдвард Хаф Лав (1863-1940)

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

Бегущая волна

Бегущая волна – волна, которая в отличие от стоячих волн, переносит энергию в пространстве.

Луч — линия, касательная к которой в каждой её точке совпадает с направлением распространения волны.

Уравнение упругой волны — зависимость от координаты и времени скалярных или векторных величин, характеризующих колебания среды при прохождении в ней волны.

Механические возмущения распространяются в упругой среде с конечной скоростью *v.* Поэтому возмущение достигает произвольной точки среды через время

$$\Delta t = \frac{l}{\upsilon}$$
,

где / – расстояние от источника волны до точки.

Следовательно, колебания в точке отстают по фазе от колебаний источника волн.

Бегущая волна

Волновой фронт – геометрическое место точек, до которых доходят колебания к моменту времени t.

Волновая поверхность – геометрическое место точек, в которых фаза колебаний имеет одно и то же значение (в простейшем случае плоская или сферическая).

Фронт волны

Волновой луч - перпендикулярен фронту волны

В однородной изотропной среде волновые поверхности ортогональны лучам.

Волна называется плоской, если её волновые поверхности представляют совокупность плоскостей, параллельных друг другу.

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

Пусть плоская волна распространяется вдоль оси x, поглощения нет.

Величина S, характеризующая колебательное движение среды, зависит только от времени t и координаты x.

Колебания в точке М отличаются от колебаний в точке 0 только тем, что они сдвинуты по времени на x/v.

Следовательно, S является функцией (t–x/v) и **уравнение** плоской волны, распространяющейся вдоль x, принимает вид:

$$S = f\left(t \pm \frac{x}{\nu}\right)$$

Упругая волна называется *гармонической*, если соответствующие ей колебания частиц среды являются гармоническими.

x = v t

Кинематическое уравнение плоской гармонической волны, распространяющейся вдоль + x u - x:

$$S(t,x) = A \sin \omega (t - \frac{x}{v}) \quad S(t,x) = A \sin \omega (t + \frac{x}{v})$$

Продифференцируем дважды и приравняем вторые производные

$$\frac{\partial^2 S(t,x)}{\partial t^2} - \upsilon^2 \frac{\partial^2 S(t,x)}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{\partial^2 S(t,x)}{\partial x^2} - \frac{1}{\upsilon^2} \frac{\partial^2 S(t,x)}{\partial t^2} = 0$$
волновое уравнение в канонической форме

$$\frac{\partial^2 S(t,x)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 S(t,x)}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial z^2} = \Delta S - one pamop \ \Piannaca$$

$$\Delta S(t, x, y, z) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 S(t, x, y, z)}{\partial t^2} = 0$$

Расстояние на которое распространяется волна за время равное периоду T, называется **длиной волны** $\lambda = vT$ расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в одной фазе.

Упругая волна называется *гармонической*, если соответствующие ей колебания частиц среды являются гармоническими.

Упругая среда, в которой распространяется механическая волна, обладает как энергией колебательного движения частиц, так и потенциальной энергией, обусловленной деформацией. Объёмная плотность кинетической потенциальной энергии запишем в виде:

$$\omega_{\kappa} = rac{dE_{\kappa}}{dt} = rac{1}{2}
ho \upsilon^2 = rac{1}{2}
ho \left(rac{\partial S}{\partial t}
ight)^2$$
 где Е - модуль Юнга, ho – плотность среды, ho – относительное удлинение (деформация)

Е — ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

Объёмная плотность энергии плоской волны:

$$\omega = \omega_{\kappa} + \omega_{n} = \frac{1}{2} \rho \left[\left(\frac{\partial S}{\partial t} \right)^{2} + \upsilon^{2} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^{2} \right] \rightarrow \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\omega = \frac{1}{2} \rho A^{2} \omega_{0}^{2} \left[1 - \cos 2(\omega_{0} t - kx + \varphi_{0}) \right]$$

$$\cot 2 \theta \cos 2(\omega_{0} t - kx + \varphi_{0})$$

$$\cot 2 \theta \cos 2(\omega_{0} t - kx + \varphi_{0})$$

Плотность энергии в каждый момент времени *t* и в различных точках *x различна*.

Скорость переноса энергии волной равна скорости перемещения в пространстве поверхности, соответствующей максимальному значению объёмной плотности волны ω. Для гармонической волны эта скорость равна фазовой скорости.

Интенсивность волны – среднее значение плотности потока энергии, переносимой волной (среднее значение вектора Умова): $\left\langle \vec{j} \right\rangle = \left\langle \omega \right\rangle \vec{\upsilon} = \frac{1}{2} \, \rho A^2 \omega_0^2 \vec{\upsilon}$

Преобразование энергии волны в другие виды энергии, происходящее при распространении волны в среде, называется поглощением волн. $A(x) = A_0 e^{-\alpha x}$

α – линейный коэффициент поглощения, зависит от свойств среды и частоты волн.

В линейной среде (между воздействием и возмущением – линейная зависимость) волны распространяются независимо друг от друга.

Следовательно, результирующее возмущение в какой-либо точке среды при одновременном распространении в ней нескольких волн равно сумме возмущений, соответствующих каждой из этих волн по отдельности.

Интерференция волн. Стоячие волны.

Две волны называются **когерентными**, если разность их фаз не зависит от t.

Интерференция волн — явление наложения волн, при котором происходит устойчивое во времени их взаимное усилие в одних точках пространства и ослабление в других в зависимости от соотношения между фазами этих волн.

Сферические волны, возбуждаемые точечными когерентными источниками:

$$S_i = A_i \cos(\omega t - kr_i + \varphi_i)$$

Для когерентных источников разность начальных фаз $\Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = const$, следовательно, амплитуда А результирующей волны зависит от разности хода волн $\Delta = r_1 - r_2$.

$$k(r_1 - r_2) - (\varphi_1 - \varphi_2) = \pm 2m\pi - max$$

 $k(r_1 - r_2) - (\varphi_1 - \varphi_2) = \pm (2m + 1)\pi - min$

1/2

1/2

Интерференция волн. Стоячие волны.

Частным случаем интерференции волн являются *стоячие* **волны** – волны, образующиеся в результате наложения 2-х бегущих гармонических волн, которые распространяются навстречу друг другу и имеют одинаковые *A и ω*:

$$S = 2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos\omega t$$

Точки среды, где $\frac{2\pi x}{\lambda} = \pm m\pi$, $A_{cm} = 2A - max$ называются пучностями. Точки среды, где $\frac{2\pi x}{\lambda} = \pm (m + \frac{1}{2})\pi$, $A_{cm} = 0 - min$ называются узлами.

узлами. Координаты пучностей $x_n = \pm m \frac{\lambda}{2}$ Координаты узлов $x_{y_{3,n}} = \pm (m \pm \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$

Расстояние между двумя соседними пучностями и двумя соседними узлами одинаковое и равно λ/2.




Неинерциальные механические системы.

Неинерциальные СО – системы отсчёта, движущиеся относительно инерциальных систем отсчета с ускорением.

Геоцентрическая система отсчета (жёстко связанная с Землёй) в общем случае является неинерциальной вследствие суточного вращения Земли.

Максимальное ускорение точек Земли не превосходит 0,5 % от *g*. Следовательно, в большинстве практических задач геоцентрическую СО считают инерциальной.

Неинерциальные механические системы.



Поезд двинулся с ускорением a, шарик приобрёл ускорение a. В НСО **первый закон Ньютона нарушается**: тело получает ускорение без взаимодействия с другими телами.

Поезд движется с ускорением, шарик у стенки, на него действует сила реакции опоры *N*, но шарик находится в покое. В НСО *второй закон Ньютона* нарушается: при наличии взаимодействия, тело не получает ускорение


Принцип Даламбера.

B момент t = 0 системы K и К' совпадают.

Система К' начинает двигаться относительно K с Kускорением а.

B момент t.

$$\vec{v}_{0'} = \vec{a}t; \quad \vec{r}_{u} = \vec{r}_{0'} + \vec{r}_{H},$$



 r_{ij} – радиус-вектор материальной точки в системе K_{ij} r_{H} – радиус-вектор материальной точки в системе K', $r_{0'}$ – радиус-вектор начало координат системы K' в системе K.

$$\frac{d\vec{r}_{u}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{0'}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{H}}{dt}, \quad dt = dt' \Rightarrow \qquad \vec{a}_{u} = \vec{a} + \vec{a}_{H},
\frac{d\vec{v}_{u}}{dt} = \frac{d\vec{v}_{0'}}{dt} + \frac{d\vec{v}_{H}}{dt}, \quad \vec{v}_{0'} = \vec{a}t \Rightarrow \qquad \vec{a}_{H} = \vec{a}_{u} - \vec{a},$$


Принцип Даламбера.

$$m\vec{a}_{_{H}} = m\vec{a}_{_{U}} - m\vec{a} = \vec{R} + \vec{I}$$
 векторная сумма сил \vec{R} сила инерции взаимодействия

Произведение массы тела на его ускорение относительно НСО равно векторной сумме сил взаимодействия сложенной с силой инерции.

Сила инерции — фиктивная сила в том смысле, что она не обусловлена взаимодействием с другими телами, а вызвана ускоренным движением НСО относительно ИСО. Т.к. сила инерции обусловлена ускоренным движением системы отсчёта относительно другой СО, то она не подчиняется *третьему закону Ньютона*.

Неинерциальные механические системы.



$$\vec{a}_{u} = \vec{a}_{H} + \vec{a}$$

$$m\vec{a}_{u} = m\vec{a}_{H} + m\vec{a}$$

$$m\vec{a}_{H} = R + I$$

$$\frac{\vec{I}}{m} = -\vec{a}$$


$$\begin{vmatrix} \vec{I} \\ \vec{I} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{N} \\ \vec{I} \end{vmatrix}$$

$$m\vec{a}_{_{\scriptscriptstyle H}} = \vec{R} + \vec{I}$$

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

Сила инерции во вращающихся системах отсчёта.

Центробежная сила инерции во вращающихся СО зависит от (местоположения тела в СО.



$$m\vec{a}_{H} = m\vec{a}_{u} - m\vec{a}, \quad \vec{I} = -m(\vec{a}_{u} - \vec{a}_{H})$$

Тело m покоится относительно диска (HCO), т.е. вращается вместе с диском

$$\vec{a}_{H} = 0, \, \vec{a}_{u} = -\omega^{2}R\vec{n}$$

Свойства центробежной силы:

- 1) величина центробежной силы инерции (*Fц.б*) зависит от положения тела во вращающейся СО,
- 2) величина *Fц.б* не зависит от скорости тела относительно вращающейся СО,
- 3) *Fц.б* является консервативной.

Сила инерции во вращающихся системах отсчёта.

Работа совершаемая центробежными силами не зависит от формы пути ${}^{2}\left(\mathbf{p}^{2}-\mathbf{p}^{2}\right)$


 $A_{12} = \int_{R_1}^{R_2} m\omega^2 R \cdot dR = \frac{m\omega^2 (R_2^2 - R_1^2)}{2},$

Из-за $F_{\mu,\delta}$ направления $F_{mяжести}$ и $F_{mяготения}$ не совпадают.

$$|ab| = F_{u.\delta} \sin \varphi =$$

$$= m\omega^2 R_3 \cos \varphi \sin \varphi$$


$$\sin \beta = \frac{\omega^2 R_3 \sin 2\varphi}{2g} = 0,0018 \sin 2\varphi$$



Сила Кориолиса

Пусть v_{H} – скорость движения материальной точки относительно вращающейся СО (HCO),

направление $v_{\scriptscriptstyle H}$ произвольное.



$$|F_K| \sim \upsilon_{_H} \cdot \omega \sin(\angle \vec{\upsilon}_{_H}, \vec{\omega}) = \upsilon_{_H} \cdot \omega$$

Скорость и момент инерции точки относительно ИСО:

$$\vec{a}_{u} = -\frac{\vec{v}_{u}^{2}}{r}\vec{n} = -\frac{(v_{H} + \omega r)_{u}^{2}}{r}\vec{n}, \vec{a}_{H} = -\frac{\vec{v}_{H}^{2}}{r}\vec{n}$$

Сила Кориолиса

$$\vec{I} = m(2\upsilon_{H}\omega + \omega^{2}r)\vec{n} \quad \begin{cases} \vec{F}_{u.6} = m\omega^{2}r\vec{n} \\ \vec{F}_{K} = m2\upsilon_{H}\omega\vec{n} \end{cases}$$

В общем случае $ec{F}_{\!\scriptscriptstyle K} = 2m [ec{\upsilon}_{\!\scriptscriptstyle H} \cdot ec{\omega}]$

Если материальная точка движется во вращающейся СО со скоростью $v_{\scriptscriptstyle H}$, то на материальную точку действует сила Кориолиса.

Свойства силы Кориолиса:

- 1) величина F_K не зависит от положения материальной точки во вращающейся СО,
- 2) величина F_K зависит от скорости v_H ,
- 3) $F_K \perp \vec{v}_{\scriptscriptstyle H} \Rightarrow F_K$ работы не совершает и называется гироскопической.

Закон Бэра


Закон сформулирован в 1857 г. Карлом Бэром по наблюдениям 1855 г. В основе закона Бэра лежит принцип Гаспар-Гюстава Кориолиса

В северном полушарии.


Если тело движется на север - F_K на восток, если тело движется на юг – F_K на запад.

В южном полушарии.

 ${\it F_K}$ направлена влево по отношению к направлению движения $v_{\scriptscriptstyle H}$.



Спасибо за внимание!



Полезные ссылки

- 1. А.Эйнштейна «Причины образования извилин в руслах рек и так называемый закон Бэра» http://ufn.ru/ufn56/ufn56_5/Russian/r565j.pdf
- 2. Посадка НЛО на лед, или Чаепитие с Эйнштейном http://kvant.mccme.ru/pdf/1999/05/kv0599surdin.pdf
- 3. НЕИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА https://www.youtube.com/playlist?list=PLWM8IO-3TQjM-U4oVTa0wvueFCsbucQp7
- 4. Γυροκομπας
 https://www.youtube.com/watch?v=y1zyEPK5bQM&list=UULPFJOp3A0Sza94wcAEZgiQsg&index=11
- 5. Стробоскопический эффект
 https://www.youtube.com/watch?v=KvZEbLcL2yk&list=UULPFJOp3A0Sza94wcAEZgiQsg&index=12
- 6. Дециметровая стоячая волна https://www.youtube.com/watch?v=K2k0N9le0Jg&list=UULPFJOp3A0Sza94wcAEZgiQsg&index=31
- 7. Механические модели волн https://www.youtube.com/watch?v=YJrtkpR1s24&list=UULPFJOp3A0Sza94wcAEZgiQsg&index=54
- 8. Модель маятника Фуко
 https://www.youtube.com/watch?v=AUfbvtdbeMM&list=UULPFJOp3A0Sza94wcAEZgiQ
 sg&index=102