ФИЗИКА Лекция 10 Классическая термодинамика

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

Если ТДС выведена из состояния равновесия и предоставлена сама себе, то она возвращается в исходное состояние. Этот процесс называется *релаксацией*.

Равновесные процессы – процессы, при которых скорость изменения термодинамических параметров бесконечно мала, т.е. изменение параметров происходит за бесконечно большие времена.

Координаты равномерно распределены по предоставленному ей пространству

• средняя (по времени) концентрация элементов постоянна

Кинетические энергии равномерно распределены по фазовому пространству

 равномерное распределение энергии по степеням свободы

$$U = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

Равновесное состояние

<u>Нулевое начало –</u> Принцип «термометра»

Если 2 ТДС A и В независимо друг от друга находятся в тепловом равновесии с системой C, то тогда ТДС A находится в равновесном состоянии с системой В.

Первое начало – Закон сохранения энергии

Феноменологическая формулировка: вечный двигатель первого рода невозможен, т.к. его К.П.Д.

$$\eta = \frac{A}{Q} > 1,$$

A — совершаемая двигателем работа,

Q – сообщённая ему извне энергия.

энергия ядер и электронов

$$U=E_{\kappa}+E_{n}+U_{am}+U_{so}+U_{so}+U_{sn/max}$$
 энергия атомов и молекул внутренняяэнергия

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

<u>Первое начало</u> – Закон сохранения энергии

Для модели идеального газа:

$$pV = \frac{m}{M}RT = RT,$$

$$U=N\cdot\overline{E}_{_{\mathit{K}}}=Nrac{3}{2}kT$$
 - функция состояния системы

$$dU = const \cdot dT \Leftrightarrow N = const$$

При взаимодействии ТДС с внешней средой


$$\Delta U = U_2 - U_1,$$

$$U = \frac{i}{2} \frac{m}{M} RT \Rightarrow \Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{M} R(T_2 - T_1).$$

При этом возможны два способа передачи энергии:

- 1) процесс совершения работы,
- 2) теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение).

<u>Первое начало</u> – Закон сохранения энергии



Если система совершает работу против действия внешних сил, то эта работа положительная.

$$A > 0$$
. $dA = Fdh = pSdh = pdV$

$$A_{12} = \int_{V}^{V_2} p(V)dV$$

Макроскопическая работа — это мера изменения внутренней энергии системы в процессе совершения работы.

Работа является функцией процесса, но не является функцией состояния.

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad dU = \delta Q + \delta A$$

Тепло, подводимое к системе, расходуется на увеличение её внутренней энергии и совершение работы против действия внешних сил

 $0 V_1$

<u>Первое начало</u> – Закон сохранения энергии

I н. т/д – частный случай всеобщего (фундаментального) закона сохранения энергии:

$$\sum E_i = const$$
,

полная энергия замкнутой системы может изменяться только качественно, количественно оставаясь неизменной.

Внутреннюю энергию можно изменить двумя способами:

- 1. Газ находится под поршнем. Вдвигая поршень, совершаем работу. Газ сжимается и нагревается, его внутренняя энергия изменяется совершение работы.
- 2. Газ находится под поршнем. Пусть поршень закреплён (V=const). При подведении тепла к газу его внутренняя энергия меняется без совершения работы, а только за счёт подведения к телу тепла.


В ТДС, в которых происходит не только обмен тепловой энергий, но происходит изменение количество вещества (например- химические реакции) первое начало примет вид:

$$dU = \delta Q + \delta A + \mu dN$$

Изменение полной энергии системы в квазистатическом процессе равно количеству теплоты δQ , сообщённому системе, в сумме с изменением энергии, связанной с количеством вещества μdN при химическом потенциале μ , и работы δA , совершённой над системой внешними силами

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе



1. Изохорный процесс V = const.

$$dQ = dU + dA$$

$$dA = pdV \Rightarrow dA = 0$$

$$dQ = dU$$

Система не совершает работу, а полученное тепло идёт на увеличение внутренней энергии.

$$c = \frac{dQ}{mdT}$$
 Удельная меплоёмкость равна количеству теплоты, которое необходимо затратить для нагревания 1 кг вещества на 1 K .

$$c_{V} = \frac{dQ}{vdT}$$

Молярная теплоёмкость при V = const. c_V $=rac{dQ}{vdT}$ численно равна количеству теплоты, которое необходимо сообщить 1 *моль* идеального газа при V = const, чтобы увеличить его температуру

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А. **На 1** *К.*

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

1. Изохорный процесс V = const.

$$c_{V} = \frac{dQ}{VdT} = \frac{dU}{dT}$$

$$U = \frac{i}{2}kT \cdot N_{A} = \frac{i}{2}RT$$

$$c_{V} = \frac{i}{2}R$$

$$dU = c_{V}dT$$

2. Изобарный процесс p = const

$$dQ = dU + dA$$

$$dA = pdV \Rightarrow A_{12} = p(V_2 - V_1)$$

$$dQ = c_V dT + pdV$$

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

2. Изобарный процесс p = const

$$pV = RT \Rightarrow d(p \cdot V) = pdV + V \underbrace{dp}_{0} = RdT$$

$$pdV = RdT \Rightarrow dQ = c_{V}dT + RdT$$

Молярная теплоёмкость при p = const

$$c_p = \frac{dQ}{vdT} = c_V + R$$
 Формула Майера

 $c_p > c_V$, т.к. при p = const подводимое тепло идёт не только на увеличение внутренней энергии (как в случае V = const), но и на совершение работы dA (V увеличивается). Работа может совершаться только за счёт уменьшения внутренней энергии.

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

2. Изобарный процесс p = constМолярная теплоёмкость при p = const

$$\begin{vmatrix} c_p = c_V + R \\ c_V = \frac{i}{2}R \end{vmatrix} c_p = \frac{i}{2}R + R = \frac{i+2}{2}R$$

3. Изотермический процесс T = const

$$dQ = dU + dA$$

$$dU = c_V dT = 0$$

$$dQ = dA$$

ТДС способна совершать работу, только при получении тепла из вне

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

3. Изотермический процесс T = const

$$dA = pdV \Rightarrow A_{12} = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

$$pV = RT \Rightarrow p = \frac{RT}{V}$$

$$A_{12} = RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Молярная теплоёмкость при T = const.

$$c_T = \frac{dQ}{\upsilon dT} = \pm \infty$$

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

4. Адиабатный процесс

Происходит без теплообмена с окружающей средой (все быстропротекающие процессы).

$$dQ = dU + dA$$

$$dA = -dU$$

$$dA = pdV; dU = c_V dT$$

$$pdV = -c_V dT$$

$$RT\frac{dV}{V} = -c_V dT \Rightarrow R\frac{dV}{V} = -c_V \frac{dT}{T}, \quad R = c_p - c_V$$

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

4. Адиабатный процесс

$$(\gamma - 1)\frac{dV}{V} + \frac{dT}{T} = 0 \rightarrow \int \rightarrow (\gamma - 1)\ln V + \ln T = const$$


$$T \cdot V^{\gamma - 1} = const$$
 $v = 1 \Rightarrow pV = RT \Rightarrow T = \frac{pV}{R}$

$$\frac{pV}{R} \cdot V^{\gamma - 1} = const \Rightarrow pV^{\gamma} = const$$

уравнение Пуассона.

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в

идеальном газе



Изотерма: $p \sim \frac{1}{V}$

Адиабата:

$$p \sim \frac{1}{V^{\gamma}}, \quad \gamma = \frac{c_p}{c_V} > 1, c_p > c_V$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} = \frac{\frac{i+2}{2}R}{\frac{i}{2}R} = \frac{i+2}{i}$$

При адиабатическом расширении (процесс $1 \to 2$) работа, совершаемая газом, меньше работы, совершаемой при изотермическом расширении, т.к. при адиабатическом расширении происходит охлаждение газа, а при изотермическом T поддерживается постоянной за счёт притока dQ извне.

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

Политропический процесс
 процесс, протекающий при постоянной теплоёмкости,
 c = const.

$$pV^n = const, \quad n = \frac{c - c_p}{c - c_V}$$
 показатель политропы

Все изопроцессы являются частным случаем политропического процесса:

$$pV^{\gamma} = const, n = \gamma - a\partial ua\delta ama$$

 $pV = const, n = 1 - u3omepma$
 $p = const, n = 0 - u3o\delta apa$
 $pV^{n} = const, p^{1/n}V = const, n = \pm \infty$
 $\Rightarrow V = const - u3oxopa$

Применение I начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе

Выводы из теории теплоёмкости:

- 1. Молярная теплоемкость газа определяется только числом степеней свободы его молекул и значением универсальной газовой постоянной *R*.
- 2. Газы, молекулы которых построены из одинакового числа атомов, должны иметь одинаковые молярные теплоемкости. Например, молекулы газов O_2 , N_2 , H_2 имеют число степеней свободы i=5, следовательно, C_p и C_v для них одинаковы.
- 3. Молярные теплоемкости C_{p} и C_{v} не зависят от температуры.

Спасибо за внимание!

