## 生产者消费者问题

当缓冲区为空时, in 与 out 在数值上相等; 当缓冲区满时, in 与 out 在数值上也相等。那么,这就产生了不能判断的情况,不能通过 in 与 out 在数值上是否相等来判断缓冲区是否为空或者是否为满,本质上是循环队列产生的问题。这种问题有很多解决方案,除了牺牲一个位置以外,增加一个标识、增加计数器或者用特殊值来表示等等都是可以的。

```
o 方案一:增加计数器 count
1、操作
  count 初始值为 0;
  当生产者向缓冲区增加一项时, count 自增 1;
  当消费者从缓冲区移走一项时, count 自减 1
2、代码
1)生产者
while (true){
   while (count == BUFFER SIZE)
       ; /* do nothing -- no free buffers */
   buffer[in] = nextProduced;
   in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
   count ++;
}
2)消费者
while (true){
   while(count == 0)
       ; /*do nothing -- nothing to consume */
   nextConsumed = buffer[out];
   out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
   count --;
}
3、问题
  当生产者和消费展的代码并发执行时可能不能正确运行,这是由于"count++"和
  "count--"在机器码上是通过多条语句实现的 ( 需要借助寄存器 )。 那么 ,执行可能会按
  照任意顺序交替执行,从而导致不同步的问题。
  count++的机器语言:
                                  count--的机器语言:
  register1 = count
                                 register2 = count
  register1 = register1 + 1
                                 register2 = register2 - 1
  count = register1
                                 count = register
 T_0: producer execute register<sub>1</sub> = counter
                                                      \{ register_1 = 5 \}
 T<sub>1</sub>: producer execute register<sub>1</sub> = register<sub>1</sub>+1
                                                     \{ register_1 = 6 \}
 T_2: consumer execute register<sub>2</sub> = counter
                                                      \{ register_2 = 5 \}
 T_3: consumer execute register<sub>2</sub> = register<sub>2</sub>-1 { register<sub>2</sub> = 4}
                                                      \{ register_1 = 6 \}
 T<sub>4</sub>: producer execute counter = register<sub>1</sub>
 T<sub>5</sub>: consumer execute counter = register<sub>2</sub>
                                                      \{ register_2 = 4 \}
```

o 方案二:利用 flag 作为标识

1、操作

使用布尔类型的变量 full 来表示缓冲区是否已满, 当值为 true 表示缓冲区已满, 当值 为 false 表示缓冲区未满;

初始值为 false, 在生产者向缓冲区中增加项时进行检查

2、代码

```
初始化:bool full = false;
1) 生产者
while (true){
   while (full)
       ; /* do nothing -- no free buffers */
   buffer[in] = nextProduced;
   in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
   if (in == out){
       full = true;
   }
}
2)消费者
while (true){
   while(in == out && !full)
       ; /*do nothing -- nothing to consume */
   nextConsumed = buffer[out];
   out = (out + 1) % BUFFER SIZE;
   if (full){
       full = false;
}
```