#### 4.1 MAC地址和ARP

32bitIP地址:

网络层地址

前N-1: 用于使数据报到达目的IP子网

最后一条: 到达子网中的目标节点

LAN (MAC/物理/以太网)地址:

用于使帧从一个网卡传递到与其物理连接的另一个网卡(在同一个物理网络中)

48bit MAC地址固化在适配器的ROM,有时也可以通过软件设定

理论上全球任何2个网卡的MAC地址都不相同

e.g.:1A-2F-BB-76-09-AD

网络地址和MAC地址分离:

IP地址和MAC地址的作用不同:

IP地址是分层的

一个子网所有站点网络号一致,路由聚集,减少路由表 需要一个网络中的站点地址网络号一致,如果捆绑需要定制网卡非常麻烦

希望网络层地址是配置的;IP地址完成网络到网络的交付

MAC地址是一个平面的

网卡在生产时不知道被用于哪个网络,因此给网卡一个唯一的标示,用于区分一个网络内部不同

的网卡即可

可以完成一个物理网络内部的节点到节点的数据交付

分离好处

网卡坏了, IP地址不变, 可以捆绑到另一个网卡的mac上

物理网络还可以除IP之外支持其他网络层协议,链路协议为任何上层网络协议,如IPX等

捆绑问题

如果仅仅使用IP地址,不用mac地址,那么他仅支持IP协议

每次上电都需要重新写入网卡IP地址

另外一个选择就是不适用任何地址:不用MAC地址,则每到来一个帧都要上传到IP层次,由它判断是不是需要接受,干扰一次

#### 4.2 LAN地址和ARP

局域网上每个适配器都有一个唯一的LAN地址

MAC地址由IEEE管理和分配

制造商购入MAC地址空间(保证唯一性)

类比:

MAC地址:社会安全号 IP地址:通讯地址

MAC平面地址--->支持移动

可以将网卡接到其他网络

IP地址有层次--->不能移动

依赖于节点连接的IP子网,与子网的网络号相同(有与其相连的子网相同的网络前缀)

ARP:Address Resolution Protocol 地址解析协议 主要是MAC/IP 互相转换

在LAN上的每一个IP节点都有一个ARP表

ARP表:包括一些LAN节点IP/MAC地址的映射

IP address

MAC address

TTL: 这里的TTL是地址映射失效时间,一般是20分钟

存是为了用它, 删是为了适应IP的变化

#### 同一个LAN中的ARP:

A->B,B的IP已知,但是B的MAC不在A的ARP表中

A广播包含B的IP地址的ARP查询包

Dest MAC address=FF-FF-FF-FF-FF(全1)

LAN上的所有节点都会受到该查询包

B接收到ARP包,回复A自己的MAC地址

帧发送给A

用A的MAC地址(单播)

A在自己的ARP表中,滑轮IP-to-MAC地址映射关系,直到信息超时

软状态: 靠定期刷新维持的系统状态

定期刷新周期之间维护的状态信息可能和原有系统不一致

ARP是即插即用的

节点自己创建ARP的表项

无需网络管理员的干预

#### 路由到其他LAN

发送数据报: A---->B

- 1. A路由表查到下一跳IP,根据ARP表找到下一跳MAC地址
- 2. 编址

A创建数据报,源IP地址: A; 目标IP地址:B

A创建一个链路层的帧,目标MAC地址是R,该帧包含A到B的IP数据报

帧从A-->R

帧被R接收,解封装,提取出IP分组,交给上层IP协议实体

R转发数据报,数据报源IP地址为A,目标IP地址为B

ARP表找到B的MAC地址

R创建链路层的帧,目标MAC地址是B,该镇包含了A到B的IP数据报

帧被B接收,解封装,提取出IP分组,交给上层IP协议实体

中间可能还有好几跳

#### 4.3 以太网

目前最主流的LAN技术: 98%占有率

廉价: 30RMB 100Mbps

最早广泛应用的LAN技术

比令牌网和ATM网络简单、廉价

带宽不断提升: 10M, 100M, 1G,10G

# 物理拓扑

总线:

在上个世纪90年代中期很流行

所有节点在一个碰撞域内,一次只允许一个节点发送

可靠性差,如果介质破损,截面形成信号的反射,发送节点误认为是冲突,总是冲突

星型:

目前最主流

连接选择: hub或者switch

现在一般是交换机在中心

每个节点以及其他相连的交换机端口使用(独立的)以太网协议(不会和其他节点的发送产生碰

# 撞)

结构

发送方适配器在 以太网 帧 中封装 IP数据报,或者其他网络层协议数据单元 PDU

preamble - dest address - source address - type - data(payload) - CRC

前导码: 7B 10101010 + 1B 10101011

用来同步接收放和发送方的时钟速率

使得接收方将自己的时钟调到发送端的时钟

从而可以按照发送端的时钟来接收所发送的帧

地址:6字节源MAC地址,目标MAC地址

如: 帧目标地址=本站MAC地址,或是广播地址,接收,递交帧中的数据到网络层否则,适配器忽略该帧

类型:指出高层协议(大部分情况是IP,但也支持其他网络层协议Novell IPX & Apple Talk)

CRC: 接收方校验

如果没有通过校验丢弃错误帧

#### 无连接、不可靠的服务

无连接:

帧传输之前,发送方和接收方之间没有握手

不可靠:

接收方适配器不发送ACKs或NAKs给发送方

递交给网络层的数据流可能有gap

如上层使用像传输层TCP协议这样的rdt, gap会被补上(源主机, TCP实体)

否则应用层就会看到gap

以太网的MAC协议:采用二进制退避的CSMA/CD介质访问控制形式

## 标准: 链路和物理层

很多不同的以太网标准

相同的MAC协议(介质访问控制)和帧结构

不同的速率: 2 Mbps、10 Mbps 、100 Mbps 、 1Gbps、 10G bps

不同的物理层标准

不同的物理层媒介: 光纤, 同轴电缆和双绞线

#### Manchester 编码

在10BaseT中使用

每一个bit的位时中间有一个信号跳变

允许在接收方和发送方节点之间进行时钟同步

节点间不需要集中的和全局的时钟

10Mbps, 使用20M带宽, 效率50%

#### 4.4 802.11 WLAN

#### 4.5 switches

Hubs 集线器

本质上是物理层的中继器

从一个端口收,转发到所有其他端口

物理上星型,逻辑上总线

速率一致

没有帧的缓存

在hub端口上没有CSMA/CD机制:适配器检测冲突

提供网络管理功能

# switch 交换机

链路层设备: 扮演主动角色(端口执行以太网协议)

对帧讲行存储和转发

对于到来的帧,检查帧头,根据目标MAC地址进行选择性转发

当帧需要向某个(些)网段进行转发,需要使用CSMA/CD进行接入控制

通常一个交换机端口一个独立网段

透明: 主机对交换机的存在可以不关心

通过交换机相联的各节点好像这些站点是直接相联的一样

有MAC地址; 无IP地址

## 即插即用

交换机无需配置

#### 多路同时传输

主机有一个专用和直接到交换机的连接

交换机缓存到来的帧

对每个帧进入的链路使用以太网协议,没有碰撞;全双工

每条链路都是一个独立的碰撞域

MAC协议在其中的作用弱化了

交换: A-to-A'和 B-to-B'可以同时传输,没有碰撞

交换机转发表

#### switch table:

主机MAC地址,到达该MAC的接口,TTL 比较像路由表

## 自学习:

收到帧,交换机学习到发送站点所在端口(网段) 记录发送方MAC地址/进入端口号的映射关系,放入交换表

## 交换机 vs. 路由器

都是存储转发设备,但是层次不同

交换机:链路层设备(检查链路层头部)路由器:网络层设备(检查网络层头部)

都有转发表:

交换机:维护交换表,按照MAC地址发

执行过滤、自学习和生成树算法 即插即用;二层设备,速率高 执行生成树算法,限制广播帧的转发 ARP表项随着站点数量增多而增多

路由器: 维护路由表, 执行路由算法

路由算法能够避免环路,无需执行生成树算法,可以以各种拓扑构建网络对广播分组做限制

不是即插即用的,配置网络地址(子网前缀)

三层设备,速率低

## 4.6 VLANS

虚拟局域网