# **BOM**

# window对象

window对象,浏览器实例 两个身份:

- ES中Global对象
- 浏览器窗口的JavaScript接口

# Global 作用域

var声明的所有全局变量和函数都会成为window对象的属性和方法

# 窗口关系

- top 指向最上层 (最外层) 窗口
- 如果最上层window不是window.open()打开的, name就不包含值
- parent指向当前窗口的父窗口
- **self**对象,始终指向window
- 如果当前窗口就是最外层窗口, self, top, parent对象都相等(都是window)

# 窗口位置与像素比

#### window对象的位置

- screenLeft、screenTop属性,窗口相对屏幕左侧和顶部的属性 返回css像素
- moveTo(), x、y绝对坐标
- moveBy(), x、y相对坐标

#### 像素比

css像素是Web开发使用的统一像素单位 0.0213°

为了在不同设备上统一标准

不同像素密度屏幕有不同的缩放系数, 把物理像素 (分辨率) 转换成css像素 (浏览器虚拟分辨率)

缩放系数: window.devicePixelRatio 物理像素与逻辑像素缩放比例

DPI(dots per inch) 每英寸像素数,表示单位像素密度

# 窗口大小

浏览器支持4个属性

- innerWidth 窗口页面视口 宽 不包含浏览器边框和工具栏,但包括滚动条
- innerHeight 窗口页面视口 高 不包含浏览器边框和工具栏,但包括滚动条

- outerWidth 窗口自身 宽
- outerHeight 窗口自身 高

低版本IE浏览器[<IE9]不支持 innerWidth、innerHeight

#### 替代方案:

- document.documentElement.clientWidth 不包含浏览器边框、工具栏、滚动条
- document.documentElement.clientHeight 不包含浏览器边框、工具栏、滚动条

```
let pageWidth = window.innerWidth,
    pageHeight = window.innerHeight;

if (typeof pageWidth != "number") {
    // 检验页面是否处于标准模式
    if (document.compatMode == "CSS1Compat") {
        pageWidth = document.documentElement.clientWidth;
        pageHeight = document.documentElement.clientHeight;
    } else {
    // 非标准则用布局视口
        pageWidth = document.body.clientWidth;
        pageHeight = document.body.clientHeight;
    }
}
```

### 移动设备

- Mobile Internet Explorer
   支持 window.innerWidth,window.innerHeight document.documentElement.clientWidth、document.documentElement.clientHeight在放大缩小页面时,值会发生变化
- 其他移动浏览器
   document.documentElement.clientWidth 和 document.documentElement.clientHeight返回布局视口大小,即渲染页面的实际大小

布局视口信息document.body.clientWidth 和 document.body.clientHeight

- resizeTo() 调整窗口大小, x、y绝对像素
- resizeBy() 调整窗口大小, x、y相对像素

很多浏览器禁用了上诉缩放方法,即便能用也只有最上层的window对象能用

### 视口位置

度量<mark>文档</mark>相对于<mark>视口</mark>滚动举例的属性有两对 window.pageXoffset/window.scrollX和window.pageYoffset/window.scrollY

- scroll()
- scrollTo()
- scrollBy()

scoll()与scollTo() 实际上是一样的

### 接收x、y参数

```
// 相对于当前视口向下滚动 100 像素window.scrollBy(0, 100);
// 相对于当前视口向右滚动 40 像素window.scrollBy(40, 0);
// 滚动到页面左上角window.scrollTo(0, 0);
// 滚动到距离屏幕左边及顶边各 100 像素的位置window.scrollTo(100, 100);
```

### 接收ScrollToOptions字典

```
// 正常滚动
window.scrollTo({
    left: 100,
    top: 100,
    behavior: 'auto'
});
// 平滑滚动
window.scrollTo({
    left: 100,
    top: 100,
    behavior: 'smooth'
});
```

### 导航与打开新窗口

### window.open()

- 导航到指定URL
- 打开新浏览器窗口

#### 参数:

- 要加载的URL
- 目标窗口 一个已经存在的窗口/窗格的名字
   如果有这个名字的窗口则在这个窗口打开,否则就新建窗口并命名特殊窗口: self, parent, top, blank
- 特性字符串 用来配置新窗口, 如果是旧窗口则忽视
- 新窗口在浏览记录中是否替代当前加载页面 (boolean)

```
// 与<a href="http://www.wrox.com" target="topFrame"/>相同
window.open("http://www.wrox.com/", "topFrame");
```

#### 弹出窗口

window.open()如果第二个参数不是已有窗口,则会打开一个新窗口/标签页第三个参数,特性字符串 用来配置新窗口,旧窗口则忽视,不传表默认

设 置	值	说 明
fullscreen	"yes"或"no"	表示新窗口是否最大化。仅限 IE 支持
height	数值	新窗口高度。这个值不能小于 100
left	数值	新窗口的 x 轴坐标。这个值不能是负值
location	"yes"或"no"	表示是否显示地址栏。不同浏览器的默认值也不一样。在设置为"no"时,地址栏可能隐藏或禁用(取决于浏览器)
Menubar	"yes"或"no"	表示是否显示菜单栏。默认为"no"
resizable	"yes"或"no"	表示是否可以拖动改变新窗口大小。默认为"no"
scrollbars	"yes"或"no"	表示是否可以在内容过长时滚动。默认为"no"
status	"yes"或"no"	表示是否显示状态栏。不同浏览器的默认值也不一样
toolbar	"yes"或"no"	表示是否显示工具栏。默认为"no"
top	数值	新窗口的y轴坐标。这个值不能是负值
width	数值	新窗口的宽度。这个值不能小于 100
用逗号隔开,不能	能出现空格	

用逗号隔升,个能出现至恰

```
window.open("http://www.wrox.com/",
 "wroxWindow",
 "height=400,width=400,top=10,left=10,resizable=yes");
```

window.open()返回<mark>新建窗口的引用</mark>。这个<mark>对象与普通window对象没有区别</mark>,只是为了<mark>控制新窗口</mark>提供方便 (有些浏览器不允许缩放或者移动主窗口,但是允许window.open()创建的窗口)

新建的窗口window对象有opener属性,指向打开它的窗口。只在弹出窗口的最上层window对象(top)有 定义

#### 安全限制

为了区分广告与系统对话框 多重安全限制

- 不能隐藏状态栏
- 不能隐藏地址栏
- 不允许出现在系统对话框的位置
- 在用户操作下才允许创建弹窗
- 网页加载中调用window.open()没有效果

#### 弹窗屏蔽程序

window.open()返回值是null或者报错 测试是否内置弹窗屏蔽,需要考虑报错情况使用try...catch

```
let blocked = false;
let wroxWin = window.open("http://www.wrox.com", "_blank");
if (wroxWin == null){
 blocked = true;
}
} catch (ex){
blocked = true;
```

```
if (blocked){
  alert("The popup was blocked!");
}
```

### 定时器

JS在浏览器单线程执行,允许使用定时器 严格来说定时器不是全局方法(不是Global)而是浏览器方法(window方法)

- setTimeout(callback,time)
   返回值,一个表示该超时排期的数值 ID
   唯一标识,用来取消任务 clearTimeout(ID)
- setInterval()
   与setTimeout()使用方法一样 clearInterval(ID)

定时器的时间并不精确, 而是在等待时间后加入队列 (因为单线程)

# 系统对话框

### 系统对话框:

- 与网页无关
- 不包含html
- 无法使用css设置

### 阻塞的系统对话框

• alert() 只接受一个参数,显示的字符串(不是字符串回调用toString())

comfirm()确认框,返回布尔值,表示ok或者calcel

prompt()

两个参数,显示字符串,文本框默认值

返回值,如果ok返回文本框内的值,若calcel/关闭,返回null

要显示给用户的文本,以及文本框的默认值(可以是空字符串)。调用 prompt ("What is your name?", "Jake")会显示图 12-3 所示的提示框。

ww.wrox.com says	
/hat is your name?	
Jake	
	OK Cancel

### 非阻塞系统对话框

- find()
- print()

没有返回值, 所以很难利用。对话框计数器不会涉及它们, 禁用对话框也没有影响